

Un socket indica un'astrazione software progettata per utilizzare delle API standard e condivise per la trasmissione e la ricezione di dati attraverso una rete oppure come meccanismo di IPC (inter-Process Communication).

1

I socket sono definiti in modo univoco da un insieme di 5 elementi:

• il protocollo utilizzato
• l'indirizzo IP locale
• la porta locale
• l'indirizzo IP remoto
• la porta remota

Basta che uno solo di questi elementi sia differente per rendere diverso il collegamento.

3

Connessioni UDP

Server
Client
socket()
bind()
recvfrom()
sendto()
close()

Red Globated 4

```
Definizione di un socket
Università
di Catania
              struct sockaddr
              { u short sa family;
                char
                       sa_data[14];
  Gestisce varie famiglie di socket (anche IPv4 e IPv6).
  La famiglia sa_family può essere di vario tipo:
  AF UNIX, AF NS, AF IMPLINK, AF INET, AF INET6,
  AF IPX, AF IRDA, AF BLUETOOTH
  Linux supporta 29 tipi differenti di famiglie.
```

```
Università
di Catania
               Definizione di un socket AF INET6
                    Tipo AF INET6
   struct sockaddr in6
   { u int16 t
                    sin6 family;
                                     //AF INET6
    u int16 t
                    sin6 port;
    u int32 t sin6 flowinfo;
                                    //IPv6 flow info
    struct in6_addr sin6_addr;
    u int32 t sin6 scope id; //scope ID
   1:
   struct in6 addr
   { unsigned char s6 addr[16];
```

```
Definizione di un socket AF INET
Università
di Catania
                        Tipo AF INET
    struct sockaddr_in
    { short int
                               sin family; //AF INET
      unsigned short int sin_port;
      struct in_addr sin_addr;
unsigned char sin_zero[8];
    struct in addr
    { u int32 t
                     s addr;
```

```
Conversione degli indirizzi
pton => Presentation to Network
ntop => Network to Presentation
Queste funzioni consentono di trasformare gli indirizzi IPv4 o IPv6
dal formato compatto (interno) a quello testo leggibile, e viceversa.
const char *inet ntop(int af, const void *src ,
                          char *dst, socklen t size);
int inet_ntop(int af, const char *src , void *dst);
```

```
Università
di Catania
                     Conversione degli indirizzi
   Esempi
  struct sockaddr_in sa; // IPv4
  char ip4[16];
  inet_ntop(AF_INET, &(sa.sin_addr),ip4,INET_ADDRSTRLEN);
  inet pton(AF INET, "192.0.2.1", &(sa.sin addr));
  // INET ADDRSTRLEN = 16
  // 255.255.255.255
```

```
Università
di Catania
                        Conversione degli indirizzi
  int inet aton(const char *name, struct in addr *addr)
     converte un indirizzo IP in formato "xx.xx.xx." nel corrispondente
     numero esadecimale e lo inserisce nella struttura addr.
  unsigned long inet_addr(const char *name)
     converte un indirizzo IP in un unsigned long
  char *inet ntoa(struct in addr addr)
     fa l'operazione inversa di inet aton ()
     Sono funzioni deprecate
```

```
Università
di Catania
                     Conversione degli indirizzi
   Esempi
struct sockaddr in6 sa6; // IPv6
char ip6[46];
inet ntop(AF INET6,&(sa6.sin6 addr),ip6,INET6 ADDRSTRLEN);
inet_pton(AF_INET6,"2001:d8:b3:1::3490",&(sa6.sin6_addr));
// INET ADDRSTRLEN6 = 46
// FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:255.255.255.255
```

```
Università
di Catania
                      Conversione degli indirizzi
  unsigned short htons (unsigned short int n)
  unsigned short ntohs(unsigned short int n)
  unsigned long htonl(unsigned long int n)
  unsigned long ntohl(unsigned long int n)
  The htons() function converts the unsigned short integer hostshort from
```

host byte order to network byte order.

The ntohs() function converts the unsigned short integer netshort from network byte order to host byte order.

The htoni() function converts the unsigned integer hostlong from host byte order to network byte order.

The **ntohl**() function converts the unsigned integer *netlong* from network byte order to host byte order.

On the i386 the host byte order is Least Significant Byte first, whereas the network byte order, as used on the Internet, is Most Significant Byte first.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socket(int domain, int type, int protocol);

La chiamata socket() restituisce un identificatore di socket.

Il socket viene creato e viene definito sia il suo tipo che il protocollo utilizzato.

L'utilizzo dei descrittori di socket è simile a quello dei file.
```

Red d Calculation 13

```
Domain:
spesso, al posto di PF_INET si usa AF_INET (hanno lo stesso valore)

Protocol:
Si può usare 0, (verrà scelto il protocollo più adatto al tipo indicato)
```

```
Domain

PF_INET PF_INET6

Type (solo per PF_INET):

SOCK_DGRAM, SOCK_STREAM

Il protocollo dipende dalla famiglia (di seguito per AF_INET):

IPPROTO_UDP, IPPROTO_TCP, IPPROTO_ICMP, IPPROTO_RAW
```


14

16

```
int bind(int socket, struct sockaddr *addr, int addrlen);

La chiamata bind() restituisce zero in caso di successo. La bind serve per inserire i dati locali (indirizzo e porta) nel socket.

L'effetto della bind è duplice: per il traffico in input serve per dire al sistema a chi deve consegnare pacchetti entranti, mentre per il traffico in output serve per inserire il mittente nell'intestazione dei pacchetti.
```




int sendto(int socket, void *buffer, size_t size int flags, struct sockaddr *addr, size_t length);
int recvfrom(int socket, void *buffer, size_t size int flags, struct sockaddr *addr, size_t *length);

Queste due funzioni operano come la send() e la recv() ma sono utilizzate per le trasmissioni senza connessione.
Nella sendto() deve essere specificato l'indirizzo di destinazione, mentre nella recvfrom() il campo indirizzo viene riempito con quello del mittente.

int close(int socket);

Chiude un socket aperto.



Connessioni UDP

Sender

Socket()

bind()

sendto()

close()


Receiver


socket()


bind()

recvfrom()

```
Esempio UDP - Sender
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
int main(int argc, char* argv[])
{ int sockfd;
  struct sockaddr_in dest_addr;
  extern int errno;
  int i.n:
  char buffer[100];
  if(argc < 3)
  { printf("Use: sender IP dest PORT dest");
   return 0;
  if((sockfd=socket(PF_INET,SOCK_DGRAM,0)) <0)</pre>
  { printf("\nError in socket opening ... exit!");
    return -1;
  memset( &dest_addr, 0, sizeof(dest_addr));
 dest_addr.sin_family = AF_INET;
inet_pton(AF_INET, argv[1], &(dest_addr.sin_addr));
  dest_addr.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
  printf("\nInsert an integer: ");
  scanf("%d",&n);
  { sprintf(buffer, "%d", i+n);
    printf("sending %s\n",buffer);
sendto(sockfd, buffer, strlen(buffer)+1, 0, (struct sockaddr *) &dest addr, sizeof(dest addr));
```








```
Università
di Catania
                        Esempio UDP bidirezionale
/* Simple UDP server with bidirectional connection
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
int main(int argc, char**argv)
{ int sockfd, n;
  extern int errno;
  struct sockaddr in local addr, remote addr;
  socklen t len = sizeof(struct sockaddr in );
  char mesg[1000];
  if(argc < 2)
  { printf("Use: server listening PORT");
   return 0;
```

27

```
Universita
di Catania
                         Esempio UDP bidirezionale
   if((sockfd=socket(PF INET,SOCK DGRAM,0)) <0)</pre>
   { printf("\nError in socket opening ... exit!");
     return -1;
   memset(&local addr,0,sizeof(local addr));
   local addr.sin family = AF INET;
   local addr.sin port=htons(atoi(argv[1]));
   if (bind (sockfd, (struct sockaddr *) &local addr, len) < 0)
   { printf("\nBinding error! Error code n.%d \n",errno);
     return -1;
   { n = recvfrom(sockfd,mesq,999,0,(struct sockaddr *)
 &remote addr,&len);
     mesg[n] = 0;
     printf("From IP:%s Port:%d msg:%s \n",
 inet ntoa(remote addr.sin addr), ntohs(remote addr.sin port), mesg);
     sendto(sockfd,mesg,n,0,(struct sockaddr *)&remote_addr,len);
```

26

```
Esempio UDP bidirezionale
 if((sockfd=socket(AF INET,SOCK DGRAM,0)) <0)</pre>
  { printf("\nError in socket opening ... exit!");
    return -1;
  memset(&remote addr,0,len);
  remote addr.sin family = AF INET;
  inet pton(AF INET, argv[1], &(remote addr.sin addr));
  remote addr.sin port=htons(atoi(argv[2]));
  while (fgets(sendline, 1000, stdin) != NULL)
  { sendto(sockfd, sendline, strlen(sendline), 0,
          (struct sockaddr *) &remote addr, len);
   n=recvfrom(sockfd,recvline,999,0, (struct sockaddr *)
&remote addr, &len);
    recvline[n]=0;
    printf("From IP:%s Port:%d msg:%s \n",
inet ntoa(remote addr.sin addr), ntohs(remote addr.sin port),
recvline);
```




```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char**argv)
{ int n=0, pid;

for(; n<5; ++n) printf("%d \n",n);

pid = fork();

if (pid == 0)
{ for(; n<10; ++n) printf("%d %d \n", pid, n*2);
    return 0;
}
else
{ for(; n<10; ++n) printf("%d %d \n", pid, n*3);
    return 0;
}
}
```



```
Lato server — listen() — accept()

int listen(int socket, int backlog);

La chiamata listen() abilita il socket a ricevere connessioni, rendendolo quindi un server socket. Il parametro n indica quante richieste in sospeso devono essere accodate.

int accept(int socket, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

La chiamata accept() è bloccante. Non appena arriva una richiesta di connessione, crea un nuovo socket e ne restituisce il descrittore. Il vecchio socket rimane aperto e non connesso. L'indirizzo restituito è quello di chi ha effettuato la connect()
```

```
Lato client — connect()

int connect(int socket, struct sockaddr *addr, int addrlen);

La chiamata connect() inizializza una connessione con un socket remoto. L'indirizzo che viene passato è relativo ad un host remoto.

La connect() è bloccante, finché non vengono negoziati i parametri
```

della trasmissione (il protocollo è il TCP). La funzione viene richiamata da un client che vuol connettersi ad un server (il cui socket deve già essere aperto).

eti di Calcolatori 33

33

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include <stdib.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <arrangle <arpa/inet.h>
#include <arpa/inet.h</arpa/inet.h>
#include <arpa/inet.h</arpa/inet.h</arpa/inet.h</arpa/inet.h</arpa/inet.h</arpa/inet.h</a
```

```
int send(int socket, void *buffer, size_t size
   int flags);
int recv(int socket, void *buffer, size_t size,
   int flags);

Queste due funzioni operano come la write() e la read() per
i file normali. Sono utilizzate per trasmissioni con connessione.
```

34

36

```
if((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) <0)
{ printf("\nErrore nell'apertura del socket");
    return -1;
}
memset((char *) &local_addr,0,sizeof(local_addr));
local_addr.sin_family = AF_INET;
local_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
local_addr.sin_port = htons(atoi(argv[1]));

if(bind(sockfd, (struct sockaddr *) &local_addr,
sizeof(local_addr))<0)
{ printf("\nErrore nel binding. Errore %d \n", errno);
    return -1;
}
listen(sockfd,5);</pre>
```

```
Client Server TCP - Modulo server
 { len = sizeof(remote addr);
   newsockfd = accept(sockfd,(struct sockaddr *) &remote addr, &len);
   if (fork() == 0)
   { close(sockfd);
     for(;;)
     { n = recv(newsockfd, mesg, 999, 0);
       if(n==0) return 0;
       mesg[n] = 0;
       printf("\nPid=%d: received from %s:%d the following: %s\n",
getpid(), inet ntoa(remote addr.sin addr),
ntohs(remote addr.sin port), mesg);
       send(newsockfd,mesg,n,0);
     return 0;
   else
     close(newsockfd);
```

39

```
Client Server TCP - Modulo client
/* Simple TCP client */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
int main(int argc, char**argv)
{ int sockfd,n;
 struct sockaddr_in local_addr, dest_addr;
 char sendline[1000];
 char recvline[1000];
  if (argc != 3)
  { printf("usage: client IP address <Port\n");
   return 1;
```

38

```
I socket di tipo SOCK_DGRAM, SOCK_STREAM eliminano le intestazioni, passando soli i dati di livello di trasporto.

I socket di tipo SOCK_RAW permettono invece di accedere direttamente alle frame ethernet ricevute.

int sockfd;
sockfd = socket(AF_PACKET,SOCK_RAW,ETH_P_ALL);
// all frame

int sockfd;
sockfd = socket(AF_PACKET,SOCK_RAW,ETH_P_IP);
// only IP packets
```

```
Struttura dell'intestazione ethernet

Struct ethhdr {
    unsigned char h_dest[ETH_ALEN]; /* destination eth addr */
    unsigned char h_source[ETH_ALEN]; /* source ether addr */
    _bel6 h_proto; /* packet type ID field */
} _attribute__((packed));
```

```
IP header
Università
di Catania
  struct iphdr {
  #if defined( LITTLE ENDIAN BITFIELD)
     __u8 ihl:4,
        version:4;
  #elif defined (__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
     _u8 version:4,
        ih1:4;
  #else
  #error "Please fix <asm/byteorder.h>"
  #endif
     __u8 tos;
     _ul6 tot_len;
     __u16 id;
     __u16 frag_off;
     __u8 ttl;
     _u8 protocol;
     __u16 check;
      _u32 saddr;
      u32 daddr;
     /*The options start here. */
```

42

```
TCP header
   struct tcphdr {
        u16
              source;
       u16 dest;
        u32 seq;
         u32 ack seq;
   #if defined( LITTLE ENDIAN BITFIELD)
       __u16 res1:4,
          doff:4,
          fin:1,
           syn:1,
          rst:1,
          psh:1,
           ack:1,
           urg:1,
           ece:1,
           cwr:1;
44
```

```
TCP header
Università
di Catania
  #elif defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
      _u16 doff:4,
          res1:4,
          cwr:1,
          ece:1,
          urg:1,
          ack:1,
          psh:1,
          rst:1,
          syn:1,
          fin:1;
  #else
  #error "Adjust your <asm/byteorder.h> defines"
  #endif
      __u16 window;
      __u16 check;
      __u16 urg_ptr;
  };
```