### Approccio con Memoria virtuale

Consiste nel consentire a più programmi di essere caricati anche PARZIALMENTE nella memoria.

I programmi richiedono una dimensione superiore a quella che si ha realmente (fisicamente)

I piccoli pezzi parziali di programmi sono detto **OVERLAY**. All'inizio parte il gestore di overlay che carica e avvia l'overlay 0, poi l'overlay 1 e così via..

Problema: l'idea è quella di mantenere pezzi di programma in memoria ma gli overlay si trovano nel disco (operazioni disco->memoria frequenti) ma il limite principale è che gli overlay venivano gestiti dal programmatore e per questo motivo gli overlay richiedono più tempo e quindi si è più soggetti a errori.

L'idea è di affidare la gestione degli overlay *AL SISTEMA OPERATIVO*. Si assegna uno spazio degli indirizzi personale a ogni programma. Ogni pezzo di programma è detto *PAGINA* 

La memoria virtuale prende l'idea precedente e la affida al SO

# **Pagina**

La pagina rappresenta **insieme di indirizzi CONTIGUI mappati sulla memoria fisica**. Più pezzi dello stesso programma possono essere mappati su memoria fisica **ANCHE NON CONTIGUA** quindi i vari pezzi del programma si possono trovare **sparsi per la memoria fisica**.

- Lo spazio di indirizzamento virtuale viene assegnato a ogni programma ed è diviso in pagine. Ogni pagina è associata ad un indirizzzo fisico
- Il SO (in particolare la component MMU) farà la traduzione da indirizzo logico(virtuale)->indirizzo
  fisico e funziona nei sistemi moderni dove si usa un sistema multiprogrammato (più pezzi di
  programmi in memoria allo stesso momenti)
- Lo spazio degli indirizzi virtuale è diviso in blocchi di DIMENSIONI FISSE. Ogni blocco è detta PAGINA.
- Le unità (blocco di memoria fisica) corrispondenti della memoria fisica vengono chiamate FRAME.
- Le pagine e i frame hanno la STESSA DIMENSIONE, in genere, MA il numero di pagine è SUPERIORE al numero di frame

Quindi gli indirizzi virtuali devono essere di più rispetto al numero di indirizzi fisici altrimenti questo discorso non avrebbe senso

 Si ha una protezione implicita fra processi: nessun processo ha modo di accedere a parti di memoria che NON gli sono state assegnate, o che non possiede.

Si ha una netta separazione fra la *memoria virtuale dell'utente* e fra *quella fisica effettiva*. L'utente vede un unico spazio di memoria che contiene il programma considerato ma in realtà si riesce a gestire l'esecuzione del programma dell'utente dividendo il programma in pezzi sparsi per la memoria.


Lo spazio virtuale degli indirizzi è l'insieme degli indirizzi virtuali generati dal programma.

# **Paginazione**

La paginazione è il meccanismo sopra descritto.

Quando si parlava enter\_region e Leave\_region nei processi, c'era l'istruzione MV R2, #1000 che sono istruzioni macchina che copiano il contenuto di 1000 nel registro R2.

Il **programma genera da sè** gli indirizzi virtuali e foma lo spazio degli indirizzi virtuali. Gli indirizzi virtuali vengono inviati al MMU che li traduce in indirizzo fisico e lo invia all'unità di elaborazione.



Nell'esempio sopra in figura:


- Si hanno 16 pagine virtuali e 8 pagine fisiche, e ogni cella è grande 4K
- Se ho MOV REG #0, si accede all'indirizzo virtuale 0 e viene spedito a MMU e si nota che corrisponde il *frame 2* nella memoria fisica e corrisponde, quindi, **all'inizio** del frame 2 (perchè non ho nessuno sfasamento, o *offset*)
  - quindi all'indirizzo virtuale 0 corrisponde l'indirizzo fisico 8K (inizio della frame)
    - Inizio della pagina = Inizio del frame (se non c'è offset)
- Può capitare che una pagina virtuale non sia assegnata ad alcun frame fisico (si vede la X al
  posto di un numero), quindi si ha necessità di trovare un modo per tenere traccia di quello che è
  associato a un frame per distinguerlo da quando non lo è.
  - In questo caso si usa un bit (BIT DI PRESENZA/ASSENZA) che, settandolo a 0 o a 1, si usa per capire se una pagina è associata a un frame oppure no.
- Ad ogni processo si associa una TABELLA DELLE PAGINE e contiene: il bit di presenza/assenza, frame associato (se associato a un frame)
- Un frame allocato ad una pagina di un processo, ovviamente, non può essere allocata a una pagina di un altro processo.


## Esempio (vedi figura2)

Data l'istruzione MOV REG #32780:

- L'indirizzo deve essere preima tradotto
- 32780 appartiene al blocco 32K-36K
- MMU riceve l'indirizzo, accede alla tabella degli indirizzi associata al processo.

- Si accede all'ottava pagina corrispondente e accede al bit presenza/assenza e ne controlla il valore.
   In questo caso è 0 (X).
- In questo caso MMU genera una TRAP per chiamare il Sistema Operativo e questo evento viene detto PAGE FAULT (Errore di Pagina)
- Il SO associa un frame alla pagina che non la ha. Associa la pagina a qualcosa di libero oppure effettua una sostituzione di pagina.
  - Se c'è una pagina di lettura (es: ascolto musica) allora si può rimuovere.
  - Se c'è una pagina di lettura/scrittura, allora i dati devono PRIMA essere scritti in memoria e poi può essere rimossa.





- Ogni pagina è grande 4K.
- Per identificare univocamente le pagine virtuali servono 16 bit mentre per quelli fisici servono 15 bit
- MMU riceve indirizzo virtuale (16 bit). I tot bit vengono suddivisi in 2 parti non uguali:
  - I più significativi (4) indicano il numero di pagina che accede alla pagina stessa
  - i meno significativi (12) vengono detti OFFSET e sono messi da parte
- Verifica il bit di presenza/assenza
- Per esempio ho 0010 che corrisponde alla pagine di indice 2. Controllo bit di preseza e trovo 1, prendo i bit 110 e li aggancio all'offset e trovo l'indirizzo fisico (vedi disegno figura b))


#### In generale:

- > spazio indirizzi virtuali: 2m
- dímensione pagina: 2<sup>n</sup>
- numero di pagina: (m-n)
  - bit più significativi dell'indirizzo virtuale
- ▶ 2<sup>m-n</sup> pagine
- offset: N bit meno significativi
- spazio indirizzi fisici: 2<sup>t</sup>
  - $\rightarrow$  **2**t-n frame
  - → m > t

La suddivisione può essere differente in base alle dimensioni delle pagine. Lo SCOPO della tabella delle pagine è mappare le pagine virtuali in frame delle pagine.

# Dettaglio su una voce della tabella delle pagine

Le informazioni su una pagina servono per gestire nel migliore dei modi la rimozione di una pagina per dare spazio ad un'altra ed eventualmente per altre operazioni.



- Numero del frame : indica il numero del frame associato a quella pagina (la mappatura dalla quale si ricava l'indirizzo fisico)
- bit presente/assente
- bit modificato (DIRTY BIT): indica che è a 1 quando il contenuto di una pagina è modificato rispetto alle modifiche presenti in memoria in quell'istante
- bit referenziato: indica quando una pagina è stata referenziata/utilizzata. Vale 1 quando si fa riferimento ad un'altra pagina. E' sempre 1 se la pagina è modificata e viceversa.
  - i bit referenziato e modificata servono per capire quando una pagina è usata e modificata
  - Una pagina chiamata in causa per operare comporta il bit referenziato a 1. Se poi deve essere modificata, ciò comporta il bit modificato a 1.
- bit di protezione : identifica la tipologia di accesso che si può fare alla pagina: lettura/scrittura/esecuzione
  - Recentemente questo campo è formato da 3 bit e quindi permette le combinazioni lettura/scrittura, lettura/esecuzuione ecc ecc..
- bit per disabilitare la cache per la specifica pagina e si usa quando si lavora sui registri dei dispositivi. In particolar modo quando le pagine vengono mappate direttamente sui registri dei dispositivi I/O e serve per evitare accessi inutili alla cache proprio perchè non viene mai chiamata in causa
- bit di validità (o di allocazione): indica se la pagina è in uno spazio di indirizzi valido oppure no.
   Serve anche per impedire/permettere l'accesso alla pagina di riferimento.
  - Se è 0 (non valido) allora la pagina non è associata nello spazio degli indirizzi logici di quel determinato processo. Consegue che le attività vengono bloccate perchè non si ha accesso a quella pagina (perchè non valida).
- Le pagine che sono state usate nel breve intervallo di tempo, con molta probabilità verranno usate di nuovo nel breve futuro e, seguendo questa logica, si decide quale pagina rimuovere dalla tabella in caso di sostituzione.
- Si usano i bit modificato e referenziato per capire se una pagina è stata usata di recente o no.

Con questo modo di agire non si annulla il page fault ma si riduce la probabilità che esso accada