# 13-04-2023

#### Problema produttore-consumatore

In questo caso 2 processi **condividono uno STESSO BUFFER** di una certa dimensione limitata (*N*). In particolare:

- il PRODUTTORE inserisce dati nel buffer
- il CONSUMATORE legge il dato prelevato dal buffer

- Il consumatore legge solo se ci sono informazioni e quindi il buffer NON è vuoto
- il **produttore** scrive sul buffer e può scrivere **SOLO** se c'è spazio, quindi se il buffer non è pieno, altrimenti va in **SLEEP** fino a quando un consumatore toglie un elemento del buffer e quindi *libera spazio*.

## Limiti di questa soluzione:

- le istruzioni non sono ATOMICHE
- la count è slegata da sleep e wakeup e rappresenta la variabile condivisa
- Se il consumatore deve fare un'operazione con buffer vuoto, allora va in sleep() e viene stoppato
- Parte il produttore, legge count = 0, carica gli elementi e incrementa count -> vede count = 1
  pensando che qualche consumatore stia dormendo e manda il segnale wakeup.

- Il consumatore riparte quando count = 0 e va in sleep dopo che il produttore ha fatto wakeup e il produttore continua a caricare
- Quindi il count vale 2,3... e non vengono eseguite altre wakeup di consumatore
- Ad una certa count = N e quindi il produttore va in sleep per buffer pieno
   Il produttore e il consumatore vanno in sleep
- Il problema viene sollevato perchè è stato inviato un wakeup inviato A VUOTO.
- Si risolve aggiungendo un bit di attesa wakeup:
  - se il consumer legge count = 0 viene stoppato.
  - Il bit wakeup viene settato a 1 quando viene chiamata una wakeup dal produttore.
  - Stavolta, il consumatore, prima di andare in sleep, controlla il valore del bit wakeup e se vale
     1, allora vuol dire che è stato inviato un wakeup e non va in sleep
- Questa problematica viene risolta solo se c'è un produttore e uno/più consumatori. Se avessimo più produttori allora il problema si risolleverebbe.

# Semafori

Con *DJKISTRA* si ha una soluzione dove viene mantenuta una variabile che viene usata per contare il numero di *wakeup* inviate, detta **SEMAFORO** ed è una variabile condivisa fra più processi.

Inizialmente vale 0, cioè non sono stati inviati wakeup.

Vengono suggerite 2 operazioni: down e up (dette anche wait e signal)

In un certo senso, quindi, l'if che controlla count e l'operazione sleep che contiene, sono unite, evitando quindi la possibilità che l'if possa essere sospeso prima di fare la sleep. Quindi viene sospeso **PRIMA oppure DOPO**, garantendo **ATOMICITA'** 

- down prende in input un semaforo e ne controlla il valore: (ENTRA nella sezione critica)
  - se è >0 allora lo **DECREMENTA** e **accede alla sezione critica** e lo fa finchè il semaforo è >0
  - se è <0 allora significa che la sezione critica è occupata e quindi va in sleep
  - questa istruzione risveglia eventuali processi dormienti
- up controlla il valore del semaforo e ne INCREMENTA il valore (ESCE dalla sezione critica) ed è
  l'operazione che viene fatta subito dopo essere usciti dalla sezione critica

Questo sistema **evita** il problema della **BUSY WAITING** e le operazioni sono ATOMICHE (*eseguite senza interruzione*) e quindi *gestisce* la *MUTUA ESCLUSIONE* 

## Problema produttore-consumatore con i semafori

Per gestire nel migliore dei modi questo problema, servono 3 semafori:

- uno in comune fra tutti che dice se l'operazione si può effettuare o no: nel buffer c'è il produttore oppure il consumatore quindi garantisce la mutua esclusione. (detto MUTEX)
- 2. FULL = indica il numero di posizioni piene all'interno del buffer
- 3. EMPTY = indica il numero di posizioni vuote all'interno del buffer

Quindi, i vincoli sono:

- il produttore scrive solo se c'è spazio
- il consumatore legge solo se c'è informazione

```
int N=100
semaphore mutex = 1 //binario
semaphore empty = N
semaphore full = 0
function producer()
       while (true) do
               item = produce item()
                down(empty) //se empty == 0 non ci sono posizioni vuote, quindi implica la
sleep, altrimenti vuol dire che c'è spazio e quindi si possono inserire dati e decrementa
empty
                down(mutex) // c'è qualcun'altro che sta usando il buffer. se >0 vuol dire
che nessuno occupa il buffer. Se mutex = 0 vuiol dire che la sezione critica è occupata
quindi va in sleep()
                insert_item(item)
                up(mutex) //segnala che lascia la condivisione del buffer
                up(full) // incremento il semaforo full di uno
function consumer() //preleva dati quando CI SONO dati
       while (true) do
               down(full) // full > 0 allora ci sono dati da prelevare e quindi continua,
altrimenti sleep()
                down(mutex) // verifica se può accedere alla sezione critica
                item = remove item()
                up(mutex) // indica che ha lasciato la sezione critica
                up(empty) // indica che c'è uno spazio vuoto in più perchè l'elemento viene
rimosso
                consume_item(item) // viene usato l'item prelevato
```

#### Osservazioni

- Vengono usati 3 semafori con scopi diversi
  - mutex gestisce la MUTUA ESCLUSIONE, sul buffer si lavora singolarmente, a maggior ragione quando ci sono più produttori e consumatori
  - full ed empty vengono usati per SINCRONIZZARE le operazioni fra produttore e consumatore visto che serve per capire se il produttore può operare oppure deve attendere un consumatore che gli permatta di poter operare
    - il produttore fa down(empty) (\*quindi risveglia eventuali consumatori addormentati\*)
       mentre il consumatore fa up(empty) (\*quindi risveglia eventuali produttori addormentati\*)
    - Il consumatore può accedere se full > 1: il produttore lo incrementa e il consumatore lo decrementa. Vale il viceversa per la variabile empty
- l'ordine delle operazioni sui semafori è FONDAMENTALE:
  - Se le operazioni iniziali di produttore e consumatore vengono invertire si potrebbe creare
     DEADLOCK
  - MAI bloccare la sezione critica se non si è sicuri di poter eseguire l'operazione

## Esempio di deadlock (inversione delle istruzioni)

```
int N=100
semaphore mutex = 1
semaphore empty = N
```

```
semaphore full = 0
function producer()
       while (true) do
                item = produce_item()
                down(mutex) //inversione
                down(empty) //inversione
                insert_item(item)
                up(mutex)
                up(full)
function consumer()
       while (true) do
               down(mutex) //inversione
               down(full) //inversione
                item = remove_item()
                up(mutex)
                up(empty)
                consume_item(item)
```

#### In questo caso:

- il produttore esegue down(mutex) e in quel momento è 1. Quindi viene portato a 0 e accede alla sezione critica.
- fa down(empty) e va in sleep
- il consumatore, quando accede alla sezione critica, trova mutex = 0 quindi va in sleep.
- il produttore, con una *up(mutex)* dovrebbe *risvegliare il consumatore* ma è in sleep perchè l'ha causato down(empty) e il consumatore è in sleep per down(mutex).
- I due processi rimangono bloccati per sempre e si ha DEADLOCK