1. 首先**服务器**要安装 ftp 软件, 查看是否已经安装 ftp 软件下:

#which vsftpd

如果看到有 vsftpd 的目录说明服务器已经安装了 ftp 软件

2. 查看 ftp 服务器状态

#service vsftpd status

3. 启动 ftp 服务器

#service vsftpd start

4. 重启 ftp 服务器

#service vsftpd restart

5. 查看服务有没有启动

#netstat -an | grep 21 tcp 0 0

0.0.0.0:21

0.0.0.0:*

LISTEN

如果看到以上信息,证明 ftp 服务已经开启。

- 6. 如果需要开启 root 用户的 ftp 权限要修改以下两个文件 #vi /etc/vsftpd. ftpusers 中注释掉 root #vi /etc/vsftpd. user_list 中也注释掉 root 然后重新启动 ftp 服务。
- 7. vsftpd 500 00PS: cannot change directory 登陆报错:

C:\>ftp 192.168.0.101

Connected to 192.168.0.101.

220 (vsFTPd 2.0.5)

User (192.168.0.101:(none)): frank

331 Please specify the password.

Password:

500 OOPS: cannot change directory:/home/frank

Login failed.

ftp> 1s

500 OOPS: child died

Connection closed by remote host.

解决方法:

setsebool ftpd_disable_trans 1
service vsftpd restart

就 OK 了!

这是 SELinux 的设置命令, 在不熟悉 SELnux 前, 把 SELinux 关掉也可以的。

8. 永久开启,即 os 重启后自动开启 ftp 服务方法一:

cd /etc/xinetd.d ,编辑 ftp 服务的配置文件 gssftp 的设置:vi /etc/xinetd.d/gssftp ,将 修改两项内容:

```
(Margen dbskkd-cdb gssftp nta
L‱oot@localhost xinetd.d]# vi gssftp
                                     ntalk
                                                  swat
# default: off
# description: The kerberized FTP server accepts FTP connections \
                that can be authenticated with Kerberos 5.
service ftp
                          = REUSE
        flags
        socket_type
                         = stream
        wait
                         = no
        user
                         = root
                         = /usr/kerberos/sbin/ftpd
         server
                        = -1
         server_args
        log_on_failure += USERID
        disable
                          = no
```

- (a) server_args = -1 -a 去掉-a 改为 server_args = -1
- (b) disable=yes 改为 disable=no
- (c) 保存退出。

方法二:

- (a) system-config-services, 进入图形界面的 System services 查看是否有 vsftpd 项,如果没有转到 2.,保存后退出
 - (b) 用 redhat 第三张盘 安装此服务(开始--删除/增加程序), 200K 左右
 - (c) #setup 此时能看到 vsftpd 项,此时选中此 services 项,保存后退出.