# 实验 2 网络常用命令和网络服务安装

# 一、网络常用命令

#### 2. 1. 1 实验目的

- 1. 了解并掌握 Windows 10 常用的网络测试工具的基本功能和使用方法。
- 2. 掌握使用网络工具测试网络状态的方法。
- 3. 掌握科来网络分析系统的安装和使用。

## 2. 1. 2 实验环境

- 1. 操作系统: Windows 10
- 2. 科来网络分析系统
- 3. 实验分组:每名同学一组,各自进行实验。

### 2. 1. 3 实验内容

- 1. 学习并掌握网络命令: ping、ipconfig、arp、tracert、netstat 的功能和用法。
- 2. 对每个网络命令分别进行参数验证、结果分析和总结。
- 3. 安装科来网络分析系统并熟悉软件的使用。

## 2. 1. 4 背景知识

一、ping

1. 功能

通过发送数据包,检测两台计算机之间的网络是否连通、网卡配置是否正确、IP 地址是否可用等。根据运行结果,可以初步判断 TCP/IP 参数是否正确,网卡和线路等是否存在故障。

2. 命令格式

Ping [-t] [-a] [-l size] [-f] [-i TTL] [-r count] [-n count] [-s count] destination-list

- 3. 参数说明
- -t 使当前主机不断地向目标主机发送数据,直到按 Ctrl+C 组合键中断。
- -a 显示目标 IP 的主机名称。
- -l size 用 size 指定发送到目标主机的数据包的大小,默认是 32 字节,最大值为 65500 字节 (Windows 7 操作系统下)。
- -f 在数据包中发送"不要分段"标志,使数据包不被路由器分段。
- -i TTL 将"生存时间"字段设置为 TTL 指定的值。
- -r count 在"记录路由"字段中记录发出和返回数据包的路由。通常情况下,发送的数据包是通过一系列路由才到达目标主机的。
- -n count 指定 ping 执行次数,即用 count 指定发送数据包的数目,默认值为 4。
- -s count 用 count 指定的跃点数的时间戳。

Destination-list 指定要 ping 的目标主机。

#### 二、ipconfig

#### 1. 功能

用于显示当前 TCP/IP 参数,如果所在的局域网使用动态主机地址配置协议,通过该命令可以了解到本地计算机是否成功地租用到一个 IP 地址,并显示 IP 地址的相应参数。

#### 2. 命令格式

Ipconfig [/all/renew[adapter]]/release[adapter]]

3. 参数说明

不带任何参数的命令执行后,只显示 IP 地址、子网掩码和默认网关值,同时显示适配器的 名称。

[/all] 显示 TCP/IP 完整的信息,本地网卡的物理地址以及主机名称。

[/release[adapter]] 该参数只在向 DHCP 服务器租用其 IP 地址的计算机上起作用,该参数将所有接口的租用 IP 地址重新交付给 DHCP 服务器。

[/renew[adapter]] 该参数是使本地计算机设法与 DHCP 服务器联系,并租用一个 IP 地址。

#### 三、ARP

1. 功能

用于显示、添加和删除 ARP 缓存中的内容。

2. 命令格式

arp –s inet-addr eth-addr [if-addr]

arp -d [inet-addr [if-addr]]

arp -a [inet-add] [-N if-addr]

- 3. 参数说明
- -a 通过查询当前协议数据显示当前 ARP 缓存表,即显示 IP 地址和物理地址的对应关系。
- -d 删除 ARP 高速缓存中的当前内容。
- -s 手工向 ARP 高速缓存中写入内容。

inet-addr IP 地址。

eth-addr 物理地址。

四、tracert

1. 功能

用于显示数据包访问网络中某个节点时所经过的路径,进行路由跟踪,以及到达每个节点所需的时间,并可以用来分析网络和排查网络故障。

2. 命令格式

Tracert [-d] [-h maximum-hops] [-j host-list] [-w timeout] [target name]]

- 3. 参数说明
- -d 不将地址解析为主机名
- -h maximum-hops 用 maximum-hops 指定搜索到目的地址的最大跳数。
- -j host-list 按照主机列表中的地址释放源路由。
- -w timuout 用 timeout 指定超时时间间隔,单位为毫秒。

target name 目标主机。

 $\pm$  netstat

1. 功能

用于显示当前网络连接以及每个网络接口设备的状态信息。

2. 命令格式


netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r]

- 3. 参数说明
- -a 显示当前的 TCP 连接的端口号,以及计算机侦听到的 TCP 和 UDP 端口号。
- -e 显示以太网统计信息。
- -n 以数字表格形式显示地址和端口信息。
- -s 显示每个协议的使用状态。默认情况下显示 TCP、UDP、ICMP、和 IP协议的统计信息。


- -p proto 显示 proto 指定的特定协议的具体使用信息。
- -r 显示本机的 IP 路由表内容, 该参数与 route print 命令等价。

#### 2. 1. 5 实验步骤

- (一)、Windows10网络命令
- 1. 通过以下命令检测网络连通性
- (1) ping 本机 IP 如果本机协议参数配置正确,计算机应返回 ping 命令的正确响应信息。如果没有应答,则表示本地计算机配置或安装存在问题。
- (2) ping <局域网内其他 IP> 如果收到正确的响应信息,表示本地网络中的网卡和传输介质运行正确。如果收到错误的应答信息,则表明可能会有如下问题之一:
- ▶ 子网掩码不正确,应重新配置。
- ▶ 网卡配置错误,应查看网卡指示灯有无闪烁,检查网卡设置和驱动程序。
- 网络连接有问题,检查网线的连通性和集线器、交换机的连接。
- (3) ping < 网关 IP 如果收到正确的应答信息,则表示局域网中的网关路由器正常运行。
- (4) ping <一个远程域名> 如果正确说明域名服务器参数设置正确,并表示该机可以正常访问因特网了。否则,说明域名服务器的 IP 配置不正确或域名服务器有故障。
- 2. 用 ipconfig 命令查看本机的协议参数。
- 3. 用 arp 命令查看、添加和删除 arp 高速缓存中的项目。
- 4. 用 tracert 命令跟踪一个站点所经过的路由信息。
- 5. 用 netstat 命令查看本机的网络连接和接口状况。
- (二)、科来网络分析系统的使用
- 1. 熟悉并掌握科来网络分析系统的界面、功能和用法。







以上界面是科来网络分析系统的两个主要界面,其他详细内容和使用方法可参见科来网络分析系统《用户使用手册》和《快速入门指南》,也可以直接访问科来软件的网站,该网站提供了很多技术解决方案和技术难题解答等,网址: http://www.colasoft.com.cn/。

- 2. 开启科来网络分析系统,进行捕获。
- 3. 用 ping 命令, ping 临近的计算机。
- 4. 将捕获的数据包保存下来,观察捕获到的数据包的情况。

#### 2. 1. 6 实验要求

完成本次实验后,通过查找资料,总结常用的网络命令的使用方法和适用场合,以及解决不同的网络问题需要使用哪种网络命令。了解并掌握科来网络分析系统的使用方法。

### 2. 1. 7 思考与讨论

- 1. 说明以上五个网络命令在计算机网络中都有什么作用?
- 2. 通过用科来网络分析系统捕获数据包,回答下列问题
- (1) 你捕获了多少数据包?
- (2) 在你捕获的数据包中有几个 IP 地址? 这些 IP 地址与你希望的网络请求一致么?

# 二、网络服务安装

#### 2. 2. 1 实验目的

- 1. 了解并掌握 IIS 和 Serv-U 的安装方法。
- 2. 掌握 Serv-U 和 IIS 的基本配置方法以及验证 IIS 的方法。

# 2. 2. 2 实验环境

- 1. 操作系统: Windows 10
- 2. 所需软件: Serv-U (本实验中使用版本为 Serv-U 14.0.1.0)
- 3. 实验分组: 两名同学一组, 安装和配置 IIS 和 Serv-U, 在客户端进行验证, 然后一起观察验证结果。


#### 2. 2. 3 实验内容

- 1. 安装并配置 IIS 服务器和 FTP 服务器功能开启。
- 2. 通过 IIS 配制 www 服务器并验证运行。
- 3. 掌握 windows 10 下安装和配置 Serv-U 软件并运用 Serv-U 创建 FTP 服务器。

#### 2. 2. 4 实验步骤


(一)、安装并配置 IIS 服务器和 FTP 服务器功能开启。

打开控制面板----程序----启用或关闭 Windows 功能,选择 "Internet Information Services (IIS)",再单击下面的"详细信息"选择需要的项目,点"确定"。







到这里 IIS 环境就已搭建完成,在浏览器输入 localhost 就可以看到 IIS 的主页了。




- (二)、通过 IIS 配制 www 服务器并验证运行
  - 1. 利用多端口实现访问多个 WEB 站点
  - 1) 首先创建两个网站的主目录文件夹 myweb, myweb2 和站点首页文件 index.html:




2) 在"控制面板----系统与安全----管理工具"中, 打开"Internet Information Services(IIS) 管理器", 如下图:




3) 设置 www 服务的属性:展开"网站"目录,点击"网站"下的"默认网站",在出现的操作栏中选择"基本设置",设定物理路径。点击操作栏中的"编辑权限"可进行权限管理。如下图所示。






4) 关闭设置界面,点击该网站名进入"默认文档"加入默认内容文档,如图:

【注意】如果客户端在访问服务器网站或 Web 应用程序时未指定文档名称(例如,请求的是 http://www.xxx.com/ 而不是 http://www.xxx.com/index.html),管理员可以为 IIS 配置默认内容文档,如 index.html。如果管理员列出了多个默认文档,IIS 将检查默认文档列表(按顺序),直至它在目录中找到一个匹配项为止,然后它便将此文件提供给客户端,例如图 10-2 中默认内容文档中没有 index.html,所以必须添加。否则每次访问必须完整输入http://www.xxx.com/index.html 而不能直接输入 http://www.xxx.com。




至此,完成了利用 IIS 作为 WWW 服务器,发布 WEB 站点的设置步骤。

5)可使用同样方法创建第二个站点。但在需要在第二个站点设置不同的端口号。如图所示:




6) 最后,可验证两个站点访问情况,如图所示:




(三)、安装和配置 Serv-U 软件并运用 Serv-U 创建 FTP 服务器。 1.Serv-U 软件安装





#### 2.Serv-U 创建新域及用户

安装完毕后可根据向导进行配置,如图:



1) 创建新域:填写域名,通常是使用 FTP 域名访问服务器的时候需要用到,如果只是用 IP 地址访问服务器,则不需要使用。



【注意】此处端口默认为 21,如果同时安装 SerU 与 II,同一个服务会发生冲突。所以将 SerU 的端口改为 2121,HTTP 改为 8080。






即完成域的创建。

2) 创建新用户




接下来完成相应创建用户步骤。


账号登录名称:




创建该用户的密码:



指定认证用户登录 FTP 后的目录:



设置用户访问权限:



#### 3. FTP 文件的映射

当我们在管理 FTP 服务器的时候,通常会遇到需要共享的文件放在不同的文件夹或者分区里,但一个用户只能一次访问一个目录,多用户切换起来不方便,那我们可以通过映射的方法使得处于不同分区的文件在 FTP 里出现在同一个文件夹中。

如图中名为 1234 的用户根目录在 C:/FTP 下,现在要把 D:\FTP1 文件和 C 盘所有文件都共享,当用户登录的时候能同时看到两个目录下共享的文件,步骤如下:


1) 在图中选中用户 1234 点击"编辑":



2)添加可以被访问的文件目录:为了能在登录时同时看到 C.D 两个盘下的文件,我们

在目录访问中分别添加文件所在路径,点击"添加"按钮并选择路径,如图:







3) 选择虚拟路径,准备添加虚拟路径映射。

"物理路径"是要分享的文件所在真实路径,"虚拟路径"是定义将位置映射到的地方 及要显示的名称

先选要映射的物理路径 C: \ ,添加映射的路径名称,在命名时输入"%HOME%\"然后可以按需要命名。如图所示:



接下来将 D:\FTP1 也加入虚拟路径:



点击保存。

即完成了 FTP 文件的映射。

4) 可以进入浏览器输入 ftp:\\IP 地址+端口号 完成验证:



## 2. 2. 5 实验要求

完成本次实验后,通过查找资料,整理并总结架设 WWW 服务器、FTP 服务器可以使用的软件的种类和用法,了解并掌握两种服务器中的各种设置。

# 2. 2. 6 思考与讨论

- 1. 通过 ping www.jsj.com 命令,说明 DNS 的作用。
- 2. 如何控制 FTP 服务器的读写功能?