

# **Linux Project**

ZAWIERA KOMENDY SYSTEMOWE, SCHEMATY I WZORCE KONFIGURACYJNE SERWERÓW

Streszczający Mróz Mateusz

LINKI:

## **KOMENDY SYSTEMOWE**

## Podstawowe informacje

```
INFORMACJE KTÓRYCH NIE WIEM SZUKAM W INTERNECIE I NA FORACH!!!
[nazwa użytkownika]@[nazwa komputera]:~$ / ~# - konsola
~$ - zwykłość ~# - root - supek
clear - wyczyść terminal
reboot - uruchom ponownie system

/home/user/.bash_history - plik historii poleceń
Strzałki [←↑↓→] - poruszanie
[Tab] - autouzupełnianie
[Ctrl]+[C] - przerywa polecenie
[Ctrl]+[Z] - wychodzi z pliku
```

## Oznaczenia w ścieżkach dostępu

```
    - katalog domowy zalogowanego użytkownika
    / - katalog główny
    . - katalog bieżący
```

#### Znaki Globalne

```
* - reprezentuje jeden lub wiele znaków
? - reprezentuje dokładnie jeden znak
[abcde] - reprezentuje dokładnie jeden znak z wymienionych
[a-e] - reprezentuje dokładnie jeden znak z przedziału
[!abcde] - reprezentuje dowolny niewymieniony znak
[!a-e] - reprezentuje znak nienależący do przedziału
{plik,file} - reprezentuje dowolny z wymienionych ciągów
```

## Podręcznik systemowy

```
man [komenda] - podręcznik
info [komenda] - informacje
[komenda] --help - 2 poprzednie w skrócie
apt-get (dalszy człon) (pakiet instalacyjny)- instalacja
oprogramowania
lshw -html > info.html - tworzy info. o hardwarze kompa w /home
lshw -C network - karta sieciowa
.katalog - katalog ukryty
```

## Informacje o systemie

```
date - data i czas
cal - kalendarz
finger - szczegółowe informacje o użytkownikach
uname -a - wyświetla informacje o kernelu
cat /proc/cpuinfo - procesor
cat /proc/meminfo - system
free - zajętość pamięci swap (partycji wymiany)
arch - architektóra
hostname - nazwa hosta
     -I - IP hosta
hostid - numeryczny identyfikator hosta
df - wolne miejsce w zainstalowanych systemach plików
     -h - czytelne
     -c - suma
du - miejsce zajmowane przez pliki lub katalogi
     -d x - wszystkie pliki i katalogi x katalogów w głąb drzewa
     -c - podsumowanie
     -h - sufiksy wielkości k M
     -a oprócz ukrytych
lshw -html > info.html - tworzy info. o hardwarze kompa w /home
lshw -C network - karta sieciowa
sudo dmidecode -t 2 - płyta główna
```

## Informacje o systemie Egzamin

```
SYSTEM OPERACYJNY
hostnamectl - informacje na egzamin Nazwa i wersja, Wersja jądra,
Architektura
INFORMACJE O POLECENIACH
info = nazwy poleceń
polecenia --help - pomoc przy poleceniu
man [polecenie] - podręcznik używania polecenia
WIEKSZOŚĆ -
lshw -html > info.html - tworzy info. o hardwarze kompa w /home
lshw -c network - karta sieciowa np.
PROCESOR
lscpu
WOLNA PAMIĘĆ
free -m (MB)
DYSK
df -Th - sprawdzenie nazwy dysku, system plików, procent
zajętości dysku
PAMIĘĆ SWAP
swapon --show
MASKA UPRAWNIEŃ
umask
SPRAWDZANIE UŻYTKOWNIKA
        >> :0 = oznaczenie terminala = wpisać tty0
who
SPRAWDZENIE CZASU PRACY KOMPUTERA
uptime
```

## MONTOWANIE PENDRIVE fdisk -l - sprawdza nazwę pendrive mkdir /media/USB - tworzy katalog na pendrive mount /dev/sdb1 /media/USB - montuje pendrive, pliki zapisujemy w katalogu USB umount /dev/sdb1 - odmontowuje pendrive dmidecode -t WINDOWS Informacje o systemie lub CMD msinfo32 dxdiag Architektura plików dump - kopia zapasowa systemu plików FreeBSD -0 - pełna kopia -a - automatycznie -L - gdy jest wiele użytkowników na raz -f - zapis do pliku tar - zarządzanie plikami archiwów -c - tworzy nowe archiwum -x - rozpakowuje plik z archiwum na dysk -t - wyświetla zawartość archiwum -z - kompresuje archiwum programem gzip -r - dołącza pliki do istniejącego archiwum -f - nazwa archiwum - miejsce do zapisania (bez tego przełącznika dane zostają skierowane do napędu taśm) restore - przywraca pliki z kopii zapasowej utworzonej narzędziem dump -i - interakcje - do przywracania pojedynczych plików -r - odbudowuje system plików -f odczytuje dane wejściowe z pliku

gzip - zarządzanie archiwami z rozszerzeniem gz

# Procesy

```
ps - aktualnie działające procesy
top - wszystkich działające procesy
bg - zatrzymane lub działające procesy w tle
kill - zabija proces
fg - przywraca najnowszy proces
```

## Pliki i katalogi

```
ls - lista plików
     -a +listuje zawartość +pliki z kropką
     -1 +uprawnienia, właściciel, czas, grupy
     -i +wielkość
cd nazwa katalogu
cd .. - cofnij się do powyższego katalogu
pwd -bieżący katalog
mkdir - tworzy katalogi i podkatalogi
    mkdir -p kat_nadrzedny/{kat1/{1,2},kat2/{1,2}} - drzewo
    mkdir kat\ dwa lub "kat dwa" - nazwa ze spacją
     -m 777 katalog - uprawnienia
rm - usuwa pliki i katalogi
     -r - podkatalogi wraz z podkatalogami
cp plik kopiowany miejsce do wklejenia - kopiowanie
     -r - kopiuje całe drzewo katalogów
     -p - zachowuje dodatkowe info. np date, grupy itd.
     -u - kopiuje tylko pliki zmienione
mv plik_przenoszony miejsce_do_przeniesienia - przenosi
ln -s nazwa_pliku nazwa_łącza - tworzy leki
     powiązanie twarde - poważanie do zawartości
     -s dowiązanie symboliczne - odnosi się od nazwy
alias - mały skrypt
     alias update="sudo apt update" → update
touch - tworzy i uaktualnia pliki (można kilka na raz po kolei)
cat nazwa_pliku - wypisuje zawartość
cat > nazwa_pliku → → Tekst.. → [Ctrl]+[D] - wprowadzanie info
cat >> nazwa_pliku - dopisywanie
cat plik1 plik2 > plik3 - połączenie plików w jeden
echo - wyświetlanie
n p1 > n p2 by skierować zawartość
more - wypisuje zawartość
find lokalizacja - wyszukuje
     -iname xxx - konkretna nazwa
     user xxx - wszystkie pliki użytkownika
     group xxx - pliki grupy
     . – szyka w szędzie
```

```
/ -name xxx - przeszukuje wszystko na dysku
tail - wypisuje ostatnie 10 linijek pliku
file kat - opis pliku
less - wyświetlanie plików
     -N - nr. wierszy
     -M -części zawartości
grep - wyszukiwanie ciągów znaków
     -i - niezwracanie uwagi na wielkość liter
     -R - przeszukiwanie katalogów
grep -i 'model\|core' /proc/cpuinfo
diff -r kat1 kat2 kat3 - porównywarka plików i katalogów
chown - zmienia właściciela i (lub) grupę
     chown użytkownik plik.txt - właściciel
     :grupa1 - grup
     użytkownik:grupa1 - właściciel i grupa
     -R - przepisanie wraz z podkatalogami
          Łączenie
ip a | grep enp0s8 | cat > ip_enp0s8.txt
chmod - zmienia uprawnienia odczytu, zapisu i wykonania
mount - włączanie stacji dysków do systemu plików komputera
umount - wyłączanie stacji dysków z systemu plików komputera
UMASK, DZIEDZICZENIE UPRAWNIEŃ:
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/ubuntu-server-umask-dziedziczenie-uprawnien
```

## Uprawnienia do zasobów

```
chmod - administracja uprawnieniami
chmod ugo+rwx plik.txt - (+/-)
chmod a+rwx plik.txt
chmod -R 777 /home/user
     --- = 0 brak praw
     --x = 1 prawo do uruchomienia
     -w- = 2 prawo do zapisu
     -wx = 3 prawo do zapisu i uruchomienia
     r-- = 4 prawo do odczytu
     r-x = 5 prawo do odczytu i uruchomienia
     rw- = 6 prawo do odczytu i zapisu
     rwx = 7 prawo do odczytu, zapisu i uruchomienia
          u - (user) - prawa dla użytkowników
          g - (group) - prawa dla grup
          o - (others) - prawa dla pozostałych
          a - (all) - prawa dla wszystkich
chown - zmiana właściciela zbioru
chown użytkownik katalog/plik - właściciel
chown :grupa katalog/plik - grupa
chown nobody:nogroup katalog/plik - brak właściciela i grupy
setfacl -R -d -m u::rwx katalog - dziedziczenie uprawnień
```

#### Sieć

```
ip a - wyświetla konfigurację
ip addr add 192.168.0.1/24 brd + dev enp0s
ifconfig - do sprawdzania i modyfikowania konfiguracji
ifconfig enp0s inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.0.2 enp0s - brama
Zmiana nazwy:
     ifconfig enp0s down - wyłączenie
     ip link set enp0s name LAN - zmienienie nazwy
     ifconfig LAN up - włączenie
ping -c (liczba pingów) - sprawdzenie połączenia
netstat - informacje o topologii sieci
     -i - info o k. sieciowych
     -r - zawartość tabel routingu
     -rs - statystyki routingu
dig - poszukiwacz informacji o domenach
     np. dig @ns2.foo.com przykład.com
     np. dig @69.72.158.226 przykład.com mx
sockstat - otwarte porty
     -1 - z nasłuchem
     -c - z ustanowionymi połączenia
     -4 - IPv4
     -6 - wyświetla listę gniazd IPv6
traceroute - trasa danych
     -n - wyświetla adres IP zamiast nazw DNS
wget - pobieranie plików
     -c - wznawia pobieranie
```

## Użytkownicy

```
nano /etc/passwd - lista użytkowników
whoami / logname - kto jest zalogowany
who / users - lista aktualnie zalogowanych użytkowników
w - kto jest zalogowany i co aktualnie robi
su - switch user - przelogowanie użytkownika
sudo su - logowanie się na roota + potrzebne hasło
exit - wylogowanie
          useradd - tylko dodanie + komendy
          userdel -r - usuwanie ze wszystkim
adduser - proste dodawanie
deluser --remove-home - usuwanie ze wszystkim
usermod - modowanie użytkownika
     -G grupa
     -a użytkownik - dodanie do kolejnych grup
     -c "komentarz"
     -d /katalog użytkownika
          -e data_ważności_konta
          -f - hasło nieaktywne po wygaśnięciu
     -q qrupa początkowa
          -L użytkownik_od_zablokowania
          -p zakodowane hasło
          -s powłoka
     -u id_uzytkownika
id użytkownik
```

## Grupy

```
nano /etc/group - sudo >> user

addgroup grupa - dodanie do grupy

--gid 123 - id grupy

delgroup grupa - usunięcie
groupmod grupa - zmiana ustawień grupy

-g - zmiana id grupy

chgrp grupa plik.txt - zmiana grupy zasobu
groups użytkownik - grupy do których należy użytkownik
```

## Użytkownicy i Grupy Server

```
apt install lxqt-admin -y - zarządzanie użytkownikami w
środowisku graficznym
nano /usr/share/applications/lxqt-admin-user.desktop
→#←OnlyShowIn=LXQt; - zachaszować
nano /etc/deluser.conf - 0→1 - zmiana automatyczne usuwanie
katalogów, plików i robienie backupu
User and Group Settings - w wyszukiwarce
```

#### Hasła

```
nano /etc/shadow

passwd nazwa_użytkownika - zmiana hasła

chage -l nazwa_użytkownika - lista informacji o ustawieniu haseł

chage -d 0 użytkownik - wymuszenie zmiany hasła przy logowaniu

chage -E 2020-01-01 -M 30 -W 7 -I 3

-E rok-miesiąc-dzień użytkownik - data hasła

-M ilość_dni użytkownik - dni ważności hasła

-W ilość_dni użytkownik - ile dni przed że hasło wygaśnie

-I ilość_dni użytkownik - logowanie od wygaśnięcia hasłą

historia haseł:

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/ubuntu-server-zlozonosc-hasel-libpam-pwquality/
```

## Hasła Server

password

password

password

requisite

optional

# and here are more per-package modules (the "Additional" block)

pam\_gnome\_keyring.so

required

```
apt install libpam-pwquality - instalacja pakietu
nano /etc/pam.d/common-password
     *Dopisać
minlen - określający minimalną długość hasła, np. minlen=8
dcredit - wymuszający zastosowanie cyfr, np. dcredit=-1
lcredit - wymuszający zastosowanie małych liter, np. lcredit=-1
ucredit - wymuszający zastosowanie wielkich liter, np. ucredit=-1
ocredit - wymuszający zastosowanie znaków specjalnych, np.
ocredit=-1
enforce for root - na końcu (bez przecinków)
  GNU nano 4.8
                            /etc/pam.d/common-password
                                                                Modified
            requisite
                                    pam_pwquality.so retry=3 !!TUTAJ!!!
 password
 password
             [success=1 default=ignore]
                                    pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass >
```

pam\_deny.so

pam permit.so

## **Linux Server**

## Instalacja aktualizacji i programów

```
alt + F2 - przełączanie terminala
sudo apt update && apt upgrade -y - (-t - pl)
apt install mc -y - zainstalować pakiet manager plików
apt install net-tools - ifconfig
*touch /etc/cloud/cloud-init.disabled - wył. zbędnych komunikatów
apt list --installed - lista pakietów
apt remove - odinstalować pakiet
reboot - restart
systemctl start / stop / restart / status nazwa_programu
```

```
Instalacja środowiska graficznego
```

```
apt install tasksel -y apt-get install ubuntu-desktop -y apt-get install ubuntu-gnome-desktop -y tasksel \rightarrow Ubuntu desktop \rightarrow Ok \rightarrow Enter reboot
```

## Pakiety w środowisku graficznym

Nazwa	Format pakietu	System
apt, aptitude , dselect	deb	Debian , Ubuntu
yum	rpm	Fedora, SuSE, CenOS
YaST	rpm	SuSE

#### Sekcje

```
main - spełniają wymagania licencyjne Ubuntu
restricted - oprogramowanie niezbędne do pracy - niezgodne z
licencją
universe - wolne, niezależne oprogramowanie
multiverse - oprogramowanie niezgodne z wymogami Ubuntu
```

## IP przy instalacji

#### Manual:

Subnet: 192.168.0.0/24 Addresses: 192.168.0.1

## IP terminal - tymczasowo

```
Zmiana nazwy:
    ifconfig enp0s down - wyłączenie
    ip link set enp0s name LAN - zmienienie nazwy
    ifconfig LAN up - włączenie
ip addr add 192.168.0.1/24 brd + dev enp0s - IP i maska
*ifconfig enp0s inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 - raz
route add default gw 192.168.0.1 enp0s - brama
ifconfig enp0s - sprawdzanie IP i Maski
    ip a - sprawdzenie poprawności
    ifconfig - sprawdzenie poprawności
    ping 192.168.0.1 - pingowanie
    route - sprawdzanie bramy
```

## IP graficznie

```
Ikona ethernet \rightarrow Ustawienia karty sieciowej \rightarrow Ethernet lub Ustawienia \rightarrow Sieć \rightarrow Ethernet Manualne \rightarrow ustawianie IP, Maski, Bramy, DNS
```

## IP mc/etc/netplan

nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 renderer: NetworkManager
 ethernets:
     enp0s3:
     dhcp4: true
     enp0s8:
     addresses: [192.168.0.1/24]
     gateway4: 192.168.0.2
     nameservers:
     addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
 version: 2
  GNU nano 4.8
                     /etc/netplan/00-installer-config.yaml
                                                              Modified
network:
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
   enp0s3:
     dhcp4: true
   enp0s8:
     addresses: [192.168.0.1/24]
     gateway4: 192.168.0.2
     nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
  version: 2
^C Cur Pos
           [Ctrl] + [O] → zapisać
[Ctrl] + [X] \rightarrow wyjść
netplan apply
lub przejść do tego pliku przez managera mc
F4 \rightarrow wejść \rightarrow F2 \rightarrow zapisać \rightarrow F10 \rightarrow wyjść
(jeśli pod adresem gateway4 niemu urządzenia to net nie działa)
```

#### SSH

#### W ustawieniach karty NAT VirtualBox wpisać:



Port hosta dowolny chyba, że jest zajęty
netstat -a - sprawdzanie czy jest zajęty
Karta Mostkowana = namieszanie w rzeczywistej sieci
dhcp4: true - w netplan karty mostkowanej
ip a - sprawdzenie IP hosta np.127.0.0.1 korty i późniejsze
wykorzystane przy logowaniu

```
apt install openssh-server - instalacja
systemctl start ssh - wznowienie
systemctl status ssh - spr. status
    gdy nie działa
    apt-get remove --purge openssh-server - odinstalowanie
    apt-get install openssh-server - ponowna instalacja
    service ssh restart - restart
ssh localhost/127.0.0.1 - sprawdzanie (nie na roocie)
(home/użytkownik/.ssh/known_hosts - klucze połączeń)
ssh użytkownik@127.0.0.1 -p 22 - CMD i PowerShell
PuTTY -> SSH -> 127.0.0.1 -> (Port hosta) 22 -> Open
```

#### Logowanie roota:

nano /etc/ssh/sshd\_config - odhashować i dopisać "yes"

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

systemctl restart ssh

## **TELNET**

```
port 23 - NAT
dhcp4: true
ip a - przydzielone IP hosta np.127.0.0.1
```



```
apt install telnetd -y
/etc/init.d/openbsd-inetd restart
telnet localhost lub 127.0.0.1
PuTTY → Telnet → 127.0.0.1 → 23 (Port hosta) 23 → Open
```

## **NMAP**

```
netstat -tulpn - wszystkie otwarte/zajęte porty w Linuxie
apt install nmap
nmap localhost - porty wykorzystywane przez hosta
```

## FTP

```
apt install vsftpd - instalacja pakietu
apt install gftp && apt install filezilla -y - programy
zarządzania
systemctl enable vsftpd - uruchamianie przy starcie
systemctl start vsftpd - włączenie
cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_back - kopia zapasowa
nano /etc/vsftpd.conf - konfiguracja
```

Zawartość: # = nieodczytanie, =YES/NO

```
Omówienie Pliku:
listen=NO - nasłuchiwanie IPv4
listen ipv6=YES - nasłuchiwanie IPv6
anonymous enable=YES - logowanie anonimowych użyt.
     no anon password=YES - anonimowi nie muszą podawać hasła
local_enable=YES - logowanie lokalnych użyt.
write_enable=YES - czy użyt. mogą edytować
anon_upload_enable = YSE - czy anonimowi użyt. mogą przesyłać
pliki
anon mkdir write enable = YES - czy anonimowi użyt. tworzyć
katalogi
     anon other write enable=YES - anonimowi moga edytować
ftpd banner=Witaj na serwerze Mateusza! - edycja wiadomości
powitalnej
#chroot_local_user=YES - nieobowiązkowe
#chroot local user=YES - logowanie innych użytkowników
#chroot list enable=YES - włączenia listy użytkowników
#chroot list file=/etc/vsftpd.chroot list - lista użytkowników
listen=NO
```

```
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=YES
no_anon_password=YES
local_enable=YES
write enable=YES
anon_upload_enable=YES
anon mkdir write enable=YES
anon_other_write_enable=YES
dirmessage enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
ftpd banner=Witaj na serwerze Mateusza!
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl enable=NO
#chroot_local_user=YES
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
```

```
[Ctrl] + [0] → zapisać
[Ctrl] + [X] \rightarrow wyjść
systemctl restart vsftpd - restart
systemctl status vsftpd - status
ufw status - czy działa firewall
(ufw allow from any to any port 20,21,10000:10100 proto tcp)
Katalogu udostępnień z nieograniczonymi prawami dla wszystkich:
mkdir /srv/ftp/pub
chown ftp:ftp /srv/ftp/pub
chmod 777 /srv/ftp/pub
setfacl -R -d -m u::rwx /srv/ftp/pub
*nano /etc/passwd → ftp - katalogu głównego - domyślny srv/ftp
ftp:x:129:133:ftp daemon,,,:/srv/ftp:/usr/sbin/nologin
*service vsftpd restart - restart
*systemctl status vsftpd - sprawdzanie statusu
Sprawdzenie i działanie:
hostname -I
Terminal:
     ftp 127.0.0.1 → Terminal - Name:anonymous - dla anonimowych
Pobieranie terminal:
     ftp 127.0.0.1 → cd pub/...
     lcd /home/mateusz - miejsce zapisu
     get plik.txt - pobranie pliku
     mget *.txt - pobieranie wielu plików
     Przesyłanie terminal
     put plik.txt - przesyła plik z katalogu na którym się
     logowaliśmy
     mput *.txt - przesyłanie wielu plików
Wyszukiwarka:
     ftp://mateusz@127.0.0.1 - jako użytkownik
     ftp://127.0.0.1 - jako anonimowy
Wyszukiwarka plików:
     Pliki → Inne położenia → Połącz z serwerem → Wpisać
     ftp://127.0.0.1
Program FTP:
     gFTP lub FieleZilla (apt install gftp && filezilla -y)
```

MC:

mc 
$$\rightarrow$$
 Left  $\rightarrow$  FTP link...  $\rightarrow$  127.0.0.1  $\rightarrow$  plik  $\rightarrow$  Copy/Delete

## Firewall

 $\frac{\text{https://webinsider.pl/linux-firewall-ufw/}}{\text{apt install gufw - graficznie}} - \text{w konsoli}$   $\text{Start} \rightarrow \text{Firewall}$ 



#### Dodawanie/Odejmowanie reguł (+)/(-)

Prekonfigurowane - filtrowanie danych na podstawie aplikacji lub usługi

Proste - filtrowanie na podstawie portów

Zaawansowane - filtrowanie na podstawie adresów i numerów portów

#### Prekonfigurowane:

Polityka: Pozwól, Odmów, Odrzucaj, Ograniczenie

Kierunek: W, Poza, Oboje

Kategoria: Sieć

Podkategoria: Transfer Plików

Protokół: FTP

#### Proste:

Nazwa: telnet

Polityka: Pozwól, Odmów, Odrzucaj, Ograniczenie

Kierunek: W, Poza, Oboje

Protokół: FTP

Port: 23

#### Zaawansowane:

Nazwa: ssh Wprowadź: 0

Polityka: Pozwól, Odmów, Odrzucaj, Ograniczenie

Kierunek: W, Poza, Oboje

Interfejs: Wszystkie

Dziennik: Nie zapisuj dziennika

Protokół: TCP

Od 192.168.0.1 - Port x Do 192.168.0.10 - Port 22

#### DHCP

```
Sieć Wewnętrzna - z zmodyfikowanym IPv4
apt install isc-dhcp-server -y - instalacja
Karta sieciowa do nasłuchiwania:
interfacesv4="enp0s8" - terminal - kolejne po spacji lub
nano /etc/default/isc-dhcp-server -> INTERFACESv4="enp0s8" - plik
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf back - kopia
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf - konfiguracja
Omówienie Pliku:
option domain-name "elektryk.local"; - nazwa domeny lokalnej,
option domain-name-server 8.8.8.8, 8.8.4.4; - adresy serwerów DNS
default-lease-time 600; - domyślny czas dzierżawy
max-lease-time 7200; - maksymalny czas dzierżawy
option ddns-update-style none; - obsługa DNS (ustawienie
standardowe)
option routers 192.168.0.1; - adres bramy
Ustawienia dotyczące puli adresów przydzielanych dynamicznie:
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { - definicja podsieci i
maski
range 192.168.0.101 192.168.0.200; - pula adresów przydzielanych
dynamicznie
option broadcast-address 192.168.0.255; - adres rozgłoszeniowy
}
Ustawienia dotyczące adresów przydzielanych statycznie:
host stacja1 { - nazwa komputera
hardware ethernet 08:00:07:26:C0:A5; - adres MAC klienta
fixed-address 192.168.0.222; - adres IP klienta
}
```

## Dynamiczne:

```
→#←autharitative - odhaszować
```

```
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local # network, the authoritative directive should be uncommented. authoritative;
```

```
GNU nano 4.8
                                       /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.10.10.101 10.10.10.200;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  option domain-name "elektryk.local";
# option subnet-mask 255.255.255.224;
  option routers 10.10.10.1;
  option broadcast-address 10.10.10.255;
  default-lease-time 259200;
  max-lease-time 338400;
systemctl restart isc-dhcp-server - restart
systemctl status isc-dhcp-server - status
Sprawdzanie:
Klient → Karta → Uzyskiwanie automatyczne
Sprawdzanie IP w konsoli
Dzierżawienie - przypisywanie IP
dhcp-lease-list - aktualnie dzierżawione adresy
skopiować adres MAC
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf - konfiguracja dzierżawienia
# Fixed IP addresses can also be specified for hosts.
                                                     These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# BOOTP or DHCP. Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# set.
host stacja1 {
  hardware ethernet 08:00:27:89:fd:f9;
  fixed-address 10.10.10.222;
systemctl restart isc-dhcp-server - restart
```

systemctl restart isc-dhcp-server - restart
systemctl status isc-dhcp-server - status

```
Sprawdzenie na Windowsie:
ipconfig /release - dodanie adresu do puli (2 razy)
ipconfig /renew - ponowienie uzyskania adresu
lub włączyć i wyłączyć kartę sieciową
```

```
C:\Users\Mateusz>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix .:
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::99fa:9555:e8f2:ecd7%4
    Default Gateway . . . . . . :

C:\Users\Mateusz>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : elektryk.local
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::99fa:9555:e8f2:ecd7%4
    IPv4 Address . . . . : fe80::99fa:9555:e8f2:ecd7%4
    IPv4 Address . . . . . : 10.10.10.222
    Subnet Mask . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.10.10.10

C:\Users\Mateusz>
```

```
Dodawanie większej ilości dzierżaw:
Usunąć lub zahamować część od 81 linii
Przekopiować pod koniec części od 52
Dopisać:
group "statyczneIP" {
{kopia części z pierwszą dzierżawą IP1 u MAC1}
{kopia części z drugą dzierżawą IP2 i MAC2} itd.
}
systemctl restart isc-dhcp-server - restart
systemctl status isc-dhcp-server - status
```

```
GNU nano 4.8
                                         /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.10.10.101 10.10.10.200;
 option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
 option domain-name "elektryk.local";
# option subnet-mask 255.255.255.224;
 option routers 10.10.10.1;
 option broadcast-address 10.10.10.255;
 default-lease-time 259200;
 max-lease-time 338400;
 group "statyczneIP" {
 host stacja1 {
    hardware ethernet 08:00:27:89:fd:f9;
    fixed-address 10.10.10.222;
 host stacja2 {
   hardware ethernet 08:00:27:bd:1d:5c;
    fixed-address 10.10.10.223;
}
```

```
C:\Users\Mateusz>ipconfig /release
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:


Connection-specific DNS Suffix .:
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::99fa:9555:e8f2:ecd7%4
Default Gateway . . . . . :

C:\Users\Mateusz>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix .: elektryk.local
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::99fa:9555:e8f2:ecd7%4
IPv4 Address . . . . : 10.10.10.222
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . : 10.10.10.1
```



```
Debugowanie:
grep dhcp -a /var/log/syslog
```

#### Do skopiowania:

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.101 192.168.0.200;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  option domain-name "elektryk.local";
# option subnet-mask 255.255.255.224;
  option routers 192.168.0.1;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  default-lease-time 259200;
 max-lease-time 338400;
}
host stacja1 {
 hardware ethernet 08:00:27:89:fd:f9;
  fixed-address 192.168.0.222;
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.101 192.168.0.200;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  option domain-name "elektryk.local";
# option subnet-mask 255.255.255.224;
  option routers 192.168.0.1;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  default-lease-time 259200;
  max-lease-time 338400;
  group "statyczneIP" {
  host stacja1 {
      hardware ethernet 08:00:27:89:fd:f9;
      fixed-address 192.168.0.222;
  host stacja2 {
      hardware ethernet 08:00:27:bd:1d:5c;
      fixed-address 192.168.0.223;
  }
}
```

#### DHCP dla VLAN

nano /etc/natplan/00-installer-config.yaml
enp0s8.(id portów switcha) np. enp0s8.10

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp2s0:
      addresses:
      - 10.0.0.2/24
      gateway4: 10.0.0.1
      nameservers:
        addresses:
        - 10.0.0.1
  version: 2
  vlans:
    enp2s0.10:
      id: 10
      link: enp2s0
      addresses: [10.0.10.1/24]
    enp2s0.20:
      id: 20
      link: enp2s0
      addresses: [10.0.20.1/24]
```

netplan apply - restart
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf - edytowane by zgadzało się z netplan

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.


subnet 10.0.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.10.26 10.0.10.30;
  option domain-name-servers 10.0.0.1;
  option domain-name "dhcp_linux.pi";
  option routers 10.0.10.1;
  }

subnet 10.0.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.20.100 10.0.20.200;
  option routers 10.0.20.1;
}
```

systemctl restart isc-dhcp-server - restart

## Server Wydruku


```
usermod -aG lpadmin użytkownik - dodanie do grupy
apt install cups
cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf_back
nano /etc/cups/cupsd.conf
MaxLogSize 2000
Browsing On
BrowseLocalProtocols all
# Restrict access to the server...
<Location />
 Order allow, deny
 Allow all
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
 Order allow, deny
 Allow all
</Location>
systemctl restart cups
localhost:631 - w przeglądarce
```



#### DNS

```
Przeszukiwanie stref:
     Do przodu - nazwa > IP
     Wstecz - IP > nazwa
Rekordy:
     A - mapuje na IPv4;
     AAAA - mapuje na IPv6;
     CNAME - ustawia alias (inną nazwę ) dla nazwy hosta;
     MX - serwer poczty;
     NS - serwer nazw domeny DNS;
     PTR - powiązanie IP z sferą wstecz
SAO:
     Buforujący serwer nazw - prosi o nazwy
     Podstawowy serwer nazw - główna kopia nazw
     Zapasowy serwer nazw - zapasowa replika nazw
apt install bind9 -y
nano /etc/bind/named.conf.options - Buforujący - na nic nie
wpływa
nano /etc/bind/named.conf.local - zony z ścieżkami do plików
nano /etc/bind/db.local - do kopiowania w przód
nano /etc/resolv.conf - KURWA ciągle się resetuje jak się testuje
     warto przeglądać inne pliki
```

#### Kolejność:



nano /etc/bind/named.conf.options - jeśli każą dać zewnętrzne DNS
np. 8.8.8.8 lub 8.8.4.4

#### nano /etc/bind/named.conf.local

#### /etc/bind/db.local

```
$TTL
        604800
@
        IN
                SOA
                         localhost. root.localhost. (
                               2
                                          ; Serial
                                          ; Refresh
                          604800
                           86400
                                          ; Retry
                                          ; Expire
                         2419200
                          604800 )
                                          ; Negative Cache TTL
; @@@
        IN
                NS
                         localhost.
        IN
                         127.0.0.1
                Α
        IN
                AAAA
                         ::1
```

cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.example.com

```
604800
$TTL
         IN
                 SOA
                          example.com. root.example.com. (
                                              Serial
                                 2
                           604800
                                              Refresh
                            86400
                                              Retry
                          2419200
                                              Expire
                           604800 )
                                              Negative Cache TTL
; @ @ @
         IN
                 NS
                          www.example.com.
         IN
                          192.168.1.101
                 Α
         IN
                 AAAA
                          ::1
         IN
WWW
                 Α
                          192.168.1.101
host1
        IN
                          192.168.1.102
         IN
                 MX
                                   mail.example.com.
0
mail
         IN
                 Α
                          192.168.1.103
```

named-checkzone example.com /etc/bind/db.example.com sprawdzanie literówek

cp /etc/bind/db.example.com /etc/bind/db.192

```
$TTL
         604800
         IN
                 SOA
                          example.com. root.example.com. (
                                             ; Serial
                                 2
                            604800
                                              Refresh
                             86400
                                              Retry
                                              Expire
                           2419200
                            604800 )
                                             ; Negative Cache TTL
;
@
                 NS
         IN
                          www.example.com.
@
         IN
                           192.168.1.101
@
         IN
                 AAAA
                           ::1
WWW
         IN
                  Α
                           192.168.1.<u>101</u>
                 PTR
101
         IN
                          www.example.com.
host1
         IN
                           192.168.1.102
                          host1.example.com.
102
         IN
                 PTR
                 MX
@
         IN
                          10
                                   mail.example.com.
mail
         IN
                           192.168.1.103
                          mail.example.com.
103
         IN
                 PTR
```

```
named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192 - sprawdzanie literówek
```

#### Restart:

systemctl restart bind9
systemctl status bind9

#### nano /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.1.101 options edns0 trust-ad

```
Sprawdzenie:
nslookup example.com
nslookup www.example.com
nslookup host1.example.com
nslookup mail.example.com

nslookup 192.160.1.101
nslookup 192.160.1.102 - inne urządznie np.stacja robacza o typ
IP
nslookup 192.160.1.103

ping na innym kompie
ping example.com - windows w karcie sieciowej dodać DNS i nazwę
domeny
ping 192.160.1.101
```