Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности Лабораторная работа №3 Вариант 163

Работу выполнил студент группы Р3230 Чухно Матвей Романович

Преподаватель: Блохина Елена Николаевна

г. Санкт-Петербург 2021 г.

Задание:

57C:	0592	58A:	0380
57D:	A000	58B:	0400
57E:	E000	58C:	AEF2
57F:	E000	58D:	0700
580:	+ 0200	58E:	EEF0
581:	EEFD	58F:	857E
582:	AF04	590:	CEF5
583:	EEFA	591:	0100
584:	AEF7	592:	0000
585:	EEF7	593:	E57F
586:	AAF6	594:	857C
587:	0480	595:	258C
588:	0380	l	
589:	F405		

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Текст исходной программы:

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
580	0200	CLA	Очистка аккумулятора
581	EEFD	ST IP-3	AC → 57F Относительная адресация (IP-3)
582	AF04	LD #4	Загрузка константы 4 в аккумулятор
583	EEFA	ST IP-6	AC →57E Относительная адресация (IP-6)
584	AEF7	LD IP-9	57C→AC
585	EEF7	ST IP-9	AC→57D
586	AAF6	LD (IP-10)+	MEM(57D) →AC 57D+1→57D
587	0480	ROR	Циклический сдвиг вправо AC_0 →С , C→AC ₁₅
588	0380	СМС	Инверсия регистра переноса ^С→С
589	F405	BLO +5	Переход, если С==1 в IP+5+1
58A	0380	СМС	Инверсия регистра переноса ^С→С

58B	0400	ROL	Циклический сдвиг влево AC_{15} →C, C→ AC_0
58C	AEF2	LD IP-14	Загрузка 57F→AC Относительная адресация (IP-14)
58D	0700	INC	$AC + 1 \rightarrow AC$
58E	EEF0	ST IP-16	Сохранение AC→57F Относительная адресация (IP-16)
58F	857E	LOOP 57E	57E-1→57E Если 57E<=0, то IP+1→IP
590	CEF5	BR IP-11	IP -11 → IP Относительная адресация (IP-11)
591	0100	HLT	Отключение ТГ, переход в пультовый режим

Назначение программы и реализуемые ею функции:

Программа находит количество нечетных элементов в массиве, состоящем из 4 элементов.

Область представления:

Переменные A[0]-A[3] (элементы массива) — знаковые 16-разрядные числа

Переменные **X1,X2** (адреса) – 11-разрядные беззнаковые числа

Переменная N (кол-во элементов) — 8-разрядное беззнаковое число

Переменная В (результат программы) - 16-разрядное беззнаковое число

Область допустимых значений:

Переменные A[0]-A[3]: $[-2^{15}; 2^{15} -1]$

Переменные $\mathbf{X1,\!X2}:$ от $0x000_{16}$ до $0x7FF_{16}$, исключая $[0x57C;\!0x591]$

Переменная N: В данной программе переменная N непосредственно загружается AF04 (режим адресации – прямая загрузка). Таким образом , переменная N=4 , так как в моем варианте загружается именно это значение.

Переменная ${\bf B}:[0;2^{16}$ -1] (так как с переменной B производится всего одна арифметическая операция -инкремент в случае нечетности элемента массива)

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Расположение программы : 580-591

Расположение массива:592-595

Ячейка для хранения адреса начала массива: 57С

Ячейка для хранения адреса обрабатываемого элемента массива : 57D

Ячейка для хранения количества элементов массива : 57Е

Ячейка для хранения результата: 57F

Данные для трассировки:

A[1]=9875

A[2]=7774

A[3] = -6549

A[4] = -5688

Таблица трассировки:

	няемая анда	Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	ΙP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
580	0200	581	0200	580	0200	000	580	0000	0100	-	-
581	EEFD	582	EEFD	57F	0000	000	FFFD	0000	0100	57F	0000
582	AF04	583	AF04	582	0004	000	0004	0004	0000	-	-
583	EEFA	584	EEFA	57E	0004	000	FFFA	0004	0000	57E	0004
584	AEF7	585	AEF7	57C	0592	000	FFF7	0592	0000	1	-
585	EEF7	586	EEF7	57D	0592	000	FFF7	0592	0000	57D	0592
				0	бработ	ка пер	вого чи	сла			
586	AAF6	587	AAF6	592	2693	000	FFF6	2693	0000	57D	0593
587	0480	588	0480	587	0480	000	FF80	1349	0011	-	-
588	0380	589	0380	588	0380	000	FF10	1349	0010		
589	F405	58A	F405	589	F405	000	0589	1349	0010		-
58A	0380	58B	0380	58A	0380	000	058A	1349	0011		
58B	0400	58C	0400	58B	0400	000	058B	2693	0000		
58C	AEF2	58D	AEF2	57F	0000	000	FFF2	0000	0100		
58D	0700	58E	0700	58D	0700	000	058D	0001	0000		
58E	EEF0	58F	EEF0	57F	0001	000	FFF0	0001	0000	57F	0001

58F	857E	590	857E	57E	0003	000	0002	0001	0000	57E	0003
590	CEF5	586	CEF5	590	0586	000	FFF5	0001	0000		
Обработка второго числа											
586	AAF6	587	AAF6	593	1E5E	000	FFF6	1E5E	0000	57D	0594
587	0480	588	0480	587	0480	000	0587	0F2F	0000		
588	0380	589	0380	588	0380	000	0587	0F2F	0001		
589	F405	58F	F405	589	F485	000	0005	0F2F	0001		
58F	857E	590	857E	57E	0002	000	0001	0F2F	0001	57E	0002
590	CEF5	586	CEF5	590	0586	000	FFF5	02F2	0001		
				0	бработі	ка трез	ьего чи	сла			
586	AAF6	587	AAF6	594	E66B	000	FFF6	E66B	1001	57D	595
587	0480	588	0480	587	0480	000	0587	F335	1001		-
588	0380	589	0380	588	0380	000	0588	F335	1000		
589	F405	58A	F405	589	F405	000	0589	F335	1000		
58A	0380	58B	0380	58A	0380	000	058A	F335	1001		
58B	0400	58C	0400	58B	0400	000	058B	E66B	1001		
58C	AEF2	58D	AEF2	57F	0001	000	FFF2	0001	0001		
58D	0700	58E	0700	58D	0700	000	058E	0010	0000		
58E	EEF0	58F	EEF0	57F	0002	000	FFF0	0002	0000	57F	0002
58F	857E	590	857E	57E	0001	000	0000	0002	0000	57E	0001
590	CEF5	586	CEF5	590	0586	000	FFF5	0002	0000		
				Об		четве	ертого ч	исла			
586	AAF6	587	AAF6	595	E9C8	000	FFF6	E9C8	1000	57D	596
587	0480	588	0480	587	0480	000	0587	74E4	0000		
588	0380	589	0380	588	0380	000	0588	74E4	0001		
589	F405	58F	F405	589	F405	000	0005	74E4	0001		
58F	857E	590	857E	57E	0000	000	FFFF	74E4	0001	57E	0000
590	CEF5	586	CEF5	591	0100	000	0591	74E4	0001		
Обработка числе массива закончена											
591	0100	592	0100	591	0100	000	0591	0000	0101	-	-

Вывод: при выполнении данной лабораторной работы я научился работать с циклами в БЭВМ, познакомился с новыми режимами адресации и командами ветвления.