# Элементы сетевого программирования

IPC (Межпроцессное взаимодействие / Inter-Process Communication) - обмен данными между потоками одного или разных процессов.

#### Канальные IPC: каналы и «почтовые ящики»

Каналы — это объекты, которые работают аналогично файлам и обеспечивают межпроцессное взаимодействие.

Типы каналов:

# Неименованный канал (ріре):

- Используется только между родственными процессами.
- Не может быть открыт сторонними процессами.

# Именованный канал (FIFO):

- Полноценный объект файловой системы.
- Доступен всем процессам в системе.

**Сокеты** - механизм взаимодействия, близкий к каналам, используется в сетевом и локальном программировании.

**Физический канал** - это реальный канал связи, который представляет собой физическую инфраструктуру (например, провода, оптоволокно, беспроводные средства связи), через который передаются данные между устройствами.

**Виртуальный канал** - это абстрактный канал передачи данных, который создается на основе физического канала. Виртуальный канал обладает своими свойствами и характеристиками, которые могут отличаться от физического канала. Виртуальный канал передачи данных имитирует файл или поток ввода-вывода для прикладных программ.

**Коммутация** — распределение имеющихся физических каналов для создания виртуальных.

#### Основные методы:

- **Коммутация каналов**: Соединение абонентов физическим каналом на время сеанса. Можно передавать поток данных или сообщения.
- **Коммутация сообщений**: Канал формируется заново для каждого блока данных. Размер сообщения большой и неизвестен заранее.
- **Коммутация пакетов**: Данные передаются множествами пакетов ограниченного размера, доставляемыми независимо. Фрагментация и сборка автоматически, прозрачно для абонентов.


Сети сегодня используют коммутацию пакетов как более надежный и экономичный метод. Arpanet (предшественник Internet) исследовала коммутацию пакетов для построения надежной сети передачи данных.

**Интернет** - компьютерная сеть, объединяющая миллионы компьютеров в единую информационную систему.

Сервис определяет, что именно делает уровень.


**Протокол уровня N** — правила и соглашения, используемые для связи уровня N одного устройства с уровнем N другого устройства. (язык общения)

# Протокол



**Интерфейс** — набор примитивных операций, предоставляемых нижним уровнем верхнему.

# Интерфейс




# Интерфейс и протокол

- Интерфейс
  - Реальное взаимодействие внутри устройства
  - Уровень N вызывает функции уровня N-1
  - Программист создает сокет и записывает в него данные
- Протокол
  - Виртуальное взаимодействие между устройствами
  - Реально соединяются только уровни, работающие с физической средой

**Топологией (структурой) компьютерной сети** называют физическое расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их линиями связи. **Шлюз (Gateway)** – это сетевое устройство, предназначенное для объединения двух сетей (передачи между ними пользовательского трафика), которые обладают различными характеристиками, используют различные протоколы или технологии. Gateway может работать на любом из 7 уровней OSI.

```
Адрес шлюза = адрес подсети + 1;
Адрес первого устройства = адрес подсети + 2;
n в количестве устройств = 32 - колво единиц в маске;
```

**Маршрутизатор (роутер)** — специализированное устройство, которое пересылает данных между компьютерами в сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Он работает на сетевом уровне модели OSI.



Обозначения:

круглый по центру - маршрутизатор параллелограмм - коммутатор

Модель OSI (данные на каждом слое обрастают метаинформацией): физические уровень (через канал или радиоволны, wifi, bluetooth) канальный уровень (хост подключается по проводу к порту коммутатора, коммутация, известно только то, что устройства характеризуются mac-адресом) сетевой уровень (появляется логическая адресация) транспортный уровень сеансовый уровень уровень уровень представления (шифрование \*спорно) прикладной уровень

ethernet пакет (2 мак адреса, payload максимум 1500 байт, тк это максимальный размер ethernet пакета; checksum (контрольная сумма) показывает, побились ли данные во время передачи)

ipv6 - 10% от маршрутизации трафика (не так много), есть встроенное шифрование, 128 битов, кидает пакеты напрямую (без прокси)

ір пакет (пакет имеет время жизни (может истечь ttl (time to live)); хранит размер пакета и сами данные; 2 ір адреса)

MTU (maximum transmission unit) - максимальный размер полезного блока данных одного пакета.

QoS (quality of service) - механизм, который помогает управлять приоритетами для различных типов интернет-трафика.

Модель DOD (Модель TCP/IP) (англ. Department of Defense — Министерство обороны США)

Описание	Windows	Linux
Чтобы узнать IP/MAC-адрес вашего устройства, посмотреть доступные сетевые интерфейсы на устройстве	ipconfig	ifconfig (ip a)
Утилита для отслеживания маршрута сетевых пакетов (отслеживать маршрут пакетов от вашего компьютера до указанного узла в сети)	tracert	traceroute

TCP handshake - отправка пакетов со специальными флагами:

- 1. SYN синхронизация
- 2. SYN + ACK
- 3. ACK (acknowledge) осознание

Состояния клиента и сервера (listen, established, syn-sent, syn-received, fin (ожидание termination запроса))

TCP пакет (2 порта (src, dest), флаги, данные, порядковый номер (для нумерации пакетов для восстановления с принимающей стороны))

UDP - быстрее пакеты передаются, тк не тратится время на установку соединения; пакеты сами занимают меньше места и не имеют такого набора метаинформации; пакеты приходят в рандомном порядке (некоторые могут не прийти).

Сервисы использующие UDP: стриминг (видео или игры), dhcp, dns, vpn. В UDP само приложение разбирается в очереди пакетов.

DNS записи могут кэшироваться + за DNS записи отвечают определенные namespaces, которым делегирована определенная зона.

Используя NAT клиент не знает про роутер.

https://skillbox.ru/media/code/chto-takoe-ipadres-i-maska-podseti-i-zachem-oni-nuzhny/https://ipcalc.co/

**Сеть** - сложная система, состоящая из базовой сети передачи данных (СПД) и оконечных узлов. Передача данных может быть с установлением соединения или без него.


При передаче без установления соединения данные передаются в виде датаграмм по произвольному маршруту без гарантии порядка, уникальности или доставки.

Передача **с установлением соединения** обеспечивает **целостность** и упорядоченность данных, гарантируя доставку в правильном порядке и обнаружение прерываний.

**Датаграмма** — блок информации, передаваемый протоколом через сеть связи без предварительного установления соединения и создания виртуального канала.

1	Физический	Взаимодействие со средой передачи данных на уровне сигналов (модуляция, демодуляция, детектирование и т.д.)
2	Канальный	Формирование и распознавание низкоуровневых сообщений (кадров), контроль и, возможно, исправление ошибок, низкоуровневая идентификация абонентов ( <i>MAC</i> адреса)
3	Сетевой	Логическая идентификация (адресация) абонентов, перенаправление адресованных данных (маршрутизация)
4	Транспортный	Передача данных между абонентами с требуемым качеством и дополнительным сервисом. Первые 4 уровня принято объединять в <i>транспортную систему</i> . Точки доступа к ней принято называть <i>портами</i> .
5	Сеансовый	Установление соединений (сеансов) между абонентами и управление ими
6	Уровень представления	Преобразования форматов данных в соответствии с правилами программного обеспечения следующего 7-го уровня в конкретной системе
7	Прикладной	Конечные приложения, прикладные задачи

**Стек протоколов в сети** – набор протоколов, обслуживающих различные уровни взаимодействия.



# Инкапсуляция блоков данных

**Сокет (socket)** - программный объект, обеспечивающий доступ к транспортной системе. Он обеспечивает удобный интерфейс для программирования. Сокеты могут быть ассоциированы с портами и транспортными протоколами, обеспечивая унифицированный способ взаимодействия.

Ha Windows используется подсистема Winsocket (Winsock, Winsock2), в то время как в Unix сокеты часто реализованы в ядре. Для компиляции на Windows с использованием Visual Studio требуются определенные заголовочные файлы, библиотеки и инициализация подсистемы.

Основные характеристики сокета включают в себя:

- Тип протоколов выбор стека протоколов, например, TCP/IP.
- Тип адресации способ идентификации участников взаимодействия.
- Адрес сокета идентификатор точки взаимодействия.
- Тип сокета выбранный протокол взаимодействия.

Сокеты обычно совместимы с файловыми дескрипторами и могут использоваться в функциях файлового ввода-вывода.

#### Структуры адресации:

struct sockaddr: базовая структура адреса struct sockaddr in: структура для адреса IPv4

struct in\_addr: структура для представления IP-адреса

# Функции для работы с адресами:

Для заполнения адреса: inet\_aton(), inet\_pton(), inet\_addr() Для обратного преобразования: inet\_ntoa(), inet\_ntop()

Для разрешения сетевого имени в адрес: gethostbyname(), getnameinfo()

## Операции с сокетами:

Создание сокета: socket()

Связывание сокета с локальным и удаленным адресом: bind(), connect()

Установка сокета в режим прослушивания: listen() Прием/передача данных: recv(), send(), accept()

- send(): Отправка данных через установленное соединение.
- recv(): Прием данных через установленное соединение.
- sendto(): Отправка данных с указанием адреса назначения.
- recvfrom(): Прием данных и получение информации об отправителе.

Закрытие сокета: closesocket(), shutdown()

# Управление параметрами сокета:

Установка и получение параметров: setsockopt(), getsockopt()

Низкоуровневое управление: ioctlsocket()

#### Прочие функции:

Для согласования формата чисел: htons(), htonl(), ntohs(), ntohl()

#### Windows Sockets API (Winsock):

Поддерживает сокеты в Windows-системах

Инициализация и деинициализация: WSAStartup(), WSACleanup()

Winsock 2 добавляет дополнительные возможности, включая асинхронную работу и поддержку различных протоколов.

# Клиент-Серверное Взаимодействие:

Сервер: Программа, обрабатывающая запросы.

Клиент: Программа, отправляющая запросы и получающая результаты.

# Взаимодействие без Установления Соединения:

Симметричное взаимодействие с различием ролей лишь на уровне логики.

# Взаимодействие с Установлением Соединения:

Несимметричное взаимодействие с использованием сокетов и отдельных точек для соединения и обмена данных.

# Многопользовательские Серверы:

Распараллеливание работы для обслуживания нескольких клиентов.

# Последовательный Сервер:

Последовательная обработка запросов без параллельного выполнения.

#### Многозадачные Многопользовательские Серверы:

Параллельное обслуживание соединений с использованием многозадачности или многопоточности.

# Сервер с Мультиплексированием Обработки Запросов:

Проверка и обработка данных сразу из всех открытых сокетов для эффективного обслуживания.