Dicembre in magazzino

Esercitazione per MAGAZZINIERI · Ferro & Transenne S.r.l. · dal 1° dicembre 2026 al 2 gennaio 2027

Che cosa fai. Segui la merce dall'ordine del cliente al camion che parte: vendite (SD), acquisti e ricevimento (MM), produzione (PP) e tutte le operazioni di magazzino (WMS) con la pistola RF, la quarantena, lo slotting, le ondate di prelievo, i colli SSCC, il camion, i DDT, la tracciabilità, l'inventario di fine anno e il deposito esterno.

Che cosa NON fai. Niente libro giornale, niente Dare/Avere, niente fatture, pagamenti, stipendi, IVA o chiusura del bilancio: li segue l'amministrazione. Il programma tiene la contabilità da solo e non ti fa domande di ragioneria.

Come si lavora. Launchpad → «📦 Dicembre in magazzino». A destra si apre la finestra «Esercizio passo passo»: premi «Apri ➜», compila i campi che brillano e premi il pulsante indicato. I passi operativi si spuntano da soli; le letture si confermano con «✓ Fatto». Usa un account dedicato a questo esercizio e non azzerare il lavoro di altri.

Alla fine consegna dalla tua area: Consegna il lavoro → Sistema integrato → «Dicembre in magazzino». Il docente vede che cosa hai fatto, quanto tempo hai lavorato e i numeri di controllo.

Il giro della merce

Fase	Passi
0 · Prima di cominciare	1
1 · L'azienda nasce e il magazzino si accende	2
2 · Distinta base e ciclo di lavoro	1
3 · Vendite: gli ordini dei clienti	3
4 · Fabbisogni: quanto ferro serve	1
5 · Acquisti: ordina, ricevi e metti a scaffale il ferro	8
6 · Produzione: 300 transenne su un solo ordine	10
7 · Produzione: 20 kit tagliati a scorta	13
8 · Pistola RF, quarantena e slotting	9
9 · Spedizione: ondata, picking, SSCC, camion e DDT	18
10 · Inventario di fine anno e deposito esterno	15
11 · Gennaio: i kit arrivano al deposito	1
12 · Verifica e consegna	2

0 · Prima di cominciare

1. Prima di cominciare: un sistema vuoto

A che cosa serve. PRIMA DI COMINCIARE: CONTROLLA DI ESSERE NEL POSTO GIUSTO. Ti serve un account vuoto, dedicato a questo esercizio.

Dove: Launchpad → «📦 Dicembre in magazzino» → Avvio del sistema

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ambiente	Sistema integrato, guida «Dicembre in magazzino (senza ragioneria)», un account dedicato a questo esercizio
Se l'account è vuoto	Vedi il riquadro «Dicembre in magazzino»: crei l'azienda al passo seguente
Se l'account contiene già un'altra azienda	Non cancellare niente: chiedi al docente un account dedicato

Che cosa devi vedere: Riquadro «Dicembre in magazzino» con il pulsante «Crea l'azienda per il magazzino»

Il tuo lavoro resta salvato nel tuo account: puoi chiudere e riprendere quando vuoi, il pannello riparte dall'ultimo passo.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

1 · L'azienda nasce e il magazzino si accende

2. 01/12/2026 · Crea l'azienda Ferro & Transenne (nasce il 1° dicembre)

A che cosa serve. CREA L'AZIENDA. È il primo giorno: il magazzino è vuoto e non c'è ancora niente da spedire. Da qui in avanti segui la merce, dal cliente che ordina fino al camion che parte.

Dove: Avvio e dati di base → Avvio del sistema → riquadro «Dicembre in magazzino»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di nascita dell'azienda	01/12/2026
Pulsante	Crea l'azienda per il magazzino

Che cosa devi vedere: Azienda creata il 01/12/2026 · Magazzino vuoto: nessuna merce, nessuna ubicazione ancora occupata

Questa parte la fa una sola volta. Gli aspetti amministrativi (capitale, banca, fatture) li segue l'ufficio amministrazione: tu lavori solo sulla merce.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

3. 01/12/2026 · Attiva il magazzino W100 (vuoto)

A che cosa serve. ACCENDI IL MAGAZZINO. Il programma crea gli scaffali con il loro indirizzo (es. 01-03-2 = corsia 01, campata 03, piano 2). Sono tutti vuoti: la merce arriverà con gli acquisti.

Dove: WMS → Struttura e attivazione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di attivazione	01/12/2026
Pulsante	Attiva il magazzino W100

Che cosa devi vedere: 41 ubicazioni create · Nessuna merce: il magazzino è vuoto

Attiva W100 prima del primo ricevimento di materiali, quando non c'è ancora merce. In seguito entrate, spostamenti e uscite passano sempre dai compiti della pistola RF.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

2 · Distinta base e ciclo di lavoro

4. 01/12/2026 · Leggi la distinta base e il ciclo di lavoro

A che cosa serve. LEGGI LA RICETTA DELLA TRANSENNA. La distinta base è la lista degli ingredienti (8 kg di ferro), il ciclo è il procedimento (Taglio, Piegatura, Saldatura).

Dove: PP → Ordini di produzione → Distinta e ciclo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
TR-STD (transenna)	8 kg di ferro per pezzo; Taglio 0,25 h + Piegatura 0,20 h + Saldatura 0,40 h
Un solo ordine	Le tre fasi si dichiarano sullo stesso ordine: tra una fase e l'altra la merce NON entra in magazzino. Entra solo la transenna finita, alla fine.
SL-TAGLIO (kit tagliato)	8 kg di ferro + 0,25 h di Taglio; si produce con un ordine a parte e resta a scaffale come scorta

Che cosa devi vedere: TR-STD: 8 kg FERRO · Taglio 0,25 h · Piegatura 0,20 h · Saldatura 0,40 h · SL-TAGLIO: 8 kg FERRO · Taglio 0,25 h

Lettura: spunta a mano. La distinta dice COSA serve, il ciclo dice COME e IN QUANTO TEMPO.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

3 · Vendite: gli ordini dei clienti

5. 02/12/2026 · VA01: Beta ordina 180 TR-STD

A che cosa serve. IL CLIENTE BETA ORDINA 180 TRANSENNE. Da qui parte tutto: senza un ordine del cliente non si compra e non si produce.

Dove: SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Committente	C100 Beta Costruzioni
Materiale	TR-STD
Quantità	180
Riferimento cliente	BETA-180
Data	02/12/2026
Data di consegna richiesta	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine salvato per 180 TR-STD, consegna richiesta 14/12/2026 · Confermati 0 su 180: in magazzino non c'è niente, bisogna produrre

Qui comincia il giro della merce: ordini dei clienti → fabbisogni → acquisti → produzione → spedizione. Si produce su ordine del cliente; solo i 20 kit si producono a scorta.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

6. 02/12/2026 · VA01: Delta ordina 120 TR-STD

A che cosa serve. IL CLIENTE DELTA ORDINA ALTRE 120 TRANSENNE. In tutto ora ne servono 300.

Dove: SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Committente	C200 Delta Noleggi
Materiale	TR-STD
Quantità	120
Riferimento cliente	DELTA-120
Data	02/12/2026
Data di consegna richiesta	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine salvato per 120 TR-STD · Confermati 0 su 120

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

7. 02/12/2026 · VA05: leggi il semaforo di disponibilità dei due ordini

A che cosa serve. GUARDA IL SEMAFORO: possiamo consegnare in tempo? Rosso = non abbiamo la merce e non sta arrivando niente.

Dove: SD → Ordini cliente → elenco VA05, colonna Disponibilità; poi SD → Gestione crediti e disponibilità → CO09

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Colonna Disponibilità	Beta 180 e Delta 120: semaforo rosso «non confermabile: niente a magazzino né in arrivo»; data confermabile vuota
Legenda	Verde: confermabile per intero alla data richiesta · giallo: confermabile più tardi o solo in parte · rosso: niente a magazzino né in arrivo
CO09 · materiale TR-STD	Giacenza 0, nessuna entrata pianificata: le righe di schedulazione sono vuote e lo scoperto è 300

Che cosa devi vedere: Beta e Delta: semaforo ROSSO · TR-STD: giacenza 0, niente in arrivo, mancano 300 pezzi

Chi ha ordinato prima è servito prima: a parità di data vale il numero d'ordine, quindi Beta prima di Delta. Spunta con «Fatto» dopo la lettura.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

4 · Fabbisogni: quanto ferro serve

8. 02/12/2026 · Dalla domanda ai fabbisogni: 300 transenne e 20 kit a scorta

A che cosa serve. FAI LA LISTA DELLA SPESA. Per 300 transenne servono 300 × 8 = 2.400 kg di ferro; per 20 kit altri 160 kg. Questo passo è solo un calcolo: non si registra niente.

Dove: SD → Ordini cliente; PP → Ordini di produzione → Distinta e ciclo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Domanda acquisita	Beta 180 + Delta 120 = 300 TR-STD, giacenza finito zero
Fabbisogno TR-STD	300 × 8 = 2.400 kg FERRO; Taglio 75 h, Piegatura 60 h, Saldatura 120 h
Scorta HALB separata	20 SL-TAGLIO: 160 kg FERRO + 5 h Taglio; non è un componente delle 300 transenne
Acquisti da pianificare	2.560 kg netti per i due ordini; primo acquisto 3.000 kg, poi reintegro urgente di 500 kg dopo i 200 kg danneggiati

Che cosa devi vedere: Ferro necessario: 2.560 kg · Ore: Taglio 75, Piegatura 60, Saldatura 120 (più 5 ore per i kit) · Si comprano 3.000 kg: il resto è scorta

È un calcolo ragionato sulla distinta: il programma non lancia un MRP automatico. Spunta dopo aver fatto il calcolo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

5 · Acquisti: ordina, ricevi e metti a scaffale il ferro

9. 03/12/2026 · ME21N: ordina 3.000 kg di ferro

A che cosa serve. ORDINA IL FERRO AL FORNITORE. È solo un ordine: il ferro non è ancora arrivato e non si paga niente.

Dove: MM → Ordini d’acquisto e rilascio

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Fornitore	F100 Acciaierie Umbre
Materiale	FERRO
Quantità	3000
Prezzo	1,00
Data	03/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 4500000001 per 3.000 kg · Conferma del fornitore registrata: l’ordine non è più «in attesa»

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

10. 04/12/2026 · MIGO 101: ricevi il ferro, 200 kg sono schiacciati

A che cosa serve. ARRIVA IL CAMION DEL FERRO. Il magazziniere conta, confronta con il DDT e controlla: 200 kg sono schiacciati. Si registra l’arrivo, dicendo quanti sono danneggiati.

Dove: MM → Entrata merci (anche da WMS)

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	4500000001
Quantità contata	vuoto = 3.000 come sul DDT
Numero DDT	DDT-AU-5512
Lotto (colata dal certificato)	COL-1204
Di cui danneggiati	200

Descrizione del danno	tubi schiacciati nel trasporto
Data	04/12/2026

Che cosa devi vedere: 2.800 kg buoni in 3 fasci nella zona di arrivo GR-ZONE, con 3 compiti per metterli a scaffale · 200 kg BLOCCATI nella zona quarantena Q-ZONE

Al ricevimento il magazziniere conta, confronta con il DDT e controlla lo stato della merce prima di firmare.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

11. 04/12/2026 · Merce da mettere a posto: che cosa aspetta in ricevimento?

A che cosa serve. GUARDA CHE COSA ASPETTA DI ESSERE MESSO A SCAFFALE. Il ferro è arrivato ma è ancora nella zona di scarico: qui vedi quanti fasci sono e dove vanno.

Dove: WMS → Merce da mettere a posto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di oggi	04/12/2026
Leggi	articolo, quantità, UdC, «Da dove arriva» e «Va in (proposta)» di ogni riga
Pulsante	«▶️ Metti a posto» sulla prima riga: si apre la pistola RF con quel compito (continua nel passo dopo)

Che cosa devi vedere: 3 fasci di FERRO, 2.800 kg: due vanno in F-01, uno in F-02 · I 200 kg schiacciati NON ci sono: sono in quarantena

Lettura: spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

12. 04/12/2026 · RF: metti a dimora i 3 fasci buoni in catasta

A che cosa serve. METTI IL FERRO A SCAFFALE CON LA PISTOLA. I 3 fasci buoni sono nella zona di arrivo: il sistema dice in quale catasta portarli.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	04/12/2026
Risorsa	MAG01 Marco
Compiti	i 3 PUTAWAY del ferro

Che cosa devi vedere: Catasta F-01: 2 fasci · F-02: il fascio da 800 · Zona di arrivo vuota; i 200 kg rotti restano in quarantena

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

13. 05/12/2026 · Quarantena: decidi sui 200 kg schiacciati

A che cosa serve. DECIDI COSA FARE DEL FERRO ROTTO. I tubi schiacciati non si riparano: si buttano (rottamazione). Il ferro esce dal magazzino.

Dove: WMS → Merce bloccata e danneggiata → 3 · Decidi sulla merce arrivata in quarantena

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC in quarantena	quella da 200 kg di FERRO
Esito del controllo	tubi schiacciati, non riparabili
Pulsante	Rottama: da buttare (555)
Data	05/12/2026

Che cosa devi vedere: I 200 kg escono dalla quarantena: Q-ZONE vuota · Ferro in magazzino: 2.800 kg

Questi 200 kg sono già entrati bloccati in Q-ZONE al ricevimento: non premere «Metti in quarantena e crea il compito RF» su altri fasci. Quel comando serve quando una UdC prima libera deve diventare bloccata e richiede

poi conferma RF. Qui devi solo decidere sulla merce già in quarantena. Non confondere con il blocco delle ubicazioni durante l'inventario.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

14. 05/12/2026 · ME21N: riordino urgente di 500 kg

A che cosa serve. RIORDINA IL FERRO. Con i 200 kg buttati ne resta troppo poco: ne ordini altri 500 kg, consegna urgente (costa un po' di più).

Dove: MM → Ordini d'acquisto e rilascio

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Fornitore	F100
Materiale	FERRO
Quantità	500
Prezzo	1,08 (consegna urgente)
Data	05/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 4500000002 per 500 kg. Con 2.800 kg buoni, dopo i due ordini di produzione ne resterebbero solo 240: si ricostituisce la scorta di sicurezza.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

15. 06/12/2026 · MIGO 101: ricevi i 500 kg urgenti

A che cosa serve. ARRIVA IL FERRO URGENTE. Questa volta è tutto buono.

Dove: MM → Entrata merci

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	4500000002
Numero DDT	DDT-AU-5530
Lotto (colata)	COL-1206
Danneggiati	0
Data	06/12/2026

Che cosa devi vedere: Un fascio da 500 kg in GR-ZONE · Un compito PUTAWAY aperto

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

16. 06/12/2026 · RF: metti a dimora il fascio urgente

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE IL NUOVO FASCIO. Il sistema lo manda nella catasta dove c'è già altro ferro.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	06/12/2026
Compiti	il PUTAWAY del ferro

Che cosa devi vedere: Il fascio è in F-02, accanto a quello da 800 · Le due colate (COL-1204 e COL-1206) restano distinte

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

6 · Produzione: 300 transenne su un solo ordine

17. 07/12/2026 · CO01: un ordine per 300 transenne

A che cosa serve. APRI L'ORDINE DI PRODUZIONE. È il «foglio di lavoro» della fabbrica: 300 transenne, con il ferro e le ore dei tre reparti. UN SOLO ordine per tutte e tre le fasi.

Dove: PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	TR-STD
Quantità	300
Data	07/12/2026
Data di fine pianificata	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 1000001 · Ferro 2.400 kg · Taglio 75 h · Piegatura 60 h · Saldatura 120 h

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

18. 07/12/2026 · CO09: le 300 transenne in arrivo rendono confermabili i due ordini

A che cosa serve. GUARDA DI NUOVO IL SEMAFORO. Ora l'ordine di produzione dice che il 12/12 arriveranno 300 transenne: i clienti possono essere serviti il 14/12.

Dove: SD → Gestione crediti e disponibilità → Disponibilità per materiale (CO09), materiale TR-STD; poi SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Righe di schedulazione di Beta	180 · 12/12/2026 · ordine di produzione 1000001
Righe di schedulazione di Delta	120 · 12/12/2026 · ordine di produzione 1000001
Semaforo VA05	Tutti e due verdi: confermabili per intero alla data richiesta 14/12, data confermabile 12/12/2026

Che cosa devi vedere: Beta 180 e Delta 120: data 12/12/2026, dall'ordine di produzione 1000001 · Semaforo VERDE per tutti e due

Se la data di fine fosse dopo il 14/12 il semaforo sarebbe giallo («confermabile per intero dal …»). Spunta con «Fatto» dopo la lettura.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

19. 07/12/2026 · WMS: porta il ferro delle transenne alla linea

A che cosa serve. PREPARA IL FERRO PER LA PRODUZIONE. Il sistema crea i compiti per portare 2.400 kg dalla catasta alla zona vicino alla macchina (PSA). Prima il ferro più vecchio (FIFO).

Dove: WMS → Compiti → Approvvigionamento della produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001 TR-STD
Quantità	vuoto = 2.400 kg
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: 3 compiti STAGING: 1.000 + 1.000 da F-01, 400 da F-02, verso PSA-L1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

20. 07/12/2026 · RF: conferma l'approvvigionamento del ferro delle transenne

A che cosa serve. PORTA IL FERRO ALLA LINEA CON LA PISTOLA. Il ferro si sposta ma non è ancora consumato: è ancora in magazzino.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	07/12/2026
Compiti	i 3 STAGING

Che cosa devi vedere: 2.400 kg nella zona della linea PSA · In F-02 restano 400 kg COL-1204 e 500 kg COL-1206 · In magazzino ci sono ancora 3.300 kg: nessun consumo

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

21. 07/12/2026 · 261: consuma 2.400 kg sullo stesso ordine

A che cosa serve. IL FERRO ENTRA IN LAVORAZIONE.

Dove: PP → Prelievi, conferme, entrate → Prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Quantità	2400
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: PSA-L1 vuota · Ferro in magazzino: 900 kg

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

22. 07/12/2026 · CO11N: dichiara 75 ore di Taglio

A che cosa serve. IL REPARTO TAGLIO DICHIARA IL LAVORO FATTO: 75 ore per 300 pezzi.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Fase	Taglio
Attrezzaggio	0
Ore	75
Quantità fase	300 (oppure vuoto = residuo)
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase Taglio completata sull'ordine 1000001 · Nessun compito RF nuovo

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

23. 09/12/2026 · CO11N: dichiara 60 ore di Piegatura

A che cosa serve. IL REPARTO PIEGATURA DICHIARA 60 ORE sullo STESSO ordine.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001, lo stesso del taglio
Fase	Piegatura
Attrezzaggio	0
Ore	60
Quantità fase	300 (oppure vuoto)
Data	09/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase Piegatura completata

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

24. 11/12/2026 · CO11N: dichiara 120 ore di Saldatura

A che cosa serve. IL REPARTO SALDATURA DICHIARA 120 ORE: è l'ultima fase. Le transenne sono finite, ma non sono ancora in magazzino.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Fase	Saldatura
Attrezzaggio	0
Ore	120
Quantità fase	300 (oppure vuoto)
Data	11/12/2026

Che cosa devi vedere: Tre fasi su tre completate

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

25. 12/12/2026 · 101: carica a magazzino le 300 transenne

A che cosa serve. CARICA LE TRANSENNE FINITE IN MAGAZZINO. Escono dalla fabbrica ed entrano in magazzino: ora si possono vendere.

Dove: PP → Entrata del prodotto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Pezzi	vuoto = 300
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: 6 pallet da 50 TR-STD in GR-ZONE · 6 compiti PUTAWAY aperti

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

26. 12/12/2026 · RF: metti a scaffale i 6 pallet di transenne

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE I 6 PALLET DI TRANSENNE CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	12/12/2026
Compiti	i 6 PUTAWAY di TR-STD

Che cosa devi vedere: 300 transenne a scaffale · Zona di arrivo vuota

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

7 · Produzione: 20 kit tagliati a scorta

27. 12/12/2026 · CO01: ordine autonomo per 20 kit SL-TAGLIO

A che cosa serve. APRI UN SECONDO ORDINE, DIVERSO: 20 kit di ferro tagliato da tenere a scorta. Non c'entrano con le transenne.

Dove: PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	SL-TAGLIO
Quantità	20
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 1000002: 160 kg di ferro e 5 ore di Taglio. È una produzione a scorta, separata: non è una fase dell'ordine delle transenne.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

28. 12/12/2026 · WMS: approvvigiona il ferro dei 20 kit

A che cosa serve. PREPARA IL FERRO DEI KIT: 160 kg dalla catasta alla linea.

Dove: WMS → Compiti → Approvvigionamento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
ATTENZIONE al menu «Ordine di produzione»	scegli 1000002 · 20 SL-TAGLIO (i kit). NON lasciare 1000001 · 300 TR-STD, che il programma propone per primo: quello è l'ordine delle transenne, già rifornito al passo 44
Ordine	1000002 SL-TAGLIO
Quantità	vuoto = 160 kg
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: 1 compito STAGING: 160 kg da F-02 alla linea PSA-L1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

29. 12/12/2026 · RF: porta alla linea il ferro dei kit

A che cosa serve. PORTA IL FERRO DEI KIT ALLA LINEA CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	lo STAGING da 160 kg

Che cosa devi vedere: 160 kg nella zona della linea · In F-02 restano 240 + 500 kg

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

30. 12/12/2026 · 261: consuma 160 kg di ferro per i kit

A che cosa serve. IL FERRO DEI KIT ENTRA IN LAVORAZIONE sull'ordine 1000002.

Dove: PP → Prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Quantità	160
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ferro rimasto in magazzino: 740 kg

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

31. 12/12/2026 · CO11N: dichiara 5 ore di Taglio dei kit

A che cosa serve. IL TAGLIO DICHIARA 5 ORE PER I KIT.

Dove: PP → Conferma

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Fase	Taglio, se il menu la propone; altrimenti lascialo vuoto
Attrezzaggio	0
Ore	5
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase dichiarata sull'ordine 1000002: 20 kit, 5 ore.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

32. 12/12/2026 · 101: versa a magazzino i 20 kit autonomi

A che cosa serve. CARICA I 20 KIT IN MAGAZZINO. Questi restano a scorta.

Dove: PP → Entrata del prodotto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Pezzi	vuoto = 20
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Un cassone da 20 kit in GR-ZONE · Un compito PUTAWAY aperto

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

33. 12/12/2026 · RF: metti a scaffale il cassone SL-TAGLIO

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE IL CASSONE DEI KIT CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	il PUTAWAY del cassone da 20

Che cosa devi vedere: 20 kit a scaffale, disponibili

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

34. Leggi la mappa delle ubicazioni

A che cosa serve. GUARDA LA MAPPA DEL MAGAZZINO: dove sta ogni cosa. Serve per il passo dopo.

Dove: WMS → Mappa

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro	F-02: 240 kg COL-1204 e 500 kg COL-1206
Kit SL-TAGLIO	trova il cassone da 20; copia ubicazione e UdC dalla mappa

Che cosa devi vedere: Ferro in F-02 · Il cassone dei kit su uno scaffale (lo trovi tu sulla mappa)

Non inventare l'ubicazione iniziale: dipende dai posti già occupati dai finiti. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

35. 12/12/2026 · Dove si trova? Cerca il ferro

A che cosa serve. DOVE SI TROVA IL FERRO? Scegli l'articolo e il programma te lo mostra sulla mappa, con quello che puoi prelevare.

Dove: WMS → Mappa delle ubicazioni → menu «🔎 Dove si trova?» in alto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Articolo	FERRO
Guarda la mappa	la catasta F-02 ha il bordo arancione, il resto si sbiadisce
Leggi la tabella	due righe in F-02, una per colata, entrambe ✅ «LIBERA a scaffale»
Lotti	sotto la tabella: COL-1204 e COL-1206, dal più vecchio

Che cosa devi vedere: FERRO tutto in F-02: 240 kg + 500 kg = 740 kg · Tutte e due le righe ✅ LIBERA a scaffale · Lotti: COL-1204 e COL-1206

Lettura: spunta a mano. Puoi cercare anche SL-TAGLIO: trovi il cassone dei kit. Dalla pistola RF (Interroga) basta leggere il codice articolo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

36. 12/12/2026 · LT10: sposta il cassone da 20 in fondo al magazzino

A che cosa serve. SPOSTA IL CASSONE DEI KIT IN FONDO AL MAGAZZINO: si usano poco, quindi lontano dalla porta.

Dove: WMS → Compiti → Trasferimento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC	il cassone da 20 SL-TAGLIO appena messo a scaffale
Destinazione	03-05-2
Motivo	resti in fondo al magazzino
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Un compito di trasferimento verso 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

37. 12/12/2026 · RF: conferma lo spostamento del cassone

A che cosa serve. SPOSTA DAVVERO IL CASSONE CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	il TRASF del cassone

Che cosa devi vedere: Lo scaffale 03-05-2 contiene i 20 kit

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

38. Stampa le etichette del cassone e dell'ubicazione

A che cosa serve. STAMPA LE ETICHETTE: una sul cassone e una sullo scaffale. Sono quelle che la pistola legge.

Dove: WMS → Etichette barcode e QR

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Etichette	UdC del cassone e ubicazione 03-05-2
Stampa	🖨️ oppure salva in PDF

Che cosa devi vedere: Le due etichette con codice a barre e QR

Spunta a mano dopo aver controllato i codici.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

39. Controlla le scorte: che cosa c'è in magazzino?

A che cosa serve. CONTROLLA CHE I CONTI DELLA MERCE TORNINO. Quanto dice il gestionale deve essere uguale a quanto c'è negli scaffali.

Dove: WMS → Monitor; PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro	740 kg a scaffale in F-02
Kit SL-TAGLIO	20 nel cassone in 03-05-2
Transenne TR-STD	300 a scaffale
Ordini di produzione	1000001 e 1000002 completati: niente più in lavorazione

Che cosa devi vedere: FERRO 740 kg · SL-TAGLIO 20 · TR-STD 300 · IM = WMS su tutte le righe

Lettura: spunta a mano. Quello che è ancora in lavorazione su un ordine NON è a scaffale: si vede solo sull'ordine.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

8 · Pistola RF, quarantena e slotting

40. 13/12/2026 · RF Interroga: che cosa c’è in un’ubicazione?

A che cosa serve. CHIEDI ALLA PISTOLA COSA C’È SU UNO SCAFFALE. Si usa quando un’etichetta non torna. Non cambia niente.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 🔎 Interroga

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi	03-05-2 (premi Invio)
Poi leggi	l’UdC di un pallet di transenne, copiata dalla Mappa
Guarda	materiale, quantità, lotto e ubicazione del pallet

Che cosa devi vedere: 03-05-2: 20 kit SL-TAGLIO · Il pallet: 50 transenne, lotto e scaffale

È il comando che il carrellista usa davanti allo scaffale quando un’etichetta non torna. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

41. 13/12/2026 · Blocca un pallet di transenne urtato dal carrello

A che cosa serve. UN PALLET È STATO URTATO: BLOCCALO finché non lo controlli. Resta nostro, ma non si può spedire.

Dove: WMS → Merce bloccata e danneggiata → Metti in quarantena

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Unità di carico	il primo pallet TR-STD dell’elenco
Quantità	lascia vuoto: tutto il pallet (50)
Motivo	pallet urtato dal carrello, da controllare
Data	13/12/2026
Pulsante	Metti in quarantena e crea il compito RF

Che cosa devi vedere: 50 transenne bloccate · Un compito per portare il pallet in quarantena (Q-ZONE)

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

42. 13/12/2026 · RF: porta il pallet in quarantena

A che cosa serve. PORTA IL PALLET URTATO NELLA ZONA QUARANTENA CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compito	il BLOCCO del pallet verso Q-ZONE

Che cosa devi vedere: Il pallet è in Q-ZONE · Il suo scaffale è libero

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l’origine mostrata, nel 2 l’UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

43. 13/12/2026 · Controllo superato: sblocca il pallet (343)

A che cosa serve. IL CONTROLLO È ANDATO BENE: SBLOCCA IL PALLET. Le transenne tornano vendibili.

Dove: WMS → Merce bloccata e danneggiata → Decidi sulla merce in quarantena

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC in quarantena	il pallet TR-STD

Esito del controllo	imballo integro, transenne non danneggiate
Pulsante	Sblocca: è buona (343)
Data	13/12/2026

Che cosa devi vedere: 50 transenne di nuovo libere · Un compito per rimetterle a scaffale

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

44. 13/12/2026 · RF: rimetti a scaffale il pallet sbloccato

A che cosa serve. RIMETTI A SCAFFALE IL PALLET CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compito	il PUTAWAY da Q-ZONE

Che cosa devi vedere: Q-ZONE vuota · 300 transenne disponibili a scaffale

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

45. 13/12/2026 · LT10: lavori al pavimento, sposta un pallet di transenne in fondo

A che cosa serve. CI SONO LAVORI AL PAVIMENTO: SPOSTA UN PALLET IN FONDO al magazzino.

Dove: WMS → Compiti → Trasferimento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Unità di carico	il pallet TR-STD appena sbloccato
Destinazione	03-04-1
Motivo	lavori al pavimento davanti alla corsia 01
Data	13/12/2026

Che cosa devi vedere: Un compito di trasferimento verso 03-04-1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

46. 13/12/2026 · RF: conferma lo spostamento in fondo

A che cosa serve. SPOSTA DAVVERO IL PALLET CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compito	il TRASF verso 03-04-1

Che cosa devi vedere: Il pallet è in 03-04-1, lontano dalla porta

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

47. 13/12/2026 · Slotting: avvicina le transenne alla porta di spedizione

A che cosa serve. METTI LE TRANSENNE VICINO ALLA PORTA: sono quelle che escono di più, così il carrellista cammina meno.

Dove: WMS → Innovazione → Slotting

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi	classe ABC per righe di prelievo e proposta: quali pallet, da dove, a dove,

	quanti metri risparmiati
Data	13/12/2026
Pulsante	Crea i compiti di trasferimento proposti

Che cosa devi vedere: Un compito di trasferimento per il pallet rimasto in fondo

Lo slotting si fa prima dei prelievi: i materiali che escono più spesso vanno vicino alla spedizione, così ogni giro è più corto.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

48. 13/12/2026 · RF: conferma i trasferimenti dello slotting

A che cosa serve. SPOSTA I PALLET VICINO ALLA PORTA CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compiti	tutti i TRASF dello slotting

Che cosa devi vedere: Le transenne sono vicino alla porta: guardalo sulla Mappa

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

9 · Spedizione: ondata, picking, SSCC, camion e DDT

49. 14/12/2026 · Arretrato e scadenze: chi aspetta la merce?

A che cosa serve. CHI ASPETTA LA MERCE? Rosso = siamo in ritardo, arancio = scade oggi, giallo = scade fra pochi giorni. Si guarda ogni mattina.

Dove: WMS → Arretrato e scadenze

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di oggi	14/12/2026
1 · Clienti	Beta 180 TR-STD e Delta 120 TR-STD: 🟠 «SCADE OGGI» (consegna richiesta il 14/12)
2, 3, 4	fornitori, produzione e compiti di magazzino: nessuna riga (ferro arrivato, ordini versati, compiti confermati)
Prova	scrivi 15/12/2026: Beta e Delta diventano 🔴 IN RITARDO di 1 giorno. È quello che succederà: il camion parte domani. Poi rimetti 14/12/2026

Che cosa devi vedere: Beta 180 e Delta 120: 🟠 SCADE OGGI · Con il 15/12: 🔴 IN RITARDO di 1 giorno · Fornitori, produzione, compiti: niente in ritardo

Lettura: spunta a mano. L'arretrato si guarda ogni mattina: prima le righe rosse, poi arancio e gialle.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

50. 14/12/2026 · Attiva il prelievo a ondate

A che cosa serve. DECIDI DI PRELEVARE «A ONDATE»: le consegne aspettano e poi si prelevano tutte insieme in un solo giro.

Dove: WMS → Innovazione → Prelievo a ondate → Impostazioni

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Prelievo a ondate	sì: le consegne aspettano l'ondata
Cross-docking	no
Pulsante	Salva

Che cosa devi vedere: Le prossime consegne non creano subito i compiti

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

51. 14/12/2026 · VL01N: consegna per Beta

A che cosa serve. PREPARA LA CONSEGNA PER BETA. È l’ordine di spedire: la merce non è ancora partita.

Dove: SD → Consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	10000001 Beta 180 TR-STD
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Consegna 80000001 in attesa dell’ondata · Ancora nessun prelievo

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

52. 14/12/2026 · VL01N: consegna per Delta

A che cosa serve. PREPARA LA CONSEGNA PER DELTA.

Dove: SD → Consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	10000002 Delta 120 TR-STD
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Consegna 80000002 in attesa dell’ondata

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

53. 14/12/2026 · Rilascia l’ondata ONDA-1

A che cosa serve. FAI PARTIRE IL PRELIEVO: un solo giro per le due consegne, nell’ordine del percorso.

Dove: WMS → Innovazione → Prelievo a ondate → Rilascia l’ondata

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	14/12/2026
Pulsante	Rilascia l’ondata (compiti in ordine di percorso)

Che cosa devi vedere: ONDA-1: 2 consegne, 7 compiti di prelievo (PICK) · I metri del giro unico contro un giro per ordine

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

54. Stampa la lista di prelievo

A che cosa serve. STAMPA LA LISTA DI PRELIEVO che il carrellista porta con sé.

Dove: WMS → Spedizione → Lista di prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegne	80000001 Beta e 80000002 Delta
Leggi	ubicazione, UdC e quantità di ogni riga, nell’ordine del percorso
Stampa	🖨️ (il carrellista la porta con sé)

Che cosa devi vedere: 7 righe, nell’ordine del percorso

Spunta a mano. Con la lista o con la pistola il risultato è lo stesso: ogni riga è un compito PICK da confermare.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

55. 14/12/2026 · RF: preleva i 7 pallet (FIFO)

A che cosa serve. PRELEVA LE TRANSENNE CON LA PISTOLA e portale nella zona di spedizione. Non sono ancora partite.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli

Data di lavoro	14/12/2026
Compiti	i 7 PICK, nessuna differenza di quantità

Che cosa devi vedere: 300 transenne nella zona di spedizione GI-ZONE · Scaffali delle transenne vuoti

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

56. 14/12/2026 · Misure del pallet EUR e regola: quante transenne per collo

A che cosa serve. SCRIVI LE MISURE DEL PALLET E QUANTE TRANSENNE CI STANNO. Servono per capire quanto spazio e quanto peso occupa ogni collo sul camion.

Dove: WMS → Spedizione → Imballi, regole e veicoli

Campo	Che cosa scrivi o scegli
1 · Imballo EUR	120 × 80 × 15 cm, tara 25 kg, portata 1000 kg, impilabile sì, regge sopra 700 kg → Salva l'imballo
2 · Regola TR-STD	su pallet EUR: 50 pezzi, collo alto 125 cm → Salva la regola

Che cosa devi vedere: Collo di TR-STD: 50 × 12 kg + 25 kg = 625 kg · Nella tabella delle regole: «✏️ tu»

Senza misure non si progetta il carico: il camion si riempie per spazio (cm) e per peso (kg). La regola dice anche all'imballo quanti pezzi proporre.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

57. 14/12/2026 · Imballa Beta in 4 colli SSCC

A che cosa serve. BETA: CREA 4 COLLI E I LORO 4 SSCC. Prima finisci il prelievo; poi vai in SPEDIZIONE → IMBALLO. Un SSCC (Serial Shipping Container Code) è il numero univoco di 18 cifre di ogni pallet/collo. Non devi inventarlo né scriverlo tu: lo crea il programma quando imballi. La stessa etichetta serve a caricare il collo sul camion e a rintracciarlo nel DDT. Il prefisso GS1 di questa esercitazione è simulato.

Dove: WMS → Imballo e etichette SSCC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000001
Imballo	EUR
Pezzi per collo	50
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: 4 colli (50 + 50 + 50 + 30), ognuno con il suo SSCC

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

58. 14/12/2026 · Imballa Delta in 3 colli SSCC

A che cosa serve. DELTA: CREA 3 COLLI E I LORO 3 SSCC. Tutti i codici si generano in SPEDIZIONE → IMBALLO. Un SSCC (Serial Shipping Container Code) è il numero univoco di 18 cifre di ogni pallet/collo. Non devi inventarlo né scriverlo tu: lo crea il programma quando imballi. La stessa etichetta serve a caricare il collo sul camion e a rintracciarlo nel DDT. Il prefisso GS1 di questa esercitazione è simulato.

Dove: WMS → Imballo e etichette SSCC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000002
Imballo	EUR
Pezzi per collo	40
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: 3 colli da 40

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

59. 15/12/2026 · Crea un trasporto per le due consegne

A che cosa serve. PRENOTA IL CAMION: un camion per tutti e due i clienti.

Dove: WMS → Trasporti e carico → Crea il trasporto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegne	80000001, 80000002
Vettore	V10 Trasporti Toscani
Targa fittizia	AA000AA
Autista fittizio	Mario Esempio
Data di carico	15/12/2026

Che cosa devi vedere: Un trasporto con due consegne

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

60. 15/12/2026 · Piano di carico e camion 3D: quale camion per Beta e Delta?

A che cosa serve. DECIDI SU QUALE CAMION VIAGGIANO BETA E DELTA. Il programma ti mostra dove va ogni collo, anche in 3D.

Dove: WMS → Spedizione → Piano di carico del camion

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasporto	quello appena creato (consegne Beta e Delta)
Prova il furgone	Veicolo «Furgone 3,5 t»: ci stanno 2 colli su 7, porta solo 1.200 kg; poi torna alla motrice
Scegli la motrice	Veicolo «Motrice 10 t», criterio «per fermate»
Camion in 3D	premi «🧊 Camion in 3D», gira il camion con il mouse e guardalo «dalle porte»
Pulsante	Salva il piano sul trasporto

Che cosa devi vedere: Furgone: 2 colli su 7 · Motrice: 7 colli su 7 in 4 posti, 3 pile da due · Delta vicino alla cabina, Beta verso le porte

Si carica dal posto 1 (cabina) verso le porte. Con la pistola RF → Carico ogni collo ti dice il suo posto; un collo che nel piano resta a terra viene rifiutato.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

61. 15/12/2026 · RF Carico: carica i 4 colli di Beta con la pistola

A che cosa serve. I CODICI SSCC SI CREANO NELL'IMBALLO E SI LEGGONO NEL CARICO RF. Devi usare 4 codici diversi, uno per pallet.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 🚛 Carico

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	15/12/2026
SSCC	leggi uno alla volta i 4 SSCC della consegna 80000001 (copiali da Imballo e SSCC) e premi Invio
Ripetizioni	4

Che cosa devi vedere: 4 colli di Beta caricati ✅ · Se leggi due volte lo stesso collo, la pistola lo rifiuta

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

62. 15/12/2026 · Varco RFID: carica i 3 colli di Delta in un passaggio

A che cosa serve. CARICA I COLLI DI DELTA PASSANDO DAL VARCO RFID: si leggono tutti insieme, senza girare i pallet.

Dove: WMS → Innovazione → Varco RFID

Campo	Che cosa scrivi o scegli

Trasporto	quello appena creato
Data	15/12/2026
Pulsante	Fai passare il carrello dal varco

Che cosa devi vedere: 3 tag letti in un passaggio: 7 colli su 7 caricati

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

63. 15/12/2026 · Partenza: uscita merci 601 e DDT

A che cosa serve. IL CAMION PARTE: LA MERCE ESCE DAL MAGAZZINO. Nascono i DDT.

Dove: WMS → Trasporti e carico → Fine carico e uscita merci

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasporto	quello appena creato
Data di partenza	15/12/2026

Che cosa devi vedere: Trasporto partito, 7 colli su 7 · Due DDT pronti da stampare · TR-STD in magazzino: 0

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

64. VL06O: controlla il monitor della spedizione

A che cosa serve. CONTROLLA CHE LE DUE CONSEGNE SIANO PARTITE.

Dove: WMS → Spedizione → Monitor delle consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegne	80000001 e 80000002
Leggi	prelievo completato, colli, trasporto, uscita merci 15/12

Che cosa devi vedere: Prelievo completato, colli, trasporto e uscita merci del 15/12

Il monitor è la schermata del capo spedizioni: si vede subito se una consegna è ferma. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

65. Stampa i DDT delle due consegne

A che cosa serve. STAMPA I DDT: il documento che viaggia con la merce sul camion.

Dove: WMS → Spedizione → DDT

Campo	Che cosa scrivi o scegli
DDT	uno per consegna: mittente, destinatario, vettore, colli e SSCC
Stampa	🖨️ oppure salva in PDF

Che cosa devi vedere: Un DDT per Beta e uno per Delta

Il DDT accompagna la merce sul camion. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

66. Reclamo simulato: da quale ferro vengono le transenne di Beta?

A che cosa serve. UN CLIENTE RECLAMA: DA QUALE FERRO VENGONO LE SUE TRANSENNE? Con i lotti si risponde in un minuto.

Dove: WMS → Lotti, numeri di serie e tracciabilità → Reclamo di un cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000001 Beta
Risali	TR-STD lotto L1000001 → ferro colata COL-1204, Acciaierie Umbre (direttamente dal 261 dell'ordine 1000001)
Poi a valle	premi «Traccia» sulla colata COL-1204: arriva a Beta e a Delta

Che cosa devi vedere: La colata COL-1204 è arrivata a Beta e a Delta · La colata COL-1206 è ancora in magazzino

Se la colata fosse difettosa, sapremmo subito quali clienti avvisare. La colata COL-1206 non è nelle transenne: è ancora in catasta. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

10 · Inventario di fine anno e deposito esterno

67. Classificazione ABC dei materiali

A che cosa serve. CLASSIFICA I MATERIALI: quelli di classe A valgono di più e si contano più spesso.

Dove: WMS → Inventari → Classificazione ABC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Risultato	TR-STD in classe A; leggi la classe dei semilavorati e del ferro e quante conte l'anno prevede

Che cosa devi vedere: TR-STD in classe A

Si contano più spesso i materiali di classe A. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

68. 31/12/2026 · LI01N: documento d'inventario delle ubicazioni occupate

A che cosa serve. PREPARA L'INVENTARIO: scegli gli scaffali da contare.

Dove: WMS → Inventari → Documenti d'inventario → Crea

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Tipo	Inventario per ubicazioni scelte
Ubicazioni	F-02, 03-05-2 (le due occupate: controllale sulla mappa)
Tolleranza	10
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: Documento con 3 righe: 2 fasci in F-02, il cassone in 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

69. 31/12/2026 · Attiva l'inventario e stampa la lista di conta

A che cosa serve. FERMA GLI SCAFFALI DA CONTARE e stampa la lista. La lista non mostra le quantità: si conta «alla cieca».

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Attiva; poi Lista di conta da stampare

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di riferimento	31/12/2026
Lista	conta cieca: le quantità a sistema non si vedono

Che cosa devi vedere: F-02 e 03-05-2 bloccate: niente prelievi finché non chiudi

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

70. 31/12/2026 · RF Inventario: conta la catasta F-02 con la pistola

A che cosa serve. CONTA IL FERRO CON LA PISTOLA, colata per colata.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 📝 Inventario

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi l'ubicazione	F-02 (Invio)
Colata COL-1204	240
Colata COL-1206	500
Pulsante	Registra la conta

Che cosa devi vedere: Conta di F-02 salvata · Manca ancora 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

71. 31/12/2026 · LI11N: registra alla scrivania la conta del cassone (manca un kit)

A che cosa serve. CONTA IL CASSONE DEI KIT: NE MANCA UNO. Lo scrivi alla scrivania.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Registra la conta

Campo	Che cosa scrivi o scegli
03-05-2 SL-TAGLIO	19 (ne trovi uno in meno)
F-02	già contata con la pistola: lascia com'è
Contato da	il tuo nome

Che cosa devi vedere: Stato del documento: «riconta»

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

72. 31/12/2026 · LI14: riconta il cassone

A che cosa serve. RICONTA IL CASSONE: prima di registrare una differenza si conta due volte.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Registra la riconta

Campo	Che cosa scrivi o scegli
03-05-2 SL-TAGLIO	19 (il secondo conteggio conferma il primo)

Che cosa devi vedere: Stato del documento: «contato»

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

73. 31/12/2026 · LI20: chiudi l'inventario nel WMS

A che cosa serve. CHIUDI L'INVENTARIO NEL MAGAZZINO: lo scaffale ora dice 19 kit. Gli scaffali si sbloccano.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Chiudi nel WMS

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: 03-05-2: 19 kit · Il kit mancante va nella zona differenze 999

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

74. 31/12/2026 · LI21: allinea la giacenza del gestionale (movimento 711)

A che cosa serve. ALLINEA IL GESTIONALE ALLA CONTA. La conta ha trovato 19 kit invece di 20: con il movimento 711 anche il gestionale scende a 19.

Dove: WMS → Inventari → Differenze inventariali → Registra

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: SL-TAGLIO: 19 nel gestionale e 19 nelle ubicazioni · Zona differenze 999 vuota

Il WMS sa dove manca il pezzo; con il 711 lo sa anche il gestionale. Senza questo passo IM e WMS non quadrano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

75. Valorizza la rimanenza di ferro: FIFO, LIFO e costo medio

A che cosa serve. QUANTO VALE IL FERRO RIMASTO? Dipende dal metodo: guardali tutti e quattro.

Dove: WMS → Inventari → Valorizzazione delle rimanenze

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	FERRO, 740 kg
FIFO	restano gli acquisti più recenti: 240 × 1,00 + 500 × 1,08 = 780
LIFO	restano i più vecchi: 740 × 1,00 = 740
Costo medio ponderato	il programma lo ricalcola a ogni entrata e uscita: 748,97

Che cosa devi vedere: Stessi 740 kg, tre valori diversi: 780 (FIFO), 740 (LIFO), 748,97 (costo medio). La quantità non cambia, cambia solo il criterio con cui la si valuta.

Lettura: spunta a mano. Non registri niente: è un confronto fra metodi.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

76. 31/12/2026 · Scorta minima del ferro: è ora di riordinare?

A che cosa serve. METTI UN LIMITE SOTTO CUI IL FERRO VA RIORDINATO. Se ne resta meno, il programma accende la luce rossa e ti dice quanto ordinare.

Dove: WMS → Scorta minima e riordino → Imposta la scorta minima

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	FERRO
Scorta minima (punto di riordino)	1000
Scorta massima	3000
Pulsante	Salva la scorta minima

Che cosa devi vedere: FERRO: 740 kg, sotto il minimo di 1.000 → 🔴 SOTTO SCORTA · Proposta di riordino: 2.260 kg (3.000 − 740) · Nessun ordine creato: lo decide una persona

Il sistema PROPONE, non ordina: la richiesta d'acquisto si farà a gennaio, in questo esercizio NON crearla. Le transenne e i kit non hanno un minimo: riga grigia.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

77. 31/12/2026 · Trasferimento: 10 kit al deposito esterno D200

A che cosa serve. MANDA 10 KIT AL DEPOSITO DELLA FILIALE. Prima si prepara il trasferimento: il programma dice quale merce prendere.

Dove: WMS → Deposito esterno e merce in viaggio → 1 · Crea il trasferimento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Da dove parte	dal magazzino W100 al deposito esterno D200
Materiale	SL-TAGLIO
Quantità da trasferire	10
Data	31/12/2026
Arrivo previsto	02/01/2027
Pulsante	Crea il trasferimento

Che cosa devi vedere: Trasferimento UB001 · 1 compito di prelievo per il deposito: 10 kit dal cassone in 03-05-2

La filiale vicina ai cantieri vuole 10 kit pronti per gennaio. In SAP è un ordine di trasferimento (tipo UB) tra due depositi della stessa azienda.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

78. 31/12/2026 · RF: preleva i 10 kit per il deposito

A che cosa serve. PRENDI I 10 KIT CON LA PISTOLA e portali in banchina, pronti per il camion.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	31/12/2026
Compito	il «Prelievo per il deposito esterno» da 03-05-2 a GI-ZONE

Che cosa devi vedere: 10 kit in banchina GI-ZONE · 9 kit restano nel cassone in 03-05-2

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

79. 31/12/2026 · Uscita 351: il camion parte, i kit sono in viaggio

A che cosa serve. IL CAMION PARTE. Da adesso i 10 kit NON SONO NÉ QUA NÉ LÀ: non sono più nel nostro magazzino e non sono ancora nel deposito.

Dove: WMS → Deposito esterno e merce in viaggio → 2 · Carica il camion

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasferimento	UB001 · W100 → D200 · 10 SL-TAGLIO
Data di partenza	31/12/2026
Pulsante	Registra l'uscita 351 (merce in viaggio)

Che cosa devi vedere: Stato 🚚 IN VIAGGIO · SL-TAGLIO: 9 in W100 + 10 in viaggio + 0 nel deposito = 19

Il camion parte l'ultimo giorno dell'anno e arriva il 2 gennaio: a fine anno questi 10 kit sono sulla strada.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

80. 31/12/2026 · Dove si trova? I kit sul camion a fine anno

A che cosa serve. DOVE SONO I KIT? Il programma ti dice che 10 sono sulla strada. Sono nostri anche se non sono in nessun magazzino.

Dove: WMS → Mappa delle ubicazioni → «🔎 Dove si trova?» SL-TAGLIO; poi WMS → Arretrato e scadenze

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Dove si trova	SL-TAGLIO: 9 ✅ libere in 03-05-2; 10 ⛔ «SUL CAMION tra due depositi»
Mappa	in fondo il riquadro «Fuori dal magazzino W100»: IN-VIAGGIO con 10 SL-TAGLIO
Arretrato	data di oggi 31/12/2026: «5 · Merce in viaggio tra depositi», UB001 🟡 scade fra 2 giorni

Che cosa devi vedere: 9 kit prelevabili, 10 sul camion · UB001 🟡 arriva fra 2 giorni · A fine anno i 19 kit sono tutti nelle rimanenze

Lettura: spunta a mano. È lo «stock in transito» della rete dei depositi che si studia nella MasterSupplyChain Academy.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

81. KPI di magazzino di dicembre

A che cosa serve. GUARDA I NUMERI DEL MAGAZZINO: quanto è preciso, quanto è veloce. Facoltativo.

Dove: WMS → Innovazione → KPI di magazzino

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi	accuratezza dell'inventario, ordini perfetti, tempo dal ricevimento allo scaffale, compiti per risorsa

Che cosa devi vedere: I KPI di dicembre

Facoltativo: spunta a mano dopo la lettura.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

11 · Gennaio: i kit arrivano al deposito

82. 02/01/2027 · Entrata 101 al deposito: i kit sono arrivati

A che cosa serve. IL CAMION È ARRIVATO AL DEPOSITO. Si contano i kit e si registra l'arrivo: il viaggio è finito.

Dove: WMS → Deposito esterno e merce in viaggio → 3 · Ricevi all'arrivo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasferimento	UB001 in viaggio
Quantità contata all'arrivo	vuoto = tutti i 10

Data di arrivo	02/01/2027
Pulsante	Registra l'entrata 101

Che cosa devi vedere: Stato: arrivato il 02/01/2027 · SL-TAGLIO: 9 in W100 + 10 nel deposito D200 = 19

Se all'arrivo ne mancasse uno, la differenza andrebbe nella zona 999 e si registrerebbe con l'inventario (LI21).

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

12 · Verifica e consegna

83. Verifica finale del magazzino

A che cosa serve. CONTROLLA CHE TUTTO TORNI PRIMA DI CONSEGNARE.

Dove: WMS → Monitor; WMS → Mappa; MM → Scorte per luogo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro	740 kg in F-02 (240 kg COL-1204 + 500 kg COL-1206)
Kit SL-TAGLIO	19: 9 in W100 (03-05-2) + 10 al deposito esterno D200
Transenne TR-STD	0: tutte spedite a Beta (180) e Delta (120)
Colli spediti	7 con SSCC
Compiti RF aperti	0
Quadratura	IM = WMS su tutte le righe

Che cosa devi vedere: FERRO 740 · SL-TAGLIO 19 (9 + 10 al deposito) · TR-STD 0 · 0 compiti aperti · IM = WMS

Lettura: spunta a mano dopo il controllo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

84. Consegna il lavoro al docente

A che cosa serve. CONSEGNA IL LAVORO. Il docente vede che cosa hai fatto, quanto tempo hai lavorato e i numeri di controllo.

Dove: La mia area → Consegna il lavoro

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Lavoro	Sistema integrato
Esercizio	Dicembre in magazzino (senza ragioneria)
Nota	Spiega perché i 200 kg schiacciati non sono mai andati a scaffale e come hai trovato il kit mancante

Che cosa devi vedere: Consegna registrata con i numeri di controllo del magazzino

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

Numeri di controllo della consegna

Controllo	Valore atteso
Azienda del corso magazzino (senza quiz Dare/Avere)	sì
Data di nascita dell'azienda	2026-12-01
Ferro ricevuto con le due MIGO (kg)	3500
Ferro schiacciato rottamato con il 555 (kg)	200
Ordini di produzione: transenne a fasi + kit a scorta	2
Scorte finali: ferro kg / SL-TAGLIO / TR-STD	740/19/0
Consegne partite con l'uscita merci 601	2
Colli con SSCC spediti	7

Ondate di prelievo rilasciate	1
Documenti d'inventario chiusi	1
Differenza inventariale registrata con il 711 (kit)	-1
Kit arrivati al deposito esterno D200	10
Compiti RF confermati	28
Compiti WMS ancora aperti	0
Quantità IM e WMS riconciliate	sì

Sono solo quantità, documenti e compiti di magazzino: nessun numero viene dal libro giornale.