Dicembre in magazzino · essenziale

Firenze · Magazzino 30 ore · esercitazione per MAGAZZINIERI · Ferro & Transenne S.r.l. · dicembre 2026

Che cosa fai. Segui la merce dall'ordine del cliente al camion che parte: vendite (SD), acquisti e ricevimento (MM), produzione (PP) e tutte le operazioni di magazzino (WMS) con la pistola RF, la quarantena, le ondate di prelievo, i colli SSCC, il camion, i DDT, e l'inventario di fine anno.

Che cosa NON fai. Niente libro giornale, niente Dare/Avere, niente fatture, pagamenti, stipendi, IVA o chiusura del bilancio: li segue l'amministrazione. Il programma tiene la contabilità da solo e non ti fa domande di ragioneria.

Come si lavora. Corso «FIRENZE · MAGAZZINO 30 ORE» → «Apri / riprendi esercizio». A destra si apre la finestra «Esercizio passo passo»: premi «Apri ➜», compila i campi che brillano e premi il pulsante indicato. I passi operativi si spuntano da soli; le letture si confermano con «✓ Fatto». Usa un account dedicato a questo esercizio e non azzerare il lavoro di altri.

Alla fine consegna dalla tua area: Consegna il lavoro → Sistema integrato → «Dicembre in magazzino · essenziale». Il docente vede che cosa hai fatto, quanto tempo hai lavorato e i numeri di controllo.

Il giro della merce

Fase	Passi
0 · Prima di cominciare	1
1 · L'azienda nasce e il magazzino si accende	2
2 · Vendite: gli ordini dei clienti	3
3 · Fabbisogni: quanto ferro serve	1
4 · Acquisti: ordina, ricevi e metti a scaffale il ferro	7
5 · Produzione: 300 transenne su un solo ordine	9
6 · Produzione: 20 kit tagliati a scorta	9
7 · Spedizione: ondata, picking, SSCC, camion e DDT	13
8 · Inventario di fine anno	7
9 · Verifica e consegna	2

0 · Prima di cominciare

1. Prima di cominciare: un sistema vuoto

A che cosa serve. PRIMA DI COMINCIARE: CONTROLLA DI ESSERE NEL POSTO GIUSTO. Ti serve un account vuoto, dedicato a questo esercizio.

Dove: Corso Firenze 30 ore → «Apri / riprendi esercizio» → Avvio del sistema

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ambiente	Sistema integrato, guida «Dicembre in magazzino · essenziale», un account dedicato a questo esercizio
Se l'account è vuoto	Vedi il riquadro «Dicembre in magazzino»: crei l'azienda al passo seguente
Se l'account contiene già un'altra azienda	Non cancellare niente: chiedi al docente un account dedicato

Che cosa devi vedere: Riquadro «Dicembre in magazzino» con il pulsante «Crea l'azienda per il magazzino»

Il tuo lavoro resta salvato nel tuo account: puoi chiudere e riprendere quando vuoi, il pannello riparte dall'ultimo passo.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

1 · L’azienda nasce e il magazzino si accende

2. 01/12/2026 · Crea l’azienda Ferro & Transenne (nasce il 1° dicembre)

A che cosa serve. CREA L’AZIENDA. È il primo giorno: il magazzino è vuoto e non c’è ancora niente da spedire. Da qui in avanti segui la merce, dal cliente che ordina fino al camion che parte.

Dove: Avvio e dati di base → Avvio del sistema → riquadro «Dicembre in magazzino»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di nascita dell’azienda	01/12/2026
Pulsante	Crea l’azienda per il magazzino

Che cosa devi vedere: Azienda creata il 01/12/2026 · Magazzino vuoto: nessuna merce, nessuna ubicazione ancora occupata

Questa parte la fa una sola volta. Gli aspetti amministrativi (capitale, banca, fatture) li segue l’ufficio amministrazione: tu lavori solo sulla merce.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

3. 01/12/2026 · Attiva il magazzino W100 (vuoto)

A che cosa serve. ACCENDI IL MAGAZZINO. Il programma crea gli scaffali con il loro indirizzo (es. 01-03-2 = corsia 01, campata 03, piano 2). Sono tutti vuoti: la merce arriverà con gli acquisti.

Dove: WMS → Struttura e attivazione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di attivazione	01/12/2026
Pulsante	Attiva il magazzino W100

Che cosa devi vedere: 41 ubicazioni create · Nessuna merce: il magazzino è vuoto

Attiva W100 prima del primo ricevimento di materiali, quando non c’è ancora merce. In seguito entrate, spostamenti e uscite passano sempre dai compiti della pistola RF.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

2 · Vendite: gli ordini dei clienti

4. 02/12/2026 · VA01: Beta ordina 180 TR-STD

A che cosa serve. IL CLIENTE BETA ORDINA 180 TRANSENNE. Da qui parte tutto: senza un ordine del cliente non si compra e non si produce.

Dove: SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Committente	C100 Beta Costruzioni
Materiale	TR-STD
Quantità	180
Riferimento cliente	BETA-180
Data	02/12/2026
Data di consegna richiesta	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine salvato per 180 TR-STD, consegna richiesta 14/12/2026 · Confermati 0 su 180: in magazzino non c’è niente, bisogna produrre

Qui comincia il giro della merce: ordini dei clienti → fabbisogni → acquisti → produzione → spedizione. Si produce su ordine del cliente; solo i 20 kit si producono a scorta.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

5. 02/12/2026 · VA01: Delta ordina 120 TR-STD

A che cosa serve. IL CLIENTE DELTA ORDINA ALTRE 120 TRANSENNE. In tutto ora ne servono 300.

Dove: SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Committente	C200 Delta Noleggi
Materiale	TR-STD
Quantità	120
Riferimento cliente	DELTA-120
Data	02/12/2026
Data di consegna richiesta	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine salvato per 120 TR-STD · Confermati 0 su 120

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

6. 02/12/2026 · VA05: leggi il semaforo di disponibilità dei due ordini

A che cosa serve. GUARDA IL SEMAFORO: possiamo consegnare in tempo? Rosso = non abbiamo la merce e non sta arrivando niente.

Dove: SD → Ordini cliente → elenco VA05, colonna Disponibilità; poi SD → Gestione crediti e disponibilità → CO09

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Colonna Disponibilità	Beta 180 e Delta 120: semaforo rosso «non confermabile: niente a magazzino né in arrivo»; data confermabile vuota
Legenda	Verde: confermabile per intero alla data richiesta · giallo: confermabile più tardi o solo in parte · rosso: niente a magazzino né in arrivo
CO09 · materiale TR-STD	Giacenza 0, nessuna entrata pianificata: le righe di schedulazione sono vuote e lo scoperto è 300

Che cosa devi vedere: Beta e Delta: semaforo ROSSO · TR-STD: giacenza 0, niente in arrivo, mancano 300 pezzi

Chi ha ordinato prima è servito prima: a parità di data vale il numero d'ordine, quindi Beta prima di Delta. Spunta con «Fatto» dopo la lettura.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

3 · Fabbisogni: quanto ferro serve

7. 02/12/2026 · Dalla domanda ai fabbisogni: 300 transenne e 20 kit a scorta

A che cosa serve. FAI LA LISTA DELLA SPESA. Per 300 transenne servono 300 × 8 = 2.400 kg di ferro; per 20 kit altri 160 kg. Questo passo è solo un calcolo: non si registra niente.

Dove: SD → Ordini cliente; PP → Ordini di produzione → Distinta e ciclo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Domanda acquisita	Beta 180 + Delta 120 = 300 TR-STD, giacenza finito zero
Fabbisogno TR-STD	300 × 8 = 2.400 kg FERRO; Taglio 75 h, Piegatura 60 h, Saldatura 120 h
Scorta HALB separata	20 SL-TAGLIO: 160 kg FERRO + 5 h Taglio; non è un componente delle 300 transenne
Acquisti da pianificare	2.560 kg netti per i due ordini; primo acquisto 3.000 kg, poi reintegro urgente di 500 kg dopo i 200 kg danneggiati

Che cosa devi vedere: Ferro necessario: 2.560 kg · Ore: Taglio 75, Piegatura 60, Saldatura 120 (più 5 ore per i kit) · Si comprano 3.000 kg: il resto è scorta

È un calcolo ragionato sulla distinta: il programma non lancia un MRP automatico. Spunta dopo aver fatto il calcolo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

4 · Acquisti: ordina, ricevi e metti a scaffale il ferro

8. 03/12/2026 · ME21N: ordina 3.000 kg di ferro

A che cosa serve. ORDINA IL FERRO AL FORNITORE. È solo un ordine: il ferro non è ancora arrivato e non si paga niente.

Dove: MM → Ordini d'acquisto e rilascio

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Fornitore	F100 Acciaierie Umbre
Materiale	FERRO
Quantità	3000
Prezzo	1,00
Data	03/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 4500000001 per 3.000 kg · Conferma del fornitore registrata: l'ordine non è più «in attesa»

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

9. 04/12/2026 · MIGO 101: ricevi il ferro, 200 kg sono schiacciati

A che cosa serve. ARRIVA IL CAMION DEL FERRO. Il magazziniere conta, confronta con il DDT e controlla: 200 kg sono schiacciati. Si registra l'arrivo, dicendo quanti sono danneggiati.

Dove: MM → Entrata merci (anche da WMS)

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	4500000001
Quantità contata	vuoto = 3.000 come sul DDT
Numero DDT	DDT-AU-5512
Lotto (colata dal certificato)	COL-1204
Di cui danneggiati	200
Descrizione del danno	tubi schiacciati nel trasporto
Data	04/12/2026

Che cosa devi vedere: 2.800 kg buoni in 3 fasci nella zona di arrivo GR-ZONE, con 3 compiti per metterli a scaffale · 200 kg BLOCCATI nella zona quarantena Q-ZONE

Al ricevimento il magazziniere conta, confronta con il DDT e controlla lo stato della merce prima di firmare.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

10. 04/12/2026 · RF: metti a dimora i 3 fasci buoni in catasta

A che cosa serve. METTI IL FERRO A SCAFFALE CON LA PISTOLA. I 3 fasci buoni sono nella zona di arrivo: il sistema dice in quale catasta portarli.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	04/12/2026
Risorsa	MAG01 Marco
Compiti	i 3 PUTAWAY del ferro

Che cosa devi vedere: Catasta F-01: 2 fasci · F-02: il fascio da 800 · Zona di arrivo vuota; i 200 kg rotti restano in quarantena

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

11. 05/12/2026 · Quarantena: decidi sui 200 kg schiacciati

A che cosa serve. DECIDI COSA FARE DEL FERRO ROTTO. I tubi schiacciati non si riparano: si buttano (rottamazione). Il ferro esce dal magazzino.

Dove: WMS → Merce bloccata e danneggiata → 3 · Decidi sulla merce arrivata in quarantena

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC in quarantena	quella da 200 kg di FERRO
Esito del controllo	tubi schiacciati, non riparabili
Pulsante	Rottama: da buttare (555)
Data	05/12/2026

Che cosa devi vedere: I 200 kg escono dalla quarantena: Q-ZONE vuota · Ferro in magazzino: 2.800 kg

Questi 200 kg sono già entrati bloccati in Q-ZONE al ricevimento: non premere «Metti in quarantena e crea il compito RF» su altri fasci. Quel comando serve quando una UdC prima libera deve diventare bloccata e richiede poi conferma RF. Qui devi solo decidere sulla merce già in quarantena. Non confondere con il blocco delle ubicazioni durante l'inventario.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

12. 05/12/2026 · ME21N: riordino urgente di 500 kg

A che cosa serve. RIORDINA IL FERRO. Con i 200 kg buttati ne resta troppo poco: ne ordini altri 500 kg, consegna urgente (costa un po' di più).

Dove: MM → Ordini d'acquisto e rilascio

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Fornitore	F100
Materiale	FERRO
Quantità	500
Prezzo	1,08 (consegna urgente)
Data	05/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 4500000002 per 500 kg. Con 2.800 kg buoni, dopo i due ordini di produzione ne resterebbero solo 240: si ricostituisce la scorta di sicurezza.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

13. 06/12/2026 · MIGO 101: ricevi i 500 kg urgenti

A che cosa serve. ARRIVA IL FERRO URGENTE. Questa volta è tutto buono.

Dove: MM → Entrata merci

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	4500000002
Numero DDT	DDT-AU-5530
Lotto (colata)	COL-1206
Danneggiati	0
Data	06/12/2026

Che cosa devi vedere: Un fascio da 500 kg in GR-ZONE · Un compito PUTAWAY aperto

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

14. 06/12/2026 · RF: metti a dimora il fascio urgente

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE IL NUOVO FASCIO. Il sistema lo manda nella catasta dove c'è già altro ferro.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli

Data di lavoro	06/12/2026
Compiti	il PUTAWAY del ferro

Che cosa devi vedere: Il fascio è in F-02, accanto a quello da 800 · Le due colate (COL-1204 e COL-1206) restano distinte

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

5 · Produzione: 300 transenne su un solo ordine

15. 07/12/2026 · CO01: un ordine per 300 transenne

A che cosa serve. APRI L'ORDINE DI PRODUZIONE. È il «foglio di lavoro» della fabbrica: 300 transenne, con il ferro e le ore dei tre reparti. UN SOLO ordine per tutte e tre le fasi.

Dove: PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	TR-STD
Quantità	300
Data	07/12/2026
Data di fine pianificata	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 1000001 · Ferro 2.400 kg · Taglio 75 h · Piegatura 60 h · Saldatura 120 h

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

16. 07/12/2026 · WMS: porta il ferro delle transenne alla linea

A che cosa serve. PREPARA IL FERRO PER LA PRODUZIONE. Il sistema crea i compiti per portare 2.400 kg dalla catasta alla zona vicino alla macchina (PSA). Prima il ferro più vecchio (FIFO).

Dove: WMS → Compiti → Approvvigionamento della produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001 TR-STD
Quantità	vuoto = 2.400 kg
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: 3 compiti STAGING: 1.000 + 1.000 da F-01, 400 da F-02, verso PSA-L1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

17. 07/12/2026 · RF: conferma l'approvvigionamento del ferro delle transenne

A che cosa serve. PORTA IL FERRO ALLA LINEA CON LA PISTOLA. Il ferro si sposta ma non è ancora consumato: è ancora in magazzino.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	07/12/2026
Compiti	i 3 STAGING

Che cosa devi vedere: 2.400 kg nella zona della linea PSA · In F-02 restano 400 kg COL-1204 e 500 kg COL-1206 · In magazzino ci sono ancora 3.300 kg: nessun consumo

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

18. 07/12/2026 · 261: consuma 2.400 kg sullo stesso ordine

A che cosa serve. IL FERRO ENTRA IN LAVORAZIONE.

Dove: PP → Prelievi, conferme, entrate → Prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Quantità	2400
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: PSA-L1 vuota · Ferro in magazzino: 900 kg

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

19. 07/12/2026 · CO11N: dichiara 75 ore di Taglio

A che cosa serve. IL REPARTO TAGLIO DICHIARA IL LAVORO FATTO: 75 ore per 300 pezzi.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Fase	Taglio
Attrezzaggio	0
Ore	75
Quantità fase	300 (oppure vuoto = residuo)
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase Taglio completata sull'ordine 1000001 · Nessun compito RF nuovo

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

20. 09/12/2026 · CO11N: dichiara 60 ore di Piegatura

A che cosa serve. IL REPARTO PIEGATURA DICHIARA 60 ORE sullo STESSO ordine.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001, lo stesso del taglio
Fase	Piegatura
Attrezzaggio	0
Ore	60
Quantità fase	300 (oppure vuoto)
Data	09/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase Piegatura completata

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

21. 11/12/2026 · CO11N: dichiara 120 ore di Saldatura

A che cosa serve. IL REPARTO SALDATURA DICHIARA 120 ORE: è l'ultima fase. Le transenne sono finite, ma non sono ancora in magazzino.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Fase	Saldatura
Attrezzaggio	0
Ore	120

Quantità fase	300 (oppure vuoto)
Data	11/12/2026

Che cosa devi vedere: Tre fasi su tre completate

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

22. 12/12/2026 · 101: carica a magazzino le 300 transenne

A che cosa serve. CARICA LE TRANSENNE FINITE IN MAGAZZINO. Escono dalla fabbrica ed entrano in magazzino: ora si possono vendere.

Dove: PP → Entrata del prodotto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Pezzi	vuoto = 300
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: 6 pallet da 50 TR-STD in GR-ZONE · 6 compiti PUTAWAY aperti

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

23. 12/12/2026 · RF: metti a scaffale i 6 pallet di transenne

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE I 6 PALLET DI TRANSENNE CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	12/12/2026
Compiti	i 6 PUTAWAY di TR-STD

Che cosa devi vedere: 300 transenne a scaffale · Zona di arrivo vuota

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

6 · Produzione: 20 kit tagliati a scorta

24. 12/12/2026 · CO01: ordine autonomo per 20 kit SL-TAGLIO

A che cosa serve. APRI UN SECONDO ORDINE, DIVERSO: 20 kit di ferro tagliato da tenere a scorta. Non c'entrano con le transenne.

Dove: PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	SL-TAGLIO
Quantità	20
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 1000002: 160 kg di ferro e 5 ore di Taglio. È una produzione a scorta, separata: non è una fase dell'ordine delle transenne.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

25. 12/12/2026 · WMS: approvvigiona il ferro dei 20 kit

A che cosa serve. PREPARA IL FERRO DEI KIT: 160 kg dalla catasta alla linea.

Dove: WMS → Compiti → Approvvigionamento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
ATTENZIONE al menu «Ordine	scegli 1000002 · 20 SL-TAGLIO (i kit). NON lasciare 1000001 · 300 TR-

di produzione»	STD, che il programma propone per primo: quello è l'ordine delle transenne, già rifornito al passo 44
Ordine	1000002 SL-TAGLIO
Quantità	vuoto = 160 kg
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: 1 compito STAGING: 160 kg da F-02 alla linea PSA-L1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

26. 12/12/2026 · RF: porta alla linea il ferro dei kit

A che cosa serve. PORTA IL FERRO DEI KIT ALLA LINEA CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	lo STAGING da 160 kg

Che cosa devi vedere: 160 kg nella zona della linea · In F-02 restano 240 + 500 kg

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

27. 12/12/2026 · 261: consuma 160 kg di ferro per i kit

A che cosa serve. IL FERRO DEI KIT ENTRA IN LAVORAZIONE sull'ordine 1000002.

Dove: PP → Prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Quantità	160
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ferro rimasto in magazzino: 740 kg

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

28. 12/12/2026 · CO11N: dichiara 5 ore di Taglio dei kit

A che cosa serve. IL TAGLIO DICHIARA 5 ORE PER I KIT.

Dove: PP → Conferma

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Fase	Taglio, se il menu la propone; altrimenti lascialo vuoto
Attrezzaggio	0
Ore	5
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase dichiarata sull'ordine 1000002: 20 kit, 5 ore.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

29. 12/12/2026 · 101: versa a magazzino i 20 kit autonomi

A che cosa serve. CARICA I 20 KIT IN MAGAZZINO. Questi restano a scorta.

Dove: PP → Entrata del prodotto

Campo	Che cosa scrivi o scegli

Ordine	1000002
Pezzi	vuoto = 20
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Un cassone da 20 kit in GR-ZONE · Un compito PUTAWAY aperto

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

30. 12/12/2026 · RF: metti a scaffale il cassone SL-TAGLIO

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE IL CASSONE DEI KIT CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	il PUTAWAY del cassone da 20

Che cosa devi vedere: 20 kit a scaffale, disponibili

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

31. 12/12/2026 · LT10: sposta il cassone da 20 in fondo al magazzino

A che cosa serve. SPOSTA IL CASSONE DEI KIT IN FONDO AL MAGAZZINO: si usano poco, quindi lontano dalla porta.

Dove: WMS → Compiti → Trasferimento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC	il cassone da 20 SL-TAGLIO appena messo a scaffale
Destinazione	03-05-2
Motivo	resti in fondo al magazzino
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Un compito di trasferimento verso 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

32. 12/12/2026 · RF: conferma lo spostamento del cassone

A che cosa serve. SPOSTA DAVVERO IL CASSONE CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	il TRASF del cassone

Che cosa devi vedere: Lo scaffale 03-05-2 contiene i 20 kit

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

7 · Spedizione: ondata, picking, SSCC, camion e DDT

33. 14/12/2026 · Attiva il prelievo a ondate

A che cosa serve. DECIDI DI PRELEVARE «A ONDATE»: le consegne aspettano e poi si prelevano tutte insieme in un solo giro.

Dove: WMS → Innovazione → Prelievo a ondate → Impostazioni

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Prelievo a ondate	sì: le consegne aspettano l'ondata
Cross-docking	no
Pulsante	Salva

Che cosa devi vedere: Le prossime consegne non creano subito i compiti

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

34. 14/12/2026 · VL01N: consegna per Beta

A che cosa serve. PREPARA LA CONSEGNA PER BETA. È l'ordine di spedire: la merce non è ancora partita.

Dove: SD → Consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	10000001 Beta 180 TR-STD
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Consegna 80000001 in attesa dell'ondata · Ancora nessun prelievo

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

35. 14/12/2026 · VL01N: consegna per Delta

A che cosa serve. PREPARA LA CONSEGNA PER DELTA.

Dove: SD → Consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	10000002 Delta 120 TR-STD
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Consegna 80000002 in attesa dell'ondata

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

36. 14/12/2026 · Rilascia l'ondata ONDA-1

A che cosa serve. FAI PARTIRE IL PRELIEVO: un solo giro per le due consegne, nell'ordine del percorso.

Dove: WMS → Innovazione → Prelievo a ondate → Rilascia l'ondata

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	14/12/2026
Pulsante	Rilascia l'ondata (compiti in ordine di percorso)

Che cosa devi vedere: ONDA-1: 2 consegne, 7 compiti di prelievo (PICK) · I metri del giro unico contro un giro per ordine

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

37. 14/12/2026 · RF: preleva i 7 pallet (FIFO)

A che cosa serve. PRELEVA LE TRANSENNE CON LA PISTOLA e portale nella zona di spedizione. Non sono ancora partite.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	14/12/2026
Compiti	i 7 PICK, nessuna differenza di quantità

Che cosa devi vedere: 300 transenne nella zona di spedizione GI-ZONE · Scaffali delle transenne vuoti

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

38. 14/12/2026 · Misure del pallet EUR e regola: quante transenne per collo

A che cosa serve. SCRIVI LE MISURE DEL PALLET E QUANTE TRANSENNE CI STANNO. Servono per capire quanto spazio e quanto peso occupa ogni collo sul camion.

Dove: WMS → Spedizione → Imballi, regole e veicoli

Campo	Che cosa scrivi o scegli
1 · Imballo EUR	120 × 80 × 15 cm, tara 25 kg, portata 1000 kg, impilabile sì, regge sopra 700 kg → Salva l’imballo
2 · Regola TR-STD	su pallet EUR: 50 pezzi, collo alto 125 cm → Salva la regola

Che cosa devi vedere: Collo di TR-STD: 50 × 12 kg + 25 kg = 625 kg · Nella tabella delle regole: «✏️ tu»

Senza misure non si progetta il carico: il camion si riempie per spazio (cm) e per peso (kg). La regola dice anche all’imballo quanti pezzi proporre.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

39. 14/12/2026 · Imballa Beta in 4 colli SSCC

A che cosa serve. BETA: CREA 4 COLLI E I LORO 4 SSCC. Prima finisci il prelievo; poi vai in SPEDIZIONE → IMBALLO. Un SSCC (Serial Shipping Container Code) è il numero univoco di 18 cifre di ogni pallet/collo. Non devi inventarlo né scriverlo tu: lo crea il programma quando imballi. La stessa etichetta serve a caricare il collo sul camion e a rintracciarlo nel DDT. Il prefisso GS1 di questa esercitazione è simulato.

Dove: WMS → Imballo e etichette SSCC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000001
Imballo	EUR
Pezzi per collo	50
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: 4 colli (50 + 50 + 50 + 30), ognuno con il suo SSCC

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

40. 14/12/2026 · Imballa Delta in 3 colli SSCC

A che cosa serve. DELTA: CREA 3 COLLI E I LORO 3 SSCC. Tutti i codici si generano in SPEDIZIONE → IMBALLO. Un SSCC (Serial Shipping Container Code) è il numero univoco di 18 cifre di ogni pallet/collo. Non devi inventarlo né scriverlo tu: lo crea il programma quando imballi. La stessa etichetta serve a caricare il collo sul camion e a rintracciarlo nel DDT. Il prefisso GS1 di questa esercitazione è simulato.

Dove: WMS → Imballo e etichette SSCC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000002
Imballo	EUR
Pezzi per collo	40
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: 3 colli da 40

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

41. 15/12/2026 · Crea un trasporto per le due consegne

A che cosa serve. PRENOTA IL CAMION: un camion per tutti e due i clienti.

Dove: WMS → Trasporti e carico → Crea il trasporto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegne	80000001, 80000002

Vettore	V10 Trasporti Toscani
Targa fittizia	AA000AA
Autista fittizio	Mario Esempio
Data di carico	15/12/2026

Che cosa devi vedere: Un trasporto con due consegne

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

42. 15/12/2026 · RF Carico: carica i 4 colli di Beta con la pistola

A che cosa serve. I CODICI SSCC SI CREANO NELL'IMBALLO E SI LEGGONO NEL CARICO RF. Devi usare 4 codici diversi, uno per pallet.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 🚛 Carico

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	15/12/2026
SSCC	leggi uno alla volta i 4 SSCC della consegna 80000001 (copiali da Imballo e SSCC) e premi Invio
Ripetizioni	4

Che cosa devi vedere: 4 colli di Beta caricati ✅ · Se leggi due volte lo stesso collo, la pistola lo rifiuta

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

43. 15/12/2026 · Varco RFID: carica i 3 colli di Delta in un passaggio

A che cosa serve. CARICA I COLLI DI DELTA PASSANDO DAL VARCO RFID: si leggono tutti insieme, senza girare i pallet.

Dove: WMS → Innovazione → Varco RFID

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasporto	quello appena creato
Data	15/12/2026
Pulsante	Fai passare il carrello dal varco

Che cosa devi vedere: 3 tag letti in un passaggio: 7 colli su 7 caricati

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

44. 15/12/2026 · Partenza: uscita merci 601 e DDT

A che cosa serve. IL CAMION PARTE: LA MERCE ESCE DAL MAGAZZINO. Nascono i DDT.

Dove: WMS → Trasporti e carico → Fine carico e uscita merci

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasporto	quello appena creato
Data di partenza	15/12/2026

Che cosa devi vedere: Trasporto partito, 7 colli su 7 · Due DDT pronti da stampare · TR-STD in magazzino: 0

Prima della partenza tutti e 7 i colli devono risultare caricati.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

45. Stampa i DDT delle due consegne

A che cosa serve. STAMPA I DDT: il documento che viaggia con la merce sul camion.

Dove: WMS → Spedizione → DDT

Campo	Che cosa scrivi o scegli
DDT	uno per consegna: mittente, destinatario, vettore, colli e SSCC

Stampa	🖨️ oppure salva in PDF

Che cosa devi vedere: Un DDT per Beta e uno per Delta

Il DDT accompagna la merce sul camion. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

8 · Inventario di fine anno

46. 31/12/2026 · LI01N: documento d'inventario delle ubicazioni occupate

A che cosa serve. PREPARA L'INVENTARIO: scegli gli scaffali da contare.

Dove: WMS → Inventari → Documenti d'inventario → Crea

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Tipo	Inventario per ubicazioni scelte
Ubicazioni	F-02, 03-05-2 (le due occupate: controllale sulla mappa)
Tolleranza	10
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: Documento con 3 righe: 2 fasci in F-02, il cassone in 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

47. 31/12/2026 · Attiva l'inventario e stampa la lista di conta

A che cosa serve. FERMA GLI SCAFFALI DA CONTARE e stampa la lista. La lista non mostra le quantità: si conta «alla cieca».

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Attiva; poi Lista di conta da stampare

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di riferimento	31/12/2026
Lista	conta cieca: le quantità a sistema non si vedono

Che cosa devi vedere: F-02 e 03-05-2 bloccate: niente prelievi finché non chiudi

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

48. 31/12/2026 · RF Inventario: conta la catasta F-02 con la pistola

A che cosa serve. CONTA IL FERRO CON LA PISTOLA, colata per colata.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 📝 Inventario

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi l'ubicazione	F-02 (Invio)
Colata COL-1204	240
Colata COL-1206	500
Pulsante	Registra la conta

Che cosa devi vedere: Conta di F-02 salvata · Manca ancora 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

49. 31/12/2026 · LI11N: registra alla scrivania la conta del cassone (manca un kit)

A che cosa serve. CONTA IL CASSONE DEI KIT: NE MANCA UNO. Lo scrivi alla scrivania.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Registra la conta

Campo	Che cosa scrivi o scegli
03-05-2 SL-TAGLIO	19 (ne trovi uno in meno)
F-02	già contata con la pistola: lascia com'è

Contato da	il tuo nome

Che cosa devi vedere: Stato del documento: «riconta»

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

50. 31/12/2026 · LI14: riconta il cassone

A che cosa serve. RICONTA IL CASSONE: prima di registrare una differenza si conta due volte.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Registra la riconta

Campo	Che cosa scrivi o scegli
03-05-2 SL-TAGLIO	19 (il secondo conteggio conferma il primo)

Che cosa devi vedere: Stato del documento: «contato»

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

51. 31/12/2026 · LI20: chiudi l’inventario nel WMS

A che cosa serve. CHIUDI L’INVENTARIO NEL MAGAZZINO: lo scaffale ora dice 19 kit. Gli scaffali si sbloccano.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Chiudi nel WMS

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: 03-05-2: 19 kit · Il kit mancante va nella zona differenze 999

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

52. 31/12/2026 · LI21: allinea la giacenza del gestionale (movimento 711)

A che cosa serve. ALLINEA IL GESTIONALE ALLA CONTA. La conta ha trovato 19 kit invece di 20: con il movimento 711 anche il gestionale scende a 19.

Dove: WMS → Inventari → Differenze inventariali → Registra

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: SL-TAGLIO: 19 nel gestionale e 19 nelle ubicazioni · Zona differenze 999 vuota

Il WMS sa dove manca il pezzo; con il 711 lo sa anche il gestionale. Senza questo passo IM e WMS non quadrano.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

9 · Verifica e consegna

53. Verifica finale del magazzino (essenziale)

A che cosa serve. CONTROLLA CHE TUTTO TORNI PRIMA DI CONSEGNARE.

Dove: WMS → Monitor; WMS → Mappa

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro	740 kg in F-02
Kit SL-TAGLIO	19 nel cassone in 03-05-2 (uno mancava alla conta)
Transenne TR-STD	0: tutte spedite a Beta (180) e Delta (120)
Colli spediti	7 con SSCC
Compiti RF aperti	0

Che cosa devi vedere: FERRO 740 · SL-TAGLIO 19 · TR-STD 0 · 0 compiti aperti · gestionale = scaffali

Lettura: spunta a mano dopo il controllo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

54. Consegna il lavoro al docente

A che cosa serve. CONSEGNA IL LAVORO. Il docente vede che cosa hai fatto, quanto tempo hai lavorato e i numeri di controllo.

Dove: La mia area → Consegna il lavoro

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Lavoro	Sistema integrato
Esercizio	Dicembre in magazzino · essenziale (Firenze 30 ore)
Nota	Spiega in due righe a che cosa serve l'SSCC sul collo

Che cosa devi vedere: Consegna registrata

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

Numeri di controllo della consegna

Controllo	Valore atteso
Azienda del corso magazzino (senza quiz Dare/Avere)	sì
Data di nascita dell'azienda	2026-12-01
Ferro ricevuto con le due MIGO (kg)	3500
Ferro schiacciato rottamato con il 555 (kg)	200
Ordini di produzione: transenne a fasi + kit a scorta	2
Scorte finali: ferro kg / SL-TAGLIO / TR-STD	740/19/0
Consegne partite con l'uscita merci 601	2
Colli con SSCC spediti	7
Ondate di prelievo rilasciate	1
Documenti d'inventario chiusi	1
Differenza inventariale registrata con il 711 (kit)	-1
Compiti RF confermati	23
Compiti WMS ancora aperti	0
Quantità IM e WMS riconciliate	sì

Sono solo quantità, documenti e compiti di magazzino: nessun numero viene dal libro giornale.