Dicembre in magazzino

Esercitazione per MAGAZZINIERI · Ferro & Transenne S.r.l. · dal 1° dicembre 2026 al 2 gennaio 2027

Che cosa fai. Segui la merce dall'ordine del cliente al camion che parte: vendite (SD), acquisti e ricevimento (MM), produzione (PP) e tutte le operazioni di magazzino (WMS) con la pistola RF, la quarantena, lo slotting, le ondate di prelievo, i colli SSCC, il camion, i DDT, la tracciabilità, l'inventario di fine anno e il deposito esterno.

Che cosa NON fai. Non scrivi nessuna scrittura: niente Dare/Avere da compilare, niente fatture, pagamenti, stipendi, IVA o chiusura del bilancio: li segue l'amministrazione. Il programma tiene la contabilità da solo. ALLA FINE (fase 12) guardi insieme al docente il libro giornale di tutta l'esercitazione, operazione per operazione, con la spiegazione di ogni scrittura.

Come si lavora. Launchpad → «📦 Dicembre in magazzino». A destra si apre la finestra «Esercizio passo passo»: premi «Apri ➔», compila i campi che brillano e premi il pulsante indicato. I passi operativi si spuntano da soli; le letture si confermano con «✓ Fatto». Usa un account dedicato a questo esercizio e non azzerare il lavoro di altri.

Alla fine consegna dalla tua area: Consegna il lavoro → Sistema integrato → «Dicembre in magazzino». Il docente vede che cosa hai fatto, quanto tempo hai lavorato e i numeri di controllo.

Il giro della merce

Fase	Passi
0 · Prima di cominciare	1
1 · L'azienda nasce e il magazzino si accende	2
2 · Distinta base e ciclo di lavoro	1
3 · Vendite: gli ordini dei clienti	3
4 · Fabbisogni: quanto ferro serve	1
5 · Acquisti: ordina, ricevi e metti a scaffale il ferro	8
6 · Produzione: 300 transenne su un solo ordine	10
7 · Produzione: 20 kit tagliati a scorta	13
8 · Pistola RF, quarantena e slotting	9
9 · Spedizione: ondata, picking, SSCC, camion e DDT	18
10 · Inventario di fine anno e deposito esterno	15
11 · Gennaio: i kit arrivano al deposito	1
12 · La ragioneria del tuo magazzino: il libro giornale spiegato	8
13 · Verifica e consegna	2

0 · Prima di cominciare

1. Prima di cominciare: un sistema vuoto

A che cosa serve. PRIMA DI COMINCIARE: CONTROLLA DI ESSERE NEL POSTO GIUSTO. Ti serve un account vuoto, dedicato a questo esercizio.

Dove: Launchpad → «📦 Dicembre in magazzino» → Avvio del sistema

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ambiente	Sistema integrato, guida «Dicembre in magazzino», un account dedicato a questo esercizio
Se l'account è vuoto	Vedi il riquadro «Dicembre in magazzino»: crei l'azienda al passo seguente
Se l'account contiene già un'altra azienda	Non cancellare niente: chiedi al docente un account dedicato

Che cosa devi vedere: Riquadro «Dicembre in magazzino» con il pulsante «Crea l’azienda per il magazzino»

Il tuo lavoro resta salvato nel tuo account: puoi chiudere e riprendere quando vuoi, il pannello riparte dall’ultimo passo.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

1 · L’azienda nasce e il magazzino si accende

2. 01/12/2026 · Crea l’azienda Ferro & Transenne (nasce il 1° dicembre)

A che cosa serve. CREA L’AZIENDA. È il primo giorno: il magazzino è vuoto e non c’è ancora niente da spedire. Da qui in avanti segui la merce, dal cliente che ordina fino al camion che parte.

Dove: Avvio e dati di base → Avvio del sistema → riquadro «Dicembre in magazzino»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di nascita dell’azienda	01/12/2026
Pulsante	Crea l’azienda per il magazzino

Che cosa devi vedere: Azienda creata il 01/12/2026 · Magazzino vuoto: nessuna merce, nessuna ubicazione ancora occupata

Questa parte la fa una sola volta. Gli aspetti amministrativi (capitale, banca, fatture) li segue l’ufficio amministrazione: tu lavori solo sulla merce.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

3. 01/12/2026 · Attiva il magazzino W100 (vuoto)

A che cosa serve. ACCENDI IL MAGAZZINO. Il programma crea gli scaffali con il loro indirizzo (es. 01-03-2 = corsia 01, campata 03, piano 2). Sono tutti vuoti: la merce arriverà con gli acquisti.

Dove: WMS → Struttura e attivazione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di attivazione	01/12/2026
Pulsante	Attiva il magazzino W100

Che cosa devi vedere: 41 ubicazioni create · Nessuna merce: il magazzino è vuoto

Attiva W100 prima del primo ricevimento di materiali, quando non c’è ancora merce. In seguito entrate, spostamenti e uscite passano sempre dai compiti della pistola RF.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

2 · Distinta base e ciclo di lavoro

4. 01/12/2026 · Leggi la distinta base e il ciclo di lavoro

A che cosa serve. LEGGI LA RICETTA DELLA TRANSENNA. La distinta base è la lista degli ingredienti (8 kg di ferro), il ciclo è il procedimento (Taglio, Piegatura, Saldatura).

Dove: PP → Ordini di produzione → Distinta e ciclo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
TR-STD (transenna)	8 kg di ferro per pezzo; Taglio 0,25 h + Piegatura 0,20 h + Saldatura 0,40 h
Un solo ordine	Le tre fasi si dichiarano sullo stesso ordine: tra una fase e l’altra la merce NON entra in magazzino. Entra solo la transenna finita, alla fine.
SL-TAGLIO (kit tagliato)	8 kg di ferro + 0,25 h di Taglio; si produce con un ordine a parte e resta a scaffale come scorta

Che cosa devi vedere: TR-STD: 8 kg FERRO · Taglio 0,25 h · Piegatura 0,20 h · Saldatura 0,40 h · SL-TAGLIO: 8 kg FERRO · Taglio 0,25 h

Lettura: spunta a mano. La distinta dice COSA serve, il ciclo dice COME e IN QUANTO TEMPO.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

3 · Vendite: gli ordini dei clienti

5. 02/12/2026 · VA01: Beta ordina 180 TR-STD

A che cosa serve. IL CLIENTE BETA ORDINA 180 TRANSENNE. Da qui parte tutto: senza un ordine del cliente non si compra e non si produce.

Dove: SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Committente	C100 Beta Costruzioni
Materiale	TR-STD
Quantità	180
Riferimento cliente	BETA-180
Data	02/12/2026
Data di consegna richiesta	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine salvato per 180 TR-STD, consegna richiesta 14/12/2026 · Confermati 0 su 180: in magazzino non c'è niente, bisogna produrre

Qui comincia il giro della merce: ordini dei clienti → fabbisogni → acquisti → produzione → spedizione. Si produce su ordine del cliente; solo i 20 kit si producono a scorta.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

6. 02/12/2026 · VA01: Delta ordina 120 TR-STD

A che cosa serve. IL CLIENTE DELTA ORDINA ALTRE 120 TRANSENNE. In tutto ora ne servono 300.

Dove: SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Committente	C200 Delta Noleggi
Materiale	TR-STD
Quantità	120
Riferimento cliente	DELTA-120
Data	02/12/2026
Data di consegna richiesta	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine salvato per 120 TR-STD · Confermati 0 su 120

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

7. 02/12/2026 · VA05: leggi il semaforo di disponibilità dei due ordini

A che cosa serve. GUARDA IL SEMAFORO: possiamo consegnare in tempo? Rosso = non abbiamo la merce e non sta arrivando niente.

Dove: SD → Ordini cliente → elenco VA05, colonna Disponibilità; poi SD → Gestione crediti e disponibilità → CO09

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Colonna Disponibilità	Beta 180 e Delta 120: semaforo rosso «non confermabile: niente a magazzino né in arrivo»; data confermabile vuota
Legenda	Verde: confermabile per intero alla data richiesta · giallo: confermabile più tardi o solo in parte · rosso: niente a magazzino né in arrivo
CO09 · materiale TR-STD	Giacenza 0, nessuna entrata pianificata: le righe di schedulazione sono vuote e lo scoperto è 300

Che cosa devi vedere: Beta e Delta: semaforo ROSSO · TR-STD: giacenza 0, niente in arrivo, mancano 300 pezzi

Chi ha ordinato prima è servito prima: a parità di data vale il numero d'ordine, quindi Beta prima di Delta. Spunta con «Fatto» dopo la lettura.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

4 · Fabbisogni: quanto ferro serve

8. 02/12/2026 · Dalla domanda ai fabbisogni: 300 transenne e 20 kit a scorta

A che cosa serve. FAI LA LISTA DELLA SPESA. Per 300 transenne servono 300 × 8 = 2.400 kg di ferro; per 20 kit altri 160 kg. Questo passo è solo un calcolo: non si registra niente.

Dove: SD → Ordini cliente; PP → Ordini di produzione → Distinta e ciclo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Domanda acquisita	Beta 180 + Delta 120 = 300 TR-STD, giacenza finito zero
Fabbisogno TR-STD	300 × 8 = 2.400 kg FERRO; Taglio 75 h, Piegatura 60 h, Saldatura 120 h
Scorta HALB separata	20 SL-TAGLIO: 160 kg FERRO + 5 h Taglio; non è un componente delle 300 transenne
Acquisti da pianificare	2.560 kg netti per i due ordini; primo acquisto 3.000 kg, poi reintegro urgente di 500 kg dopo i 200 kg danneggiati

Che cosa devi vedere: Ferro necessario: 2.560 kg · Ore: Taglio 75, Piegatura 60, Saldatura 120 (più 5 ore per i kit) · Si comprano 3.000 kg: il resto è scorta

È un calcolo ragionato sulla distinta: il programma non lancia un MRP automatico. Spunta dopo aver fatto il calcolo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

5 · Acquisti: ordina, ricevi e metti a scaffale il ferro

9. 03/12/2026 · ME21N: ordina 3.000 kg di ferro

A che cosa serve. ORDINA IL FERRO AL FORNITORE. È solo un ordine: il ferro non è ancora arrivato e non si paga niente.

Dove: MM → Ordini d’acquisto e rilascio

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Fornitore	F100 Acciaierie Umbre
Materiale	FERRO
Quantità	3000
Prezzo	1,00
Data	03/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 4500000001 per 3.000 kg · Conferma del fornitore registrata: l’ordine non è più «in attesa»

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

10. 04/12/2026 · MIGO 101: ricevi il ferro, 200 kg sono schiacciati

A che cosa serve. ARRIVA IL CAMION DEL FERRO. Il magazziniere conta, confronta con il DDT e controlla: 200 kg sono schiacciati. Si registra l’arrivo, dicendo quanti sono danneggiati.

Dove: MM → Entrata merci (anche da WMS)

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	4500000001
Quantità contata	vuoto = 3.000 come sul DDT
Numero DDT	DDT-AU-5512
Lotto (colata dal certificato)	COL-1204
Di cui danneggiati	200

Descrizione del danno	tubi schiacciati nel trasporto
Data	04/12/2026

Che cosa devi vedere: 2.800 kg buoni in 3 fasci nella zona di arrivo GR-ZONE, con 3 compiti per metterli a scaffale · 200 kg BLOCCATI nella zona quarantena Q-ZONE

Al ricevimento il magazziniere conta, confronta con il DDT e controlla lo stato della merce prima di firmare.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

11. 04/12/2026 · Merce da mettere a posto: che cosa aspetta in ricevimento?

A che cosa serve. GUARDA CHE COSA ASPETTA DI ESSERE MESSO A SCAFFALE. Il ferro è arrivato ma è ancora nella zona di scarico: qui vedi quanti fasci sono e dove vanno.

Dove: WMS → Merce da mettere a posto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di oggi	04/12/2026
Leggi	articolo, quantità, UdC, «Da dove arriva» e «Va in (proposta)» di ogni riga
Pulsante	«▶️ Metti a posto» sulla prima riga: si apre la pistola RF con quel compito (continua nel passo dopo)

Che cosa devi vedere: 3 fasci di FERRO, 2.800 kg: due vanno in F-01, uno in F-02 · I 200 kg schiacciati NON ci sono: sono in quarantena

Lettura: spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

12. 04/12/2026 · RF: metti a dimora i 3 fasci buoni in catasta

A che cosa serve. METTI IL FERRO A SCAFFALE CON LA PISTOLA. I 3 fasci buoni sono nella zona di arrivo: il sistema dice in quale catasta portarli.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	04/12/2026
Risorsa	MAG01 Marco
Compiti	i 3 PUTAWAY del ferro

Che cosa devi vedere: Catasta F-01: 2 fasci · F-02: il fascio da 800 · Zona di arrivo vuota; i 200 kg rotti restano in quarantena

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

13. 05/12/2026 · Quarantena: decidi sui 200 kg schiacciati

A che cosa serve. DECIDI COSA FARE DEL FERRO ROTTO. I tubi schiacciati non si riparano: si buttano (rottamazione). Il ferro esce dal magazzino.

Dove: WMS → Merce bloccata e danneggiata → 3 · Decidi sulla merce arrivata in quarantena

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC in quarantena	quella da 200 kg di FERRO
Esito del controllo	tubi schiacciati, non riparabili
Pulsante	Rottama: da buttare (555)
Data	05/12/2026

Che cosa devi vedere: I 200 kg escono dalla quarantena: Q-ZONE vuota · Ferro in magazzino: 2.800 kg

Questi 200 kg sono già entrati bloccati in Q-ZONE al ricevimento: non premere «Metti in quarantena e crea il compito RF» su altri fasci. Quel comando serve quando una UdC prima libera deve diventare bloccata e richiede

poi conferma RF. Qui devi solo decidere sulla merce già in quarantena. Non confondere con il blocco delle ubicazioni durante l'inventario.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

14. 05/12/2026 · ME21N: riordino urgente di 500 kg

A che cosa serve. RIORDINA IL FERRO. Con i 200 kg buttati ne resta troppo poco: ne ordini altri 500 kg, consegna urgente (costa un po' di più).

Dove: MM → Ordini d'acquisto e rilascio

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Fornitore	F100
Materiale	FERRO
Quantità	500
Prezzo	1,08 (consegna urgente)
Data	05/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 4500000002 per 500 kg. Con 2.800 kg buoni, dopo i due ordini di produzione ne resterebbero solo 240: si ricostituisce la scorta di sicurezza.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

15. 06/12/2026 · MIGO 101: ricevi i 500 kg urgenti

A che cosa serve. ARRIVA IL FERRO URGENTE. Questa volta è tutto buono.

Dove: MM → Entrata merci

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	4500000002
Numero DDT	DDT-AU-5530
Lotto (colata)	COL-1206
Danneggiati	0
Data	06/12/2026

Che cosa devi vedere: Un fascio da 500 kg in GR-ZONE · Un compito PUTAWAY aperto

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

16. 06/12/2026 · RF: metti a dimora il fascio urgente

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE IL NUOVO FASCIO. Il sistema lo manda nella catasta dove c'è già altro ferro.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	06/12/2026
Compiti	il PUTAWAY del ferro

Che cosa devi vedere: Il fascio è in F-02, accanto a quello da 800 · Le due colate (COL-1204 e COL-1206) restano distinte

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

6 · Produzione: 300 transenne su un solo ordine

17. 07/12/2026 · CO01: un ordine per 300 transenne

A che cosa serve. APRI L'ORDINE DI PRODUZIONE. È il «foglio di lavoro» della fabbrica: 300 transenne, con il ferro e le ore dei tre reparti. UN SOLO ordine per tutte e tre le fasi.

Dove: PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	TR-STD
Quantità	300
Data	07/12/2026
Data di fine pianificata	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 1000001 · Ferro 2.400 kg · Taglio 75 h · Piegatura 60 h · Saldatura 120 h

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

18. 07/12/2026 · CO09: le 300 transenne in arrivo rendono confermabili i due ordini

A che cosa serve. GUARDA DI NUOVO IL SEMAFORO. Ora l'ordine di produzione dice che il 12/12 arriveranno 300 transenne: i clienti possono essere serviti il 14/12.

Dove: SD → Gestione crediti e disponibilità → Disponibilità per materiale (CO09), materiale TR-STD; poi SD → Ordini cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Righe di schedulazione di Beta	180 · 12/12/2026 · ordine di produzione 1000001
Righe di schedulazione di Delta	120 · 12/12/2026 · ordine di produzione 1000001
Semaforo VA05	Tutti e due verdi: confermabili per intero alla data richiesta 14/12, data confermabile 12/12/2026

Che cosa devi vedere: Beta 180 e Delta 120: data 12/12/2026, dall'ordine di produzione 1000001 · Semaforo VERDE per tutti e due

Se la data di fine fosse dopo il 14/12 il semaforo sarebbe giallo («confermabile per intero dal …»). Spunta con «Fatto» dopo la lettura.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

19. 07/12/2026 · WMS: porta il ferro delle transenne alla linea

A che cosa serve. PREPARA IL FERRO PER LA PRODUZIONE. Il sistema crea i compiti per portare 2.400 kg dalla catasta alla zona vicino alla macchina (PSA). Prima il ferro più vecchio (FIFO).

Dove: WMS → Compiti → Approvvigionamento della produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001 TR-STD
Quantità	vuoto = 2.400 kg
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: 3 compiti STAGING: 1.000 + 1.000 da F-01, 400 da F-02, verso PSA-L1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

20. 07/12/2026 · RF: conferma l'approvvigionamento del ferro delle transenne

A che cosa serve. PORTA IL FERRO ALLA LINEA CON LA PISTOLA. Il ferro si sposta ma non è ancora consumato: è ancora in magazzino.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	07/12/2026
Compiti	i 3 STAGING

Che cosa devi vedere: 2.400 kg nella zona della linea PSA · In F-02 restano 400 kg COL-1204 e 500 kg COL-1206 · In magazzino ci sono ancora 3.300 kg: nessun consumo

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

21. 07/12/2026 · 261: consuma 2.400 kg sullo stesso ordine

A che cosa serve. IL FERRO ENTRA IN LAVORAZIONE.

Dove: PP → Prelievi, conferme, entrate → Prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Quantità	2400
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: PSA-L1 vuota · Ferro in magazzino: 900 kg

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

22. 07/12/2026 · CO11N: dichiara 75 ore di Taglio

A che cosa serve. IL REPARTO TAGLIO DICHIARA IL LAVORO FATTO: 75 ore per 300 pezzi.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Fase	Taglio
Attrezzaggio	0
Ore	75
Quantità fase	300 (oppure vuoto = residuo)
Data	07/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase Taglio completata sull'ordine 1000001 · Nessun compito RF nuovo

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

23. 09/12/2026 · CO11N: dichiara 60 ore di Piegatura

A che cosa serve. IL REPARTO PIEGATURA DICHIARA 60 ORE sullo STESSO ordine.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001, lo stesso del taglio
Fase	Piegatura
Attrezzaggio	0
Ore	60
Quantità fase	300 (oppure vuoto)
Data	09/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase Piegatura completata

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

24. 11/12/2026 · CO11N: dichiara 120 ore di Saldatura

A che cosa serve. IL REPARTO SALDATURA DICHIARA 120 ORE: è l'ultima fase. Le transenne sono finite, ma non sono ancora in magazzino.

Dove: PP → Conferma delle ore

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Fase	Saldatura
Attrezzaggio	0
Ore	120
Quantità fase	300 (oppure vuoto)
Data	11/12/2026

Che cosa devi vedere: Tre fasi su tre completate

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

25. 12/12/2026 · 101: carica a magazzino le 300 transenne

A che cosa serve. CARICA LE TRANSENNE FINITE IN MAGAZZINO. Escono dalla fabbrica ed entrano in magazzino: ora si possono vendere.

Dove: PP → Entrata del prodotto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000001
Pezzi	vuoto = 300
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: 6 pallet da 50 TR-STD in GR-ZONE · 6 compiti PUTAWAY aperti

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

26. 12/12/2026 · RF: metti a scaffale i 6 pallet di transenne

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE I 6 PALLET DI TRANSENNE CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	12/12/2026
Compiti	i 6 PUTAWAY di TR-STD

Che cosa devi vedere: 300 transenne a scaffale · Zona di arrivo vuota

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

7 · Produzione: 20 kit tagliati a scorta

27. 12/12/2026 · CO01: ordine autonomo per 20 kit SL-TAGLIO

A che cosa serve. APRI UN SECONDO ORDINE, DIVERSO: 20 kit di ferro tagliato da tenere a scorta. Non c'entrano con le transenne.

Dove: PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	SL-TAGLIO
Quantità	20
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ordine 1000002: 160 kg di ferro e 5 ore di Taglio. È una produzione a scorta, separata: non è una fase dell'ordine delle transenne.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

28. 12/12/2026 · WMS: approvvigiona il ferro dei 20 kit

A che cosa serve. PREPARA IL FERRO DEI KIT: 160 kg dalla catasta alla linea.

Dove: WMS → Compiti → Approvvigionamento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
ATTENZIONE al menu «Ordine di produzione»	scegli 1000002 · 20 SL-TAGLIO (i kit). NON lasciare 1000001 · 300 TR-STD, che il programma propone per primo: quello è l'ordine delle transenne, già rifornito al passo 44
Ordine	1000002 SL-TAGLIO
Quantità	vuoto = 160 kg
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: 1 compito STAGING: 160 kg da F-02 alla linea PSA-L1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

29. 12/12/2026 · RF: porta alla linea il ferro dei kit

A che cosa serve. PORTA IL FERRO DEI KIT ALLA LINEA CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	lo STAGING da 160 kg

Che cosa devi vedere: 160 kg nella zona della linea · In F-02 restano 240 + 500 kg

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

30. 12/12/2026 · 261: consuma 160 kg di ferro per i kit

A che cosa serve. IL FERRO DEI KIT ENTRA IN LAVORAZIONE sull'ordine 1000002.

Dove: PP → Prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Quantità	160
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Ferro rimasto in magazzino: 740 kg

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

31. 12/12/2026 · CO11N: dichiara 5 ore di Taglio dei kit

A che cosa serve. IL TAGLIO DICHIARA 5 ORE PER I KIT.

Dove: PP → Conferma

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Fase	Taglio, se il menu la propone; altrimenti lascialo vuoto
Attrezzaggio	0
Ore	5
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Fase dichiarata sull'ordine 1000002: 20 kit, 5 ore.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

32. 12/12/2026 · 101: versa a magazzino i 20 kit autonomi

A che cosa serve. CARICA I 20 KIT IN MAGAZZINO. Questi restano a scorta.

Dove: PP → Entrata del prodotto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	1000002
Pezzi	vuoto = 20
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Un cassone da 20 kit in GR-ZONE · Un compito PUTAWAY aperto

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

33. 12/12/2026 · RF: metti a scaffale il cassone SL-TAGLIO

A che cosa serve. METTI A SCAFFALE IL CASSONE DEI KIT CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	il PUTAWAY del cassone da 20

Che cosa devi vedere: 20 kit a scaffale, disponibili

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

34. Leggi la mappa delle ubicazioni

A che cosa serve. GUARDA LA MAPPA DEL MAGAZZINO: dove sta ogni cosa. Serve per il passo dopo.

Dove: WMS → Mappa

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro	F-02: 240 kg COL-1204 e 500 kg COL-1206
Kit SL-TAGLIO	trova il cassone da 20; copia ubicazione e UdC dalla mappa

Che cosa devi vedere: Ferro in F-02 · Il cassone dei kit su uno scaffale (lo trovi tu sulla mappa)

Non inventare l'ubicazione iniziale: dipende dai posti già occupati dai finiti. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

35. 12/12/2026 · Dove si trova? Cerca il ferro

A che cosa serve. DOVE SI TROVA IL FERRO? Scegli l'articolo e il programma te lo mostra sulla mappa, con quello che puoi prelevare.

Dove: WMS → Mappa delle ubicazioni → menu «🔎 Dove si trova?» in alto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Articolo	FERRO
Guarda la mappa	la catasta F-02 ha il bordo arancione, il resto si sbiadisce
Leggi la tabella	due righe in F-02, una per colata, entrambe ✅ «LIBERA a scaffale»
Lotti	sotto la tabella: COL-1204 e COL-1206, dal più vecchio

Che cosa devi vedere: FERRO tutto in F-02: 240 kg + 500 kg = 740 kg · Tutte e due le righe ✅ LIBERA a scaffale · Lotti: COL-1204 e COL-1206

Lettura: spunta a mano. Puoi cercare anche SL-TAGLIO: trovi il cassone dei kit. Dalla pistola RF (Interroga) basta leggere il codice articolo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

36. 12/12/2026 · LT10: sposta il cassone da 20 in fondo al magazzino

A che cosa serve. SPOSTA IL CASSONE DEI KIT IN FONDO AL MAGAZZINO: si usano poco, quindi lontano dalla porta.

Dove: WMS → Compiti → Trasferimento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC	il cassone da 20 SL-TAGLIO appena messo a scaffale
Destinazione	03-05-2
Motivo	resti in fondo al magazzino
Data	12/12/2026

Che cosa devi vedere: Un compito di trasferimento verso 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

37. 12/12/2026 · RF: conferma lo spostamento del cassone

A che cosa serve. SPOSTA DAVVERO IL CASSONE CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	12/12/2026
Compito	il TRASF del cassone

Che cosa devi vedere: Lo scaffale 03-05-2 contiene i 20 kit

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

38. Stampa le etichette del cassone e dell'ubicazione

A che cosa serve. STAMPA LE ETICHETTE: una sul cassone e una sullo scaffale. Sono quelle che la pistola legge.

Dove: WMS → Etichette barcode e QR

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Etichette	UdC del cassone e ubicazione 03-05-2
Stampa	🖨️ oppure salva in PDF

Che cosa devi vedere: Le due etichette con codice a barre e QR

Spunta a mano dopo aver controllato i codici.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

39. Controlla le scorte: che cosa c'è in magazzino?

A che cosa serve. CONTROLLA CHE I CONTI DELLA MERCE TORNINO. Quanto dice il gestionale deve essere uguale a quanto c'è negli scaffali.

Dove: WMS → Monitor; PP → Ordini di produzione

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro	740 kg a scaffale in F-02
Kit SL-TAGLIO	20 nel cassone in 03-05-2
Transenne TR-STD	300 a scaffale
Ordini di produzione	1000001 e 1000002 completati: niente più in lavorazione

Che cosa devi vedere: FERRO 740 kg · SL-TAGLIO 20 · TR-STD 300 · IM = WMS su tutte le righe

Lettura: spunta a mano. Quello che è ancora in lavorazione su un ordine NON è a scaffale: si vede solo sull'ordine.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

8 · Pistola RF, quarantena e slotting

40. 13/12/2026 · RF Interroga: che cosa c’è in un’ubicazione?

A che cosa serve. CHIEDI ALLA PISTOLA COSA C’È SU UNO SCAFFALE. Si usa quando un’etichetta non torna. Non cambia niente.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 🔎 Interroga

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi	03-05-2 (premi Invio)
Poi leggi	l’UdC di un pallet di transenne, copiata dalla Mappa
Guarda	materiale, quantità, lotto e ubicazione del pallet

Che cosa devi vedere: 03-05-2: 20 kit SL-TAGLIO · Il pallet: 50 transenne, lotto e scaffale

È il comando che il carrellista usa davanti allo scaffale quando un’etichetta non torna. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

41. 13/12/2026 · Blocca un pallet di transenne urtato dal carrello

A che cosa serve. UN PALLET È STATO URTATO: BLOCCALO finché non lo controlli. Resta nostro, ma non si può spedire.

Dove: WMS → Merce bloccata e danneggiata → Metti in quarantena

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Unità di carico	il primo pallet TR-STD dell’elenco
Quantità	lascia vuoto: tutto il pallet (50)
Motivo	pallet urtato dal carrello, da controllare
Data	13/12/2026
Pulsante	Metti in quarantena e crea il compito RF

Che cosa devi vedere: 50 transenne bloccate · Un compito per portare il pallet in quarantena (Q-ZONE)

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

42. 13/12/2026 · RF: porta il pallet in quarantena

A che cosa serve. PORTA IL PALLET URTATO NELLA ZONA QUARANTENA CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compito	il BLOCCO del pallet verso Q-ZONE

Che cosa devi vedere: Il pallet è in Q-ZONE · Il suo scaffale è libero

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l’origine mostrata, nel 2 l’UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

43. 13/12/2026 · Controllo superato: sblocca il pallet (343)

A che cosa serve. IL CONTROLLO È ANDATO BENE: SBLOCCA IL PALLET. Le transenne tornano vendibili.

Dove: WMS → Merce bloccata e danneggiata → Decidi sulla merce in quarantena

Campo	Che cosa scrivi o scegli
UdC in quarantena	il pallet TR-STD

Esito del controllo	imballo integro, transenne non danneggiate
Pulsante	Sblocca: è buona (343)
Data	13/12/2026

Che cosa devi vedere: 50 transenne di nuovo libere · Un compito per rimetterle a scaffale

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

44. 13/12/2026 · RF: rimetti a scaffale il pallet sbloccato

A che cosa serve. RIMETTI A SCAFFALE IL PALLET CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compito	il PUTAWAY da Q-ZONE

Che cosa devi vedere: Q-ZONE vuota · 300 transenne disponibili a scaffale

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

45. 13/12/2026 · LT10: lavori al pavimento, sposta un pallet di transenne in fondo

A che cosa serve. CI SONO LAVORI AL PAVIMENTO: SPOSTA UN PALLET IN FONDO al magazzino.

Dove: WMS → Compiti → Trasferimento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Unità di carico	il pallet TR-STD appena sbloccato
Destinazione	03-04-1
Motivo	lavori al pavimento davanti alla corsia 01
Data	13/12/2026

Che cosa devi vedere: Un compito di trasferimento verso 03-04-1

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

46. 13/12/2026 · RF: conferma lo spostamento in fondo

A che cosa serve. SPOSTA DAVVERO IL PALLET CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compito	il TRASF verso 03-04-1

Che cosa devi vedere: Il pallet è in 03-04-1, lontano dalla porta

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

47. 13/12/2026 · Slotting: avvicina le transenne alla porta di spedizione

A che cosa serve. METTI LE TRANSENNE VICINO ALLA PORTA: sono quelle che escono di più, così il carrellista cammina meno.

Dove: WMS → Innovazione → Slotting

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi	classe ABC per righe di prelievo e proposta: quali pallet, da dove, a dove,

	quanti metri risparmiati
Data	13/12/2026
Pulsante	Crea i compiti di trasferimento proposti

Che cosa devi vedere: Un compito di trasferimento per il pallet rimasto in fondo

Lo slotting si fa prima dei prelievi: i materiali che escono più spesso vanno vicino alla spedizione, così ogni giro è più corto.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

48. 13/12/2026 · RF: conferma i trasferimenti dello slotting

A che cosa serve. SPOSTA I PALLET VICINO ALLA PORTA CON LA PISTOLA.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	13/12/2026
Compiti	tutti i TRASF dello slotting

Che cosa devi vedere: Le transenne sono vicino alla porta: guardalo sulla Mappa

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

9 · Spedizione: ondata, picking, SSCC, camion e DDT

49. 14/12/2026 · Arretrato e scadenze: chi aspetta la merce?

A che cosa serve. CHI ASPETTA LA MERCE? Rosso = siamo in ritardo, arancio = scade oggi, giallo = scade fra pochi giorni. Si guarda ogni mattina.

Dove: WMS → Arretrato e scadenze

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di oggi	14/12/2026
1 · Clienti	Beta 180 TR-STD e Delta 120 TR-STD: 🟠 «SCADE OGGI» (consegna richiesta il 14/12)
2, 3, 4	fornitori, produzione e compiti di magazzino: nessuna riga (ferro arrivato, ordini versati, compiti confermati)
Prova	scrivi 15/12/2026: Beta e Delta diventano 🔴 IN RITARDO di 1 giorno. È quello che succederà: il camion parte domani. Poi rimetti 14/12/2026

Che cosa devi vedere: Beta 180 e Delta 120: 🟠 SCADE OGGI · Con il 15/12: 🔴 IN RITARDO di 1 giorno · Fornitori, produzione, compiti: niente in ritardo

Lettura: spunta a mano. L'arretrato si guarda ogni mattina: prima le righe rosse, poi arancio e gialle.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

50. 14/12/2026 · Attiva il prelievo a ondate

A che cosa serve. DECIDI DI PRELEVARE «A ONDATE»: le consegne aspettano e poi si prelevano tutte insieme in un solo giro.

Dove: WMS → Innovazione → Prelievo a ondate → Impostazioni

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Prelievo a ondate	sì: le consegne aspettano l'ondata
Cross-docking	no
Pulsante	Salva

Che cosa devi vedere: Le prossime consegne non creano subito i compiti

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

51. 14/12/2026 · VL01N: consegna per Beta

A che cosa serve. PREPARA LA CONSEGNA PER BETA. È l’ordine di spedire: la merce non è ancora partita.

Dove: SD → Consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	10000001 Beta 180 TR-STD
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Consegna 80000001 in attesa dell’ondata · Ancora nessun prelievo

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

52. 14/12/2026 · VL01N: consegna per Delta

A che cosa serve. PREPARA LA CONSEGNA PER DELTA.

Dove: SD → Consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ordine	10000002 Delta 120 TR-STD
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: Consegna 80000002 in attesa dell’ondata

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

53. 14/12/2026 · Rilascia l’ondata ONDA-1

A che cosa serve. FAI PARTIRE IL PRELIEVO: un solo giro per le due consegne, nell’ordine del percorso.

Dove: WMS → Innovazione → Prelievo a ondate → Rilascia l’ondata

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	14/12/2026
Pulsante	Rilascia l’ondata (compiti in ordine di percorso)

Che cosa devi vedere: ONDA-1: 2 consegne, 7 compiti di prelievo (PICK) · I metri del giro unico contro un giro per ordine

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

54. Stampa la lista di prelievo

A che cosa serve. STAMPA LA LISTA DI PRELIEVO che il carrellista porta con sé.

Dove: WMS → Spedizione → Lista di prelievo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegne	80000001 Beta e 80000002 Delta
Leggi	ubicazione, UdC e quantità di ogni riga, nell’ordine del percorso
Stampa	🖨️ (il carrellista la porta con sé)

Che cosa devi vedere: 7 righe, nell’ordine del percorso

Spunta a mano. Con la lista o con la pistola il risultato è lo stesso: ogni riga è un compito PICK da confermare.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

55. 14/12/2026 · RF: preleva i 7 pallet (FIFO)

A che cosa serve. PRELEVA LE TRANSENNE CON LA PISTOLA e portale nella zona di spedizione. Non sono ancora partite.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli

Data di lavoro	14/12/2026
Compiti	i 7 PICK, nessuna differenza di quantità

Che cosa devi vedere: 300 transenne nella zona di spedizione GI-ZONE · Scaffali delle transenne vuoti

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

56. 14/12/2026 · Misure del pallet EUR e regola: quante transenne per collo

A che cosa serve. SCRIVI LE MISURE DEL PALLET E QUANTE TRANSENNE CI STANNO. Servono per capire quanto spazio e quanto peso occupa ogni collo sul camion.

Dove: WMS → Spedizione → Imballi, regole e veicoli

Campo	Che cosa scrivi o scegli
1 · Imballo EUR	120 × 80 × 15 cm, tara 25 kg, portata 1000 kg, impilabile sì, regge sopra 700 kg → Salva l'imballo
2 · Regola TR-STD	su pallet EUR: 50 pezzi, collo alto 125 cm → Salva la regola

Che cosa devi vedere: Collo di TR-STD: 50 × 12 kg + 25 kg = 625 kg · Nella tabella delle regole: «✏️ tu»

Senza misure non si progetta il carico: il camion si riempie per spazio (cm) e per peso (kg). La regola dice anche all'imballo quanti pezzi proporre.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

57. 14/12/2026 · Imballa Beta in 4 colli SSCC

A che cosa serve. BETA: CREA 4 COLLI E I LORO 4 SSCC. Prima finisci il prelievo; poi vai in SPEDIZIONE → IMBALLO. Un SSCC (Serial Shipping Container Code) è il numero univoco di 18 cifre di ogni pallet/collo. Non devi inventarlo né scriverlo tu: lo crea il programma quando imballi. La stessa etichetta serve a caricare il collo sul camion e a rintracciarlo nel DDT. Il prefisso GS1 di questa esercitazione è simulato.

Dove: WMS → Imballo e etichette SSCC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000001
Imballo	EUR
Pezzi per collo	50
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: 4 colli (50 + 50 + 50 + 30), ognuno con il suo SSCC

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

58. 14/12/2026 · Imballa Delta in 3 colli SSCC

A che cosa serve. DELTA: CREA 3 COLLI E I LORO 3 SSCC. Tutti i codici si generano in SPEDIZIONE → IMBALLO. Un SSCC (Serial Shipping Container Code) è il numero univoco di 18 cifre di ogni pallet/collo. Non devi inventarlo né scriverlo tu: lo crea il programma quando imballi. La stessa etichetta serve a caricare il collo sul camion e a rintracciarlo nel DDT. Il prefisso GS1 di questa esercitazione è simulato.

Dove: WMS → Imballo e etichette SSCC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000002
Imballo	EUR
Pezzi per collo	40
Data	14/12/2026

Che cosa devi vedere: 3 colli da 40

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

59. 15/12/2026 · Crea un trasporto per le due consegne

A che cosa serve. PRENOTA IL CAMION: un camion per tutti e due i clienti.

Dove: WMS → Trasporti e carico → Crea il trasporto

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegne	80000001, 80000002
Vettore	V10 Trasporti Toscani
Targa fittizia	AA000AA
Autista fittizio	Mario Esempio
Data di carico	15/12/2026

Che cosa devi vedere: Un trasporto con due consegne

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

60. 15/12/2026 · Piano di carico e camion 3D: quale camion per Beta e Delta?

A che cosa serve. DECIDI SU QUALE CAMION VIAGGIANO BETA E DELTA. Il programma ti mostra dove va ogni collo, anche in 3D.

Dove: WMS → Spedizione → Piano di carico del camion

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasporto	quello appena creato (consegne Beta e Delta)
Prova il furgone	Veicolo «Furgone 3,5 t»: ci stanno 2 colli su 7, porta solo 1.200 kg; poi torna alla motrice
Scegli la motrice	Veicolo «Motrice 10 t», criterio «per fermate»
Camion in 3D	premi «🧊 Camion in 3D», gira il camion con il mouse e guardalo «dalle porte»
Pulsante	Salva il piano sul trasporto

Che cosa devi vedere: Furgone: 2 colli su 7 · Motrice: 7 colli su 7 in 4 posti, 3 pile da due · Delta vicino alla cabina, Beta verso le porte

Si carica dal posto 1 (cabina) verso le porte. Con la pistola RF → Carico ogni collo ti dice il suo posto; un collo che nel piano resta a terra viene rifiutato.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

61. 15/12/2026 · RF Carico: carica i 4 colli di Beta con la pistola

A che cosa serve. I CODICI SSCC SI CREANO NELL'IMBALLO E SI LEGGONO NEL CARICO RF. Devi usare 4 codici diversi, uno per pallet.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 🚛 Carico

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	15/12/2026
SSCC	leggi uno alla volta i 4 SSCC della consegna 80000001 (copiali da Imballo e SSCC) e premi Invio
Ripetizioni	4

Che cosa devi vedere: 4 colli di Beta caricati ✅ · Se leggi due volte lo stesso collo, la pistola lo rifiuta

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

62. 15/12/2026 · Varco RFID: carica i 3 colli di Delta in un passaggio

A che cosa serve. CARICA I COLLI DI DELTA PASSANDO DAL VARCO RFID: si leggono tutti insieme, senza girare i pallet.

Dove: WMS → Innovazione → Varco RFID

Campo	Che cosa scrivi o scegli

Trasporto	quello appena creato
Data	15/12/2026
Pulsante	Fai passare il carrello dal varco

Che cosa devi vedere: 3 tag letti in un passaggio: 7 colli su 7 caricati

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

63. 15/12/2026 · Partenza: uscita merci 601 e DDT

A che cosa serve. IL CAMION PARTE: LA MERCE ESCE DAL MAGAZZINO. Nascono i DDT.

Dove: WMS → Trasporti e carico → Fine carico e uscita merci

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasporto	quello appena creato
Data di partenza	15/12/2026

Che cosa devi vedere: Trasporto partito, 7 colli su 7 · Due DDT pronti da stampare · TR-STD in magazzino: 0

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

64. VL06O: controlla il monitor della spedizione

A che cosa serve. CONTROLLA CHE LE DUE CONSEGNE SIANO PARTITE.

Dove: WMS → Spedizione → Monitor delle consegne

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegne	80000001 e 80000002
Leggi	prelievo completato, colli, trasporto, uscita merci 15/12

Che cosa devi vedere: Prelievo completato, colli, trasporto e uscita merci del 15/12

Il monitor è la schermata del capo spedizioni: si vede subito se una consegna è ferma. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

65. Stampa i DDT delle due consegne

A che cosa serve. STAMPA I DDT: il documento che viaggia con la merce sul camion.

Dove: WMS → Spedizione → DDT

Campo	Che cosa scrivi o scegli
DDT	uno per consegna: mittente, destinatario, vettore, colli e SSCC
Stampa	🖨️ oppure salva in PDF

Che cosa devi vedere: Un DDT per Beta e uno per Delta

Il DDT accompagna la merce sul camion. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

66. Reclamo simulato: da quale ferro vengono le transenne di Beta?

A che cosa serve. UN CLIENTE RECLAMA: DA QUALE FERRO VENGONO LE SUE TRANSENNE? Con i lotti si risponde in un minuto.

Dove: WMS → Lotti, numeri di serie e tracciabilità → Reclamo di un cliente

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Consegna	80000001 Beta
Risali	TR-STD lotto L1000001 → ferro colata COL-1204, Acciaierie Umbre (direttamente dal 261 dell'ordine 1000001)
Poi a valle	premi «Traccia» sulla colata COL-1204: arriva a Beta e a Delta

Che cosa devi vedere: La colata COL-1204 è arrivata a Beta e a Delta · La colata COL-1206 è ancora in magazzino

Se la colata fosse difettosa, sapremmo subito quali clienti avvisare. La colata COL-1206 non è nelle transenne: è ancora in catasta. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

10 · Inventario di fine anno e deposito esterno

67. Classificazione ABC dei materiali

A che cosa serve. CLASSIFICA I MATERIALI: quelli di classe A valgono di più e si contano più spesso.

Dove: WMS → Inventari → Classificazione ABC

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Risultato	TR-STD in classe A; leggi la classe dei semilavorati e del ferro e quante conte l'anno prevede

Che cosa devi vedere: TR-STD in classe A

Si contano più spesso i materiali di classe A. Spunta a mano.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

68. 31/12/2026 · LI01N: documento d'inventario delle ubicazioni occupate

A che cosa serve. PREPARA L'INVENTARIO: scegli gli scaffali da contare.

Dove: WMS → Inventari → Documenti d'inventario → Crea

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Tipo	Inventario per ubicazioni scelte
Ubicazioni	F-02, 03-05-2 (le due occupate: controllale sulla mappa)
Tolleranza	10
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: Documento con 3 righe: 2 fasci in F-02, il cassone in 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

69. 31/12/2026 · Attiva l'inventario e stampa la lista di conta

A che cosa serve. FERMA GLI SCAFFALI DA CONTARE e stampa la lista. La lista non mostra le quantità: si conta «alla cieca».

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Attiva; poi Lista di conta da stampare

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di riferimento	31/12/2026
Lista	conta cieca: le quantità a sistema non si vedono

Che cosa devi vedere: F-02 e 03-05-2 bloccate: niente prelievi finché non chiudi

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

70. 31/12/2026 · RF Inventario: conta la catasta F-02 con la pistola

A che cosa serve. CONTA IL FERRO CON LA PISTOLA, colata per colata.

Dove: WMS → Pistola RF → scheda 📝 Inventario

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi l'ubicazione	F-02 (Invio)
Colata COL-1204	240
Colata COL-1206	500
Pulsante	Registra la conta

Che cosa devi vedere: Conta di F-02 salvata · Manca ancora 03-05-2

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

71. 31/12/2026 · LI11N: registra alla scrivania la conta del cassone (manca un kit)

A che cosa serve. CONTA IL CASSONE DEI KIT: NE MANCA UNO. Lo scrivi alla scrivania.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Registra la conta

Campo	Che cosa scrivi o scegli
03-05-2 SL-TAGLIO	19 (ne trovi uno in meno)
F-02	già contata con la pistola: lascia com'è
Contato da	il tuo nome

Che cosa devi vedere: Stato del documento: «riconta»

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

72. 31/12/2026 · LI14: riconta il cassone

A che cosa serve. RICONTA IL CASSONE: prima di registrare una differenza si conta due volte.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Registra la riconta

Campo	Che cosa scrivi o scegli
03-05-2 SL-TAGLIO	19 (il secondo conteggio conferma il primo)

Che cosa devi vedere: Stato del documento: «contato»

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

73. 31/12/2026 · LI20: chiudi l'inventario nel WMS

A che cosa serve. CHIUDI L'INVENTARIO NEL MAGAZZINO: lo scaffale ora dice 19 kit. Gli scaffali si sbloccano.

Dove: WMS → Inventari → Documenti → Chiudi nel WMS

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: 03-05-2: 19 kit · Il kit mancante va nella zona differenze 999

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

74. 31/12/2026 · LI21: allinea la giacenza del gestionale (movimento 711)

A che cosa serve. ALLINEA IL GESTIONALE ALLA CONTA. La conta ha trovato 19 kit invece di 20: con il movimento 711 anche il gestionale scende a 19.

Dove: WMS → Inventari → Differenze inventariali → Registra

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data	31/12/2026

Che cosa devi vedere: SL-TAGLIO: 19 nel gestionale e 19 nelle ubicazioni · Zona differenze 999 vuota

Il WMS sa dove manca il pezzo; con il 711 lo sa anche il gestionale. Senza questo passo IM e WMS non quadrano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

75. Valorizza la rimanenza di ferro: FIFO, LIFO e costo medio

A che cosa serve. QUANTO VALE IL FERRO RIMASTO? Dipende dal metodo: guardali tutti e quattro.

Dove: WMS → Inventari → Valorizzazione delle rimanenze

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	FERRO, 740 kg
FIFO	restano gli acquisti più recenti: 240 × 1,00 + 500 × 1,08 = 780
LIFO	restano i più vecchi: 740 × 1,00 = 740
Costo medio ponderato	il programma lo ricalcola a ogni entrata e uscita: 748,97

Che cosa devi vedere: Stessi 740 kg, tre valori diversi: 780 (FIFO), 740 (LIFO), 748,97 (costo medio). La quantità non cambia, cambia solo il criterio con cui la si valuta.

Lettura: spunta a mano. Non registri niente: è un confronto fra metodi.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

76. 31/12/2026 · Scorta minima del ferro: è ora di riordinare?

A che cosa serve. METTI UN LIMITE SOTTO CUI IL FERRO VA RIORDINATO. Se ne resta meno, il programma accende la luce rossa e ti dice quanto ordinare.

Dove: WMS → Scorta minima e riordino → Imposta la scorta minima

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Materiale	FERRO
Scorta minima (punto di riordino)	1000
Scorta massima	3000
Pulsante	Salva la scorta minima

Che cosa devi vedere: FERRO: 740 kg, sotto il minimo di 1.000 → 🔴 SOTTO SCORTA · Proposta di riordino: 2.260 kg (3.000 − 740) · Nessun ordine creato: lo decide una persona

Il sistema PROPONE, non ordina: la richiesta d'acquisto si farà a gennaio, in questo esercizio NON crearla. Le transenne e i kit non hanno un minimo: riga grigia.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

77. 31/12/2026 · Trasferimento: 10 kit al deposito esterno D200

A che cosa serve. MANDA 10 KIT AL DEPOSITO DELLA FILIALE. Prima si prepara il trasferimento: il programma dice quale merce prendere.

Dove: WMS → Deposito esterno e merce in viaggio → 1 · Crea il trasferimento

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Da dove parte	dal magazzino W100 al deposito esterno D200
Materiale	SL-TAGLIO
Quantità da trasferire	10
Data	31/12/2026
Arrivo previsto	02/01/2027
Pulsante	Crea il trasferimento

Che cosa devi vedere: Trasferimento UB001 · 1 compito di prelievo per il deposito: 10 kit dal cassone in 03-05-2

La filiale vicina ai cantieri vuole 10 kit pronti per gennaio. In SAP è un ordine di trasferimento (tipo UB) tra due depositi della stessa azienda.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

78. 31/12/2026 · RF: preleva i 10 kit per il deposito

A che cosa serve. PRENDI I 10 KIT CON LA PISTOLA e portali in banchina, pronti per il camion.

Dove: WMS → Pistola RF → Compiti

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Data di lavoro	31/12/2026
Compito	il «Prelievo per il deposito esterno» da 03-05-2 a GI-ZONE

Che cosa devi vedere: 10 kit in banchina GI-ZONE · 9 kit restano nel cassone in 03-05-2

Per OGNI compito aperto: imposta la data di lavoro; copia nel campo 1 l'origine mostrata, nel 2 l'UdC mostrata (oppure il codice materiale), lascia la quantità intera, copia nel 4 la destinazione proposta e premi «Conferma il compito». Ripeti fino a coda vuota. Le destinazioni e le UdC si leggono dalla schermata, non si inventano.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

79. 31/12/2026 · Uscita 351: il camion parte, i kit sono in viaggio

A che cosa serve. IL CAMION PARTE. Da adesso i 10 kit NON SONO NÉ QUA NÉ LÀ: non sono più nel nostro magazzino e non sono ancora nel deposito.

Dove: WMS → Deposito esterno e merce in viaggio → 2 · Carica il camion

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasferimento	UB001 · W100 → D200 · 10 SL-TAGLIO
Data di partenza	31/12/2026
Pulsante	Registra l'uscita 351 (merce in viaggio)

Che cosa devi vedere: Stato 🚚 IN VIAGGIO · SL-TAGLIO: 9 in W100 + 10 in viaggio + 0 nel deposito = 19

Il camion parte l'ultimo giorno dell'anno e arriva il 2 gennaio: a fine anno questi 10 kit sono sulla strada.

☐ Si spunta da solo quando l'operazione è registrata.

80. 31/12/2026 · Dove si trova? I kit sul camion a fine anno

A che cosa serve. DOVE SONO I KIT? Il programma ti dice che 10 sono sulla strada. Sono nostri anche se non sono in nessun magazzino.

Dove: WMS → Mappa delle ubicazioni → «🔎 Dove si trova?» SL-TAGLIO; poi WMS → Arretrato e scadenze

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Dove si trova	SL-TAGLIO: 9 ✅ libere in 03-05-2; 10 ⛔ «SUL CAMION tra due depositi»
Mappa	in fondo il riquadro «Fuori dal magazzino W100»: IN-VIAGGIO con 10 SL-TAGLIO
Arretrato	data di oggi 31/12/2026: «5 · Merce in viaggio tra depositi», UB001 🟡 scade fra 2 giorni

Che cosa devi vedere: 9 kit prelevabili, 10 sul camion · UB001 🟡 arriva fra 2 giorni · A fine anno i 19 kit sono tutti nelle rimanenze

Lettura: spunta a mano. È lo «stock in transito» della rete dei depositi che si studia nella MasterSupplyChain Academy.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

81. KPI di magazzino di dicembre

A che cosa serve. GUARDA I NUMERI DEL MAGAZZINO: quanto è preciso, quanto è veloce. Facoltativo.

Dove: WMS → Innovazione → KPI di magazzino

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Leggi	accuratezza dell'inventario, ordini perfetti, tempo dal ricevimento allo scaffale, compiti per risorsa

Che cosa devi vedere: I KPI di dicembre

Facoltativo: spunta a mano dopo la lettura.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

11 · Gennaio: i kit arrivano al deposito

82. 02/01/2027 · Entrata 101 al deposito: i kit sono arrivati

A che cosa serve. IL CAMION È ARRIVATO AL DEPOSITO. Si contano i kit e si registra l'arrivo: il viaggio è finito.

Dove: WMS → Deposito esterno e merce in viaggio → 3 · Ricevi all'arrivo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Trasferimento	UB001 in viaggio
Quantità contata all'arrivo	vuoto = tutti i 10

Data di arrivo	02/01/2027
Pulsante	Registra l’entrata 101

Che cosa devi vedere: Stato: arrivato il 02/01/2027 · SL-TAGLIO: 9 in W100 + 10 nel deposito D200 = 19

Se all’arrivo ne mancasse uno, la differenza andrebbe nella zona 999 e si registrerebbe con l’inventario (LI21).

☐ Si spunta da solo quando l’operazione è registrata.

12 · La ragioneria del tuo magazzino: il libro giornale spiegato

83. Il libro giornale: che cos’è e come si legge

A che cosa serve. ADESSO GUARDIAMO LA RAGIONERIA DI TUTTO QUELLO CHE HAI FATTO. Mentre lavoravi, il programma ha scritto da solo il LIBRO GIORNALE: ogni volta che la merce cambia valore per l’azienda nasce una scrittura. Non devi scrivere niente: leggi e capisci.

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Scrittura	una riga del libro giornale: data, operazione, conti e importi
Dare (a sinistra)	dove va il valore: per esempio il magazzino che aumenta, o un costo
Avere (a destra)	da dove viene: per esempio il magazzino che diminuisce, o un debito
Partita doppia	totale Dare = totale Avere, SEMPRE
Le tue scritture	15: guarda in alto il numero e i due totali uguali

Che cosa devi vedere: 15 scritture nel libro giornale · Totale Dare = totale Avere: ✅ uguali

Lettura: spunta con «Fatto». Nei passi seguenti guardi le scritture una fase alla volta.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

84. Ragioneria · la nascita dell’azienda (1 scrittura)

A che cosa serve. LA PRIMA SCRITTURA: NASCE L’AZIENDA. I soci promettono 80.000 € di capitale.

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato → «🏛️ La nascita dell’azienda»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
01/12 · Costituzione	Dare 08 Crediti verso soci 80.000 · Avere 30 Capitale 80.000

Che cosa devi vedere: Dare 08 = Avere 30 = 80.000

Non è un’operazione di magazzino: è il punto di partenza di tutti i conti. Spunta con «Fatto».

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

85. Ragioneria · gli acquisti del ferro (2 scritture)

A che cosa serve. IL FERRO ENTRA IN MAGAZZINO E VALE 0,95 €/KG (IL COSTO STANDARD). Il fornitore lo vende a 1,00 e poi a 1,08: la differenza va in un conto a parte.

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato → «🚛 Gli acquisti»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
04/12 · MIGO 101, 3.000 kg	Dare 12 Magazzino ferro 2.850 + Dare 63 Differenze prezzo 150 · Avere 22 Fatture da ricevere 3.000
06/12 · MIGO 101, 500 kg	Dare 12 475 + Dare 63 65 · Avere 22 540
Conto 22	il debito verso il fornitore al prezzo dell’ordine: la fattura la registra l’amministrazione

Che cosa devi vedere: Due scritture di entrata merci · Il magazzino ferro sale di 3.325 (3.500 kg × 0,95)

Anche i 200 kg schiacciati sono entrati: erano nostri, solo bloccati. Spunta con «Fatto».

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

86. Ragioneria · il ferro schiacciato (1 scrittura)

A che cosa serve. IL FERRO BUTTATO ESCE DAL MAGAZZINO E DIVENTA UNA PERDITA.

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato → «🗑️ Il ferro schiacciato»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
05/12 · Movimento 555, 200 kg	Dare 69 Rottamazioni 190 · Avere 12 Magazzino ferro 190 (200 × 0,95)

Che cosa devi vedere: Il magazzino ferro scende di 190 · Il costo 69 sale di 190

Mettere in quarantena NON scriveva niente; buttare sì. Spunta con «Fatto».

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

87. Ragioneria · la produzione (8 scritture)

A che cosa serve. LA PRODUZIONE IN TRE MOSSE: IL FERRO SI CONSUMA (261), I REPARTI DICHIARANO LE ORE (CO11N), IL PRODOTTO FINITO ENTRA IN MAGAZZINO (101).

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato → «🏭 La produzione»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
07/12 · 261, 2.400 kg	Dare 70 Consumi 2.280 · Avere 12 Magazzino ferro 2.280
07-09-11/12 · CO11N Taglio, Piegatura, Saldatura	Dare 72 / Avere 75: 2.100 + 1.680 + 3.360 (ore × 28 €/h)
12/12 · 101, 300 transenne	Dare 13 Prodotti finiti 9.420 · Avere 73 Output di produzione 9.420 (300 × 31,40)
12/12 · i 20 kit	261 ferro 152 · CO11N 5 ore 140 · 101 Dare 07 Semilavorati 292 / Avere 73 292

Che cosa devi vedere: Costo delle transenne: ferro 2.280 + ore 7.140 = 9.420 = 300 × 31,40 · Portare il ferro alla linea con la pistola NON scriveva niente

Le ore sono contabilità industriale: dicono quanto costa davvero fare una transenna. Spunta con «Fatto».

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

88. Ragioneria · la spedizione (2 scritture)

A che cosa serve. IL CAMION PARTE: IL MAGAZZINO SCENDE E NASCE IL COSTO DEL VENDUTO.

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato → «🚚 La spedizione»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
15/12 · 601 Beta, 180 pz	Dare 41 Costo del venduto 5.652 · Avere 13 Prodotti finiti 5.652
15/12 · 601 Delta, 120 pz	Dare 41 3.768 · Avere 13 3.768
Il ricavo	nasce con la fattura di vendita, che fa l'amministrazione: non è nel lavoro del magazzino

Che cosa devi vedere: Prodotti finiti (conto 13) tornano a zero · Costo del venduto 9.420

Prelievo, imballo, SSCC e carico del camion NON scrivevano niente: scrive solo l'uscita 601. Spunta con «Fatto».

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

89. Ragioneria · l'inventario (1 scrittura)

A che cosa serve. ALLA CONTA MANCAVA UN KIT: CON IL 711 IL SUO VALORE ESCE DAL MAGAZZINO.

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato → «📝 L'inventario»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
31/12 · 711, 1 SL-TAGLIO	Dare 65 Differenze inventariali 14,60 · Avere 07 Semilavorati 14,60

Che cosa devi vedere: Il magazzino semilavorati scende di 14,60

Contare non scrive niente: scrive solo la differenza trovata. Spunta con «Fatto».

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

90. Ragioneria · che cosa NON scrive e i saldi finali

A che cosa serve. IL MAGAZZINO IN EURO: QUELLO CHE CONTI NEGLI SCAFFALI È QUELLO CHE DICE LA CONTABILITÀ.

Dove: WMS → La ragioneria del magazzino: il libro giornale spiegato → «📊 Saldi finali»

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro (conto 12)	740 kg × 0,95 = 703
Kit (conto 07)	19 × 14,60 = 277,40
Transenne (conto 13)	0
Rimanenze di magazzino	980,40
Non scrivono niente	ordini, pistola RF, quarantena 344/343, trasferimenti, deposito esterno 351/101, imballo e SSCC

Che cosa devi vedere: Rimanenze di magazzino 980,40 € · Magazzino e contabilità dicono la stessa cosa

Premi anche «🚫 Che cosa NON scrive» e leggi l'elenco. Regola: scrive quello che cambia il valore; non scrive quello che sposta soltanto la merce. Spunta con «Fatto».

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

13 · Verifica e consegna

91. Verifica finale del magazzino

A che cosa serve. CONTROLLA CHE TUTTO TORNI PRIMA DI CONSEGNARE.

Dove: WMS → Monitor; WMS → Mappa; MM → Scorte per luogo

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Ferro	740 kg in F-02 (240 kg COL-1204 + 500 kg COL-1206)
Kit SL-TAGLIO	19: 9 in W100 (03-05-2) + 10 al deposito esterno D200
Transenne TR-STD	0: tutte spedite a Beta (180) e Delta (120)
Colli spediti	7 con SSCC
Compiti RF aperti	0
Quadratura	IM = WMS su tutte le righe

Che cosa devi vedere: FERRO 740 · SL-TAGLIO 19 (9 + 10 al deposito) · TR-STD 0 · 0 compiti aperti · IM = WMS

Lettura: spunta a mano dopo il controllo.

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

92. Consegna il lavoro al docente

A che cosa serve. CONSEGNA IL LAVORO. Il docente vede che cosa hai fatto, quanto tempo hai lavorato e i numeri di controllo.

Dove: La mia area → Consegna il lavoro

Campo	Che cosa scrivi o scegli
Lavoro	Sistema integrato
Esercizio	Dicembre in magazzino (Pistoia 80 ore)
Nota	Spiega perché i 200 kg schiacciati non sono mai andati a scaffale e quale scrittura del libro giornale è nata quando li hai buttati

Che cosa devi vedere: Consegna registrata con i numeri di controllo del magazzino

☐ Lettura: spunta con «✓ Fatto».

Numeri di controllo della consegna

Controllo	Valore atteso
Azienda del corso magazzino (senza quiz Dare/Avere)	sì
Data di nascita dell'azienda	2026-12-01
Ferro ricevuto con le due MIGO (kg)	3500
Ferro schiacciato rottamato con il 555 (kg)	200
Ordini di produzione: transenne a fasi + kit a scorta	2
Scorte finali: ferro kg / SL-TAGLIO / TR-STD	740/19/0
Consegne partite con l'uscita merci 601	2
Colli con SSCC spediti	7
Ondate di prelievo rilasciate	1
Documenti d'inventario chiusi	1
Differenza inventariale registrata con il 711 (kit)	-1
Kit arrivati al deposito esterno D200	10
Compiti RF confermati	28
Compiti WMS ancora aperti	0
Quantità IM e WMS riconciliate	sì

Sono solo quantità, documenti e compiti di magazzino: nessun numero viene dal libro giornale.