Caso di studio: lo stack

Andrea Marin

Università Ca' Foscari Venezia Laurea in Informatica Corso di Programmazione

a.a. 2012/2013

Section 1

Code e Pile



Abstract data type

Un tipo di dato astratto (ADT) è un tipo di dato per il quale si stabiliscono delle modalità di manipolazione (accesso e/o cambiamento) indipendentemente dalla sua implementazione

- L'idea è di separare l'uso di un dato dalla sua rappresentazione
- Astrazione sofisticata (corrispondenti in algebra?)


Primo esempio di ADT: lo stack (pila)

- Lo stack è una collezione di item dello stesso tipo sulla quale sono definite le seguenti operazioni:
 - push: inserisce un item nello stack
 - pop: estrae un item dallo stack, rimuovendolo. L'item da estrarre è quello inserito più recentemente secondo la regole Last-In-First-Out (LIFO)
 - ▶ is_empty: decide se uno stack è vuoto



Secondo esempio di ADT: la queue (coda)

- La coda è una collezione di item dello stesso tipo sulla quale sono definite le seguenti operazioni:
 - enqueue: inserisce un item nella coda
 - dequeue: estrae un item dalla coda, rimuovendolo. L'item da estrarre è quello inserito sa più tempo secondo la regole First-In-First-Out (FIFO)
 - ▶ is_empty: decide se una coda è vuota





Section 2


Implementazione dello stack: prima vesione



Implementare un ADT: primi passi

- Innanzitutto decidiamo come memorizzare la struttura che ci interessa
- L'idea più semplice è quella di usare un vettore con una dimensione massima abbastanza grande di celle il cui tipo corrisponde al tipo degli item da memorizzare
- Inoltre usiamo una variabile che memorizza il numero di elementi inseriti nello stack
- Questa variabile, incidentalmente, memorizza anche la prossima posizione libera dello stack

Implementazione dello stack





Dichiarazione dei tipi (stack di float)

```
#define MAXDIM 100
```

```
float stack_float[MAXDIM];
int elem=0; /*stack vuoto*/
```



Code e Pile

Prototipi delle funzioni

```
/*return true se operazione ok*/
int push(float vet[], int* ptop, float item);
/*return true se operazione ok*/
int pop(float vet[], int* ptop, float* pitem);
/*return true se empty stack*/
int is_empty(int top);
```

Implementazione della push

Implementazione della pop

Implementazione della is_empty

```
int is_empty(int top) {
   return (top==0);
}
```



Esempio d'uso

Code e Pile

Leggere una sequenza di interi che termini con lo 0 e stamparla al contrario


```
int main()
    float miostack [MAXDIM];
    int cima = 0;
    float lettura:
    do {
       scanf(''%f'', &lettura);
    } while (push(miostack, &cima, lettura) && lettura!=0.0);
    /*ripete l'acquisizione fintanto che c'e' spazio nello stack*/
    /*oppure incontra il numero 0*/
    while (!is_empty(cima)) {
       /*non mi interessa il valore ritornato dalla pop*/
       pop(miostack, &cima, &lettura);
       printf('' %f'', lettura);
    return 0:
```

Un altro punto di vista

- ▶ Proponiamo un'alta implementazione sempre basata su vettori
 - float miostack[MAXDIM];
- Rispetto alla precedente implementazione la prima cella libera è puntata da una variabile puntatore
 - ▶ float* pcima;
- Il numero di elementi nello stack è dato dall'operazione tra indirizzi:
 - ▶ pcima miostack equivalente a
 - pcima &miostack[0]



Implementazione dello stack



Modificare il puntatore alla cima

- ► Le operazione push e pop devono modificare il puntatore alla cima
- Per C è possibile definire il puntatore a puntatore al tipo type, cioè: type**
- ► Gli operatori & e * funzionano in modo analogo a quanto visto

```
▶ int **ppc; int *pc; int pippo;
```

- ▶ ppc = &pc;
- pc = &pippo; oppure *ppc = &pippo;
- **ppc=7; o *pc=7; o pippo=7;

Prototipi delle funzioni

```
int push(float vet[], float **ppcima, float item);
int pop(float vet[], float **ppcima, float *pitem);
int is_empty(float vet[], float *pcima);
```



Implementazione funzione push

```
int push(float vet[], float **ppcima, float item) {
   if (*ppcima < vet + MAXDIM) {
      **ppcima = item;
      (*ppcima)++;
      return 1;
   }
   else
      return 0;
}</pre>
```

Implementazione della funzione pop

```
int pop(float vet[], float **ppcima, float *pitem) {
    if (*ppcima > vet) {
        (*ppcima)--;
        *pitem = **ppcima;
        return 1;
    }
    else
        return 0;
}
```

Implementazione is_empty

```
int is_empty(float vet[], float* pcima) {
   return (pcima == vet);
}
```




Esempio d'uso

 Leggere una sequenza di interi che termini con lo 0 e stamparla al contrario

```
int main() {
    float miostack [MAXDIM];
    float* cima = miostack;
    float lettura;
    do {
        scanf(''%f'', &lettura);
    } while (push(miostack, &cima, lettura) && lettura!=0.0);
    /*ripete l'acquisizione fintanto che c'e' spazio nello stack*/
    /*oppure incontra il numero 0*/
    while (!is_empty(miostack, cima)) {
        /*non mi interessa il valore ritornato dalla pop*/
        pop(miostack, &cima, &lettura);
        printf('' %f '', lettura);
    }
    return 0;
}
```

Osservazioni finali

- Abbiamo dato due implementazioni diverse di un ADT
- ► Tuttavia il main non è completamente indipendente dall'implementazione scelta
- Linguaggi di programmazione più evoluti consentono la completa indipendenza tra il codice che usa l'ADT e quello che lo implementa
 - ► C++, Java, C#, ...



Esercizi

- ► Implementare l'ADT coda di int usanto array e indici e usando array e puntatori
 - scrivere un main di prova

