Прежде чем начать использовать JOGL, необходимо скачать и инсталлировать файлы JOGL JAR и нативные JARs или нативные библиотечные файлы. Последняя стабильная версия JOGL может быть получена по адресу https://jogamp.org/deployment/jogamp-current/archive/.

При переходе появится страница, показанная на рис. 1.



Рисунок 1. Страница загрузки стабильной версии JOGL

Скачайте и распакуйте в каком-либо каталоге файл <u>jogamp-all-platforms.7z</u>. Содержимое этого каталога показано на рис. 2.

| 1мя | Дата изменения | Тип | Размер |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 🚹 apk | 10.10.2015 6:03 | Папка с файлами | |
| 🖟 etc | 10.10.2015 6:03 | Папка с файлами | |
| 📗 jar | 10.10.2015 6:03 | Папка с файлами | |
| 📗 jnlp-files | 10.10.2015 6:03 | Папка с файлами | |
| 🚹 lib | 10.10.2015 6:03 | Папка с файлами | |
| aggregated.artifact.properties.sorted | 10.10.2015 6:03 | Файл "SORTED" | 1 KB |
| all.artifact.properties.sorted | 10.10.2015 6:03 | Файл "SORTED" | 2 KE |
| gluegen.artifact.properties | 09.10.2015 7:23 | Файл "PROPERTIE | 1 KE |
| gluegen.LICENSE | 09.10.2015 7:23 | Текстовый докум | 8 KE |
| 📴 gluegen-java-src | 09.10.2015 7:23 | Архив ZIP - WinR | 4 059 KE |
| joal.artifact.properties | 09.10.2015 7:35 | Файл "PROPERTIE | 1 KE |
| joal.LICENSE | 09.10.2015 7:35 | Текстовый докум | 2 KE |
| joal.README | 09.10.2015 7:35 | Текстовый докум | 8 KE |
| 薩 joal-java-src | 09.10.2015 7:35 | Архив ZIP - WinR | 74 KE |
| jocl.artifact.properties | 10.10.2015 5:59 | Файл "PROPERTIE | 1 KE |
| jocl.LICENSE | 10.10.2015 5:59 | Текстовый докум | 4 KE |
| jocl.README | 10.10.2015 5:59 | Текстовый докум | 2 KE |
| 🙀 jocl-java-src | 10.10.2015 5:59 | Архив ZIP - WinR | 195 KE |
| jogl.artifact.properties | 10.10.2015 4:41 | Файл "PROPERTIE | 1 KE |
| jogl.LICENSE | 10.10.2015 4:41 | Текстовый докум | 20 KE |
| jogl.README | 10.10.2015 4:41 | Текстовый докум | 3 KE |
| 📭 jogl-java-src | 10.10.2015 4:41 | Архив ZIP - WinR | 23 654 KE |
| 📭 jogl-test-java-src | 10.10.2015 4:41 | Архив ZIP - WinR | 15 832 KB |

Рисунок 2. Содержимое каталога после распаковки файла jogamp-all-platforms.7z.

Перейдите в каталог јаг. Часть его содержимого показана на рис. 3.

| Лмя | Дата изменения | Тип | Размер |
|--|-----------------|---------------------|--------|
| 🖟 atomic | 10.10.2015 6:03 | Папка с файлами | |
| 🔟 gluegen | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 845 KE |
| 🔟 gluegen-rt | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 338 KE |
| 🔟 gluegen-rt-android | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 342 KE |
| 🔟 gluegen-rt-android-natives-android-aarch64 | 09.10.2015 7:25 | Executable Jar File | 4 KE |
| 🔟 gluegen-rt-android-natives-android-armv6 | 09.10.2015 7:26 | Executable Jar File | 8 KE |
| 🔟 gluegen-rt-android-natives-linux-amd64 | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 5 KE |
| 🔳 gluegen-rt-android-natives-linux-armνδ | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 3 KE |
| 🔟 gluegen-rt-android-natives-linux-armv6hf | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 3 K |
| gluegen-rt-android-natives-linux-i586 | 09.10.2015 7:22 | Executable Jar File | 5 K |
| gluegen-rt-android-natives-macosx-universal | 09.10.2015 7:20 | Executable Jar File | 5 K |
| gluegen-rt-android-natives-solaris-amd64 | 09.10.2015 7:19 | Executable Jar File | 5 K |
| gluegen-rt-android-natives-solaris-i586 | 09.10.2015 7:19 | Executable Jar File | 4 K |
| gluegen-rt-android-natives-windows-amd64 | 09.10.2015 7:19 | Executable Jar File | 8 K |
| gluegen-rt-android-natives-windows-i586 | 09.10.2015 7:19 | Executable Jar File | 8 K |
| I gluegen-rt-natives-android-aarch64 | 09.10.2015 7:25 | Executable Jar File | 4 K |
| ₫ gluegen-rt-natives-android-armv6 | 09.10.2015 7:26 | Executable Jar File | 8 K |
| ₫ gluegen-rt-natives-linux-amd64 | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 5 K |
| 🗾 gluegen-rt-natives-linux-armνδ | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 3 K |
| 📕 gluegen-rt-natives-linux-armν6hf | 09.10.2015 7:23 | Executable Jar File | 3 K |

Рисунок 3. Часть содержимого каталога јаг

Для каждой платформы необходимы определенные файлы.

| 64-bit Windows | 64-bit Linux | 32/64-bit Mac |
|--|--|---|
| gluegen-rt.jar | gluegen-rt.jar | gluegen-rt.jar |
| jogl-all.jar | jogl-all.jar | jogl-all.jar |
| gluegen-java-src.zip | gluegen-java-src.zip | gluegen-java-src.zip |
| jogl-java-src.zip | <pre>jogl-java-src.zip</pre> | jogl-java-src.zip |
| gluegen-rt-natives- windows-amd64.jar | gluegen-rt-natives- linux-amd64.jar | <pre>gluegen-rt-natives-macosx- universal.jar</pre> |
| jogl-all-natives- windows-amd64.jar | <pre>jogl-all-natives-linux- amd64.jar</pre> | <pre>jogl-all-natives-macosx- universal.jar</pre> |

32-bit Windows

32-bit Linux

| gluegen-rt.jar | gluegen-rt.jar |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| jogl-all.jar | jogl-all.jar |
| gluegen-java-src.zip | gluegen-java-src.zip |
| jogl-java-src.zip | jogl-java-src.zip |
| gluegen-rt-natives-windows-i586.jar | gluegen-rt-natives-linux-i586.jar |
| jogl-all-natives-windows-i586.jar | jogl-all-natives-linux-i586.jar |


Создание проекта JOGL в Eclipse

Самый простой путь создания проекта с использованием JOGL состоит в подключении необходимых jar-файлов к проекту с использованием в дальнейшем зависимости от этого проекта.

Создание проекта JOGL

- Поместите все JAR с кодом, нативные JARs для всех платформ, которые должно поддерживать ваше приложение, и ZIP файлы с исходными кодами в каталог JOGL *в каталоге вашего рабочего пространства Eclipse*. Если это платформа Windows 64-bit, то выберите следующие файлы:
- gluegen-rt.jar,
- jogl-all.jar,
- gluegen-java-src.zip,
- jogl-java-src.zip,
- gluegen-rt-natives-windows-amd64.jar,

- jogl-all-natives-windows-amd64.jar.



• B Eclipse выберите File > New > Java Project. Укажите имя проекта «JOGL» и нажмите кнопку «Next» (рис. 4).




Рисунок 4. Создание проекта с именем «JOGL»

• Удалите все нативные jar из проекта, оставив только gluegen-rt.jar и joglall.jar (рис. 5).

Файлы gluegen-rt-natives-*-*.jar и jogl-all-natives-*-*.jar не требуются в пути к классам JOGL, но требуются Eclipse для экспорта проекта в виде файла JAR, который можно запускать.




Рисунок 5. Удаление нативных JAR

• Разверните JAR — файлы jogl-all и gluegen-rt. Выберите "Source attachment" (прикрепить источник), укажите соответствующий файл с именем *java-src.zip в проекте (рис. 6).




Рисунок 6. Прикрепление файлов с исходным кодом

Выберите закладку "Order and Export". Выберите оба JAR и нажмите кнопку "Finish" (рис. 7).




Рисунок 7. Экспорт JAR - файлов JOGL

В Eclipse получим следующую структуру проекта с именем «JOGL» (рис. 8).




Рисунок 8. Структура проекта с именем «JOGL»

Добавление зависимости от проекта JOGL

- Создайте в Eclipse новый проект, например, NewJOGLProject.
- Нажмите правую кнопку мыши на новом проекте NewJOGLProject и выберите "Properties" (в самом низу выпадающего списка).
- Выберите в левом столбце появившегося окна пункт "Java Build Path".

• Нажмите на кнопку "Add...", выберите проект "JOGL" и нажмите "ОК" (рис. 9).




Рисунок 9. Добавление зависимости проекта NewJOGLProject от проекта с именем «JOGL»

Теперь в проекте NewJOGLProject можно использовать библиотеку JOGL. Если это необходимо, то можно создать и другие проекты, зависимые от проекта с именем «JOGL».

IntelliJ IDEA

Чтобы начать работать с OpenGL нужно сначала скачать архив jogamp-all-platforms.7z с сайта:

https://jogamp.org/wiki/index.php/Downloading and installing JOGL


После того как архив получен с сайта, извлекаем в новую папку следующие файлы:

Файлы zip:


- jogl-java-src.zip
- gluegen-java-src.zip

Из папки jar:


- jogl-all.jar
- jogl-all-natives-windows-amd64.jar
- gluegen-rt.jar
- gluegen-rt-natives-windows-amd64.jar




Запускаем IntelliJ IDEA и создаем проект или открываем ранее созданный. Заходим в меню File и выбираем пункт Project Structure.



Переходим в **Modules** и нажимаем на зеленый плюс (может быть и не зеленый и находиться в другом месте, это зависит от версии IntelliJ IDEA).



Далее выбираем JAR из папки, в которую извлекли файлы, добавляем файлы с разрешением jar. Затем выбираем Library, а потом Java и добавляем файлы с разрешением zip. Отмечаем все что добавили галочками и нажимаем Apply и затем OK.




Теперь JOGL подключен. Если нажать в проекте на **External Libraries**, то можно увидеть все что мы подключили.

Пробный проект JOGL в Eclipse


1. Создайте в Eclipse Java – проект CubeJOGL.

| n external location. |
|--------------------------------------|
| |
| |
| ubelOGL Browse |
| |
| JavaSE-1.8 ▼ |
| jre1.8.0_351 ~ |
| Configure JREs |
| |
| nd class files |
| class files <u>Configure default</u> |
| |

2. Нажмите кнопку Next. *Нужно нажать именно Next, а не Finish*. Это нужно для того, чтобы определить зависимость от проекта JOGL, который мы создали ранее. Появится следующее окно:



3. Выберите закладку Projects и нажмите кнопку Add (расположена справа в закладке Projects). Появится окно выбора проектов. Выберите проект JOGL.



- 4. Нажмите кнопку Ок. Затем нажмите кнопку Finish в окне создания проекта.
- 5. Создастся проект со следующей структурой:


```
CubeJOGL

→ M JRE System Library [JavaSE-1.8]

## src
```

6. В проекте CubeJOGL создайте пакет cube.

7. В проекте CubeJOGL создайте каталог images и скопируйте в него файл sa.jpg (находится на сетевом диске).



8. Создайте в пакете *cube* класс *CubeTexture*. Код, который необходимо поместить в класс *CubeTexture*, приводится ниже.

```
package cube;
```

```
import java.awt.DisplayMode;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.swing.JFrame;
import com.jogamp.opengl.GL2;
import com.jogamp.opengl.GLAutoDrawable;
import com.jogamp.opengl.GLCapabilities;
import com.jogamp.opengl.GLEventListener;
import com.jogamp.opengl.GLProfile;
import com.jogamp.opengl.awt.GLCanvas;
import com.jogamp.opengl.glu.GLU;
import com.jogamp.opengl.util.FPSAnimator;
import com.jogamp.opengl.util.texture.Texture;
import com.jogamp.opengl.util.texture.TextureIO;
public class CubeTexture implements GLEventListener {
      public static DisplayMode dm, dm old;
         private GLU glu = new GLU();
         private float xrot,yrot,zrot;
         private int texture;
         @Override
         public void display(GLAutoDrawable drawable) {
            final GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();
            gl.glClear(GL2.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL2.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
            gl.glLoadIdentity();
```

```
gl.glTranslatef(0f, 0f, -5.0f);
   gl.glRotatef(xrot, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
   gl.glRotatef(yrot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
   gl.glRotatef(zrot, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
   gl.glBindTexture(GL2.GL_TEXTURE_2D, texture);
   gl.glBegin(GL2.GL_QUADS);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, 1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, 1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, 1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); gl.glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
   gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); gl.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
   gl.glEnd();
   gl.glFlush();
  xrot += .1f;
   yrot += .1f;
   zrot += .1f;
@Override
public void dispose(GLAutoDrawable drawable) {
@Override
public void init(GLAutoDrawable drawable) {
   final GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();
   gl.glShadeModel(GL2.GL_SMOOTH);
   gl.glClearColor(0f, 0f, 0f, 0f);
   gl.glClearDepth(1.0f);
   gl.glEnable(GL2.GL_DEPTH_TEST);
   gl.glDepthFunc(GL2.GL LEQUAL);
```

}

```
gl.glHint(GL2.GL PERSPECTIVE CORRECTION HINT, GL2.GL NICEST);
            gl.glEnable(GL2.GL_TEXTURE_2D);
            try{
               File im = new File("images\\sa.jpg");
               Texture t = TextureIO.newTexture(im, true);
               texture= t.getTextureObject(gl);
            }catch(IOException e){
               e.printStackTrace();
         }
         @Override
public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) {
            final GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();
            if(height <= 1)</pre>
               height = 1;
            final float h = (float) width / (float) height;
            gl.glViewport(0, 0, width, height);
            gl.glMatrixMode(GL2.GL_PROJECTION);
            gl.glLoadIdentity();
            glu.gluPerspective(45.0f, h, 1.0, 20.0);
            gl.glMatrixMode(GL2.GL_MODELVIEW);
            gl.glLoadIdentity();
         }
         public static void main(String[] args) {
            final GLProfile profile = GLProfile.get(GLProfile.GL2);
            GLCapabilities capabilities = new GLCapabilities(profile);
            final GLCanvas glcanvas = new GLCanvas(capabilities);
            CubeTexture r = new CubeTexture();
            glcanvas.addGLEventListener(r);
            glcanvas.setSize(400, 400);
            final JFrame frame = new JFrame (" Куб с текстурой ");
            frame.getContentPane().add(glcanvas);
            frame.setSize(frame.getContentPane().getPreferredSize());
            frame.setVisible(true);
            final FPSAnimator animator = new FPSAnimator(glcanvas, 300, true);
            animator.start();
         }
}
```

9. Теперь проект CubeJOGL имеет следующую структуру:

```
    ✓ CubeJOGL
    → Marcon JRE System Library [JavaSE-1.8]
    ✓ Src
    ✓ Cube
    ✓ Cube
    ✓ CubeTexture.java
    ✓ images
    ✓ sa.jpg
```

10. Запустите класс CubeJOGL на выполнение. Если вы увидели вращающейся куб, значит все сделано правильно и у вас заработала программа с использованием JOGL.

Базовый фрейм JOGL

Чтобы программа могла использовать API JOGL, необходимо реализовать интерфейс GLEventListener.

Интерфейс GLEventListener

Bce методы интерфейса GLEventListener_требуют в качестве параметра объект класса, реализующего интерфейса GLAutoDrawable. Тип возвращаемого значения всех методов - void.

| Метод | Описание | |
|---|---|--|
| display (GLAutoDrawable drawable) | Вызывается drawable для инициализации рендеринга OpenGL клиентом. Метод содержит логику, используемую для рисования графических элементов с использованием OpenGL API. | |
| dispose (GLAutoDrawable drawable) | Уведомляет слушателя о выполнении освобождения всех ресурсов OpenGL для каждого GLContext, таких как буферы памяти и программы GLSL. | |
| <pre>init (GLAutoDrawable drawable)</pre> | Вызывается drawable сразу после инициализации контекста OpenGL. | |
| <pre>reshape (GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height)</pre> | ОрепGL. Вызывается объектом рисования во время первого перерисовывания после изменения размера компонента. Параметры: drawable - запуск GLAutoDrawable x - x-координата окна просмотра в пикселях y - y-координата окна просмотра в пикселях width - ширина области просмотра в пикселях height - высота окна просмотра в пикселях | |

Интерфейс GLAutoDrawable

GLAutoDrawable создает основной контекст рендеринга JOGL.

Интерфейс GLAutoDrawable расширяет интерфейсы GLDrawable и NativeSurfaceHolder.

Этот интерфейс реализуют классы GLAutoDrawableBase, GLAutoDrawableDelegate, GLCanvas, GLJCanvas, GLJPanel, GLWindow.

Методы интерфейса GLAutoDrawable

| Модификат ор и тип | Метод | Описание |
|-----------------------|---|---|
| void | <pre>addGLEventListener (int index, GLEventListener listener)</pre> | Добавляет заданный listener по заданному индексу этой очереди рисования. |
| void | addGLEventListener (GLEventListener listener) | Добавляет заданное значение listener в конец очереди рисования. |
| boolean | <pre>areAllGLEventListenerInitia lized()</pre> | Возвращает true, если все GLEventListener инициализированы, в противном случае false . |
| GLContext | <pre>createContext (GLContext shareWith)</pre> | Создает новый контекст для рисования для этого объекта рисования, который при необходимости будет совместно использовать объекты буфера, текстуры и другие объекты OpenGL на стороне сервера с указанным GLContext. |
| void | <pre>destroy()</pre> | Уничтожает все ресурсы, связанные с этим GLAutoDrawable, включая GLContext. |
| void | <pre>display()</pre> | Вызывает выполнение рендеринга OpenGL для этого GLAutoDrawable в следующем порядке: вызов display() всех зарегистрированных GLEventListener. |
| GLEventLis tener | disposeGLEventListener (GLEventListener listener, boolean remove) | Удаляет указанный listener посредством dispose(), если он был инициализирован и добавлен в очередь. |
| void | <u>flushGLRunnables</u> () | Сбрасывает все enqueued GLRunnable этого GLAutoDrawable, включая уведомление ожидающего исполнителя. |

| GLAnimator Control | <pre>getAnimator()</pre> | |
|-----------------------|---|--|
| boolean | <pre>getAutoSwapBufferMode()</pre> | Указывает, включена ли автоматическая замена буфера для этого объекта рисования. |
| GLContext | <pre>getContext()</pre> | Возвращает контекст, связанный с этим объектом рисования. Возвращенный контекст будет синхронизирован. Не полагайтесь на его идентификатор, контекст может измениться. |
| int | <pre>getContextCreationFlags()</pre> | |
| GLDrawable | <pre>getDelegatedDrawable()</pre> | Если реализация использует делегирование, возвращает делегированный экземпляр GLDrawable, в противном случае возвращает экземпляр this. |
| Thread | <pre>getExclusiveContextThread()</pre> | |
| <u>GL</u> | <pre>getGL()</pre> | Возвращает объект конвейера GL, который использует этот GLAutoDrawable. |
| GLEventLis tener | <pre>getGLEventListener (int index)</pre> | Возвращает значение GLEventListener по заданному индексу очереди для рисования. |
| int | <pre>getGLEventListenerCount()</pre> | Возвращает номер GLEventListener этой очереди для рисования. |
| boolean | <pre>getGLEventListenerInitState (GLEventListener listener)</pre> | Возвращает, инициализирован ли данный listener или нет. |
| RecursiveL ock | <pre>getUpstreamLock ()</pre> | Возвращает рекурсивный объект блокировки upstream widget для синхронизации многопоточного доступа поверх NativeSurface.lockSurface(). |
| <u>Object</u> | <pre>getUpstreamWidget()</pre> | Метод <i>может</i> возвращать вышестоящий объект инструментария пользовательского интерфейса, содержащий экземпляр GLAutoDrawable, если он существует. |

| boolean | <pre>invoke (boolean wait, GLRunnable g lRunnable)</pre> | Ставит в очередь одноразовый запрос GLRunnable, который будет выполнен в рамках следующего вызова display() после вызова всех зарегистрированных методов GLEventListenerdisplay(GLAu toDrawable). |
|---------------------|--|---|
| boolean | <pre>invoke (boolean wait, List<glrunna ble=""> glRunnables)</glrunna></pre> | Pасширяет invoke (boolean, GLRunnable) функциональность, позволяя вводить список GLRunnable файлов. |
| boolean | isThreadGLCapable() | Указывает, способен ли текущий поток выполнять работу, связанную с OpenGL. |
| GLEventLis tener | removeGLEventListener (GLEventListener listener) | Удаляет данные listener из очереди рисования. |
| void | <pre>setAnimator (GLAnimatorControl Control)</pre> | Регистрирует использование аниматора, реализующего GLAnimatorControl. |
| void | <pre>setAutoSwapBufferMode (boolean enable)</pre> | Включает или отключает автоматическую замену буфера для этого объекта рисования. |
| GLContext | <pre>setContext (GLContext newCtx, boolean destroyPrevCtx)</pre> | Связывает новый контекст, newtCtx, с этим автоматически отрисовываемым. |
| void | <pre>setContextCreationFlags (int flags)</pre> | |
| Thread | <pre>setExclusiveContextThread (Thread t)</pre> | Устанавливает этот экземпляр GLContext для данного потока. Поток будет запрашивать исключительно GLContext посредством вызова display() и не освобождать его до тех пор, пока не будет вызван destroy() или setExclusiveCon textThread(null). |
| <u>GL</u> | <pre>setGL(GL gl)</pre> | Задает объект GL конвейера, который использует этот GLAutoDrawable. |
| void | <pre>setGLEventListenerInitState (GLEventListener listener, boolean initialized)</pre> | Устанавливает инициализированное состояние listener. |

| Модификатор и тип | Метод | Описание |
|-----------------------------|--|---|
| GLContext | <pre>createContext (GLContext shareWith)</pre> | Создает новый контекст для рисования в этом drawable, который при необходимости будет совместно использовать объекты буфера, текстуры и другие объекты OpenGL на стороне сервера с указанным GLContext. |
| GLCapabilitiesImm utable | getChosenGLCapabilities () | Извлекает GLCapabilitiesImmutablecooтвет ствующие выбранные возможности OpenGL (формат пикселей / визуальный / GLProfile) для этого объекта рисования. |
| GLDrawableFactor Y | getFactory () | Возвращает значение GLDrawableFactory, используемой для создания этого экземпляра. |
| <u>GLProfile</u> | getGLProfile () | Возвращает GLProfile. |
| long | getHandle () | Возвращает дескриптор GL drawable, который гарантированно будет действительным после realization <i>u</i> во время его surfacelocked создания. |
| <u>NativeSurface</u> | getNativeSurface () | Возвращает связанный NativeSurfaceC этим NativeSurfaceHolder. |
| GLCapabilitiesImm utable | getRequestedGLCapabiliti es () | Извлекает GLCapabilitiesImmutablecooтвет ствующие запрошенным пользователем возможностям OpenGL (формат пикселей / визуальный / GLProfile) для этого объекта рисования. |
| int | getSurfaceHeight () | Возвращает высоту GLDrawablesurface клиентской области в пикселях. |
| int | getSurfaceWidth () | Возвращает ширину GLDrawablesurface клиентской области в пикселях. |
| boolean | <u>isGLOriented</u> () | Возвращает true, если объект рисования отображается в системе координат OpenGL, начало координат внизу слева. |
| boolean | <u>isRealized</u> () | Возвращает true, если возможность рисования реализована, в противном случае false. |
| void | <pre>setRealized (boolean realized)</pre> | Указывает реализациям surface GLDrawable, был ли создан базовый компонент и может ли он быть использован. |

Инициализация GLAutoDrawable

Peanusauus должна инициализироваться как можно скорее, что возможно только после того, как прикрепленное NativeSurfaceстанет видимым и будет реализовано. Должна быть реализована следующая последовательность инициализации:

- Coздайте GLDrawable c запрошенным GLCapabilities
- Уведомлять GLDrawable для проверки GLCapabilities путем вызова setRealized(true).
- Создайте новый GLContext.
- Инициализируйте все ресурсы OpenGL, вызывая init(..) все зарегистрированные ресурсы GLEventListener. Это можно сделать немедленно или с помощью последующего display(..) вызова.
- Отправьте событие изменения формы, вызвав reshape (..) всем зарегистрированным GLEventListener. Это должно быть сделано после вызова init(..).

Реконфигурация GLAutoDrawable

Другой деталью реализации является реконфигурация GLDrawable. Одним из вариантов использования является перетаскивание окна на другой экран с другой конфигурацией пикселей, GLCapabilities, т. е. Реализация должна быть способна обнаруживать такие случаи в сочетании с соответствующими NativeSurface.

Hапример, AWT CanvasgetGraphicsConfiguration() способен определять изменение устройства отображения. Это продемонстрировано в рамках GLCanvas специализации и NEWTAWTCanvas getGraphicsConfiguration(). Другой демонстрацией является NativeWindow реализация NEWT на платформе Windows, которая использует функцию MonitorFromWindow (HWND) собственной платформы.

Bce ресурсы OpenGL должны быть восстановлены, в то время как drawable GLCapabilities должен быть выбран снова. Должен выполняться следующий протокол.

- Контролируемая утилизация:
 - Утилизируйте все ресурсы OpenGL, вызывая dispose (..) всех зарегистрированных GLEventListener.
 - **Уничтожьте** GLContext.
 - YBEQOMUTE GLDrawable O HEQONYCTUMOM COCTOSHUU NYTEM BUSOBA setRealized (false).
- Контролируемая регенерация:
 - Coздайте новый GLDrawable c запрошенным GLCapabilities
 - Уведомить GLDrawable о повторной проверке GLCapabilities путем вызова setRealized(true).
 - Создайте новый GLContext.
 - Инициализируйте все ресурсы OpenGL, вызывая init(..) всех зарегистрированных GLEventListener. Это можно сделать немедленно или с помощью последующего вызова display(..).
 - Отправьте событие изменения формы, вызвав reshape (...) всем зарегистрированным GLEventListener. Это должно быть сделано после вызовов init (...).

Блокировка GLAutoDrawable

Реализации GLAutoDrawable выполняют блокировку в следующем порядке:

- 1. getUpstreamLock().lock()
- 2. GLDrawable.getNativeSurface().lockSurface()

и соответственно снимает блокировки:

- GLDrawable.getNativeSurface().unlockSurface()
- 2. getUpstreamLock().unlock()

Вышеуказанный *порядок блокировки* является обязательным, чтобы гарантировать атомарность работы и избежать условий гонки. Пользовательская реализация или пользовательские приложения, требующие эксклюзивного доступа, должны следовать *порядку блокировки*. См.:

- getUpstreamLock()
- invoke(boolean, GLRunnable)
- invoke (boolean, List)

Классы GLCanvas и GLJPanel

GLCanvas и GLJPanel - это два основных класса графического интерфейса JOGL, которые реализуют интерфейс GLAutoDrawable, и которые можно использовать в качестве поверхностей рисования для команд OpenGL.

GLCanvas - это тяжеловесный AWT-компонент, который обеспечивает поддержку рендеринга OpenGL. Это основная реализация интерфейса AWTAutoGLDrawable. Он является потомком класса java.awt.Canvas.

Поскольку это тяжеловесный компонент, в некоторых случаях GLJCanvas может неправильно интегрироваться с компонентами Swing. Если возникают проблемы с использованием GLCanvas, необходимо использовать класс GLJPanel.

Класс GLCanvas

Конструкторы GLCanvas

| Конструктор | Описание |
|--|---|
| <u>GLCanvas</u> () | Создает новый компонент GLCanvas с набором возможностей OpenGL по умолчанию, используя механизм выбора возможностей OpenGL по умолчанию, на экранном устройстве по умолчанию. |
| GLCanvas (GLCapabilitiesImmutable capsReqUser) | Создает новый компонент GLCanvas с запрошенным набором возможностей OpenGL, используя механизм выбора возможностей OpenGL по умолчанию, на экранном устройстве по умолчанию. |

GLCanvas
(GLCapabilitiesImmutable
capsReqUser, GLCapabiliti
esChooser chooser, Graphi

csDevice device)

Методы GLCanvas

| Модификатор и тип | Метод | Описание |
|-------------------|--|---|
| void | <pre>addGLEventListener (int index, GLEventLi stener listener)</pre> | Добавляет данные listener по заданному индексу в эту очередь для рисования. |
| void | <pre>addGLEventListener (GLEventListener list ener)</pre> | Добавляет заданное значение listener в конец этой очереди рисования. |
| void | <pre>addNotify()</pre> | Переопределен для отслеживания добавления этого компонента в контейнер. |
| boolean | <pre>areAllGLEventListener Initialized()</pre> | Возвращает true, если все добавленные GLEventListener инициализированы, в противном случае false. |
| GLContext | <pre>createContext (GLContext shareWith)</pre> | Создает новый контекст для рисования для этого объекта рисования, который при необходимости будет совместно использовать объекты буфера, текстуры и другие объекты OpenGL на стороне сервера с указанным GLContext. |
| void | <pre>destroy()</pre> | Уничтожает все ресурсы, связанные с этим GLAutoDrawable, включая GLContext. |
| void | <pre>display()</pre> | Вызывает выполнение рендеринга OpenGL для этого GLAutoDrawable в следующем порядке: вызов display() всех зарегистрированных GLEventListener файлов. |
| GLEventListener | disposeGLEventListene r (GLEventListener list ener, boolean remove) | Удаляет указанный listener с помощью dispose(), если он был инициализирован и добавлен в эту очередь. |

| void | flushGLRunnables() | Сбрасывает все enqueued GLRunnable этого GLAutoDrawable, включая уведомление ожидающего исполнителя. |
|---|--|---|
| GLAnimatorControl | <pre>getAnimator()</pre> | |
| boolean | <pre>getAutoSwapBufferMode ()</pre> | Указывает, включена ли автоматическая замена буфера для этого объекта рисования. |
| GLCapabilitiesImmut able | <pre>getChosenGLCapabiliti es()</pre> | Извлекает GLCapabilitiesImmutable соответствующие возможности OpenGL |
| GLContext | <pre>getContext()</pre> | Возвращает контекст, связанный с этим объектом рисования. |
| int | <pre>getContextCreationFla gs()</pre> | |
| float[] | <pre>getCurrentSurfaceScal e(float[] result)</pre> | Возвращает текущий масштаб пикселя связанного с NativeSurface. |
| WindowClosingProtoc ol.WindowClosingMod e | <pre>getDefaultCloseOperat ion()</pre> | |
| GLDrawable | <pre>getDelegatedDrawable()</pre> | Если реализация использует делегирование, возвращает делегированный экземпляр GLDrawable, в противном случае возвращает this. |
| Thread | <pre>getExclusiveContextTh read()</pre> | |
| GLDrawableFactory | <pre>getFactory()</pre> | Возвращает значение GLDrawableFactory, использованное для создания этого экземпляра. |
| <u>GL</u> | <pre>getGL()</pre> | Возвращает объект GL конвейера, который использует этот GLAutoDrawable. |
| GLEventListener | <pre>getGLEventListener (int index)</pre> | Возвращает значение GLEventListener по заданному индексу этой очереди для рисования. |
| int | <pre>getGLEventListenerCou nt()</pre> | Возвращает номер GLEventListener этой очереди для рисования. |

| boolean | <pre>getGLEventListenerIni tState (GLEventListener list ener)</pre> | Извлекает, инициализирован ли данный listener или нет. |
|---------------------------|---|---|
| GLProfile | <pre>getGLProfile()</pre> | Возвращает GLProfile |
| GraphicsConfigurati on | <pre>getGraphicsConfigurat ion()</pre> | |
| long | <pre>getHandle()</pre> | Возвращает дескриптор GL, который гарантированно будет действительным после realization <i>u</i> во время его surfacelocked создания. |
| float[] | <pre>getMaximumSurfaceScal e(float[] result)</pre> | Возвращает максимальный масштаб пикселя связанного NativeSurface. |
| float[] | <pre>getMinimumSurfaceScal e(float[] result)</pre> | Возвращает минимальный масштаб пикселя связанного NativeSurface. |
| NativeSurface | <pre>getNativeSurface()</pre> | Возвращает СВЯЗАННЫЙ NativeSurface C ЭТИМ NativeSurfaceHolder. |
| GLCapabilitiesImmut able | <pre>getRequestedGLCapabil ities()</pre> | Извлекает GLCapabilitiesImmutable соответствующие запрошенным пользователем возможностям OpenGL |
| float[] | <pre>getRequestedSurfaceSc ale (float[] result)</pre> | Возвращает масштаб requested пикселя связанного NativeSurface. |
| boolean | <pre>getShallUseOffscreenL ayer()</pre> | Возвращает свойство, установленное с помощью OffscreenLayerOption.set ShallUseOffscreenLayer(boolean). |
| int | <pre>getSurfaceHeight()</pre> | Возвращает высоту GLDrawablesurface клиентской области в пикселях. |
| int | <pre>getSurfaceWidth()</pre> | Возвращает ширину GLDrawablesurface клиентской области в пикселях. |
| RecursiveLock | <pre>getUpstreamLock()</pre> | Возвращает рекурсивный объект блокировки upstream widget для синхронизации многопоточного доступа поверх NativeSurface.lockSurface(). |

| <u>Object</u> | <pre>getUpstreamWidget()</pre> | Метод может возвращать вышестоящий объект инструментария пользовательского интерфейса, содержащий этот экземпляр GLAutoDrawable, если он существует. |
|---------------|--|---|
| boolean | <pre>invoke (boolean wait, GLRunn able glRunnable)</pre> | Ставит в очередь одноразовый GLRunnable запрос, который будет выполнен в рамках следующего GLAutoDrawable.displa у () вызова после вызова всех зарегистрированных методов GLEventListenerdisplay (G LAutoDrawable). |
| boolean | <pre>invoke (boolean wait, List<g glrunnable="" lrunnable)="" pre="" s)<=""></g></pre> | Pасширяет GLAutoDrawable.invoke(boolean, GLRunnable) функциональность, позволяя вводить список GLRunnable файлов. |
| boolean | <u>isGLOriented</u> () | Возвращает true, если отрисовываемый объект отображается в системе координат OpenGL, начало координат внизу слева. |
| boolean | isOffscreenLayerSurfa ceEnabled() | Возвращает true, если этот экземпляр использует закадровый слой, в противном случае false. |
| boolean | <u>isRealized</u> () | Возвращаетtrue, если эта возможность рисования реализована, в противном случае false. |
| boolean | <u>isThreadGLCapable</u> () | Указывает, способен ли текущий поток выполнять работу, связанную с OpenGL. |
| static void | <pre>main (String[] args)</pre> | Самая простая тестовая запись JOGL AWT |
| void | <pre>paint(Graphics g)</pre> | Переопределен, чтобы вызвать выполнение рендеринга OpenGL во время циклов перерисовки. |
| void | <pre>print (Graphics graphics)</pre> | |
| void | <u>releasePrint</u> () | Должны быть вызваны после PrinterJob.print(). |

| GLEventListener | <pre>removeGLEventListener (GLEventListener list ener)</pre> | Удаляет данные listenerиз этой очереди рисования. |
|---|---|---|
| void | <pre>removeNotify()</pre> | Переопределяется для отслеживания, когда этот компонент удаляется из контейнера. |
| void | <pre>reshape(int x, int y, int width, int height)</pre> | Переопределен, чтобы вызвать GLDrawableHelper.reshape(com.jogamp.opengl.GLAutoDrawabl e, int, int, int, int) вызов для всех зарегистрированных GLEventListener файлов. |
| void | <pre>setAnimator (GLAnimatorControl) an imatorControl)</pre> | Регистрирует использование аниматора, реализацию GLAnimatorControl. |
| void | <pre>setAutoSwapBufferMode (boolean onOrOff)</pre> | Включает или отключает автоматическую замену буфера для этого объекта рисования. |
| GLContext | <pre>setContext (GLContext newCtx, boolean destroyPrevCt x)</pre> | Связывает новый контекст, newtCtx, с этим автоматически извлекаемым. |
| void | <pre>setContextCreationFla gs (int flags)</pre> | |
| WindowClosingProtoc ol.WindowClosingMod e | | |
| Thread | <pre>setExclusiveContextTh read(Thread t)</pre> | Выделяет этот экземпляр GLContext для данного потока. Поток будет запрашивать исключительно GLContextvia GLAutoD rawable.display() и не освобождать его до GLAutoDrawable.destroy() тех пор, пока не будет вызван или setExclusiveContextThread(nu 11) не будет вызван. |
| <u>GL</u> | setGL(GL gl) | Задает объект GL конвейера, который использует этот GLAutoDrawable. |

| void | <pre>setGLEventListenerIni tState (GLEventListener list ener, boolean initialized)</pre> | Устанавливает заданное инициализированное состояние listener . |
|---------|---|---|
| void | <pre>setRealized (boolean realized)</pre> | Указывает для реализаций surface GLDrawable, был ли создан базовый компонент и может ли он быть использован. |
| void | <pre>setShallUseOffscreenL ayer (boolean v)</pre> | Возвращает закадровый слой, если он поддерживается. |
| void | <pre>setSharedAutoDrawable (GLAutoDrawable) share dAutoDrawable)</pre> | Указывает GLAutoDrawable, который OpenGL context должен быть общим GLAutoDrawable для этого GLContext. |
| void | <pre>setSharedContext (GLContext sharedCont ext)</pre> | Указывает OpenGL context, который должен быть общим GLAutoDrawable для этого GLContext. |
| boolean | <pre>setSurfaceScale (float[] pixelScale)</pre> | Запрашивать масштаб пикселей в направлениях x и y для связанного NativeSurface, где size_in_pixel_units = pixel_scale * size_in_window_units. |
| void | <pre>setupPrint (double scaleMatX, double scaleMatY, int numSamples, int tileWidth, int tileHeight)</pre> | Должен быть вызван paньше PrinterJob.print(). |
| void | <pre>swapBuffers()</pre> | Меняет местами передний и задний буферы. |
| String | toString() | |
| void | <pre>update(Graphics g)</pre> | Переопределен из Canvas, чтобы предотвратить очистку canvas AWT от вмешательства в рендеринг OpenGL. |

Класс GLJPanel

Конструкторы GLJPanel

| Конструктор | Описание |
|--|---|
| GLJPanel () | Создает новый компонент GLJPanel с набором возможностей OpenGL по умолчанию и с использованием механизма выбора возможностей OpenGL по умолчанию. |
| <pre>GLJPanel (GLCapabilitiesImmutable userCap sRequest)</pre> | Создает новый компонент GLJPanel с запрошенным набором возможностей OpenGL, используя механизм выбора возможностей OpenGL по умолчанию. |
| GLJPanel (GLCapabilitiesImmutable userCap sRequest, GLCapabilitiesChooser chooser) | Создает новый компонент GLJPanel. |

Методы GLJPanel

| Модификатор и тип | Метод | Описание |
|-------------------|--|---|
| void | <pre>addGLEventListener (int index, GLEventList ener listener)</pre> | Добавляет данные listener по заданному индексу в эту очередь для рисования. |
| void | <pre>addGLEventListener (GLEventListener listen er)</pre> | Добавляет заданное значение listener в конец этой очереди рисования. |
| void | <pre>addNotify()</pre> | Переопределяется для отслеживания добавления этого компонента в контейнер. |
| boolean | <pre>areAllGLEventListenerIn itialized()</pre> | Возвращает true, если все добавленные GLEventListener инициализированы, в противном случае false. |
| GLContext | <pre>createContext (GLContext shareWith)</pre> | Создает новый контекст для рисования для этого объекта рисования, который при необходимости будут совместно использовать объекты буфера, текстуры и другие объекты OpenGL на стороне сервера с указанным GLContext. |

| void | <pre>destroy()</pre> | Просто псевдоним для removeNotify |
|---|--|--|
| void | <pre>display()</pre> | Вызывает выполнение рендеринга OpenGL для этого GLAutoDrawable в следующем порядке: вызов display() всех зарегистрированных GLEventListen er файлов. |
| GLEventListener | disposeGLEventListener (GLEventListener listen er, boolean remove) | Удаляет указанный listener через dispose(), если он был инициализирован и добавлен в эту очередь. |
| void | <u>flushGLRunnables</u> () | Сбрасывает все enqueued GLRunnableЭтоGLAuto Drawable, включая уведомление ожидающего исполнителя. |
| GLAnimatorControl | <pre>getAnimator()</pre> | |
| boolean | <pre>getAutoSwapBufferMode ()</pre> | Указывает, включена ли автоматическая замена буфера для этого объекта рисования. |
| GLCapabilitiesImmut able | <pre>getChosenGLCapabilities ()</pre> | Извлекает GLCapabilitiesImmutab le соответствующие выбранным возможностям OpenGL |
| GLContext | <pre>getContext()</pre> | Возвращает контекст, связанный с этим объектом рисования. |
| int | <pre>getContextCreationFlags ()</pre> | |
| float[] | <pre>getCurrentSurfaceScale (float[] result)</pre> | Возвращает текущий масштаб пикселя связанного NativeSurface. |
| AWTGLPixelBuffer.AW TGLPixelBufferProvi der | <pre>getCustomPixelBufferPro vider()</pre> | |
| WindowClosingProtoc ol.WindowClosingMod e | | |
| GLDrawable | <pre>getDelegatedDrawable()</pre> | Если реализация использует делегирование, возвращает делегированный экземпляр GLDrawable, в противном случае this. |

| Thread | <pre>getExclusiveContextThre ad()</pre> | |
|--------------------------|---|---|
| <u>GLDrawableFactory</u> | <pre>getFactory()</pre> | Возвращает значение GLDrawableFactory, используемое для создания этого экземпляра. |
| GL | getGL() | Возвращает объект GL конвейера, используемый этим GLAutoDrawable. |
| <u>GLEventListener</u> | <pre>getGLEventListener (int index)</pre> | Возвращает значение GLEventListener по заданному индексу этой очереди рисования. |
| int | <pre>getGLEventListenerCount ()</pre> | Возвращает номер GLEventListener этой очереди для рисования. |
| boolean | <pre>getGLEventListenerInitS tate (GLEventListener listen er)</pre> | Извлекает, инициализирован ли данный listener или нет. |
| GLProfile | <pre>getGLProfile()</pre> | Извлекает GLProfile |
| long | <pre>getHandle()</pre> | Возвращает дескриптор GL, который гарантированно будет действительным после realization <i>u</i> во время его создания surfacelocked. |
| float[] | <pre>getMaximumSurfaceScale (float[] result)</pre> | Возвращает максимальный масштаб пикселя связанного NativeSurface. |
| float[] | <pre>getMinimumSurfaceScale (float[] result)</pre> | Возвращает минимальный масштаб пикселя связанного NativeSurface. |
| <u>NativeSurface</u> | <pre>getNativeSurface()</pre> | Bозвращает значение, связанное NativeSurfaceC этим NativeSurfaceHolder. |
| GLCapabilitiesImmutable | <pre>getRequestedGLCapabilit ies()</pre> | Извлекает GLCapabilitiesImmutab le соответствующие запрошенным пользователем возможностям OpenGL |
| float[] | <pre>getRequestedSurfaceScal e(float[] result)</pre> | Bозвращает requested пиксельный масштаб связанного NativeSurface. |

| boolean | <pre>getSkipGLOrientationVer ticalFlip()</pre> | Смотри setSkipGLOrientationVer ticalFlip(boolean). |
|---------------|--|--|
| int | <pre>getSurfaceHeight()</pre> | Возвращает высоту клиентской области GLDrawablesurface в пикселях. |
| int | <pre>getSurfaceWidth()</pre> | Возвращает ширину клиентской области GLDrawablesurface в пикселях. |
| int | <pre>getTextureUnit()</pre> | Возвращает используемую текстурную единицу. |
| RecursiveLock | <pre>getUpstreamLock()</pre> | Возвращает рекурсивный объект блокировки upstream widget для синхронизации многопоточного доступа поверх NativeSurface.lockSurface(). |
| <u>Object</u> | <u>getUpstreamWidget</u> () | Метод может возвращать вышестоящий объект инструментария пользовательского интерфейса, содержащий этот экземпляр GLAutoDrawable, если он существует. |
| boolean | <pre>initializeBackend (boolean offthread)</pre> | Пытается инициализировать серверную часть, если она еще не инициализирована. |
| boolean | <pre>invoke (boolean wait, GLRunnab le glRunnable)</pre> | Ставит в очередь одноразовый запрос GLRunnable, который будет выполнен в рамках следующего GLAutoDrawable.display()вызова после вызова всех зарегистрированных методов GLEventListenerdisplay(GLAutoDrawable). |
| boolean | <pre>invoke (boolean wait, List<glr unnable=""> glRunnables)</glr></pre> | Pасширяет функциональность GLAutoDrawable.invoke(boolean, GLRunnable), позволяя вводить список файлов GLRunnable. |
| boolean | <u>isGLOriented</u> () | Возвращает true, если отрисовываемый объект отображается в системе координат OpenGL, начало координат внизу слева. |

| boolean | <u>isRealized</u> () | Возвращает true, если эта возможность рисования реализована, в противном случае false. |
|---|--|--|
| boolean | <u>isThreadGLCapable</u> () | Указывает, способен ли текущий поток выполнять работу, связанную с OpenGL. |
| void | <pre>print (Graphics graphics)</pre> | |
| void | <pre>releasePrint()</pre> | Должен быть вызван после PrinterJob.print(). |
| GLEventListener | <pre>removeGLEventListener (GLEventListener listen er)</pre> | Удаляет данные listener из этой очереди рисования. |
| void | <pre>removeNotify()</pre> | Переопределяется для отслеживания, когда этот компонент удаляется из контейнера. |
| void | <pre>reshape(int x, int y, int width, int height)</pre> | Переопределено, чтобы вызвать GLDrawableHelper.reshap e (com.jogamp.opengl.GLAutoDraw able, int, int, int, int) вызов для всех зарегистрированных GLEventListen er файлов. |
| void | <pre>setAnimator (GLAnimatorControl anim atorControl)</pre> | Регистрирует использование аниматора, реализацию GLAnimatorControl. |
| void | <pre>setAutoSwapBufferMode (boolean enable)</pre> | Включает или отключает автоматическую замену буфера для этого чертежа. |
| GLContext | <pre>setContext (GLContext newCtx, boolean destroyPrevCtx)</pre> | Связывает новый контекст, newtCtx, с этим автоматически извлекаемым. |
| void | <pre>setContextCreationFlags (int flags)</pre> | |
| WindowClosingProtoc ol.WindowClosingMod e | <pre>setDefaultCloseOperatio n (WindowClosingProtocol. WindowClosingMode op)</pre> | |

| Thread | <pre>setExclusiveContextThre ad(Thread t)</pre> | Выделяет этот экземпляр GLContext для данного потока. Поток будет запрашивать исключительно GLContext через GLAutoDrawable.display()и не освобождать его до тех пор, пока GLAutoDrawable.destroy()не будет вызван или не будет вызван setExclusiveContextThread(null). |
|--------|--|--|
| GL | setGL(GL gl) | Задает объект GL конвейера, который использует этот GLAutoDrawable. |
| void | <pre>setGLEventListenerInitS tate (GLEventListener listen er, boolean initialized)</pre> | Устанавливает заданное listener инициализированное состояние. |
| void | <pre>setOpaque (boolean opaque)</pre> | |
| void | <pre>setPixelBufferProvider (AWTGLPixelBuffer.AWTGL PixelBufferProvider cus tom)</pre> | |
| void | <pre>setRealized (boolean realized)</pre> | Указывает для реализаций surfaceGLDrawable, был ли создан базовый компонент и может ли он быть использован. |
| void | <pre>setRequestedGLCapabilit ies (GLCapabilitiesImmutabl e caps)</pre> | Задайте новый запрос GLCapabilitiesImmutable для этой GLJPanel, разрешающий реконфигурацию. |
| void | <pre>setSharedAutoDrawable (GLAutoDrawable sharedA utoDrawable)</pre> | Указывает GLAutoDrawable, который OpenGL contextдолжен быть общим GLAutoDrawable для этого GLContext. |
| void | <pre>setSharedContext (GLContext sharedContex t)</pre> | Указывает an OpenGL context, который должен быть общим GLAutoDrawable для этого GLContext. |
| void | <pre>setSkipGLOrientationVer ticalFlip(boolean v)</pre> | isGLOriented() Вертикальный флип на основе пропуска, который обычно требуется серверной частью вне экрана,. |

| boolean | <pre>setSurfaceScale (float[] pixelScale)</pre> | Запрашивайте масштаб пикселей в направлениях х и у для связанного NativeSurface, где size_in_pixel_units = pixel_scale * size_in_window_units. |
|---------|---|--|
| void | <pre>setTextureUnit(int v)</pre> | Позволяет пользователю запрашивать текстурный модуль для использования, который должен быть вызван перед первой инициализацией |
| void | <pre>setupPrint (double scaleMatX, double scaleMatY, int numSamples, int tileWidth, int tileHeight)</pre> | Должен быть вызван раньше PrinterJob.print(). |
| boolean | <pre>shouldPreserveColorBuff erIfTranslucent()</pre> | Для полупрозрачной GLJPanel (для которой setOpaque было вызвано (false)) указывает, должно ли приложение сохранять буфер цвета OpenGL (GL_COLOR_BUFFER_BIT) для корректного отображения GLJPanel и базовых виджетов, которые могут отображаться через части GLJPanel со значениями альфа меньше 1. |
| void | <pre>swapBuffers()</pre> | Меняет местами передний и задний буферы |
| String | toString() | |

Класс GLCapabilities

Чтобы создать экземпляр классов GLCanvas или GLJPanel, необходим объект класса, реализующего интерфейс GLCapabilitiesImmutable, который определяет неизменяемый (immutable) набор возможностей OpenGL.

Один из способов получить объект интерфейса CapabilitiesImmutable - создать экземпляр класса GLCapabilities, который реализует этот интерфейс.

Класс GLCapabilities описывает желаемые возможности, которые должен поддерживать контекст рендеринга, например, профиль OpenGL.

Конструктор класса GLCapabilities

| Конструктор | Описание |
|---|--------------------------------|
| <pre>GLCapabilities (GLProfile glp)</pre> | Создает объект GLCapabilities. |

Методы класса GLCapabilities

| Модификат ор и тип | Метод | Описание |
|-----------------------|---|---|
| Object | <pre>clone()</pre> | |
| Object | cloneMutable () | |
| int | <pre>compareTo (CapabilitiesImmutable o)</pre> | только сравнение hw / sw, стерео, мультисэмплов, трафаретов, RGBA и глубины |
| GLCapabil ities | <pre>copyFrom (CapabilitiesImmutable source)</pre> | Копирует все CapabilitiesImmutable значения из source этого экземпляра. |
| GLCapabil ities | <pre>copyFrom (GLCapabilitiesImmutab le source)</pre> | Копирует все GLCapabilitiesImmutable значения из source этого экземпляра. |
| boolean | equals(Object obj) | Равенство по неизменяемым атрибутам обоих объектов |
| int | <pre>getAccumAlphaBits()</pre> | Возвращает количество бит для альфакомпонента буфера накопления. |
| int | <pre>getAccumBlueBits()</pre> | Возвращает количество бит для синего компонента накопительного буфера. |
| int | <pre>getAccumGreenBits()</pre> | Возвращает количество бит для зеленого компонента накопительного буфера. |
| int | <pre>getAccumRedBits()</pre> | Возвращает количество битов для красного компонента буфера накопления. |
| int | <pre>getDepthBits()</pre> | Возвращает количество битов буфера глубины. |
| boolean | <pre>getDoubleBuffered()</pre> | Возвращает, запрошена ли двойная буферизация, доступна или выбрана. |

| GLProfile | <pre>getGLProfile()</pre> | Возвращает профиль GL, который вы хотите или который используется для рисования. |
|-----------|---|---|
| boolean | <pre>getHardwareAccelerated ()</pre> | Возвращает, запрошено ли аппаратное ускорение, доступно или выбрано. |
| int | <u>getNumSamples</u> () | Возвращает количество буферов выборки, которые должны быть выделены, если буферы выборки включены, в противном случае возвращает 0. |
| boolean | <pre>getSampleBuffers()</pre> | Возвращает, следует ли выделять буферы выборки для сглаживания всей сцены (FSAA) для этого чертежа. |
| String | <pre>getSampleExtension()</pre> | Возвращает расширение для сглаживания всей сцены (FSAA). |
| int | <pre>getStencilBits()</pre> | Возвращает количество битов буфера трафарета. |
| boolean | <pre>getStereo()</pre> | Возвращает, запрошен ли stereo, доступен или выбран. |
| int | <u>hashCode</u> () | хэш-код над неизменяемыми атрибутами обоих объектов |
| boolean | <u>isFBO</u> () | Возвращает, запрошен ли, доступен или выбран ли закадровый режим FBO. |
| boolean | <u>isPBuffer</u> () | Возвращает, запрошен ли, доступен или выбран закадровый режим pbuffer. |
| void | <pre>setAccumAlphaBits (int accumAlphaBits)</pre> | Задает количество битов, запрашиваемых для альфа-компонента накопительного буфера. |
| void | <pre>setAccumBlueBits (int accumBlueBits)</pre> | Задает количество битов, запрашиваемых для синего компонента накопительного буфера. |
| void | <pre>setAccumGreenBits (int accumGreenBits)</pre> | Задает количество битов, запрашиваемых для зеленого компонента накопительного буфера. |
| void | <pre>setAccumRedBits (int accumRedBits)</pre> | Задает количество битов, запрашиваемых для красного компонента накопительного буфера. |
| void | <pre>setDepthBits (int depthBits)</pre> | Задает количество битов, запрашиваемых для буфера глубины. |
| void | <pre>setDoubleBuffered (boolean enable)</pre> | Включает или отключает двойную буферизацию. |

| void | <pre>setFBO (boolean enable)</pre> | Запрашивает закадровый режим FBO. |
|-------------------|--|--|
| void | <pre>setGLProfile (GLProfile profile)</pre> | Устанавливает желаемый профиль GL |
| void | <pre>setHardwareAccelerated (boolean enable)</pre> | Включает или отключает аппаратное ускорение. |
| void | <pre>setNumSamples (int numSamples)</pre> | Если буферы выборки включены, указывает количество буферов, которые должны быть выделены. |
| void | <pre>setPBuffer (boolean enable)</pre> | Запрашивает закадровый режим pbuffer. |
| void | <pre>setSampleBuffers (boolean enable)</pre> | По умолчанию используется значение false. Указывает, следует ли выделять буферы выборки для сглаживания всей сцены (FSAA) для этого чертежа. Имейте в виду, что для этого требуется альфакомпонент. Если этот метод включен, он также вызывает setAlphaBits(1) если Capabilities .getAlphaBits() == 0. |
| void | <pre>setSampleExtension (String se)</pre> | Задает желаемое расширение для сглаживания всей сцены (FSAA), по умолчанию GLCapabilitiesImmutable.DEFAULT_SAMPLE_E XTENSION. |
| void | <pre>setStencilBits (int stencilBits)</pre> | Задает количество битов, запрашиваемых для буфера трафарета. |
| void | <pre>setStereo (boolean enable)</pre> | Включает или отключает просмотр стерео. |
| String | toString() | Возвращает текстовое представление этого объекта GLCapabilities. |
| StringBui lder | <pre>toString (StringBuilder sink)</pre> | Возвращает текстовое представление этого объекта. |

Класс GLProfile

Поскольку было выпущено несколько версий OpenGL API, то необходимо указать версию OpenGL API, используемую в вашей программе. Это делается с помощью класса GLProfile.

Класс GLProfile задает профиль OpenGL. Статическая одноэлементная инициализация этого класса запрашивает доступность всех профилей OpenGL и создает

экземпляры одноэлементных объектов GLProfile для каждого доступного профиля. Профиль платформы по умолчанию может указываться, используя вызов GLProfile.GetProfileDefault(), или более специализированные версии, использующие другие статические методы getProfile.

Поля класса GLProfile

| Модификатор и тип | Поле | Описание |
|----------------------|-------------------------------|--|
| static boolean | DEBUG | |
| static boolean | disabledEGL | В случае, если реализация EGL не доступна, как на платформе Platform.OSType.IOS устанавливается значение true. |
| static boolean | disableOpenGLARBCont ext | В случае, если реализация расширения для создания контекста ARB_create_context дает сбои на платформе, установленое свойство jogl.disable.openglarbcontex t отключает его использование. |
| static boolean | <u>disableOpenGLCore</u> | В случае, если собственные профили ядра OpenGL не требуются и если одна платформа может иметь ошибочную реализацию, установка свойства jogl.disable.openglcore отключает запрос возможных существующих собственных профилей ядра OpenGL. |
| static boolean | <u>disableOpenGLDesktop</u> | В случае, если профили рабочего стола OpenGL не требуются и если платформа может иметь ошибочную реализацию, установка свойства jogl.disable.opengldesktop отключает запрос возможных существующих профилей рабочего стола OpenGL. |
| static boolean | disableOpenGLES | В случае, если профили OpenGL ES не требуются и если платформа может иметь ошибочную реализацию, установка свойства jogl.disable.opengles отключает запрос возможных существующих профилей OpenGL ES. |
| static boolean | disableSurfacelessCo ntext | Отключите возможность бесповерхностного контекста OpenGL и его зондирования, установив свойство jogl.disable.surfacelesscont ext. |

| static boolean | enableANGLE | Heoбходимо отключить поддержку ANGLE, эмуляции D3D ES2 в Windows, предоставляемой с Firefox и Chrome. |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST ALL | Все профили GL в порядке определения по умолчанию. |
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST MAX | Порядок максимального количества профилей. |
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST MAX FIXEDFUNC | Порядок максимальных фиксированных функциональных профилей GL4bc GL3bc GL2 GLES1 |
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST MAX MOBILE | Заказ максимального количества оригинальных мобильных профилей. |
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST MAX PROGSHADER | Порядок максимального количества программируемых шейдерных профилей GL4bc GL4 GL3bc GL3 GLES3 GL2 GLES2 |
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST MAX PROGSHADER CORE | Порядок максимального количества программируемых шейдерных <i>ядер</i> профилирует только GL4 GL3 GLES3 GLES2 |
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST MIN | Порядок минимальных профилей. |
| static <u>String</u> [] | GL PROFILE LIST MIN DESKTOP | Заказ минимального количества оригинальных профилей рабочего стола. |
| static <u>String</u> | GL2 | Рабочий стол OpenGL profile 1.х до версии 3.0 |
| static <u>String</u> | GL2ES1 | Пересечение рабочего GL2 и встроенного ES1 профиля |
| static <u>String</u> | GL2ES2 | Пересечение рабочего GL3, GL2 и встроенного профиля ES2 |
| static <u>String</u> | GL2GL3 | Пересечение профилей GL3 и GL2 для рабочего стола |
| static String | GL3 | Рабочий стол OpenGL core profile 3.x, c x>= 1 |
| static <u>String</u> | GL3bc | Профиль совместимости рабочего стола с OpenGL 3.x, с x> = 1, т.Е. GL2 плюс GL3. bc расшифровывается как обратная совместимость. |

| static <u>String</u> | GL4 | Рабочий стол OpenGL core profile 4.x, c x>= 0 |
|----------------------|--------|---|
| static <u>String</u> | GL4bc | Профиль совместимости рабочего стола с OpenGL 4.x, с x> = 0, т.Е. GL2 плюс GL4. bc расшифровывается как обратная совместимость. |
| static <u>String</u> | GL4ES3 | Пересечение профиля рабочего стола GL4 и ES3, доступное только при наличии ES3 или GL4 w/GL_ARB_ES3_compatibility. |
| static <u>String</u> | GLES1 | Встроенный профиль OpenGL составляет 1.x, при этом x >= 0 |
| static <u>String</u> | GLES2 | Встроенный профиль OpenGL ES 2.x, c x>= 0 |
| static <u>String</u> | GLES3 | Встроенный профиль OpenGL - это 3.х, с х>= 0 |

Методы класса GLProfile

| Модификатор и тип | Метод | Описание |
|-------------------------|---|---|
| static <u>GLProfile</u> | <pre>createCustomGLProfile (String profile, GLProfile profil eImpl)</pre> | |
| boolean | equals (Object 0) | |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>get (AbstractGraphicsDevice device, S tring profile)</pre> | Возвращает объект GLProfile. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>get (AbstractGraphicsDevice device, S tring[] profiles, boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Возвращает первый профиль из заданного списка, в котором доступна реализация. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>get(String profile)</pre> | Использует устройство по умолчанию |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>get(String[] profiles, boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Использует устройство по умолчанию |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getDefault()</pre> | Возвращает объект GLProfile по умолчанию, отражающий наилучший вариант для текущей платформы. |

| static <u>GLProfile</u> | <pre>getDefault (AbstractGraphicsDevice device)</pre> | Возвращает объект GLProfile по умолчанию, отражающий наилучший вариант для текущей платформы. |
|-----------------------------------|---|---|
| static AbstractGr aphicsDevice | <pre>getDefaultDevice()</pre> | |
| static <u>GLProfile</u> | getGL2ES1() | Вызовы getGL2ES1 (Abstr actGraphicsDevice) С использованием устройства по умолчанию. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getGL2ES1 (AbstractGraphicsDevice device)</pre> | Возвращает реализацию профиля GL2ES1, следовательно, совместимую с GL2ES1. Он возвращается: |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getGL2ES2()</pre> | Вызовы getGL2ES2 (Abstr actGraphicsDevice) С использованием устройства по умолчанию. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getGL2ES2 (AbstractGraphicsDevice device)</pre> | Возвращает реализацию профиля GL2ES2, следовательно, совместимую с GL2ES2. Он возвращает: |
| static <u>GLProfile</u> | getGL2GL3() | Вызовы getGL2GL3 (Abstr actGraphicsDevice) С использованием устройства по умолчанию. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getGL2GL3 (AbstractGraphicsDevice device)</pre> | Возвращает реализацию профиля GL2GL3, следовательно, совместимую с GL2GL3. Он возвращается: |
| static <u>GLProfile</u> | getGL4ES3() | Вызовы getGL4ES3 (Abstr actGraphicsDevice) С использованием устройства по умолчанию. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getGL4ES3 (AbstractGraphicsDevice device)</pre> | Возвращает реализацию профиля GL4ES3, следовательно, совместимую с GL4ES3. Он возвращает: |

| static <u>String</u> | <pre>getGLArrayName (int array)</pre> | |
|---------------------------|--|---|
| <pre>Constructor<?></pre> | <pre>getGLCtor(boolean glObject)</pre> | |
| String | <pre>getGLImplBaseClassName ()</pre> | |
| static <u>String</u> | <pre>getGLTypeName (int type)</pre> | |
| GLProfile | <pre>getImpl()</pre> | верните эту реализацию профилей, например. |
| String | <pre>getImplName ()</pre> | возвращает имя реализации этого профиля, например. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaxFixedFunc (boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Использует устройство по умолчанию |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaxFixedFunc (AbstractGraphicsDevice device, boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Возвращает самый высокий профиль, реализуя конвейер фиксированных функций. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaximum (boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Использует устройство по умолчанию |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaximum (AbstractGraphicsDevice device, boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Возвращает самый высокий профиль. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaxProgrammable (boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Использует устройство по умолчанию |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaxProgrammable (AbstractGraphicsDevice device, boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Возвращает самый высокий профиль, реализуя программируемый конвейер шейдеров. |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaxProgrammableCore (boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Использует устройство по умолчанию |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMaxProgrammableCore (AbstractGraphicsDevice device, boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Возвращает самый высокий профиль, реализуя <i>только</i> программ ируемый конвейер шейдерного <i>ядра</i> . |
| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMinimum (boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Использует устройство по умолчанию |

| static <u>GLProfile</u> | <pre>getMinimum (AbstractGraphicsDevice device, boolean favorHardwareRasterizer)</pre> | Возвращает самый низкий профиль. |
|--|--|--|
| String | getName () | верните это имя профиля |
| static <u>String</u> | <pre>glAvailabilityToString()</pre> | Использует устройство по умолчанию |
| static <u>String</u> | <pre>glAvailabilityToString (AbstractGraphicsDevice device)</pre> | |
| static <u>StringBuil</u> <u>der</u> | <pre>glAvailabilityToString (AbstractGraphicsDevice device, S tringBuilder sb)</pre> | |
| static <u>StringBuil</u> <u>der</u> | <pre>glAvailabilityToString (AbstractGraphicsDevice device, S tringBuilder sb, String indent, int indentCount)</pre> | |
| boolean | hasGLSL() | Указывает, поддерживает ли данный профиль GLSL, т.е. |
| int | hashCode () | |
| static void | <pre>initProfiles (AbstractGraphicsDevice device)</pre> | Инициализируйте активную инициализацию GLProfiles для данного устройства, если это еще не сделано. |
| static void | <pre>initSingleton()</pre> | Статическая инициализация JOGL. |
| static boolean | <u>isAnyAvailable</u> () | Возвращает доступность любого профиля на устройстве по умолчанию. |
| static boolean | <pre>isAvailable (AbstractGraphicsDevice device, S tring profile)</pre> | Возвращает доступность профиля на устройстве. |
| static boolean | <pre>isAvailable(String profile)</pre> | Возвращает доступность профиля на устройстве по умолчанию. |
| static boolean | <u>isAWTAvailable</u> () | |
| boolean | <u>isGL2</u> () | Указывает , поддерживает ли этот профиль GL2 . |

| boolean | isGL2ES1() | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL2ES1. |
|----------------|---|--|
| boolean | isGL2ES2() | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL2ES2. |
| boolean | isGL2ES3() | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL2ES3. |
| boolean | isGL2GL3() | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL2GL3. |
| boolean | <u>isGL3</u> () | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL3. |
| boolean | <u>isGL3bc</u> () | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL3bc. |
| boolean | isGL3ES3() | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL3ES3. |
| boolean | <u>isGL4</u> () | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL4. |
| boolean | <u>isGL4bc</u> () | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL4bc. |
| boolean | isGL4ES3() | Указывает, поддерживает ли этот профиль GL4ES3. |
| boolean | <u>isGLES</u> () | Указывает, поддерживает ли этот профиль GLES. |
| boolean | <u>isGLES1</u> () | Указывает, поддерживает ли этот профиль GLES1. |
| boolean | isGLES2() | Указывает, поддерживает ли этот профиль GLES2. |
| boolean | <u>isGLES3</u> () | Указывает, поддерживает ли этот профиль GLES3. |
| boolean | <u>isHardwareRasterizer</u> () | возвращает true, если impl. |
| static boolean | <u>isInitialized()</u> | |
| boolean | <pre>isValidArrayDataType (int index, int comps, int type, boolean isVertexAttribPointer, boolean throwException)</pre> | |

| boolean | <pre>isValidDataType boolean throwException)</pre> | Общая проверка, если тип является допустимым типом данных GL для текущего профиля |
|----------------|--|--|
| static void | <pre>shutdown()</pre> | Метод ручного завершения работы может быть вызван после последнего использования JOGL в запущенной JVM. Он освобождает все временно созданные ресурсы, то есть проблемы GLDrawableFactory.shut down(). Реализация завершения работы вызывается через перехват завершения работы JVM, если не вызывается вручную. |
| String | toString() | |
| boolean | usesNativeGLES() | Указывает, использует ли этот профиль любую из нативных реализаций OpenGL ES. |
| static boolean | <pre>usesNativeGLES (String profileImpl)</pre> | Указывает, используется ли какой-либо из нативных профилей OpenGL ES. |
| boolean | usesNativeGLES1() | Указывает, использует ли этот профиль нативных реализации OpenGL ES1. |
| static boolean | <pre>usesNativeGLES1 (String profileImpl)</pre> | Указывает, используется ли собственный профиль OpenGL ES1. |
| boolean | usesNativeGLES2() | Указывает, использует ли этот профиль собственные реализации OpenGL ES2. |
| static boolean | <pre>usesNativeGLES2 (String profileImpl)</pre> | Указывает, используется ли собственный профиль OpenGL ES3 или ES2. |
| boolean | usesNativeGLES3() | Указывает, использует ли этот профиль собственные реализации OpenGL ES3. |

```
static boolean usesNativeGLES3 (String profileImpl) Указывает, используется ли собственный профиль OpenGL ES2.

void verifyEquality(GLProfile glp)
```

Пример. Пытаемся понять профили, возможности и т.п.

```
import javax.swing.*;
import static com.jogamp.opengl.GL2.*;
import com.jogamp.opengl.*;
import com.jogamp.opengl.awt.GLCanvas;
public class Code extends JFrame implements GLEventListener{
private static final long serialVersionUID = 1L;
private GLCanvas myCanvas;
public Code(){
setTitle(" ");
setSize(600, 400);
setLocation(200, 200);
myCanvas = new GLCanvas();
//<u>Свойства только что созданного</u> GLCanvas
System.out.println("Свойства только что созданного GLCanvas с конструктором по
умолчанию");
System.out.println(myCanvas);
myCanvas.addGLEventListener(this);
this.add(myCanvas);
setVisible(true);
System.out.println("Свойства GLCanvas, после того как к нему подключили слушателя");
System.out.println("и добавили его в окно JFrame");
System.out.println(myCanvas);
//System.out.println();
public void display(GLAutoDrawable drawable){
GL2 gl = (GL2) GLContext.getCurrentGL();
gl.glClearColor(0.1f, 0.5f, 0.5f, 0.5f);
gl.glClear(GL COLOR BUFFER BIT);
gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
gl.glRecti(0, 0, 100, 100);
gl.glFlush();
public static void main(String[ ] args){
      new Code();
public void init(GLAutoDrawable drawable) {
      // Профиль
      GLProfile glp = GLProfile.getDefault();
```


```
System.out.println("Возможность использования профилей");
      System.out.println(GLProfile.glAvailabilityToString());
      System. out. println("Максимальный профиль");
      System.out.println(GLProfile.getMaximum(true));
      System.out.println("Профиль по умолчанию");
      System.out.println(glp);
      System.out.println("Аппаратная растеризация?");
      System.out.println(glp.isHardwareRasterizer());
      System.out.println("Имя профиля");
      System.out.println(glp.getImplName());
      // Возможности
      GLCapabilities cap = new GLCapabilities(glp);
      System.out.println("Возможности для профиля");
      System.out.println(cap);
      System.out.println("Возможности для профиля - установлена альфа 16 бит");
      cap.setAlphaBits(16);
      System.out.println(cap);
}
public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) { }
public void dispose(GLAutoDrawable drawable) { }
      }
```

Двумерная графика на JOGL

Ниже приведены различные встроенные параметры OpenGL, поддерживаемые JOGL:

| Примитивный | Описание |
|----------------|---|
| GL_POINT | Каждая вершина рассматривается как отдельная точка |
| GL_LINES | Он обрабатывает каждую пару вершин как отрезок прямой. |
| GL_LINES_STRIP | Соединяет группу отрезков друг с другом. |
| GL_LINES_LOOP | Соединяет группу отрезков в цикле, т.е. от первого к последнему, а затем обратно к первому. |
| GL_TRIANGLE | Каждая вершина триплета ведет себя как независимый треугольник |

| GL_TRIANGLE_FAN | Создает связную группу треугольников, где каждый треугольник определен для определенной вершины, представленной после первых двух вершин. |
|-------------------|---|
| GL_TRIANGLE_STRIP | Соединяет группу треугольников друг с другом. |
| GL_QUADS | Каждая группа из четырех вершин ведет себя как независимый четырехугольник. |
| GL_QUAD_STRIP | Соединяет группу четырехугольников друг с другом. |
| GL_POLYGON | Рисует один выпуклый многоугольник. |



Исследуем возможности

```
import javax.swing.*;
import static com.jogamp.opengl.GL2.*;
import com.jogamp.opengl.*;
import com.jogamp.opengl.awt.GLCanvas;
public class Code extends JFrame implements GLEventListener{
private static final long serialVersionUID = 1L;
private GLCanvas myCanvas;
public Code(){
setTitle(" ");
setSize(600, 400);
setLocation(200, 200);
myCanvas = new GLCanvas();
//<u>Свойства только что созданного</u> GLCanvas
System.out.println("Свойства только что созданного GLCanvas с конструктором по
умолчанию");
System.out.println(myCanvas);
myCanvas.addGLEventListener(this);
this.add(myCanvas);
setVisible(true);
System.out.println("Свойства GLCanvas, после того как к нему подключили слушателя");
System.out.println("и добавили его в окно JFrame");
System.out.println(myCanvas);
//System.out.println();
public void display(GLAutoDrawable drawable){
GL2 gl = (GL2) GLContext.getCurrentGL();
gl.glClearColor(0.1f, 0.5f, 0.5f, 0.5f);
gl.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
gl.glRecti(0, 0, 100, 100);
gl.glFlush();
public static void main(String[ ] args){
      new Code();
}
public void init(GLAutoDrawable drawable) {
      // Профиль
      GLProfile glp = GLProfile.getDefault();
      System.out.println("Возможность использования профилей");
      System.out.println(GLProfile.glAvailabilityToString());
      System.out.println("Максимальный профиль");
      System.out.println(GLProfile.getMaximum(true));
      System. out. println("Профиль по умолчанию");
      System.out.println(glp);
```

```
System.out.println("Аппаратная растеризация?");
      System.out.println(glp.isHardwareRasterizer());
      System.out.println("Имя профиля");
      System.out.println(glp.getImplName());
      // Возможности
      GLCapabilities cap = new GLCapabilities(glp);
      System.out.println("Возможности для профиля");
      System.out.println(cap);
      System.out.println("Возможности для профиля - установлена альфа 16 бит");
      cap.setAlphaBits(16);
      System.out.println(cap);
}
public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height) { }
public void dispose(GLAutoDrawable drawable) { }
                          Пример. Рисуем двумерную линию
import javax.swing.JFrame;
import com.jogamp.opengl.GL2;
import com.jogamp.opengl.GLAutoDrawable;
import com.jogamp.opengl.GLCapabilities;
import com.jogamp.opengl.GLEventListener;
import com.jogamp.opengl.GLProfile;
import com.jogamp.opengl.awt.GLCanvas;
public class BasicLine implements GLEventListener {
    @Override
public void init(GLAutoDrawable arg0)
  {
  }
   @Override
public void display(GLAutoDrawable drawable) {
final GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();
//Каждую пару точек трактуем как отдельную линию
gl.glBegin (GL2.GL LINES);
gl.glVertex2d(-0.60, 0.10);
gl.glVertex2d(0.60, 0.10);
gl.glVertex2d(0.10, -0.60);
gl.glVertex2d(0.10, 0.60);
gl.glEnd();
   }
   @Override
public void reshape(GLAutoDrawable arg0, int arg1, int arg2, int arg3, int arg4)
   {
```

@Override

```
public void dispose(GLAutoDrawable arg0)
   {
    }

public static void main(String[] args) {

final GLProfile gp = GLProfile.get(GLProfile.GL2);
GLCapabilities cap = new GLCapabilities(gp);
final GLCanvas gc = new GLCanvas(cap);

BasicLine bl = new BasicLine();
gc.addGLEventListener(bl);

final JFrame frame = new JFrame ("Линия");
frame.add(gc);
frame.setSize(500,400);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);
    }
    }
}
```

Рисуем простые трехмерные фигуры

```
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Frame;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowListener;
import javax.swing.JFrame;
import com.jogamp.opengl.GL2;
import com.jogamp.opengl.GLAutoDrawable;
import com.jogamp.opengl.GLCapabilities;
import com.jogamp.opengl.GLEventListener;
import com.jogamp.opengl.GLProfile;
import com.jogamp.opengl.awt.GLCanvas;
import com.jogamp.opengl.glu.GLU;
import com.jogamp.opengl.util.gl2.GLUT;
public class JOGL3dDemo implements GLEventListener {
      //GL2 gl;
      private GLUT glut = new GLUT();
      private GLU glu = new GLU();
      public static void main(String[] args) {
             // <u>Получаем</u> <u>совместимость</u> <u>объекта</u> с <u>профилем</u> GL2
            final GLProfile profile = GLProfile.get(GLProfile.GL2);
            GLCapabilities capabilities = new GLCapabilities(profile);
            // Холст
            final GLCanvas glcanvas = new GLCanvas(capabilities);
            JOGL3dDemo b = new JOGL3dDemo();
            glcanvas.addGLEventListener(b);
            //Создание фрейма
            final JFrame frame = new JFrame ("Трехмерные фигуры");
```

```
//Добавление холста к фрейму
      frame.add(glcanvas);
      //Определяем размер фрейма так
      //или так - размер фрейма равен размеру экрана
      Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
      frame.setSize(screenSize.width, screenSize.height);
      glcanvas.setSize(screenSize.width, screenSize.height);
      frame.addWindowListener(new WindowListener() {
             @Override
             public void windowActivated(WindowEvent arg0) {
                   // TODO Auto-generated method stub
             }
             @Override
             public void windowClosed(WindowEvent arg0) {
                   // TODO Auto-generated method stub
             }
             @Override
             public void windowClosing(WindowEvent arg0) {
                   System.exit(0);
             }
             @Override
             public void windowDeactivated(WindowEvent arg0) {
                   // TODO Auto-generated method stub
             }
             @Override
             public void windowDeiconified(WindowEvent arg0) {
                   // TODO Auto-generated method stub
             }
             @Override
             public void windowIconified(WindowEvent arg0) {
                   // TODO Auto-generated method stub
             }
             @Override
             public void windowOpened(WindowEvent arg0) {
                   // TODO Auto-generated method stub
             }
      });
      frame.setVisible(true);
}
@Override
public void display(GLAutoDrawable drawable) {
      GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();
```

//System.out.println(frame);

```
gl.glMatrixMode(GL2.GL PROJECTION);
      gl.glLoadIdentity();
      gl.glOrtho(-2, 2, -2, 2, 0.1, 100);
      gl.glMatrixMode(GL2.GL_MODELVIEW);
      gl.glLoadIdentity();
      glu.gluLookAt(1.0, 1.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 1, 0);
      gl.glClear(GL2.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
      gl.glColor3ub((byte)255, (byte)0, (byte)0);
      // Ось z
      this.axis(drawable, 0.5);
      // ось у
      gl.glPushMatrix();
      gl.glRotated(90, 0, 1, 0);
      this.axis(drawable, 0.5);
      gl.glPopMatrix();
      // ось х
      //gl.glPushMatrix();
      gl.glRotated(-90, 1, 0, 0);
      this.axis(drawable, 0.5);
      gl.glPopMatrix();
      // <u>Ky6</u>
      gl.glPushMatrix();
      gl.glTranslated(0.7, 0.7, 0.7);
      glut.glutWireCube((float)1.0);
      gl.glPopMatrix();
      // Coepa
      gl.glPushMatrix();
      gl.glTranslated(1.0, 1.0, 0);
      glut.glutWireSphere(0.2, 20, 18);
      gl.glPopMatrix();
      // Конус
      gl.glPushMatrix();
      gl.glTranslated(1.0, 0, 1.0);
      glut.glutWireCone(0.2, 0.5, 10, 8);
      gl.glPopMatrix();
      // Чайник
      gl.glPushMatrix();
      gl.glRotated(90, 90, 90, 0);
      gl.glTranslated(-0.5, -0.5, -0.5);
      glut.glutWireTeapot(0.2);
      gl.glPopMatrix();
}
@Override
public void dispose(GLAutoDrawable arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub
}
@Override
public void init(GLAutoDrawable arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub
}
```

```
@Override
      public void reshape(GLAutoDrawable arg0, int arg1, int arg2, int arg3, int
arg4) {
             // TODO Auto-generated method stub
      }
      // Римсем ось
      void axis (GLAutoDrawable drawable, double lenght) {
             final GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();
             gl.glPushMatrix();
             gl.glBegin(GL2.GL_LINES);
                   gl.glVertex3d(0, 0, 0);
                   gl.glVertex3d(0, 0, lenght);
             gl.glEnd();
             gl.glTranslated(0, 0, lenght - 0.2);
             glut.glutWireCone(0.04, 0.2, 12, 9);
             gl.glPopMatrix();
      }
}
```

Варианты заданий

