Reinitialiser un Routeur CISCO

Comment Réinitialiser un Routeur Cisco après perte du mot de passe



Pour réinitialiser le mot de passe d'un routeur Cisco 1900 en mode ROMMON,

Suivrez les étapes suivantes:

- 1. Éteignez le routeur Cisco en débranchant le câble d'alimentation.
- 2. Utilisez un câble de console pour vous connecter à la console du routeur.
- Allumez le routeur et appuyez sur la touche "Ctrl + Break" ou "Ctrl + C" pendant le processus de démarrage (sous windows/Putty).ou appuyez sur la touche "Ctrl A + Z " puis F (sous minicom/GNU/Linux) pour accéder au mode ROMON.

rommon 1>

4. Entrez la commande "confreg 0×2142 " pour modifier la valeur. Cela indique au routeur de démarrer avec la configuration d'usine par défaut sans charger de configuration.

rommon 1>confreq 0x2142

5. Entrez la commande "reset" pour redémarrer le routeur.

rommon 2>reset

- 6. Lorsque le routeur redémarre, entrez "no" pour ignorer la configuration de démarrage, puis accédez au mode de configuration pour mettre à jour le mot de passe et appliquer une nouvelle configuration.
- 7. Utilisez la commande "copy startup-config running-config" pour charger la configuration par défaut.
- 8. Utilisez la commande "config-register 0x2102" pour réinitialiser le registre de configuration.
- 9. Utilisez la commande "exit" pour quitter le mode de configuration.
- 10. Sauvegardez les modifications apportées à la configuration en utilisant la commande "write memory".
- 11.Redémarrez le routeur en utilisant la commande "reload".

Le mot de passe a maintenant été réinitialisé et vous pouvez vous connecter au routeur en utilisant les nouvelles informations d'identification.