

Compte Rendu TP Administration Windows

Étudiant : Maxence Debailleul

Serveur : SRV-MAXENCEDEBAILLEUL

Domaine : DOM-MAXENCEDEBAILLEUL

1. Configuration Initiale et Service DHCP

Mise en place de l'adressage et du domaine :

1. **IP Fixe** : Dans le *Centre Réseau et partage*, j'ai configuré la carte réseau du serveur avec une adresse IP fixe, un masque 255.255.240.0 et la passerelle 172.31.16.1.
2. **Active Directory** : Depuis le *Gestionnaire de serveur*, j'ai ajouté le rôle **AD DS** (Services de domaine Active Directory) puis j'ai promu le serveur en contrôleur de domaine (DOM-MAXENCEDEBA).

Configuration du DHCP :

1. Ajout du rôle **Serveur DHCP** via le *Gestionnaire de serveur*.
2. Dans *Outils > DHCP*, j'ai fait un clic droit sur *IPv4 > Nouvelle étendue*.
3. J'ai défini la plage d'adresses IP et configuré les options d'étendue :
 - **Routeur** : IP de la passerelle.
 - **Serveur DNS** : IP de mon serveur.
 - **Serveur de temps** : 172.31.25.9.
4. Pour le client Windows 10, je suis allé dans **Réservations > Nouvelle réservation**, et j'ai renseigné l'adresse MAC du client W10 (récupérée via `ipconfig /all` sur le client) pour lui attribuer toujours la même IP.

2. Création des Groupes et Utilisateurs

1. Dans *Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory*, j'ai navigué dans mon domaine.
2. **Groupes** : Clic droit > *Nouveau > Groupe*. J'ai créé les groupes *elevés* et *Profs* (type de groupe : Sécurité, étendue : Globale).
3. **Utilisateurs** : Clic droit > *Nouveau > Utilisateur*. J'ai créé *etu01* et *prof01*.
4. Dans les propriétés de ces utilisateurs (onglet *Membre de*), je les ai ajoutés à leurs groupes respectifs.

3. Modification des Stratégies de Sécurité (GPO)


Pour permettre des mots de passe vides et la connexion locale :

1. J'ai ouvert *Outils > Gestion des stratégies de groupe*.



2. **Mots de passe** : Clic droit sur **Default Domain Policy** > *Modifier*. Je suis allé dans *Configuration ordinateur* > *Stratégies* > *Paramètres Windows* > *Paramètres de sécurité* > *Stratégies de comptes* > *Stratégie des mots de passe*. J'ai désactivé "Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité" et défini la longueur minimale à 0.
3. **Connexion locale** : Clic droit sur **Default Domain Controllers Policy** > *Modifier*. Dans *Attribution des droits utilisateur*, j'ai ajouté les groupes élèves et Profs à la stratégie "Permettre l'ouverture de session locale".
4. J'ai forcé la mise à jour des GPO avec la commande `gpupdate /force` dans l'invite de commandes.


4 & 5. Volume, Partages et Sécurité NTFS

Création du volume de stockage :



- Dans *Outils* > *Gestion de l'ordinateur* > *Gestion des disques*, j'ai initialisé le nouveau disque virtuel. J'ai créé un *Nouveau volume simple* et, au lieu de lui attribuer une lettre, j'ai choisi de le **monter dans un dossier NTFS vide** (C:\volume).





Nom : C:\volume\Utilisateurs\etu01

Propriétaire : Administrateurs (DOM-MAXENCEDEBA\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations **Partage** Audit Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

	Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
	Auto...	Administrateurs (DOM-MAXE...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
	Auto...	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
	Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichiers...
	Auto...	etu01 (etu01@dom-Maxence...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
	Auto...	Profs (DOM-MAXENCEDEBA\...	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...

[Ajouter](#)

[Supprimer](#)

[Modifier](#)



[Activer l'héritage](#)

☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

[OK](#)

[Annuler](#)

[Appliquer](#)



Configuration du partage (Utilisateurs) :

1. Clic droit sur le dossier Utilisateurs > *Propriétés* > Onglet *Partage* > **Partage avancé**.
2. J'ai coché "Partager ce dossier" et ajouté un \$ à la fin du nom du partage (Utilisateurs\$). *Explication : Le \$ rend le partage invisible sur le réseau, obligeant l'utilisateur à taper le chemin réseau exact (ex: \\SRV-MAXENCEDEBA\Utilisateurs\$).*
3. Dans **Autorisations**, j'ai laissé "Tout le monde" mais j'ai coché uniquement **Modifier** et **Lecture**. *Explication : Il faut combiner les droits de partage (qui limitent l'accès réseau) et les droits NTFS (qui bloquent l'accès local et affinent la sécurité).*

Configuration de la sécurité NTFS :

1. Onglet *Sécurité* > **Avancé**. J'ai **désactivé l'héritage** pour repartir de zéro.
2. Pour le dossier etu01 : J'ai ajouté l'utilisateur etu01 avec le droit **Contrôle total**, et j'ai ajouté le groupe Profs avec le droit **Lecture et exécution** (pour le droit de regard).

6 & 7. Profils Itinérants et Scripts d'ouverture de session

The screenshot shows the 'Propriétés de : prof01' dialog box with the 'Profil' tab selected. The 'Chemin du profil' field is filled with '\\SRV-MAXENCEDEBA\Utilisateurs\prof01\profil'. The 'Dossier de base' section has the 'Chemin d'accès local' radio button selected.

Propriétés de : prof01	
Environnement	Sessions
Général	Adresse
Compte	Profil
Téléphones	Organisation
Membre de	Appel entrant

Profil utilisateur


Chemin du profil : \\SRV-MAXENCEDEBA\Utilisateurs\prof01\profil

Script d'ouverture de session :

Dossier de base

☒ Chemin d'accès local :

☐ Connecter : à :



Profil utilisateur :

1. Dans les propriétés de l'utilisateur prof01 (Active Directory), onglet **Profil**.
2. Dans "Chemin du profil", j'ai renseigné le chemin réseau :
`\\SRV-MAXENCEDEBA\Utilisateurs$\prof01\profil`. (Note : Le système créera automatiquement le dossier *profil*. V6 lors de la première connexion).

Personnalisation des profils par défaut : Afin que chaque nouvel utilisateur ait un environnement de travail préparé à sa première connexion, j'ai modifié les profils modèles locaux du client Windows 10 :

1. **Fichier texte :** J'ai créé un fichier `bienvenue.txt` et je l'ai placé dans le dossier caché `C:\Users\Default\Desktop`. Ainsi, ce fichier sera copié sur le bureau de tout nouvel utilisateur lors de la création de son profil local.
2. **Raccourci pour tous :** J'ai créé un raccourci de l'application "Bloc-notes" que j'ai placé dans `C:\Users\Public\Desktop`. Ce dossier public permet de faire apparaître le raccourci sur le bureau de tous les utilisateurs existants et futurs de la machine.

Script de montage réseau :

1. J'ai créé un fichier `logon.bat` contenant la commande suivante pour mapper le lecteur R : `net use R: \\SRV-MAXENCEDEBA\Utilisateurs$\%USERNAME%`
2. J'ai placé ce script dans le dossier de partage natif **NETLOGON** du serveur (`C:\Windows\SYSVOL\sysvol\dom-maxencedeba\scripts`).
3. Dans l'onglet *Profil* de l'utilisateur, j'ai tapé `logon.bat` dans la case "Script d'ouverture de session".

Script commun (Variables d'environnement) : Pour affecter des variables d'environnement communes à tous les utilisateurs du domaine :

1. J'ai créé un fichier `commun.bat` dans le partage NETLOGON du serveur.
2. J'y ai ajouté des commandes du type `setx NOM_VARIABLE "Valeur"`.
3. J'ai assigné ce script via une Stratégie de Groupe (GPO) appliquée sur l'UO des utilisateurs, dans *Configuration Utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts (ouverture/fermeture de session)*, afin qu'il s'exécute automatiquement pour tout le monde sans avoir à modifier chaque profil AD individuellement.

8. Automatisation avec PowerShell

Pour automatiser la création des étudiants avec un script PowerShell, voici la méthodologie utilisée :

- Utilisation de `$args[0]` pour récupérer le nom passé en paramètre.
- `New-ADUser -Name $args[0] ...` pour créer l'utilisateur dans l'AD.
- `Add-ADGroupMember -Identity "eleves" -Members $args[0]` pour l'ajouter au groupe.
- Création du dossier via `New-Item` puis gestion des droits NTFS dynamiquement avec la commande `icacls`.

9 à 12. Quotas, Déploiements GPO (Imprimante & Logiciel)

- **Quotas :** Dans l'explorateur, clic droit sur le volume monté (`C:\volume`) > *Propriétés* > Onglet **Quota**. J'ai coché "Activer la gestion des quotas", refusé l'espace disque aux utilisateurs dépassant la limite, et fixé la limite à 10 Mo avec un avertissement à 9 Mo.
- **Imprimante :** J'ai installé le rôle **Services d'impression**. Dans le gestionnaire d'impression, j'ai ajouté une imprimante TCP/IP avec l'IP fournie et le pilote du disque E :. Ensuite, clic droit sur l'imprimante > **Déployer par stratégie de groupe** pour l'affecter aux clients.
- **Logiciel (Notepad++) :** J'ai créé une GPO "Notepad++" liée à mon UO. Je l'ai modifiée via *Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel*. Clic droit > *Nouveau > Package*, et j'ai sélectionné le fichier `.msi` de Notepad++ stocké sur un partage réseau accessible à tous.

12. Installation d'un logiciel complexe (Paint Shop Pro 7) et Base de Registre

L'installation de logiciels plus anciens ou spécifiques nécessite parfois des configurations supplémentaires au niveau du registre Windows.

1. **Installation** : J'ai installé Paint Shop Pro 7 sur le poste client avec un compte administrateur.
2. **Problème rencontré** : En testant l'ouverture du logiciel avec un compte utilisateur standard (ex: etu01), l'application demandait à nouveau une configuration ou retournait une erreur liée aux droits du registre.
3. **Export de la clé** : Avec le compte administrateur où le logiciel fonctionnait, j'ai ouvert regedit, cherché la clé correspondant au logiciel (ex: HKEY_CURRENT_USER\Software\JASC), et je l'ai exportée dans un fichier psp7.reg. J'ai placé ce fichier sur un dossier partagé en lecture.
4. **Automatisation** : Pour que chaque étudiant dispose de cette clé de registre automatiquement, j'ai ajouté la commande silencieuse suivante dans le script d'ouverture de session commun (le .bat vu à l'étape 7) : `regedit /s \\SRV-MAXENCEDEBA\Logiciels\psp7.reg` (Le commutateur /s permet d'ajouter la clé sans afficher de message de confirmation à l'utilisateur.)