Subprogramas. Funciones y Procedimientos

Programación 1

InCo - FING

Subprogramas

Ejemplo

```
program triangulo;
var base_triangulo, altura_triangulo, area_triangulo : real;
    (* declaracion de subprogramas
LeerDatos, CalcularAreaTriangulo, MostrarResultado
    *)
procedure LeerDatos(var base,altura : real);
 begin
 end: { LeerDatos }
function CalcularAreaTriangulo(base,altura : real) : real;
 begin
 end: { CalcularAreaTriangulo }
procedure MostrarResultado(area : real):
 begin
 end: { MostrarResultado }
begin (* programa principal *)
   LeerDatos(base_triangulo,altura_triangulo);
   area triangulo:=
      CalcularAreaTriangulo(base_triangulo,altura_triangulo);
   MostrarResultado(area_triangulo);
end.
```

Introducción

Un **subprograma** es un fragmento de código que se comporta de manera independiente dentro de un programa.

Los subprogramas pueden ser invocados varias veces desde otras partes del programa.

Se comunican mediante el pasaje de parámetros.

Cada subprograma tiene su propio espacio de nombres (identificadores *locales*)

Algunos identificadores pueden ser compartidos entre subprogramas y el programa principal (identificadores *globales*).

Los subprogramas son una herramienta de modularización.

Estructura de un bloque

bloque es una denominación genérica para la siguiente estructura sintáctica.

```
const
   <declaraciones de constantes>
type
   <declaraciones de tipos>
var
   <declaraciones de variables>
<declaraciones de subprogramas>
begin
  <instrucciones>
end
```

Encabezados

Todo bloque viene precedido de un encabezado:

```
programa program identificador;
procedimientos procedure nombre(parametros ...);
funciones function nombre(parametros...) : tipo;
```

Funciones

Introducción

- Una función es un subprograma que retorna un valor de tipo simple.
- Las funciones se invocan dentro de una expresión.
- Funciones estándar: ord, succ, pred, sqrt, chr, trunc, etc.
- Funciones definidas por el programador: se declaran en el programa luego de la declaración de variables.

Declaración de una función

Sintaxis:

```
function nombre ( lista_de_parametros ) : tipo;
const
type
var
(* subprogramas *)
begin
end;
```

Encabezado de una función

function identificador (parametros) : tipo;

- function es una palabra reservada.
- identificador debe ser único.
- *tipo* debe ser un tipo **simple** (integer, char, boolean)¹.

¹Existen tipos **estructurados** (arreglos, registros), que se estudian más adelante.

Parámetros

La lista de parámetros tiene esta forma:

var a: real; c: char; var m: integer

listaparametros = parametros {';' parametros}

Parámetros nominales y efectivos

Los **parámetros nominales** (también llamados **formales**) son los *nombres* que aparecen en el encabezado de la función:

```
(* base y exponente son parámetros nominales *)
function potencia(base: real; exponente: integer): real;
```

Los **parámetros efectivos** (también llamados **verdaderos**) son las *expresiones* que aparecen en la invocación de la función.

```
pot:= potencia(pi,23);
...
WriteLn(potencia(2*pi*sqr(radio),N+2));
```

Para cada parámetro, el tipo del parámetro nominal y el tipo del respectivo parámetro efectivo deben ser **compatibles**.

Ejemplo: la función potencia

```
function potencia(base : real; exponente : integer) : real;
(* pre condicion: (base<>0) or (exponente<>0) *)
var pot : real;
             : integer;
   negativo : boolean;
begin
   negativo:= exponente < 0;</pre>
   exponente:= abs(exponente);
   pot:= 1;
   for i:= 1 to exponente do
      pot:= pot * base;
   if negativo then
       potencia:= 1 / pot
   else
       potencia:= pot
end;
```

Ejemplo de invocación

Calcular las potencias de un número elevado a 10 exponentes que son leídos de la entrada.

```
ReadLn(base);
for i := 1 to 10 do
begin
  read(n);
  WriteLn(base:6:2,
          n:2,
           '=',
          potencia(base,n):10:2)
end:
```

Nombre de la función

El nombre de la función es un identificador. Se utiliza para especificar el valor que retorna la función.

```
begin
    ...
    potencia:= valor; (* valor retornado *)
    ...
end
```

Observación: potencia no es una variable. No puede "utilizarse" su valor.

```
(* incorrecto *)
potencia:= potencia * base
```

Ejemplo. Funciones booleanas

Verificar si un número es primo:

```
function EsPrimo(numero: integer): boolean;
var i,tope: integer;
  function divide(n,m: integer): boolean;
  begin
    divide:= m \mod n = 0;
  end:
begin
  i := 2;
  tope:= trunc(sqrt(numero));
  while (i<=tope) and not divide(i,numero) do
      i := i+1:
  EsPrimo:= i > tope
end;
```

Procedimientos

Introducción

- Los procedimientos no retornan un valor en su nombre.
- Se invocan como una instrucción independiente.
- El encabezado de un procemiento tiene esta forma:

```
procedure nombre ( parametros ... );
```

Ejemplo. Procedimiento de salida.

Mostrar el resultado de calcular el área de un triángulo.

```
procedure MostrarResultado(area : real);
begin
    WriteLn;
    WriteLn(' **********');
    WriteLn(' El area del triangulo es: ', area:8:2);
    WriteLn(' **********');
    WriteLn;
end; { MostrarResultado }
```

Pasaje de parámetros

Pasaje de parámetros por valor

Pasaje por valor: Son los parámetros no precedidos por var

- En el momento de la invocación se realiza una copia de los valores de los parametros efectivos a los parámetros nominales.
- Los parámetros efectivos pueden ser expresiones

Ejemplo: Sea el cabezal function f(a,b:integer) : boolean La invocación: f(23,N*2) equivale a lo siguiente:

```
(* pasaje de parámetros *)
a:= 23;
b:= N*2;
(* código de la función *)
...
```

Pasaje de parámetros por referencia

Pasaje por referencia: Son los parámetros precedidos por var (también se los denomina parámetros de variables)

- Los parámetros efectivos deben ser variables.
- En el momento de la invocación el parámetro nominal comparte el mismo espacio de memoria que el parámetro efectivo. (alias de variables).
- Toda modificación del parámetro nominal se refleja en el parámetro efectivo.
- En cambio, cuando el pasaje es por valor el parámetro efectivo no sufre modificaciones.
- No recomendamos utilizar pasaje por referencia para funciones.

Pasaje de parámetros por referencia: ejemplos (1)

Ejemplo. Procedimiento de entrada. Leer datos para el cálculo del área de un triángulo.

```
procedure LeerDatos(var base, altura : real);
    begin
       (* lectura de la base *)
       Write('Ingrese base del triangulo: ');
       ReadLn(base);
     { el numero ingresado para la base es correcto }
       (* lectura de la altura *)
       Write('Ingrese altura del triangulo: ');
       ReadLn(altura):
     { el numero ingresado para la altura es correcto }
    end; { LeerDatos }
```

Notar la utilización de var en los parámetros.

Pasaje de parámetros por referencia: ejemplos (2)

Intercambio de variables.

```
(* el tipo T es cualquiera *)
procedure intercambio(var a,b: T);
var
  aux: T;
begin
  aux:= b;
  b:= a;
  a:= aux;
end;
```

Notar la utilización de var en ambos parámetros.



Recomendaciones de estilo: funciones

- No utilizar pasaje por referencia con funciones.
- No hacer entrada y salida dentro de funciones (read, write, etc)
- No utilizar variables globales (declaradas en el programa principal) dentro de subprogramas.
- Asignar una sola vez y al final el valor de la función.
- Definir funciones para todo cálculo intermedio que sea independiente.
- Sólo definir funciones cuya semántica sea clara.

Recomendaciones de estilo: procedimientos

Ubique sus procedimientos en alguna de las siguientes clases:

- **Salida**. Despliegan resultados en la salida. Estos procedimientos no hacen entrada. No tienen parámetros por referencia.
- Entrada. Ingresan datos desde la entrada y lo cargan en variables. No hacen salida, salvo para "pedir" los datos. Sus parámetros son por referencia.
- Internos. NO hacen entrada-salida. Reciben datos del programa y retornan éstos modificados. Contienen los dos tipos de parámetros.
- NO utilice variables globales. Todos los valores compartidos deben pasarse como parámetros.

Ejemplo completo

```
program triangulo;
    var base_triangulo, altura_triangulo, area_triangulo : real;
    (* declaracion de subprogramas *)
    procedure LeerDatos(var base,altura : real);
    begin
       (* lectura de la base *)
     Write('Ingrese base del triangulo: ');
       ReadLn(base):
       while base <= 0 do (* validacion *)
       begin
          WriteLn('La base debe ser un real positivo');
          Write('Ingrese base del triangulo: ');
          ReadLn(base):
       end:
     (* lectura de la altura *)
       Write('Ingrese altura del triangulo: ');
       ReadLn(altura):
       while altura <= 0 do (* validacion *)
       begin
          WriteLn('La altura debe ser un real positivo');
          Write('Ingrese altura del triangulo: ');
        ReadLn(altura):
     end:
    end. { I perDatos }
```

Ejemplo completo (continuación)

```
function CalcularAreaTriangulo(base,altura : real) : real;
begin
   CalcularAreaTriangulo:= base * altura / 2;
end: { CalcularAreaTriangulo }
procedure MostrarResultado(area : real);
begin
 WriteLn:
   WriteLn( '
                                           **********
   WriteLn( ' El area del triangulo es: ', area:8:2);
   WriteIn( '
                                           *********!):
   WriteLn;
end: { MostrarResultado }
 begin (* programa principal *)
   LeerDatos(base triangulo, altura triangulo);
   area_triangulo:=
       CalcularAreaTriangulo(base triangulo,altura triangulo);
   MostrarResultado(area_triangulo);
end.
```



Alcance

- El **alcance** de un identificador es aquella porción del programa en que dicho identificador es visible.
- Existen reglas de alcance que definen la visibilidad de cada identificador.

Identificadores locales y globales

Un identificador definido en un bloque es visible en ese bloque y en todos los sub-bloques que contenga. No así en bloques externos. Ejemplo:

```
procedure p(x,y: integer);
var z: integer;
    function f(a: integer) : integer;
    var b: integer;
    begin
      ... (* sentencias de f *)
    end:
begin
   ... (* sentencias de p *)
end;
```

Identificadores locales y globales

- Los parámetros nominales x e y y la variable z son identificadores *locales* a p y *globales* a f.
- Es posible hacer referencia a x, y y z en las sentencias de p y dentro de f. No son visibles fuera de p.
- El parámetro nominal a y la variable b son locales a f. Se los puede referenciar únicamente en las sentencias de f.

Identificadores locales vs. globales

Los identificadores locales que tienen el mismo nombre que identificadores globales tienen prioridad sobre los globales. O sea, los locales "tapan" a globales de igual nombre.

```
procedure p(x,y: integer);
var z: integer;
    function f(x: integer) : integer;
    var b: integer;
    begin
      ... (* sentencias de f *)
    end:
begin
   ... (* sentencias de p *)
end;
```

Identificadores locales vs. globales

- El parámetro nominal x de p es visible en las sentencias de p, pero no así dentro de f.
- Toda referencia a x dentro de f corresponde al parámetro nominal x de f, y no a la variable global x.

Funciones y procedimientos (1)

Los identificadores de funciones y procedimientos son visibles en el bloque donde están definidos y en todos los sub-bloques que siguen a su declaración (incluyendo el de su propia definición).

```
procedure p(x,y: integer);
var z: integer;
    function f(a: integer) : integer;
    var b: integer;
    begin
      ... (* sentencias de f *)
    end; \{f\}
    function g(c: real) : integer;
       procedure k(var d: real);
       begin
         \dots (* sentencias de k *)
       end: \{k\}
    begin
      ... (* sentencias de q *)
    end; \{q\}
begin
    ... (* sentencias de p *)
end; \{p\}
```

Funciones y procedimientos (2)

- La función f puede ser llamada:
 - desde las sentencias de p (por ser local a p).
 - dentro de las propias sentencias de f (llamada recursiva).
 - dentro de g (esto incluye al procedimiento k).
- La función g puede ser llamada:
 - desde las sentencias de p.
 - dentro de las propias sentencias de g.
 - desde las sentencias de k (por ser global a k).
- La función g no puede ser llamada desde f, por estar declarada después.
- El procedimiento k no puede ser llamado desde fuera de g, por ser local a g.