RECETA 2 DE 7

Registrar reserva

Reservar una mesa para un cliente en una fecha y un turno, y entregarle el comprobante.

Pantalla	Registrar Reserva	**Prepara**	Rol con permiso Registrar Reserva
Dónde	Reservas → Registrar Reserva	**Permiso**	Registrar Reserva

Ingredientes

lo que necesita antes de empezar

- Haber iniciado sesión con un rol que tenga el permiso **Registrar Reserva**. Sin él, el botón **Confirmar Reserva** no está disponible.
- Un cliente registrado y activo (receta Cliente). Si todavía no existe, se lo puede dar de alta desde esta misma pantalla.
- La fecha (hoy o posterior), el turno (**18:00 - 20:00**, **20:00 - 22:00** o **22:00 - 24:00**) y la cantidad de comensales (de 1 a 20). La hora de inicio del turno tiene que ser posterior al momento actual.

Preparación

paso a paso, tal como se ve en pantalla

1. Abra **Reservas → Registrar Reserva**. A la izquierda hay dos tarjetas, **Cliente** y **Detalles de la reserva**; a la derecha, el **Resumen de la reserva**, una vista previa en vivo que se completa a medida que carga los datos.
2. En **DNI Cliente** escriba el DNI (solo números, 7 u 8) y presione **Buscar** (o Enter). El resumen muestra al cliente encontrado.
3. Si el DNI no existe, aparece «No hay ningún cliente con el DNI N». Presione **Registrar cliente**: se abre el alta rápida **Registrar Cliente** con el DNI ya cargado; complete los datos y presione **Aplicar**, y el cliente queda seleccionado en la reserva.
4. Elija la **Fecha** (no puede ser anterior a hoy), el **Turno** y los **Comensales**. Si cambia alguno de estos tres datos después de elegir la mesa, la mesa se descarta y hay que elegirla de nuevo.
5. Presione **Seleccionar Mesa**. Se abre el **Plano del local** para esa fecha, turno y cantidad de comensales. La leyenda indica el estado de cada mesa: **Disponible**, **Recomendada** (la libre de menor capacidad que alcanza para el grupo), **Ocupada / Reservada**, **Incompatible** (capacidad insuficiente) y **Seleccionada**.
6. Toque una mesa disponible; el panel «Mesa seleccionada» muestra su número y capacidad. Tocarla de nuevo la deselecciona. **Confirmar Mesa** se habilita solo con una mesa elegida; **Cancelar** vuelve sin elegir.
7. Revise el **Resumen de la reserva**. Cuando dice «✓ Lista para confirmar», presione **Confirmar Reserva**. Si todavía falta un dato, el aviso «Para confirmar la reserva, falta:» lo enumera: cliente, turno o mesa.
8. Se abre el **Comprobante de Reserva** con el mensaje «Reserva N° X registrada correctamente» y una vista previa. El sistema envía el comprobante por email al cliente y muestra el estado en vivo («Enviando el comprobante a …» y luego «Comprobante enviado por email a …»). Con **Guardar PDF** se guarda una copia; **Cerrar** termina.

Cómo saber que salió bien

- Aparece el aviso «Reserva N registrada para (nombre) (apellido).» y el formulario queda vacío para la próxima reserva.
- La reserva queda en estado **Confirmada** y la mesa queda reservada para ese turno: en el plano figura como «Ocupada / Reservada» para la misma fecha y turno.
- El día de la reserva, en el turno correspondiente, aparece en la lista de Abrir Mesa → **Con reserva** (receta Abrir mesa).

Consejos del chef

- Cerrar el comprobante no deshace la reserva: ya está registrada. Si el email falla, **Reintentar envío** lo vuelve a intentar y **Guardar PDF** sigue funcionando.
- Si el cliente no tiene email, el comprobante no se envía («El cliente no tiene un email registrado; el comprobante no se envió.»). Si el envío de emails no está configurado en el sistema, también se informa; en ambos casos se puede guardar el PDF.
- Dos puestos pueden trabajar a la vez: el sistema vuelve a verificar la mesa al confirmar, de modo que la misma mesa no se reserva dos veces para el mismo turno.

Si algo se corta

mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Lo que dice la pantalla	Qué hacer
«Escribí el DNI con 7 u 8 números, sin puntos ni guiones.»	Corrija el DNI: solo números, 7 u 8 dígitos.
«El cliente con DNI N está dado de baja. Para tomarle una reserva, pedile a un administrador que lo reactive.»	El cliente no puede reservar mientras esté dado de baja.
«Elegí un turno antes de buscar mesa.»	Elija un turno y vuelva a presionar Seleccionar Mesa.
«No hay mesas libres para esa fecha, turno y cantidad de comensales. Probá con otro turno u otra fecha.»	No se abre el plano. Cambie el turno, la fecha o la cantidad de comensales.
«La fecha y hora de la reserva deben ser posteriores al momento actual.»	El turno de hoy ya comenzó. Elija un turno posterior u otra fecha.
«No se pudo registrar la reserva: La mesa X ya no está disponible para ese turno. Seleccione otra mesa.»	Otro puesto reservó la mesa. Elija otra con Seleccionar Mesa.
«La mesa X tiene capacidad para N comensales; no alcanza para M.»	Elija una mesa de mayor capacidad o reduzca los comensales.
«No se pudo enviar el email: …»	La reserva ya está registrada. Use Reintentar envío o Guardar PDF.

Los textos entre « » son los que muestra el sistema en español; N, X e Y representan números o nombres que la pantalla completa en cada caso. Con el idioma en inglés, los mismos mensajes aparecen traducidos.