RECETA 4 DE 7

Registrar pedido

Cargar lo que piden los comensales de una mesa ocupada y enviar la comanda a cocina.

Caso de uso	CUN-006 · Registrar Pedido	**Prepara**	Camarero
Dónde	Atención en Mesa → Registrar Pedido	**Permiso**	Registrar Pedido

Ingredientes

lo que necesita antes de empezar

- Haber iniciado sesión con un usuario vinculado a un empleado con puesto **Camarero** activo. Si no, la pantalla informa «Su usuario no está vinculado a un camarero activo.»
- Una mesa en estado **Ocupada**, con reserva **Asistida**, asignada a ese camarero (se logra con la receta Abrir mesa).
- Productos cargados en la carta con precio vigente.

Preparación

paso a paso, tal como se ve en pantalla

1. Abra **Atención en Mesa → Registrar Pedido**. A la izquierda aparece **Mis mesas** (ocupadas y a su cargo), con el número de mesa, la reserva, el turno y los comensales.
2. Toque la mesa a atender. El título cambia a «Registrar pedido — Mesa N» y se muestra el catálogo de productos.
3. Elija la categoría (**Entradas**, **Platos principales**, **Postres** o **Bebidas**) o busque con **Buscar producto**. Cada producto indica su disponibilidad: «Disp. N», «Bajo stock · N» o «Agotado».
4. Toque el producto pedido. Se abre el editor con **Cantidad** y **Observaciones** (por ejemplo: sin sal, punto medio).
5. Presione **Agregar**. Repita los pasos 3 a 5 por cada ítem que pida el cliente.
6. Revise la **Comanda en curso**: muestra cada ítem con sus observaciones, el precio unitario y el total. Cuando esté correcta, presione **Enviar a cocina**.

Cómo saber que salió bien

- Aparece el mensaje «Pedido N° X registrado y enviado a cocina.»
- El pedido queda en estado **Pendiente**, asociado a la reserva de la mesa, con su número, fecha y hora.
- La comanda aparece en la columna **Pendientes** de Despachar Pedido.

Después

- Cuando cocina marca el pedido como listo, esta pantalla muestra el aviso «Pedido N° X listo para su entrega · Mesa Y · retírelo en la ventanilla de cocina.»
- **Marcar como retirado** oculta ese aviso mientras la pantalla siga abierta; no cambia el estado del pedido.

Consejos del chef

- Los productos configurados sin control de stock figuran como «Disponible» y no se rechazan por falta de stock.

Si algo se corta

mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Lo que dice la pantalla	Qué hacer
«No posee mesas ocupadas asignadas para registrar pedidos.»	Pida a recepción que abra la mesa a su nombre (receta Abrir mesa).
«Stock insuficiente para el producto X. Disponibles: N.»	El ítem no se agrega. Informe al cliente, reduzca la cantidad o elija un producto alternativo.
«Elegí primero la mesa para la que tomás el pedido.»	Toque una mesa en Mis mesas antes de agregar productos.
«Cada ítem debe tener una cantidad mayor a cero.»	Corrija la cantidad del ítem.
«El pedido debe tener al menos un ítem.»	Agregue al menos un producto antes de enviar.
«Las observaciones no pueden superar los N caracteres.»	Acorte la indicación de preparación.
«El producto X no está disponible o no tiene precio vigente.»	Quite el ítem o consulte al administrador de la carta (Maestros → Productos).

Los textos entre « » son los que muestra el sistema en español; N, X e Y representan números o nombres que la pantalla completa en cada caso. Con el idioma en inglés, los mismos mensajes aparecen traducidos.