本实验在 orange's 的第八章的代码基础上修改,增加了不占用时间片的 sys_process_sleep, 系统调用,还有支持 PV 原语操作的 sys_sem_p 和 sys_tem_v 系统调用,模拟了睡眠理发师的问题。代码中的打印系统调用已经存在为 sys_printx,而且再次基础上封装好了 printf 与 C 库中的 prinf(orange's7.5.2)相媲美,省去了不少工作。

7.5.2 printf()的实现

函数printf()对于我们来说肯定是非常熟悉,从学习HelloWorld的时候就开始用它了。但它的实现却并不简单,首先是它的参数个数和类型都可变,而且其表示格式的参数(比如"&d"、"&x"等)形式多样,在printf()中都要加以识别。

不过,按照我们一贯的风格,开始时只实现一个简单点的。下面的printf只支持"%x"一种格式 (代码7.55)。

292

```
代码 7.55 printf (chapter7/o/kernel/printf.c)

int printf(const char *fmt, ...)

int i;

char buf[256];

va_list arg = (va_list)((char*)(&fmt) + 4); /*4是多数fmt所占维线中的大小*/
i = vsprintf(buf, fmt, arg);

write(buf, i);

return i;

}
```

新增的内容及解释:

1. 增加 D(customer2).E(customer3)用户进程(原来已有 A(任务)B(barber)C(customer1)用

户进程),参考 ORANGE'S 第6章 6.4.6(207页)

果然,简单几步就成功地添加了一个任务,我们把添加任务的步骤总结一下。增加一个任务需要的步骤:

- 1. 在task_table中增加一项 (global.c)。
- 2. 让NR TASKS加1 (proc.h)。
- 3. 定义任务堆栈 (proc.h)。
- 4. 修改STACK_SIZE_TOTAL (proc.h)。
- 5. 添加新任务执行体的函数声明 (proto.h)。

除了任务本身的代码和一些宏定义之外,原来的代码几乎不需要做任何改变,看来我们的代码的自动化程度还是不错的,这真让人高兴!

2.

7.4 区分任务和用户进程

现在,我们有了4个进程,分别是TIY、A、B、C。其中A、B和C是可有可无的,它其实不是操作系统的一部分,而更像用户在执行的程序。而TIY则不同,它肩负着重大的职责,没有它我们连键盘都无法使用。

所以,我们有必要把它们区分开来,分为两类。我们称ITY为"任务",而称A、B、C为"用户进程"。

在具体的实现上,也来做一些相应的改变,让用户进程运行在ring3,任务继续留在ring1。这样就形成了图7.24所示的情形。

然后在所有用到NR_TASKS的地方都要做相应修改,首先是proc_table和task_table(代码7.49)。

代码7.49 区分task和proc (chapter7/n/kernel/global.c)

```
20 PUBLIC PROCESS proc_table[NR_TASKS + NR_PROCS];
21
22 PUBLIC TASK task_table[NR_TASKS] = {
23 {task_tty, STACK_SIZE_TTY, "tty"}};
24
25 PUBLIC TASK user_proc_table[NR_PROCS] = {
26 {TestA, STACK_SIZE_TESTA, "TestA"},
27 {TestB, STACK_SIZE_TESTB, "TestB"),
28 {TestC, STACK_SIZE_TESTC, "TestC"}};
```

我们新声明了一个数组 $ser_proc_table[\]$,实际上这是权宜之计,因为完善的操作系统应该有专门的方法来新建一个用户进程,不过目前使用与任务相同的方法来做无疑是简单的。

添加步骤: a.因为新增为用户进程在 user_proc_table 中增加一项(global.c).

b.让 NR_TASK 加 1(proc.h).

c.定义任务堆栈(proc.h)

d.修改 STACK_SIZE_TOTAL(proc.h).

```
91 #define STACK SIZE TTY
                                   0x8000
92 #define STACK_SIZE_SYS
                                   0x8000
93 #define STACK_SIZE_TESTA
                                   0x8000
94 #define STACK_SIZE_TESTB
                                   0x8000
95 #define STACK_SIZE_TESTC
                                   0x8000
96 #define STACK SIZE TESTD
                                   0x8000
97 #define STACK SIZE TESTE
                                   0x8000
99 #define STACK_SIZE_TOTAL
                                   (STACK_SIZE_TTY + \
                                   STACK SIZE SYS + \
                                   STACK_SIZE_TESTA + \
                                   STACK_SIZE_TESTB + \
                                   STACK SIZE TESTC+STACK SIZE TESTD
  +STACK_SIZE_TESTE\
```

e.添加新任务执行体的函数声明(proto.h)

```
37 PUBLIC void TestA(); //normal proc
38 PUBLIC void TestB(); //barber proc
39 PUBLIC void TestC(); //customers1 proc
40 PUBLIC void TestD(); //customers2 proc
41 PUBLIC void TestE(); //customer33 proc
```

D.E 进程体位于 main.c

```
341 void TestD()
342 {
       int i = 1;
      while (1)
345
      {
346
       p(&mutex);
      printf("customer %d come!\n",++customerNum);
348
      i = customerNum;
350
      if (waiting < CHAIR)</pre>
351
352
       printf("customer %d wait!\n",i);
       waiting++;
       v(&customers);
354
       v(&mutex);
356
       p(&barbers);
       printf("customer %d get service!\n",i);
357
359
      else
       v(&mutex);
362
      }
      printf("customer %d leaves\n",i);
363
     ++i;
365
366 }
367 void TestE()
368 {
       int i = 1;
370
      while (1)
371
           /* assert(0); */
373
       p(&mutex);
      printf("customer %d come!\n",++customerNum);
375
      i = customerNum;
      if (waiting < CHAIR)</pre>
      {
378
       printf("customer %d wait!\n",i);
379
       waiting++;
       v(&customers):
```

```
v(&mutex);
381
       p(&barbers);
382
383
        printf("customer %d get service!\n",i);
384
385
      else
387
        v(&mutex);
388
      printf("customer %d leaves\n",i);
390
      ++i;
391
     }
392 }
```

- 2.增加系统调用,Orange's
- 8.3 节中提到 sys.printx 的系统调用,于是模仿该系统调用的实现增加 sys_process_sleep 、sys_tem_p 和 sys_tem_v 系统调用.

步骤如下:

1. 添加函数声明,用户级系统调用(sleep,p,v)文件 proto.h

```
104 /* 系统调用 - 用户级 */
105 PUBLIC int sendrec(int function, int src_dest, MESSAGE* p_msg);
106 PUBLIC int printx(char* str);
107 PUBLIC int sleep(int milli_sec);
108 PUBLIC int p(struct semaphore * s);
109 PUBLIC int v(struct semaphore * s);
```

2. 用汇编代码实现 1.中添加的用户级系统调用,并设为 global,模仿着 printx 的_NR_printx 常量的使用,添加_NR_sleep,_NR_P,_NR_V 常量,分别为 2,3,4(syscall.asm),添加函数体(syscall.asm)

```
10 INT_VECTOR_SYS_CALL equ 0x90
11 _NR_printx equ 0
12 _NR_sendrec equ 1
13 _NR_sleep equ 2
14 _NR_P equ 3
15 _NR_V equ 4
```

```
5 sleep:
                   eax,_NR_sleep
          mov
          mov
                   edx,[esp + 4]
          int
                   INT VECTOR SYS CALL
          ret
          mov
                    eax, NR P
          mov
                    edx, [esp+4]
                    INT_VECTOR_SYS_CALL
          int
          ret
56 v:
          mov
                    eax,_NR_V
                    edx,[esp+4]
          mov
          int
                   INT VECTOR SYS CALL
          ret
```

3.global.c 的 sys_call_table 的调用列表中添加新添加的系统调用(sys_process_sleep,sys_tem_p ,sys_tem_v) 并给 NR SYS CALL (const.h) 设置成 5

```
126 /* system call */
127 #define NR_SYS_CALL 5
```

3. 查看 sys_call_table 的汇编实现(kernel.asm)发现 eax 代表 sys_call_table 的下标,根据此下标调用 sys_call_table 中的函数而 call 上面的 4 个 push 操作分别为函数中的四个形参,最后一个形参为当前进程的的指针(即指向一个 proc 函数体的指针)

```
350 sys call:
            call
                     save
            sti
            push
                     esi
                     dword [p proc ready]
            push
            push
                     edx
            push
                     ecx
                     ebx
            push
            call
                     [sys_call_table + eax * 4]
            add
                    esp, 4 * 4
            pop
                     esi
                     [esi + EAXREG - P_STACKBASE], eax
            mov
            cli
            ret
```

由于当前运行的进程就是通过设置p_proc_ready来恢复执行的,所以当进程切换到未发生之前,p_proc_ready的值就是指向当前进程的指针。把它压栈就将当前进程,即write()的调用者指针传递给了sys_write()。

6.模仿 sys_printx 函数的声明,分别对 sys_process_sleep、sys_tem_p、sys_tem_v 进行声明。根据实参的个数将最左边的两个形参为 unused 未使用,函数声明位于 proto.h,

```
98 PUBLIC void sys_process_sleep(int unused1,int unused2,int
milli_sec,struct proc * p);
99 PUBLIC void sys_tem_p(int unused1,int unused2,struct semaphore *
    s,struct proc * p);
100 PUBLIC void sys_tem_v(int unused1,int unused2,struct semaphore *
    s,struct proc * p);
```

其中 semaphore 为信号量的数据结构 proc.h,为实现方便将课本中的链表实现的队列改成了用数组实现的队列

7.步骤6中的三个函数体的不同实现:

sys_process_sleep(proc.c):

```
40 PUBLIC void sys_process_sleep(int unused1,int unused2,int
milli_sec,struct proc * p)
41 {
42   int tick_time = milli_sec * HZ /1000;
43   setSleep_ticks(tick_time,p);
44 }
```

基本思想: 用户调用 sleep 函数后传入毫秒数,在 sys_process_sleep 将该毫秒转化为相应的 ticks 数 (即时钟中断次数),在 proc 结构体中已经添加 sleep_ticks 变量,设置该变量的数值,并在时钟中断促发调用的进程调度函数 schedule 中规定 sleep_ticks 不为 0 的进程不被分配时间片,且每次进程调度,该 sleep_ticks 都会减去 1 直到为 0.最后返回到 sleep 函数,返回到 goToSleep 函数,将剩下的时间片用循环耗尽。(currentSleep 在下一次时钟中断会被设为 0)主要代码: main.c

sys_tem_p 与 sys_tem_v 主要算法和思想参照课本中 3.3 信号量和 PV 操作 (课本第 136 页至 第 137 页)

```
38 PUBLIC void sys_tem_p(int unused1,int unused2,struct semaphore *
s,struct proc * p)
39 {
40    s->value--; //信号量减1
41    int i =0;
42 /*若信号量值小于0,执行P操作的进程调用sleep1(s)阻塞自己,被
43 移入等待队列,转向进程调度程序*/
44    if (s->value<0)
45    sleep1(s);
46 }
```

```
49 PUBLIC void sys_tem_v(int unused1,int unused2,struct semaphore *
s,struct proc * p)
50 {
51 s->value++; //信号量值加1
52 /*若信号量值小于等于0,则调用wakeup1(s)从信号量队列中释放一个等待信号量s的进程并
转换成就绪态,进程则继续执行*/
53 if (s->value<=0)
wakeup1(s);
55 }
```

由于中断处理过程中默认关中断,因此以上 PV 操作均为原子操作睡眠理发师模拟:

B 进程为理发师,CDE 为顾客,理发师处于循环体中持续提供服务,顾客只来一次设置全局变量: global.c

```
44 PUBLIC int waiting = 0; //等候理发的顾客人数
45 PUBLIC int CHAIR = 3; //为顾客准备的椅子数 可在检查时设定
46 PUBLIC struct semaphore customers, barbers, mutex;
```

在 main.c 的 kernnel_main 中为初始化

testB: 理发师

```
299 void TestB()
300 {
301    printf("\n");
302    while (1)
303 {
304    p(&customers);//判断是否有顾客,若无顾客,理发师睡眠
    p(&mutex);//若有顾客,进入临界区
305    waiting--;//等候顾客数减1
307    v(&barbers);//理发师准备为顾客理发
308    v(&mutex);//退出临界区
309    printf("barber cutting!\n");//理发师开始理发 (消耗2个时间片 ticks)
10ms—次
310    //时钟中断
311    goToSleep(20);
312 }
313 }
```

顾客进程:以 TestC 为例:

全局变量记录顾客号码

```
18 int customerNum = 0;
```

customer1:

```
318 void TestC()
319 {
      int i = 1;
      while (1)
       p(&mutex);//进入临界区
     printf("customer %d come!\n",++customerNum);
327 //顾客号码
     i = customerNum;
    //判断是否有空椅子
      if (waiting < CHAIR)</pre>
       printf("customer %d wait!\n",i);
       waiting++;//等候顾客数加1
334
       v(&customers); //唤醒理发师
       v(&mutex);//退出临界区
       p(&barbers);//理发师忙,顾客坐着等待
       printf("customer %d get service!\n",i);//否则顾客可以理发
```

sys_printx 会调用 out_char 输出 在 console.c 中添加

```
93 PUBLIC void out char(CONSOLE* p_con, char ch)
94 {
            char ch color = DEFAULT CHAR COLOR;
            switch(p_proc_ready->pid)
            case 3:
               ch_color = 0x0C;
               break;
            case 4:
              ch color = 0\times0A;
              break;
            case 5:
               ch color = 0\times03;
                break;
            case 6:
               ch_color = 0X06;
                break;
110
```

```
*p_vmem++ = ch;
*p_vmem++ = ch_color;
```

Proc.h

```
struct proc {
struct stackframe regs; /* process registers saved in
stack frame */

u16 ldt_sel; /* gdt selector giving ldt base
and limit */
struct descriptor ldts[LDT_SIZE]; /* local descs for code
and data */

int ticks; /* remained ticks */
int priority;

u32 pid; /* process id passed in from MM *
```

Orange's 7.5.3

由于当前运行的进程就是通过设置p_proc_ready来恢复执行的,所以当进程切换到未发生之前,p_proc_ready的值就是指向当前进程的指针。把它压栈就将当前进程,即write()的调用者指针传递给了sys_write()。

遇到的问题:

此为 TTY 代码基础上改的,理发师问题的输出在 2 号窗口上(main.c 第 125 行至第 129 行),在 tty.c 第 42 行设置 select_console(1)默认显示第二个窗口

为演示方便。为显示的 console 分配了一屏的显存空间,到底部时进行清屏,会有刷屏的效果。

Screenshot from 2016-06-12 02:40:42