Theoretische Physik 3

Elektrodynamik

Wintersemester 2021/2022

von Kyano Levi bei Professor Holger Stark

Inhaltsverzeichnis

T	Einic	eitung					
	1.1	Geschichte					
	1.2	Inhalt					
	1.3	Grundlegende Konstanten der Elektrodynamik					
	1.4	Grundlegende Formeln der Elektrodynamik					
2	Elen	nente der Vektoranalysis					
	2.1	Vektoranalysis					
		2.1.1 Gradient und Nabla-Operator					
		2.1.2 Divergenz eines Vektorfeldes					
		2.1.3 Rotation eines Vektorfeldes					
		2.1.4 Fundamentalsatz der Vektoranalysis (Helmholtz-Theorem)					
	2.2	Integration von Feldern					
		2.2.1 Linienintegrale					
		2.2.2 Satz von Stokes					
		2.2.3 Satz von Gauß					
3	Elok	ktrostatik					
J	3.1	Bemerkungen zur elektrischen Ladung					
	$\frac{3.1}{3.2}$	Coulombsches Gesetz und elektrisches Feld					
	3.2.1 Coulombsches Gesetz						
	3.3	3.2.1 Coulombsches Gesetz					
	5.5	3.3.1 Grundlagen					
		3.3.2 Feldgleichungen der Elektrostatik					
		3.3.3 Potentialgleichung					
		3.3.4 Feldlinien					
		3.3.5 Elektrostatische Energie					
		3.3.6 Homogen geladene Kugel					
		3.3.7 Extremalprinzip und Kapazitäten					
		3.3.8 Maxwellscher Spannungstensor					
	3.4	Randbedingungen des elektrischen Feldes auf Grenzflächen					
	3.5	Randwertprobleme der Elektrostatik					
		3.5.1 Eindeutigkeit der Lösung					
		3.5.2 Methode der Greenschen Funktion					
		3.5.3 Aussagen zur Potentialtheorie					
		3.5.4 Lösungen zur Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten					
	3.6	Multipolentwicklung					
		3.6.1 Diskussion der Multipolmomente					
		3 6 2 Energie von Multipolen im äußeren Feld					

In halts verzeichnis

4	Elek	trische Felder in Materie 25
	4.1	Mikroskopische Gleichungen der Elektrostatik und Mittelung
		4.1.1 Glättungsfunktion
	4.2	Makroskopische Gleichungen der Elektrostatik
	4.3	Randbedingungen von Dielektrika und Anwendungen
		4.3.1 Randbedingungen und Polarisationsladung
		4.3.2 Entelektrisierungsfelder
		4.3.3 Clausius-Mosotti-Formel
	4.4	Elektrostatische Energie im Dielektrikum
_		
5	-	gnetostatik 35
	5.1	Strom, Stromdichte und Kontinuitätsgleichung
	5.2	Leiter und Magnetfeld
	5.3	Grundgleichungen der Magnetostatik
	5.4	Kleine Stromverteilungen: Der magnetische Dipol
		5.4.1 Felder kleiner Stromverteilungen
		5.4.2 Kraft, Drehmoment und Energie
	5.5	Magnetische Felder in Materie
		5.5.1 Einführung der Vakuumverschiebungsstromdichte
		5.5.2 Einführung der Magnetisierung
		5.5.3 Materialgesetze und Randbedingungen
		5.5.4 Magnetische Skalarpotentiale und ihre Anwendungen
	5.6	Faradaysches Induktionsgesetz
		5.6.1 Integrale und differentielle Formulierung
		5.6.2 Bewegte Leiter
	5.7	Energie des magnetischen Feldes und Induktivität
		5.7.1 Energie eines statischen Magnetfeldes
		5.7.2 Induktivität
6	C	and als is become a more of a lateral demands.
6		ndgleichungen der Elektrodynamik Die Massellachen Chicken von Zusammenstellen zu
	6.1	Die Maxwellschen Gleichungen: Zusammenstellung
	6.2	Elektromagnetische Potentiale
		6.2.1 Lorenz-Eichung
	<i>c</i> o	6.2.2 Coulomb-Eichung
	6.3	Erhaltungssätze der Elektrodynamik
		6.3.1 Erhaltung von Energie: Satz von Poynting
		6.3.2 Impulserhaltung
7	Die	spezielle Relativitätstheorie 65
•	7.1	Vor der Relativitätstheorie
	1.1	7.1.1 Die Galilei-Transformation
		7.1.2 Lichtausbreitung
		7.1.3 Michelson-Morley-Experiment
	7 2	Einsteinsches Relativitätsprinzip
	$7.2 \\ 7.3$	Die Lorentz-Transformation
	1.3	
		7.3.1 Invarianz des Lichtkegels
		7.3.2 Der Minkowski-Raum
		7.3.3 Die Lorentz-Transformation
		7.3.4 Herleitung der eindimensionalen Lorentz-Transformation
		7.3.5 Geschwindigkeitsaddition

In halts verzeichn is

7.4	Die vierdimensionale Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie			
	7.4.1	Raumzeit-Diagramme	75	
	7.4.2	Zeitdilatation und Längenkontraktion	78	
	7.4.3	Die Eigenzeit	80	
	7.4.4	Kontra- und kovariante Vektoren	80	
7.5	Relati	vistische Mechanik	82	
	7.5.1	Impuls	82	
	7.5.2	Impulssatz	83	
	7.5.3	Energiesatz	84	

1 Einleitung

1.1 Geschichte

- 1785 Charles Augustin de Coulomb: Entdeckung des Coulombsches Gesetzes.
- 1800 Alessandro Volta: Erfindung der erstern Batterie, die Voltasche Säule.
- 1820 Hans Christian Ørsted: Das Ørstedsche Gesetz beschreibt, dass elektrische Ströme ein Magnetfeld erzeugen.
- 1820-25 André-Marie Ampère: Entdeckung der Grundlagen der Magnetostatik durch Messungen.
- 1831 Michael Faraday: Beschreibung der magnetischen Induktion.
- 1852 Michael Faraday: Formulierung des Nahwirkungsstandpunktes (Beschreibung elektrischer Phänomene über Felder statt Kräfte).
- 1864 James Clerk Maxwell: Formulierung der Maxwell-Gleichungen als fundamentale Feldgleichungen des elektromagnetischen Feldes und Nutzung von elektrischen und magnetischen Hilfsfeldern für die physikalische Beschreibung in Materie sowie Äußerung der Vermutung, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist.
- 1886 Heinrich Hertz: Nachweis elektromagnetischer Wellen und Postulierung eines Äthers als hypothetisches Ausbreitungsmedium.
- 1881 Michelson-Morley-Experiment: Konstanz der Lichtgeschwindigkeit unabhängig von Beobachter und Quelle ⇒ ein absolutes Bezugssystem Äther existiert nicht.
- 1905 Albert Einstein: spezielle Relativitätstheorie.

1.2 Inhalt

Der Inhalt dieser Vorlesung gliedert sich in folgende Abschnitte:

- Einleitung
- Elemente der Vektoranalysis
- Elektrostatik
- Elektrische Felder in Materie

1 Einleitung

- Magnetostatik
- Grundgleichungen der Elektrodynamik: Die Maxwellschen Gleichungen
- Spezielle Relativitätstheorie
- Ebene elektromagnetische Wellen
- Elektromagnetische Felder bei vorgegebenen Ladungen und Strömen

1.3 Grundlegende Konstanten der Elektrodynamik

Für Konstanten deren Wert per Definition festgelegt wurde, wird ein ≡-Zeichen verwendet.

Konstante	Wert
Vakuumlichtgeschwindigkeit	$c_0 \equiv 299792458 \mathrm{m s^{-1}}$
Elektrische Feldkonstante	$\varepsilon_0 = 8,8541878128 \cdot 10^{-12}\mathrm{AsV^{-1}m^{-1}}$
Magnetische Feldkonstante	$\mu_0 = 1,25663706212 \cdot 10^{-6} \mathrm{N}\mathrm{A}^{-2}$

1.4 Grundlegende Formeln der Elektrodynamik

Maxwellsche Feldgleichungen:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\oint_A D \cdot d\mathbf{A} = Q \qquad \oint_A B \cdot d\mathbf{A} = 0 \qquad \oint_{\partial A} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\int_A \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A} \qquad \oint_{\partial A} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I + \int_A \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A}$$

Materialgleichungen (allgemein und in linearen, isotropen Medien (Vakuum: $\epsilon_r = \mu_r = 1$):

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \\ \mathbf{D} &= \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \end{aligned} \qquad \qquad \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{H} + \mathbf{M} \right)$$

Statische Potentiale:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}' \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}' \mathbf{E} = -\nabla \phi \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

Biot-Savart-Gesetz historisch (für unendlich lange, gerade Leiter) und modern:

$$B(\rho) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{\rho} \qquad B(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3 \mathbf{r}'$$

Feldenergie und Feldenergiedichte:

$$\begin{split} u(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \\ U(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} \end{split} \qquad \qquad u(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} \end{split}$$

Multipole:

$$p = \int \rho(\mathbf{r})\mathbf{r}' \, d^3\mathbf{r}'$$

$$m = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}) \, d^3\mathbf{r}'$$

$$Q_{ij} = \int (3x_i'x_j' - \delta_{ij}\mathbf{r}'^2) \, d^3\mathbf{r}'$$

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} + \frac{1}{2}Q_{ij}\frac{x_ix_j}{r^5} + \ldots\right)$$

$$\mathbf{A}_{\text{Dipol}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

Randbedingungen an Grenzflächen:

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}^{(1)} - \mathbf{E}^{(2)}) = 0 \qquad \qquad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}^{(1)} - \mathbf{H}^{(2)}) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{m}$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}^{(1)} - \mathbf{D}^{(2)}) = \sigma \qquad \qquad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}^{(1)} - \mathbf{B}^{(2)}) = 0$$

Lorentzkraft und Lorentzkraft-Dichte:

$$\mathbf{F}_{\mathrm{L}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \int \mathbf{f}_{\mathrm{L}} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r}, \qquad \mathbf{f}_{\mathrm{L}} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$
 $w = \frac{1}{2} \left(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \right)$ $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$

Relationen von Lichtgeschwindigkeit, Feldkonstanten und Brechungsindex:

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \qquad \qquad n = \frac{c_0}{c} \qquad \qquad \omega^2 = c^2 k^2$$

In linearen, isotropen Medien gilt

$$n = \sqrt{\varepsilon \mu}$$

Vektoranalysis

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b})$$

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} - \mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \Delta\mathbf{a}$$

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}f) = f\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \nabla f$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot (\nabla f) + f\nabla \cdot \mathbf{a}$$

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r})$$

1 Einleitung

Operatoren in Kugelkoordinaten

$$\nabla = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \mathbf{e}_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \mathbf{e}_\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} F_\varphi$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

Operatoren in Zylinderkoordinaten

$$\nabla = \mathbf{e}_{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_{\varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \mathbf{e}_{z} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_{\rho}) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} F_{\varphi} + \frac{\partial}{\partial z} F_{z}$$

$$\Delta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^{2}} \frac{\partial^{2}}{\partial \varphi^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial z^{2}}$$

2 Elemente der Vektoranalysis

2.1 Vektoranalysis

2.1.1 Gradient und Nabla-Operator

Der Gradient eines skalaren Feldes U ist definiert über das totale Differential:

$$dU = \operatorname{grad} U \cdot d\mathbf{r} = \nabla U \cdot d\mathbf{r}$$

Der Gradient steht senkrecht auf den Äquipotentiallinien. Für kartesische Koordinaten gilt

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} = \sum_i \mathbf{e}_i \nabla_i,$$

während für krummlinige allgemein gilt, dass

$$\nabla = \sum_{i} \mathbf{e}_{i} \frac{1}{|\partial \mathbf{r}/\partial x_{i}|} \frac{\partial}{\partial x_{i}}.$$

2.1.2 Divergenz eines Vektorfeldes

Die Divergenz eines Vektorfeldes a wird beschrieben durch

$$\operatorname{div} \mathbf{a} (\mathbf{r}) = \nabla \cdot \mathbf{a} (\mathbf{r}).$$

Sie gibt die Quellenhaftigkeit von **a** an. In kartesischen Koordinaten ist div $\mathbf{a} = \sum_i \nabla_i a_i$.




Abb. 2.1: Volumen V mit Oberflächennormale $\hat{\mathbf{n}}$.

Betrachte zum Verständnis ein kleines Volumen V bei \mathbf{r} . Die Normalen $\hat{\mathbf{n}}$ zeigen überall nach außen (siehe Abb. 2.1). Der Fluss aus V heraus ist gegeben durch

$$q(r)V$$
,

wobei $q(r) = \operatorname{div} \mathbf{a}$. Wir können sagen, dass

$$q\left(\mathbf{r}\right) = \operatorname{div} \mathbf{a} = \begin{cases} > 0, & \text{Quelle von } \mathbf{a} \\ < 0, & \text{Senke von } \mathbf{a} \\ = 0, & \text{was reinfließt, fließt raus} \end{cases}.$$

2.1.3 Rotation eines Vektorfeldes

Die Rotation eines Vektorfeldes a ist definiert als

$$\operatorname{rot} \mathbf{a} (\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{a} (\mathbf{r})$$




Abb. 2.2: Die Kurve C mit Tangentialvektor $\hat{\mathbf{t}}$ schließt die Fläche A mit Normalenvektor $\hat{\mathbf{n}}$ ein.

und es wird auch als das Wirbelfeld von **a** bezeichnet. Wieder ist die Darstellung in kartesischen Koordinaten einfach: (rot \mathbf{a})_i = $\varepsilon_{ijk}\partial_{x_j}a_k$.

Wir schauen uns ein kleines orientiertes Flächenelement ${\bf F}$ an, wie in Abb. 2.2 dargestellt. Dann ist die Verwirbelung/Zirkulation um ${\bf F}$

$$\sum_{C} \mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{t}}_{C} \Delta r_{C} = \operatorname{rot} \mathbf{a} \cdot \mathbf{F}$$

mit Tangentialvektor $\hat{\mathbf{t}}_C$ und Parallelkomponente $\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{t}}_C$. Wir bezeichnen $\omega = \operatorname{rot} \mathbf{a}$ als lokale Wirbelstärke.

Allgemein gilt, dass Gradientenfelder wirbelfrei sind,

$$\mathbf{a} = \operatorname{grad} U \Leftrightarrow \operatorname{rot} \mathbf{a} = 0$$
 bzw. $\operatorname{rot} (\operatorname{grad} U) = 0$

und Wirbelfelder quellenfrei sind,

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \iff \mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A} \quad \operatorname{bzw.} \quad \operatorname{div} (\operatorname{rot} \mathbf{A}) = 0.$$

Wir definieren ferner den Laplace-Operator als

$$\Delta \equiv \nabla^2 \equiv \nabla \cdot \nabla.$$

für den in kartesischen Koordinaten gilt:

$$\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2.$$

2.1.4 Fundamentalsatz der Vektoranalysis (Helmholtz-Theorem)

Das Helmholtz-Theorem besagt, dass Quellen und Wirbel ein Vektorfeld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ eindeutig bestimmen. Ein Vektorfeld kann also in ein Rotationsfeld und ein Wirbelfeld aufgeteilt werden:

$$\mathbf{a} = \underbrace{\mathbf{a}_t}_{\substack{\omega = \operatorname{rot} \mathbf{a} = \operatorname{rot} \mathbf{a}_t \\ \operatorname{div} \mathbf{a}_t = 0 \\ \operatorname{Wirbel!}}} + \underbrace{\mathbf{a}_l}_{\substack{\rho = \operatorname{div} \mathbf{a} = \operatorname{div} \mathbf{a}_l \\ \operatorname{rot} \mathbf{a}_l = 0 \\ \operatorname{Randbedingungen}}} + \underbrace{\mathbf{a}_r}_{\substack{\operatorname{rot} \mathbf{a}_r = \operatorname{div} \mathbf{a}_r = 0 \\ \operatorname{Randbedingungen}}}$$

Eine zusätzliche, sowohl quellen- als auch wirbelfreie Komponente kann vorkommen, um Randbedingungen zu erfüllen oder einen konstanten Untergrund zu addieren.

Ebene Transversalwellen $(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \perp \mathbf{k})$ sind zum Beispiel quellenfrei, ebene Longitudinalwellen $(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \parallel \mathbf{k})$ sind dagegen wirbelfrei, denn

$$\operatorname{div}\left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right) = i\mathbf{k}\cdot e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \quad \operatorname{rot}\left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right) = i\mathbf{k}\times e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}.$$

2.2 Integration von Feldern

2.2.1 Linienintegrale

$$\int_{C} \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{C} \mathbf{a}(\mathbf{r}(s)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} ds$$




Abb. 2.3: Eine Kurve ist nach Bogenlänge s parametrisiert, sodass für s=0 der Startpunkt \mathbf{r}_0 und für s=1 der Endpunkt \mathbf{r}_1 angenommen wird. Für einen auf der Kurve liegenden Punkt \mathbf{r} ist der Tangentialvektor dr eingezeichnet.

Parameterdarstellung: $\mathbf{r} = \mathbf{r}\left(s\right) \to \mathrm{d}\mathbf{r} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s$ mit der Bogenlänge s.

Für rotationsfreie (Einschränkung, siehe Satz von Poincaré) Felder ist das Linienintegral zwischen zwei Punkten wegunabhängig:

$$\oint \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = 0 \iff \mathbf{a}(\mathbf{r}) = \nabla \varphi \iff \text{rot } \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

2.2.2 Satz von Stokes

$$\underbrace{\int_{F} \operatorname{rot} \mathbf{a} \cdot \mathrm{d} f}_{F \text{ luss von rot} \mathbf{a} \text{ durch} F} = \underbrace{\oint_{C = \partial F} \mathbf{a} \cdot \mathrm{d} \mathbf{r}}_{Z \text{ irkulation von } \mathbf{a} \text{ entlang } C = \partial F}$$

Die Kurve C ist dabei stets so orientiert, dass sie der Rechte-Hand-Regel folgt. Von außen (die Seite, nach der der Normalenvektor d \mathbf{f} zeigt) betrachtet geht die Kurve gegen den Uhrzeigersinn.

2 Elemente der Vektoranalysis




Abb. 2.4

2.2.3 Satz von Gauß

$$\underbrace{\int_{V} \operatorname{div} \mathbf{a} \cdot \operatorname{dV}}_{\text{Quellen von } \mathbf{a} \text{ in } V} = \underbrace{\int_{\partial V} \mathbf{a} \cdot \operatorname{d} \mathbf{f}}_{\text{Fluss von } \mathbf{a} \text{ durch } \partial V \text{aus } V \text{heraus}}$$

Aus den Satz von Gauß abgeleiteten Formen:

- $\mathbf{a} = g\mathbf{e}_i \to \int_V \frac{\partial}{\partial x_i} g \, dV = \int_{\partial V} g \, df_i$
- $g = a_j \to \int_V \operatorname{rot} \mathbf{a} \, dV = \int_{\partial V} d\mathbf{f} \times \mathbf{a}$
- Greensche Identitäten (diese finden ihre Anwendung in der Potentialtheorie, hierzu wird $\nabla^2 \varphi$ verwendet). $\mathbf{a}_1 = \varphi \nabla \psi, \mathbf{a}_2 = \psi \nabla \varphi$.
 - o 1. Identität: $\int \nabla \cdot \mathbf{a}_1 \, dV$

$$\int_{V} \left(\nabla \varphi \cdot \nabla \psi + \varphi \nabla^{2} \psi \right) dV = \int_{\partial V} \varphi \nabla \psi \cdot d\mathbf{f}$$

o 2. Identität: $\int \left(\nabla \cdot \mathbf{a}_1 - \nabla \cdot \mathbf{a}_2 \right) \mathrm{d}V$ (Greenscher Satz)

$$\int_{V} \left(\varphi \nabla^{2} \psi - \psi \nabla^{2} \varphi \right) dV = \int_{\partial V} \left(\varphi \nabla \psi - \psi \nabla \varphi \right) \cdot d\mathbf{f}$$

3 Elektrostatik

Die Elektrostatik behandelt elektrische Felder ruhender oder langsam bewegter elektrischer Ladungen. In den folgenden Kapiteln werden die Grundgesetze der Elektrostatik aus dem Coulomb-Gesetzabgeleitet.

3.1 Bemerkungen zur elektrischen Ladung

Es gibt zwei Arten von Ladungen: positive und negative Ladung. Die Ladung ist eine diskrete Größe und nimmt stets ein ganzzahliges Vielfaches der sogenannten Elementarladung e_0 an:

$$e_0 = 1,602176624 \cdot 10^{-19} \,\mathrm{C}$$

Diese wurde zuerst bei dem Millikan-Versuch bestimmt. So trägt zum Beispiel das Proton die Ladung $+e_0$ und das Elektron die Ladung $-e_0$. Quarks haben zwar Bruchteile der Elementarladung, treten aber nie frei, sondern nur in Kombinationen auf, die ein Vielfaches der Elementarladung bilden.

Es gilt strenge Ladungserhaltung:

In einem abgeschlossenen System bleibt die Summe aller Ladungen konstant.

Eine Ladung auf einem infinitesimalen Raum wird als Punktladung bezeichnet. In der Elektrostatik und der Elektrodynamik wird häufig mit der Ladungsdichte ρ gerechnet. Für eine einzige Punktladung q (zum Beispiel ein Proton oder Elektron) am Ort \mathbf{r}_0 gilt für die Ladungsdichteverteilung

$$\rho\left(\mathbf{r}\right) = q\delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0\right).$$

Daraus lässt sich die Ladungsdichte für viele Punktladungen q_i an Orten \mathbf{r}_i verallgemeinern:

$$\rho\left(\mathbf{r}\right) = \sum_{i} q_{i} \delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{i}\right)$$

Im Grenzwert für kleinste Abstände kann man schließlich auch mit kontinuierlichen Ladungsdichten rechnen:

 $\rho\left(\mathbf{r}\right) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}$

Die gesamte Ladung in einem Volumen V ist also

$$Q = \int_{V} d^{3}\mathbf{r} \, \rho(\mathbf{r}) \,.$$

3.2 Coulombsches Gesetz und elektrisches Feld

Im Alltag machen wir die Erfahrung, dass sich gleichnamige (also zum Beispiel zwei positive) Ladungen abstoßen, während zwischen ungleichnamigen Ladungen eine anziehende Kraft wirkt. Diese Kraft ist ein Vektor im Sinne der Newtonschen Mechanik und unterliegt also dem Superpositionsprinzip.

3.2.1 Coulombsches Gesetz

Die Kraft, die eine Ladung q_2 am Ort \mathbf{r}_2 auf eine Ladung q_1 am Ort \mathbf{r}_1 ausübt (siehe Abb. 3.1), berechnet sich durch

$$\mathbf{F}_1 = kq_1q_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} = -\mathbf{F}_2.$$
 (3.1)

Dieser Zusammenhang ist als Coulombsches Gesetz bekannt und wurde experimentell gefunden. Die Proportionalitätskonstante k ist dabei

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$




Abb. 3.1: Die Kraft auf zwei Punktladungen q_1 und q_2 an Orten \mathbf{r}_1 und \mathbf{r}_2 wird durch das Coulombsche Gesetz beschrieben und ist invers proportional zum Qudrat des Abstands $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$.

mit Dielektrizitätskonstante $\varepsilon_0 = 8,854\,187\,812\,8\cdot 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$. Das Coulombsche Gesetz hat die gleiche Form wie das Newtonsche Gravitationsgesetz, aber hier kann die Kraft auch abstoßend wirken, weil die Ladung anders als die Masse negativ sein kann. Genauso wie beim Gravitationsgesetz ist die Kraft antiproportional zum Quadrat des Abstands der Ladungen.

Mithilfe des Coulombschen Gesetzes können wir nach dem Superpositionsprinzip die Kraft auf eine Testladung q_0 am Ort \mathbf{r}_0 durch mehrere Ladungen q_i bestimmen:

$$\mathbf{F} = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i} q_i \frac{\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_i}{\left|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_i\right|^3}$$
(3.2)

Dieser Ansatz ist der Fernwirkungsstandpunkt (die Kraft wirkt über die Ferne hinweg). Seit Veröffentlichung der Relativitätstheorie ist aber bekannt, dass sich nichts schneller als mit Vakuumlichtgeschwindigkeit bewegen kann – also auch keine Kraftwirkung.

10

¹ Es ist möglich, dass die Proportionalität nicht exakt $\mathbf{F} \propto r^{-2}$ ist, aber es ist durch Experimente bestätigt worden, dass für einen Ansatz $F \propto r^{-2-\varepsilon}$ zumindest $\varepsilon < 3 \cdot 10^{-16}$ ist und für einen Ansatz $F \propto e^{-\frac{r}{\xi}} r^{-2}$ (siehe sogenanntes Yukawa-Potential) wenigstens $\xi > 1 \cdot 10^8$ m.

Daher führt man den sogenannten Nahwirkungsstandpunkt ein, bei dem man man ein elektrisches Feld \mathbf{E} betrachtet, das durch Ladungen q_i erzeugt wird (\mathbf{E} zeigt weg von positiven Ladungen und hin zu den negativen):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i} q_i \frac{\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_i|^3}, \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3 \mathbf{r}'$$
(3.3)

Damit ergibt sich die folgende Kraft auf eine Testladung q_0 :

$$\mathbf{F} = q_0 \mathbf{E} \left(\mathbf{r}_0 \right) \tag{3.4}$$

3.3 Feldgleichungen der Elektrostatik

3.3.1 Grundlagen

Wir definieren zunächst das elektrostatische Potential:

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi, \quad \phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}'$$
(3.5)

Weil \mathbf{E} ein Potentialfeld ist, ist rot $\mathbf{E} = 0$. Das elektrostatische Feld ist also wirbelfrei.

Zum Beispiel ist das Potential einer Punktladung $\rho(\mathbf{r}) = q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ nach obiger Formel²:

$$\phi\left(\mathbf{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}$$

Die Quellen des elektrischen Feldes werden durch die Divergenz von E beschrieben,

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = -\nabla^{2}\phi = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}}\int\rho\left(\mathbf{r}'\right)\underbrace{\nabla^{2}\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}_{=-4\pi\delta\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)}\operatorname{d}^{3}r' = \frac{1}{\varepsilon_{0}}\rho\left(\mathbf{r}\right).$$

3.3.2 Feldgleichungen der Elektrostatik

Die soeben gefundenen Zusammenhänge werden als Feldgleichungen der Elektrostatik bezeichnet:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r})$$
 (3.6)

$$\cot \mathbf{E} = 0 \tag{3.7}$$

Die erste Gleichung wird als Gaußsches Gesetz bezeichnet und beschreibt die elektrische Ladung als Quelle des elektrischen Feldes. Die zweite beschreibt die Wirbelfreiheit des elektrostatischen Feldes.

$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \nabla \left| \mathbf{r} - \mathbf{r}' \right| \stackrel{\nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r} = \hat{\mathbf{r}}}{=} -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\left| \mathbf{r} - \mathbf{r}' \right|^3}$$

² Hinweis: Es gilt

Mit $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$ im Vakuum kann man das Gaußsche Gesetz auch umformulieren zu

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho(\mathbf{r}). \tag{3.8}$$

Zu beiden Feldgleichungen gibt es integrale Formulierungen:

$$\int_{V} d^{3}\mathbf{r} \operatorname{div} \mathbf{E} = \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int d^{3}\mathbf{r} \rho \left(\mathbf{r} \right) \Rightarrow \boxed{\int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} Q}$$

Der Fluss aus einem Volumen V heraus ist proportional zu der Gesamtladung. Die elektrische Ladungsdichte ist die Quelle des elektrischen Feldes.

Betrachte als Beispiel eine Punktladung, die das Feld

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}$$

erzeugt:

$$\int_{\partial V_K} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\partial V_K} \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \cdot \hat{\mathbf{R}} R^2 d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\partial V_K} d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Für die andere Feldgleichung betrachten wir das Arbeitsintegral, also die von einer Punktladung q verrichtete Arbeit gegen die elektrische Kraft $\mathbf{F}_{\mathrm{el}} = q\mathbf{E}$,

$$W = -q \int_{C} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = q \int_{C} \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = q \int_{C} d\phi = q \left[\phi \left(2 \right) - \phi \left(1 \right) \right].$$

Insbesondere gilt

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$
(3.9)

Die Feldlinien des elektrostatischen Feldes sind nicht geschlossen, es gibt keine Zirkulation in der Elektrostatik, rot $\mathbf{E} = 0$.

3.3.3 Potentialgleichung

Aus dem Gaußschen Gesetz können wir die folgende Poisson-Gleichung ableiten, die für $\rho=0$ zu einer Laplace-Gleichung wird:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho \tag{3.10}$$

Zur Lösung einer linearen Differentialgleichung können wir die Methode der Greenschen Funktion verwenden. Dabei drücken wir die Lösung allgemein als Faltung der Ladungsdichte mit einer sogenannten Greenschen Funktion aus,

$$\phi(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d^3 \mathbf{r}'.$$
(3.11)

Durch Vergleich mit der Bestimmungsgleichung des elektrischen Potentials können wir die Greensche Funktion für diese Differentialgleichung ablesen:

$$G\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}'\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
(3.12)

Insbesondere gilt für eine Punktladung $\rho(\mathbf{r}) = q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, dass $\phi(\mathbf{r}) = qG(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ und damit, dass

$$\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = -4\pi\delta \left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0\right).$$

3.3.4 Feldlinien




Abb. 3.2: Äquipotentiallinien (gestrichelt) und elektrische Feldlinien (durchgezogen) von zwei ungleichnamigen Ladungen.

Als Äquipotentiallinien bzw. -flächen werden die Linien/Flächen gleichen Potentials, $\phi = \text{const}$ bezeichnet. Die Feldlinien stehen senkrecht auf den Äquipotentialflächen, weil $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \phi$. In Abb. 3.2 sind die Äquipotentiallinien und die Feldlinien einer positiven und einer negativen Ladung dargestellt.

3.3.5 Elektrostatische Energie

Die potentielle Energie einer Ladung q am Ort \mathbf{r} im Feld $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ ist definiert über einen Referenzpunkt $\phi_1 = 0$, der zum Beispiel im Unendlichen liegt (aber je nach Anwendung auch an anderen Punkten liegen kann):

$$U\left(\mathbf{r}\right) = q\phi\left(\mathbf{r}\right) \tag{3.13}$$

Zum Beispiel ist die potentielle Energie von zwei Punktladungen

$$U = q_1 \phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}.$$

Die elektrostatische Energie U von N Punktladungen im eigenen Feld kann dann in zwei Schritten bestimmt werden.

• Bestimme die Energie von q_i im Feld von q_j $(j=1,\ldots,i-1)$:

$$U_i(\mathbf{r}_i) = q_i \sum_{j=1}^{i-1} \phi_j = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

 \bullet Bringe N Ladungen sukzessive an ihren Ort:

$$U = \sum_{i=2}^{N} U_i(\mathbf{r}_i) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=2}^{N} \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \sum_{i\neq j}^{N} \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

Für eine kontinuierliche Ladungsverteilung ergibt sich

$$U = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \int d^3 \mathbf{r} d^3 \mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}).$$

Bemerkungen:

• Den zusätzlichen Faktor von 1/2 erhält man, weil $\phi(\mathbf{r})$ von $\rho(\mathbf{r})$ selbst erzeugt wird und die gegenseitige Wirkung von je zwei Ladungen die gleiche ist.

• Für beschränkte ρ ist $\mathbf{r} \to \mathbf{r}'$ wohldefiniert, da $\mathrm{d}^3 r = r^2 \, \mathrm{d} r \, \mathrm{d} \Omega$.

Es ist auch möglich, die Energie durch das Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ auszudrücken:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \phi \nabla^2 \phi \stackrel{\text{partielle Int.}}{=} \frac{\varepsilon_0}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \nabla \phi \cdot \nabla \phi = \frac{\varepsilon_0}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, |\mathbf{E}|^2$$

Damit lässt sich die Energiedichte in der Elektrostatik folglich schreiben als

$$u(\mathbf{r}) = \frac{\varepsilon_0}{2} |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}.$$

3.3.6 Homogen geladene Kugel




Abb. 3.3: Links: Äquipotentiallinien und elektrische Feldlinien einer homogen geladenen Kugel mit Radius R. Rechts: Die Ladungsdichte ist konstant ρ_0 innerhalb (r < R) und gleich 0 außerhalb der Kugel.

Auf der homogen geladenen Kugel V_r ist die Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$ innerhalb der Kugel konstant ρ_0 und außerhalb der Kugel gleich 0 (siehe Abb. 3.3). Das Problem ist kugelsymmetrisch und hängt nur von der Radialrichtung ab.




Abb. 3.4: Links: Elektrisches Feld einer homogen geladenen Kugel. Das Feld steigt im Inneren linear an und fällt im Äußeren mit r^{-2} ab. Rechts: Das Potential fällt im Äußeren genauso ab wie das Potential einer Punktladung.

Feld und Potential können zum Beispiel über das Gaußsche Gesetz berechnet werden:

$$\int_{V_r} d^3 r' \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} = \int_{V_r} d^3 r' \operatorname{div} \mathbf{E} = \int_{\partial V_r} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} \implies 4\pi r^2 E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r dr' r'^2 \rho(r')$$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \begin{cases} \frac{r}{R^3}, & r < R \\ \frac{1}{r^2}, & r \ge R \end{cases} \xrightarrow{\text{Integration}} \phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \begin{cases} \frac{3}{2R} - \frac{r^2}{2R^3}, & r < R \\ \frac{1}{r}, & r \ge R \end{cases}$$

Beide Größen sind in Abb. 3.4 dargestellt. Bemerkenswert ist, dass für $r \geq R$ das elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r) \cdot \mathbf{e}_r$ gerade dem Feld einer Punktladung Q im Mittelpunkt der Kugel entspricht.

Es soll nun die Energiedichte $u(\mathbf{r})$ für die homogen geladene Kugel berechnet werden:

$$u\left(\mathbf{r}\right) = \frac{\varepsilon_0}{2} \left|\mathbf{E}\right|^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0} \begin{cases} \frac{r^2}{R^6}, & r < R\\ \frac{1}{r^4}, & r \ge R \end{cases}$$

Daraus ergibt sich die elektrostatische Energie ("Selbstenergie" einer homogen geladenen Kugel)

$$U = 4\pi \int_0^\infty \mathrm{d}r \, u(r) \, r^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}.$$

Diese Rechnung lässt über die Ruheenergie eines Elektrons eine Abschätzung für den Elektronenradius zu (sogenannter klassischer Elektronenradius):

$$U \stackrel{!}{=} m_e c^2 \approx 0.5 \,\mathrm{MeV} \ \Rightarrow \ R_e = 1.7 \cdot 10^{-15} \,\mathrm{m}$$

Allerdings liegt die Compton-Wellenlänge $\lambda_e = h/(m_e c) = 2 \cdot 10^{-12} \,\mathrm{m}$ schon weit über diesem Radius, sodass Quanteneffekte hier nicht vernachlässigbar sind.

3.3.7 Extremalprinzip und Kapazitäten

In der Elektrostatik sind Leiter stets Äquipotentialflächen, d.h. $\phi = \text{const}$ und daher $\mathbf{E} = -\nabla \phi = \mathbf{0}$ entlang des Leiters. Sonst würde ein Strom fließen, weil sich die freien Elektronen im Leiter aufgrund des nicht-verschwindenden Feldes bewegen würden.




Abb. 3.5: Anordnung von elektrischen Leitern L_i mit Ladungen Q_i und Potentialen ϕ_i .

Betrachte den Fall von n Leitern mit Volumen L_i , je der Ladung Q_i und dem Potential ϕ_i , wie schematisch in Abb. 3.5 gezeigt.

Es soll untersucht werden, wie aus der Ladungsverteilung die Potentiale und das elektrische Feld bestimmt werden können.

Theorem von Thomson:

Die Ladungsdichten $\rho_i(\mathbf{r})$ in Leitern i stellen sich so ein, dass die Gesamtenergie minimal wird.

Für den Beweis wird die Gesamtenergie betrachtet:

$$U = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \sum_{ij} \int_{L_i} d^3 \mathbf{r}_i \int_{L_j} d^3 \mathbf{r}_i \frac{\rho_i (\mathbf{r}_i) \rho_j (\mathbf{r}_j)}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

Minimierung unter der Nebenbedingung $\int_{L_i} d^3 \mathbf{r} \, \rho_i(\mathbf{r}) = Q_i$ führt auf

$$\frac{\partial}{\partial \rho_k(\mathbf{r})} \left(U - \sum_i \phi_i \int_{L_i} d^3 \mathbf{r}_i \, \rho_i(\mathbf{r}) \right) = 0,$$

wobei in Voraussicht die Lagrange-Parameter als ϕ_i bezeichnet werden, weil sich mit

$$\partial_{\rho_k(\mathbf{r})} \sum_i \int \rho_i(\mathbf{r}) f_i(\mathbf{r}) d^3 r = f_k(\mathbf{r})$$

ergibt, dass

$$\phi_{k} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \sum_{j} \int_{L_{j}} d^{3}\mathbf{r}_{j} \frac{\rho_{j}(\mathbf{r}_{j})}{|\mathbf{r}_{k} - \mathbf{r}_{j}|}, \quad \mathbf{r}_{k} \in L_{k}$$

was gerade der Bestimmungsgleichung für das Potential ϕ_k als Potential von L_k entspricht. Da das Vorgehen der Minimierung der Gesamtenergie auf das richtige Potential führt, ist das Theorem bestätigt.

Die Potentiale ϕ_i lassen sich linear über die Ladungen Q_i zerlegen,

$$\phi_i = \sum_j p_{ij} Q_j,$$

weil einerseits gilt, dass $\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0$ und andererseits ϕ linear in ρ ist. Dieser Zusammenhang lässt sich invertieren,

$$Q_i = \sum_j C_{ij} \phi_j,$$

wobei dann die Vorfaktoren C_{ij} als Kapazitäten mit der Einheit $[C_{ij}] = 1 \,\mathrm{C}\,\mathrm{V}^{-1} = 1 \,\mathrm{F}$ definiert werden. Aus dem Ausdruck für die elektrostatische Energie

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i} \underbrace{\int_{L_{i}} d^{3} \mathbf{r}_{i} \rho_{i} (\mathbf{r}_{i}) \phi_{i}}_{Q_{i} = \sum_{j} C_{ij} \phi_{j}} = \frac{1}{2} \sum_{ij} \phi_{i} C_{ij} \phi_{j}$$

folgt die Symmetrie $C_{ij} = C_{ji}$.

So gilt zum Beispiel für einen Plattenkondensator allgemein

$$C = \frac{Q}{V}, \quad U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV,$$

für einen Plattenkondensator mit parallelen Platten der Fläche A und Abstand d

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d},$$

für einen Zylinderkondensator der Länge L und mit Radien $r_1 < r_2$

$$C = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{L}{\ln\frac{r_2}{r_1}}$$

und schließlich für einen Kugelkondensator mit Radien $r_1 < r_2$

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)^{-1} = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{r_1r_2}{d}.$$

Abb. 3.6 bildet diese drei einfachen Kondensatorgeometrien ab.




Abb. 3.6: Schematische Darstellung eines Plattenkondensators mit parallelen, ebenen Platten (links), eines Zylinderkondensators (Mitte) und eines Kugelkondensators (rechts). Auf den Platten ist das Potential jeweils ϕ_1 und ϕ_2 .

3.3.8 Maxwellscher Spannungstensor

3.4 Randbedingungen des elektrischen Feldes auf Grenzflächen

. . .

3.5 Randwertprobleme der Elektrostatik

Meist sind bei der Lösung von elektrostatischen Problemen der Poisson-Gleichung

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

in einem Volumen V noch die Randbedingungen auf ∂V zu berücksichtigen.

3.5.1 Eindeutigkeit der Lösung

Allgemein sind drei verschiedene Arten von Randbedingungen möglich.

- 1. Dirichlet-Randbedingung: Das Potential ist auf dem Rand vorgegeben, $\phi|_{\partial V}$.
- 2. Neumann-Bedingung: Die Normalenableitung der Lösung wird auf dem Rand vorgegeben,

$$\mathbf{n} \cdot \nabla \phi \big|_{\partial V} = \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{\partial V}.$$

3. Cauchy-Bedingung: a(1) + b(2) ist vorgegeben.

Zum Beispiel kommt die Dirichlet-Randbedingung bei Oberflächen von Leitern vor, von denen wir ja bereits wissen, dass dort das Potential konstant gleich 0 ist.

Für Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen ist die Lösung der Poisson-Gleichung eindeutig.

Der Beweis ist einfach, denn seien ϕ_1 und ϕ_2 zwei unterschiedliche Lösungen, dann erfüllt $\phi_d = \phi_1 - \phi_2$ die Gleichung $\nabla^2 \phi_2 = 0$ mit der Randbedingung

$$\begin{cases} \phi_d|_{\partial V} &= 0\\ \frac{\partial \phi_d}{\partial n}|_{\partial V} &= 0 \end{cases},$$

da $\phi_{1,2}$ die gleichen Randbedingungen erfüllen. Mit der zweiten Greenschen Identität folgt

$$\int_{V} \left(\varphi \nabla^{2} \psi + \nabla \varphi \cdot \nabla \psi \right) dV = \int_{\partial V} \varphi \nabla \psi \cdot d\mathbf{f}.$$

Setze nun $\varphi = \psi = \phi_d$,

$$\int_{V} (\nabla \phi_d)^2 \, \mathrm{d}V = 0.$$

Da nun aber der Integrand stets positiv ist, folgt $\nabla \phi_d = 0$ und also ohne Beschränkung der Allgemeinheit $\phi_d = \text{const} = 0$.

3.5.2 Methode der Greenschen Funktion

3.5.3 Aussagen zur Potentialtheorie

3.5.4 Lösungen zur Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten

Die Laplace-Gleichung ist eine zentrale Gleichung in der Physik. In der Elektrostatik gilt sie zum Beispiel im ladungsfreien Raum, aber sie spielt auch für viele andere Modelle eine große Rolle. In kartesischen Koordinaten nimmt die Gleichung die Form

$$\nabla^2 \phi = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \phi = 0$$

an. Die Lösung lässt sich in Eigenfunktionen des Laplace-Operators zerlegen. Diese sind zum Beispiel für den kartesischen Fall ebene Wellen.

Für kugelsymmetrische Problem bietet es sich an in Kugelkoordinaten zu rechnen. In Kugelkoordinaten lässt sich der Laplace-Operator in Radial- und Winkelanteil zerlegen:

$$\nabla^2 \phi = \nabla_r^2 \phi + \frac{1}{r^2} \nabla_{\varphi,\vartheta}^2 \phi$$

$$= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} \phi + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \vartheta} \phi - \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \phi$$

Zur Lösung wird ein Produktansatz gemacht,

$$\phi(r, \varphi, \vartheta) = R(r) Y(\varphi, \vartheta).$$

Eingesetzt in die Laplace-Gleichung ergibt sich

$$Y\nabla_r^2 R + \frac{R}{r^2}\nabla_{\varphi,\vartheta}^2 Y = 0 \iff \frac{r^2}{R}\nabla_r^2 R = -\frac{1}{Y}\nabla_{\varphi,\vartheta}^2 Y = \text{const}$$

und hieraus erhält man separat die radialen Eigenfunktionen

$$R(r) = \alpha r^l + \beta r^{-(l+1)}$$

und die bereits aus der Quantenmechanik bekannten Kugelflächenfunktionen $Y_{lm}(\varphi, \vartheta)$ für den Winkelanteil nach der Eigenwertgleichung

$$\nabla_{\varphi,\vartheta}^2 Y_{lm} = -l\left(l+1\right) Y_{lm}.$$

Die Gesamtlösung setzt sich dann zusammen aus dem Radial- und Winkelanteil:

$$\phi\left(r,\varphi,\vartheta\right) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \underbrace{\left(\alpha_{lm}r^{l} + \beta_{lm}r^{-(l+1)}\right)}_{\text{Radialanteil}} \underbrace{Y_{lm}\left(\varphi,\vartheta\right)}_{\text{Winkelanteil}}$$

Für zylindersymmetrische Probleme ist die φ -Abhängigkeit aufgehoben und es brauchen nur Funktionen mit m=0 betrachtet zu werden.

Für die Kugelflächenfunktionen von zwei Vektoren $\mathbf{r}_1 = (r_1, \varphi_1, \vartheta_1)$ und $\mathbf{r}_2 = (r_2, \varphi_2, \vartheta_2)$ gilt das folgende Additionstheorem:

$$\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm} (\varphi_1, \vartheta_1) Y_{lm}^* (\varphi_2, \vartheta_2) = \frac{2l+1}{4\pi} P_l (\cos \angle (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2))$$

Die Greensche Funktion kann mit diesem Additionstheorem nach den Kugelflächenfunktionen entwickelt werden,

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\vartheta}} = \sum_{l} \frac{r_{<}^{l}}{r_{>}^{l+1}} P_l\left(\cos\vartheta\right), \quad r_{>} = \max\left(r, r'\right), \quad r_{<} = \min\left(r, r'\right).$$




Abb. 3.7: Für Probleme mit komplexen Geometrien kann mithilfe einer konformen Abbildung z die Lösung aus der Lösung für den kugelsymmetrischen Fall abgeleitet werden.

Obwohl die Wahl der Kugelkoordinaten nur für wenige Probleme sinnvoll ist, kann die Lösung für das kugelförmige Problem durch konforme Abbildungen auf komplexere Geometrien angewandt werden (Abb. 3.7).

3.6 Multipolentwicklung

Bei der Multipolentwicklung klassifiziert man bestimmte Ladungsverteilungen nach sogenannten Momenten (Dipolmoment, Quadrupolmoment, ...). Zum Beispiel beschreibt das Dipolmoment zwei räumlich voneinander getrennte Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens. Auch ein nach außen insgesamt elektrisch neutraler Körper kann ein Dipolmoment aufweisen, nämlich wenn die Schwerpunkte

von der positiven und negativen Ladung nicht zusammenfallen. Ein prominentes mikroskopisches Beispiel ist das Wassermolekül (Abb. 3.8), bei dem das Sauerstoffatom eine bedeutend größere Elektronegativität besitzt als die Wasserstoffatome und dadurch eine Ladungsverschiebung der gebundenen Elektronen zum Sauerstoffatom hin bewirkt. Dadurch besitzt dieses lokal eine Ladung von $-0.8\,\mathrm{eV}$, während die Wasserstoffatome eine Ladung von je $0.4\,\mathrm{eV}$ tragen.

Das Dipolmoment **p** ist ein Vektor und per Definition von der negativen Ladung zur positiven gerichtet. Die Einheit des Dipolmoments ist 1 Debye = $3.34 \cdot 10^{-30}$ C m.




Abb. 3.8: Das Wassermolekül ist ein Dipol, bei dem das Sauerstoffatom eine negative Partialladung trägt, während die Wasserstoffatome aufgrund ihrer geringeren Elektronegativität entsprechend positiv geladen sind.

Für die Multipolentwicklung wird das Potential

$$\phi\left(\mathbf{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int d^{3}\mathbf{r}' \frac{\rho\left(\mathbf{r}\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

nach den sogenannten Momenten der Ladungsverteilung entwickelt. Dazu wird zunächst eine Taylorentwicklung für den Ausdruck $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ um \mathbf{r} durchgeführt ($|\mathbf{r}| = r$, Einsteinsche Summenkonvention):

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} - x_i' \partial_i \frac{1}{r} + \frac{1}{2} x_i' x_j' \partial_i \partial_j \frac{1}{r} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} x_{i_1}' \dots x_{i_n}' \partial_{i_1} \dots \partial_{i_n} \frac{1}{r}$$

Damit lässt sich das Potential nähern als

$$\phi(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\int d^3\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r})}{r} - \int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}) x_i' \partial_i \frac{1}{r} + \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}) x_i' x_j' \partial_i \partial_j \frac{1}{r} + \dots \right)$$

$$+ \frac{(-1)^n}{n!} \int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}) x_{i_1}' \dots x_{i_n}' \partial_{i_1} \dots \partial_{i_n} \frac{1}{r} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} \underbrace{\int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r})}_{q} - \partial_i \frac{1}{r} \underbrace{\int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}) x_i'}_{p_i} + \frac{1}{6} \partial_i \partial_j \frac{1}{r} \underbrace{\int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}) \left(3x_i' x_j' - r'^2 \delta_{ij} \right)}_{Q_{ij}} + \dots \right)$$

$$+ \partial_{i_1} \dots \partial_{i_n} \frac{1}{r} \underbrace{\frac{(-1)^n}{n!} \int d^3\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}) x_{i_1}' \dots x_{i_n}'}_{M_{i_1 \dots i_n}} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{r} - p_i \partial_i \frac{1}{r} + \frac{1}{6} Q_{ij} \partial_i \partial_j \frac{1}{r} + \dots + M_{i_1 \dots i_n} \partial_{i_1} \dots \partial_{i_n} \frac{1}{r} \right).$$

Dabei identifizieren wir das Dipolmoment als Tensor erster Stufe

$$p_i = \int d^3 \mathbf{r}' \, \rho\left(\mathbf{r}\right) x_i',$$

das Quadrupolmoment als Tensor zweiter Stufe

$$Q_{ij} = \int d^3 \mathbf{r}' \left(3x_i' x_j' - r'^2 \delta_{ij} \right) \rho \left(\mathbf{r} \right),$$

bei dem standardmäßig noch der Term $-r'^2\delta_{ij}$ hinzugefügt wird, welcher aber nicht zu $\phi(\mathbf{r})$ beiträgt, weil

$$\delta_{ij}\partial_i\partial_j\frac{1}{r} = \sum_i \partial_i^2\frac{1}{r} = \nabla^2\frac{1}{r} = 0$$

und schließlich das n-te Multipolmoment

$$M_{i_1...i_n} \propto \int d^3 \mathbf{r}' \, \rho(\mathbf{r}) \, x'_{i_1} \dots x'_{i_n}.$$

Mit den Identitäten

$$\partial_i \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \partial_i r = -\frac{x_i}{r^3}, \quad \partial_i \partial_j \frac{1}{r} = \frac{3x_i x_j}{r^5} - \frac{\delta_{ij}}{r^3},$$

(wobei der Term δ_{ij}/r^3 irrelevant ist wegen $\delta_{ij}Q_{ij}=Q_{ii}=0$) erhält man dann für das Potential

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} + \frac{1}{2} Q_{ij} \frac{x_i x_j}{r^5} + \dots \right).$$

3.6.1 Diskussion der Multipolmomente

1. Monopol (Potential/Feld einer Punktladung $\rho_m = q\delta(\mathbf{r})$):

$$\phi_{\mathrm{m}}\left(\mathbf{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r} \to \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\mathbf{r}}{r^{3}}$$

2. Dipol:

$$\phi_{d} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \mathbf{p} \cdot \nabla \frac{1}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^{3}} \propto \frac{1}{r^{2}}$$

$$E_{i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} p_{j} \nabla_{i} \nabla_{j} \frac{1}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{p_{j}}{r^{3}} \left(\frac{3x_{i}x_{j}}{r^{2}} - \delta_{ij} \right) \propto \frac{1}{r^{3}}$$

Wir sehen, dass das Feld eines Dipols mit r^{-3} abnimmt, während dasjenige eines Monopols nur mit r^{-2} abfällt. Die Felder der einzelnen Ladungen heben sich im Fernfeld zum Teil auf.

Die Ladungsdichte eines elementaren Dipols ist

$$\rho_{\mathrm{d}}\left(\mathbf{r}\right) = q\left(\delta\left(\mathbf{r} - \frac{\mathbf{d}}{2}\right) - \delta\left(\mathbf{r} + \frac{\mathbf{d}}{2}\right)\right),\,$$

woraus sich ein Dipolmoment von

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d} \parallel \mathbf{d}$$

ergibt.

Man kann auch einen sogenannten Punktdipol betrachten – ein idealisiertes Objekt, bei dem der Abstand **d** gegen 0 geht:

$$\mathbf{p} = \lim_{\substack{d \to 0 \\ qd < \infty}} q\mathbf{d}, \quad \rho_{\mathrm{d}}\left(\mathbf{r}\right) = -\mathbf{p} \cdot \nabla \delta\left(\mathbf{r}\right), \quad \phi_{\mathrm{d}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}}\mathbf{p} \cdot \nabla \frac{1}{r}$$

3 Elektrostatik




Abb. 3.9: Elementare Quadrupole können in zwei verschiedenen Konfigurationen auftreten.

3. Quadrupol:

$$\phi_{\mathbf{Q}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{6} Q_{kl} \nabla_k \nabla_l \frac{1}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2} Q_{kl} \frac{x_k x_l}{r^5} \propto \frac{1}{r^3}$$

$$E_i = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{6} Q_{kl} \nabla_i \nabla_k \nabla_l \frac{1}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_{kl}}{2} \frac{5x_i x_k x_l - r^2 \left(\delta_{kl} x_i + \delta_{il} x_k + \delta_{ik} x_l\right)}{r^7}$$

Es gibt zwei elementare Quadrupole (mit $\mathbf{p} = 0$), die in Abb. 3.9 zu sehen sind.

Wird der Bezugspunkt/Aufpunkt verschoben, so ändern sich im Allgemeinen die Multipolmomente, aber das erste Moment, das bei der Multipolentwicklung einer Ladungsverteilung ungleich 0 ist, bleibt unverändert.

Das niedrigste, nicht-verschwindende Multipolmoment in der Entwicklung ist unabhängig vom Bezugspunkt.

Man kann auch sphärische Multipolmomente mithilfe von Kugelflächenfunktionen ausdrücken.

3.6.2 Energie von Multipolen im äußeren Feld

Die Energie von Multipolen in einem externen Potential $\phi_e(\mathbf{r})$ kann aus der bereits bekannten Formel für die Energie einer beliebigen Ladungsverteilung $\rho(\mathbf{r})$ abgeleitet werden,

$$U = \int_{V} d^{3}\mathbf{r} \,\rho\left(\mathbf{r}\right) \phi_{e}\left(\mathbf{r}\right).$$

Wir nehmen an, dass die Änderung von ϕ_e in V nur klein ist und erhalten durch eine Taylor-Entwicklung

$$U = \int d^{3}\mathbf{r} \,\rho\left(\mathbf{r}\right) \left[\phi_{e}\left(0\right) + \mathbf{r}\nabla\phi_{e}\left(0\right) + \frac{1}{2}x_{i}x_{j}\nabla_{i}\nabla_{j}\phi_{e}\left(0\right) + \dots\right]$$
$$= q\phi\left(0\right) - \mathbf{p} \cdot E_{e}\left(0\right) - \frac{1}{6}Q_{ij}\nabla_{j}E_{e}^{(i)}\left(0\right) + \dots$$

Die Energie der Multipole ist also durch die n-fache Ableitung des Potentials $\nabla^n \phi$ bestimmt. Diese Rechnung erlaubt wegen der Taylor-Entwicklung eine beliebige Wahl des Bezugspunkts.

Als typisches Beispiel soll die Wechselwirkung zweier Dipole betrachtet werden. Die potentielle Energie kann berechnet werden, indem der Dipol \mathbf{p}_2 wie oben beschrieben in das Feld des Dipols \mathbf{p}_1 gesetzt wird (oder umgekehrt):

$$U_{\mathrm{DD}} = -\mathbf{p}_{2} \cdot \mathbf{E}_{1} \left(\mathbf{r} \right) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{1}{r^{3}} \left(\frac{3 \left(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_{1} \right) \left(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_{2} \right)}{r^{2}} - \mathbf{p}_{1} \cdot \mathbf{p}_{2} \right)$$



Abb. 3.10: Links: Schematische Darstellung zweier Dipole \mathbf{p}_1 , \mathbf{p}_2 mit Abstand \mathbf{r} . Weitere Abbildungen: Spezielle Anordnungen zweier Dipole, für die die Energie extremal wird.

Diese wird minimal für $\mathbf{p}_1 \parallel \mathbf{p}_2 \parallel \mathbf{r}$ und maximal für $\mathbf{p}_1 \parallel \mathbf{p}_2 \perp \mathbf{r}$. Diese Konfigurationen sind in Abb. 3.10 zusammengestellt. Für antiparallele \mathbf{p}_1 und \mathbf{p}_2 und $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \perp \mathbf{r}$ wird außerdem ein lokales Minimum erreicht. Aus diesem Grund bilden Dipolmoleküle auch häufig Molekülketten.

Zuletzt sollen noch Drehmomente auf Multipole diskutiert werden. Es ist

$$\mathbf{M} = \int d^{3}\mathbf{r} \, \mathbf{r} \times \underbrace{\rho\left(\mathbf{r}\right) \mathbf{E}_{e}\left(\mathbf{r}\right)}_{\text{Kraftdichte}} \Rightarrow M_{i} = \int d^{3}\mathbf{r} \, \varepsilon_{ijk} x_{j} \rho\left(\mathbf{r}\right) \underbrace{E_{e}^{(k)}\left(\mathbf{r}\right)}_{\approx E_{e}^{(k)}(0) + x_{l} \nabla_{l} E_{e}^{(k)}(0)}$$
$$\Rightarrow M_{i} = \left(\mathbf{p} \times \mathbf{E}_{e}\right)_{i} + \frac{1}{3} \varepsilon_{ijk} Q_{jl} \nabla_{l} E_{e}^{(k)}$$

Insbesondere dreht das Drehmoment \mathbf{M} einen Dipol parallel zu \mathbf{E} , da $\mathbf{M}=0$ für $\mathbf{p}\parallel\mathbf{E}_e$ und

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e = -pE_e \cos \vartheta \implies M = -\frac{\partial U}{\partial \vartheta} = -pE_e \sin \vartheta = -|\mathbf{p} \times \mathbf{E}_e|.$$

4 Elektrische Felder in Materie

In diesem Kapitel werden die makroskopischen Gleichungen der Elektrostatik in Materie beschrieben und erläutert.

4.1 Mikroskopische Gleichungen der Elektrostatik und Mittelung

Bis jetzt haben wir nur freie Ladungen betrachtet. Die Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$ erzeugt ein elektrisches Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$. In Materie sind zusätzlich auch gebundene Ladungen vorhanden, die mit dem Feld wechselwirken. Das können (nach außen hin elektrisch neutrale) Atome, geladenen Ionen, permanente Dipole (oder Multipole) sein (z.B. $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$), sowie Dipole sein, die durch ein äußeres elektrisches Feld induziert werden.

Um diese Wechselwirkung zu beschreiben, wird eine Mittelung der mikroskopischen Gleichungen

$$\operatorname{div} \mathbf{e} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r}), \quad \operatorname{rot} \mathbf{e} = 0$$

durchgeführt. Wir haben bisher einzelne Ladungen durch δ -Funktionen in der Ladungsdichte beschrieben. Dadurch kommt es zu starken räumlichen Ladungsschwankungen. Für eine makroskopische Betrachtung in Größenordnungen von Nanometern wenden wir eine räumliche Mittelung bzw. Glättungsfunktion auf die Ladungsdichteverteilung an.

4.1.1 Glättungsfunktion

Um eine stark variierende Funktion $F(\mathbf{r},t)$ zu mitteln, wird sie mit einer sogenannten Glättungsfunktion f gefaltet. Dabei kann es sich z.B. um eine Gauß-Funktion handeln:

$$F\left(\mathbf{r},t\right) \xrightarrow{\text{Mittelung}} \langle F\left(\mathbf{r},t\right) \rangle = \int f\left(\left|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right|\right) F\left(\mathbf{r}',t\right) d^{3}\mathbf{r}'$$

Für eine Punktladung $F(\mathbf{r}) = F_0 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ ist dann zum Beispiel $\langle F \rangle = F_0 f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$.

Für die Mittelung gelten die folgenden Eigenschaften:

1. Die Mittelung der konstanten Funktion F = 1 ist genau dann konstant 1, wenn die Glättungsfunktion über den gesamten Raum auf 1 normiert ist,

$$\langle 1 \rangle = 1 \iff \int \mathrm{d}^3 \mathbf{r} \, f = 1.$$

2. $\partial_i \langle F \rangle = \langle \partial_i F \rangle$.

4.2 Makroskopische Gleichungen der Elektrostatik

Mithilfe der Glättung kann man das makroskopische E-Feld als

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \langle \mathbf{e}(\mathbf{r},t) \rangle$$

schreiben. Für die Ladungsdichte erhält man

$$\langle \rho(\mathbf{r}) \rangle = \langle \rho_f(\mathbf{r}) + \rho_b(\mathbf{r}) \rangle = \langle \rho_f(\mathbf{r}) \rangle + \langle \rho_b(\mathbf{r}) \rangle \equiv \rho_F + \rho_B.$$

Die gebundenen Ladungen werden als Summe der Ladungsdichten einzelner Moleküle geschrieben:

$$\rho_b(\mathbf{r}) = \sum_n \rho_n(\mathbf{r}), \rho_n(\mathbf{r}) = \sum_i q_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) = \sum_i q_i \delta(\mathbf{r} - (\mathbf{r}_n + \mathbf{r}_{ni}))$$

mit neuen Bezugspunkten \mathbf{r}_n für die einzelnen Moleküle. Für die Mittelung wird dann eine Taylor-Entwicklung um diese neuen Bezugspunkte \mathbf{r}_n durchgeführt:

$$\langle \rho_n (\mathbf{r}) \rangle = \sum_i q_i f (\mathbf{r} - (\mathbf{r}_n + \mathbf{r}_{ni}))$$

$$= \sum_i q_i \left[f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) - \mathbf{r}_{ni} \cdot \nabla f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) + \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{ni})_k (\mathbf{r}_{ni})_l \nabla_k \nabla_l f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) + \dots \right]$$

Daraus können die molekularen Dipolmomente bestimmt werden:

$$q_n = \sum_i q_i$$
 (Molekulare Ladung)
$$\mathbf{p}_n = \sum_i q_i \mathbf{r}_{ni}$$
 (Molekulares Dipolmoment)
$$(\mathbf{Q}_n)_{kl} = 3 \sum_i q_i (\mathbf{r}_{ni})_k (\mathbf{r}_{ni})_l$$
 (Molekulares Quadrupolmoment)

(vgl. Multipolmomente einer kontinuierlichen Ladungsverteilung, aber hier jetzt diskret). Insgesamt ergibt sich eine Verschmierung punktförmiger molekularer Multipole:

$$\langle \rho_n (\mathbf{r}) \rangle = q_n f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) - \mathbf{p}_n \cdot \nabla f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) + \frac{1}{6} (\mathbf{Q}_n)_{kl} \nabla_k \nabla_l f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n)$$
$$= \langle q_n \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) \rangle - \nabla \cdot \langle p_n \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) \rangle + \frac{1}{6} \nabla_k \nabla_l \langle (\mathbf{Q}_n)_{kl} \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}_n) \rangle$$

und für die gemittelte gebundene Ladungsdichte:

$$\langle \rho_b(\mathbf{r}) \rangle = \rho_m(\mathbf{r}) - \nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) + \nabla_k \nabla_l Q_{kl} + \dots$$

mit der makroskopischen Ladungsdichte (Monopoldichte)

$$\rho_{\rm m}\left(\mathbf{r}\right) = \left\langle \sum_{n} q_n \delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n\right) \right\rangle,$$

der Polarisation (Dipolmomentdichte)

$$\mathbf{P}\left(\mathbf{r}\right) = \left\langle \sum_{n} \mathbf{p}_{n} \delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}\right) \right
angle$$

und so weiter.

Damit ergibt sich jetzt insgesamt die gemittelte mikroskopische Ladungsdichte

$$\langle \rho\left(\mathbf{r}\right)\rangle = \langle \rho_{f}\left(\mathbf{r}\right)\rangle + \langle \rho_{b}\left(\mathbf{r}\right)\rangle = \underbrace{\rho_{F}\left(\mathbf{r}\right) + \rho_{m}\left(\mathbf{r}\right) - \nabla \cdot \mathbf{P}\left(\mathbf{r}\right) + \nabla_{k}\nabla_{l}Q_{kl}\left(\mathbf{r}\right)}_{\rho_{\mathrm{Mi}}\left(\mathbf{r}\right)}$$

und es folgt für die makroskopischen Feldgleichungen

$$\langle \operatorname{div} \mathbf{e} \rangle = \frac{1}{\varepsilon_0} \langle \rho(\mathbf{r}) \rangle, \quad \langle \operatorname{rot} \mathbf{e} \rangle = \mathbf{0}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\rho_{\operatorname{Ma}}(\mathbf{r}) + \rho_{\operatorname{Mi}}(\mathbf{r}) \right) = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\rho_{\operatorname{Ma}}(\mathbf{r}) - \nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) + \nabla_k \nabla_l Q_{kl}(\mathbf{r}) \right)$$

und

$$rot \mathbf{E} = \mathbf{0}$$
.

An dieser Stelle führen wir jetzt das sogenannte dielektrische Verschiebungsfeld \mathbf{D} ein:

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \varepsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{P}(\mathbf{r}) - \nabla Q(\mathbf{r})$$

Dabei ist die Idee, dass höhere Multipole der Ladungen jetzt in dem Hilfsfeld \mathbf{D} stecken. In der Regel wird übrigens bereits das Quadrupolmoment vernachlässigt.

Damit können die makroskopischen Feldgleichungen jetzt geschrieben werden als

$$\overline{\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{Ma}}(\mathbf{r}), \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0.}$$

Die Quellen des dielektrischen Verschiebungsfeldes sind also die makroskopischen Ladungsdichten und nicht die höheren Multipolmomente. Außerdem ist \mathbf{D} nur ein Hilfsfeld, das fundamentale Feld ist das elektrische Feld \mathbf{E} .

Die Polarisation P wird zur Darstellung in der Regel nach E entwickelt,

$$P_i(\mathbf{E}) = \varepsilon_0 \chi_{ij}^{(1)} E_j + \varepsilon_0 \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k + \dots,$$

wobei $\chi_{ij}^{(1)}, \chi_{ijk}^{(2)}, \dots$ die hier neu eingeführten elektrischen Suszeptibilitätstensoren sind. Im linearen, isotropen Medium gilt

$$\mathbf{P}(\mathbf{E}) = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}$$
,

wobei χ ein Skalar ist. Das trifft hauptsächlich auf Gase, Flüssigkeiten und kubischen Kristalle zu. In anisotropen Medien ist $\chi^{(1)}$ ein Tensor zweiter Stufe und für nicht-lineare Medien werden noch höhere Suszeptibilitäten $\chi^{(n)}$ relevant, die Tensoren der Stufe (n+1) sind. Diese sind besonders wichtig in der nicht-linearen Optik. Im Allgemeinen ist die Polarisation nicht parallel zum elektrischen Feld und nur im linearen und isotropen Fall ist $\mathbf{P} \parallel \mathbf{E}$.

Häufig wird auch der dielektrische Tensor ε eingeführt:

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \varepsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{P}(\mathbf{r}) \equiv \varepsilon \mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad \varepsilon \equiv \varepsilon_0 \left(1 + \chi^{(1)}\right)$$

Dieser ist uns für den linearen, isotropen Fall wiederum schon bekannt als Dielektrizitätskonstante oder Permittivität $\varepsilon_r = \chi + 1$.

Eine andere Beschreibung erfolgt mithilfe der atomaren Polarisierbarkeit α (im Allgemeinen ebenfalls ein Tensor zweiter Stufe), die das molekulare Dipolmoment mit dem elektrischen Feld verbindet,

$$\mathbf{p} = \varepsilon_0 \alpha \mathbf{E}.$$

Mit der Dipoldichte n = N/V lässt sich die Polarisation schreiben als

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 n \alpha \mathbf{E}, \quad \chi^{(1)} = n \alpha.$$

Polarisation kann in einem Medium auftreten als permanente, ausgerichtete Dipole (in ferroelektrischen Materialien), die durch die Kristallstruktur bedingt sind, als induzierte Polarisation durch Ausrichtung von ungeordneten permanenten Dipolen gegen die thermische Bewegung oder durch Verschiebung von Ladungen innerhalb des Mediums (typisch für Dielektrika).

4.3 Randbedingungen von Dielektrika und Anwendungen

4.3.1 Randbedingungen und Polarisationsladung

Die Randbedingungen bei Übergängen zwischen zwei Medien lassen sich ähnlich herleiten wie in Kapitel 3.4. Betrachte zunächst die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes, wie in Abb. 4.1 dargestellt. Da rot $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, erhält man die folgende Randbedingung für die Tangentialkomponente:

$$\hat{\mathbf{t}} \cdot \left(\mathbf{E}^{(2)} - \mathbf{E}^{(1)} \right) = 0 \iff \mathbf{E}_{\parallel}^{(1)} = \mathbf{E}_{\parallel}^{(2)}$$

$$\begin{array}{c|c} \hat{\mathbf{n}} & \mathbf{E}^{(2)}, \mathbf{D}^{(2)}, \mathbf{P}^{(2)} \\ \hline & \hat{\mathbf{t}} & \sigma(\mathbf{r}) & \mathbf{E}^{(1)}, \mathbf{D}^{(1)}, \mathbf{P}^{(1)} \end{array}$$

Abb. 4.1: Übergang zwischen zwei Dielektrika. Die Felder \mathbf{E} , \mathbf{D} und \mathbf{P} ändern sich auf der Grenzfläche, an welcher sich eine Flächenladungsdichte σ ausbildet.

Für die Normalkomponente von **D** folgt aus div $\mathbf{D} = \rho_{\mathrm{Ma}}$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \left(\mathbf{D}^{(2)} - \mathbf{D}^{(1)} \right) = D_{\perp}^{(2)} - D_{\perp}^{(1)} = \sigma$$

mit makroskopischer Flächenladungsdichte σ auf der Grenzfläche¹. Dieser Zusammenhang lässt sich mithilfe von $D_{\perp}^{(i)} = \varepsilon_0 E_{\perp}^{(i)} + P_{\perp}^{(i)}$ auch kombiniert über das elektrische Feld und die Polarisation ausdrücken als

$$E_{\perp}^{(2)} - E_{\perp}^{(1)} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\sigma + P_{\perp}^{(1)} - P_{\perp}^{(2)} \right).$$

Für den Spezialfall $\sigma = 0$ wird in

$$E_{\perp}^{(2)} - E_{\perp}^{(1)} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(P_{\perp}^{(1)} - P_{\perp}^{(2)} \right) \equiv \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma_p$$

die Polarisationsladung σ_p definiert. Es gibt also aufgrund des Sprungs der Polarisation auf der Grenzfläche einen Sprung der Normalkomponente E_{\perp} . Das führt auf ein Brechungsgesetz (Abb. 4.2):

Beim Übergang zum dielektrisch dünneren Medium wird das elektrische und das dielektrische Feld zum Lot hin gebrochen.

 $^{^1\,}$ Für lineare, isotrope Dielektrika gilt insbesondere $\varepsilon_2 E_\perp^{(2)} = \varepsilon_1 E_\perp^{(1)} + \sigma.$




Abb. 4.2: Die elektrischen Felder werden beim Übergang in Medien mit anderer Permittivität gebrochen, ähnlich zu der optischen Brechung.

Diese Brechung ist ganz ähnlich zur optischen Brechung (wenn auch genau umgekehrt, denn dort wird das Licht beim Übergang in das optisch dichtere Medium zum Lot hin gebrochen). Es gilt

$$\mathbf{E}_{\parallel}^{(1)} = \mathbf{E}_{\parallel}^{(2)}, \quad E_{\perp}^{(2)} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} E_{\perp}^{(1)}.$$

Diese Randbedingungen ermöglichen auch eine Messung von \mathbf{D} und \mathbf{E} , indem eine Probeladung in einen schmalen Spalt im zu vermessenden Dielektrikum eingebracht wird, wie in Abb. 4.3 zu sehen.




Abb. 4.3: Indem eine Probeladung in einem schmalen Spalt in ein Dielektrikum gebracht wird, können mithilfe der Randbedingungen die elektrischen Felder in diesem gemessen werden. Wird der Spalt senkrecht zu den Feldlinien gesetzt, so erfährt die Probeladung gerade die Kraft, die aus dem äußeren Feld $\mathbf{E}_0 = \mathbf{D}/\varepsilon_0$ resultiert, was eine Messung der dielektrischen Verschiebung \mathbf{D} ermöglicht. Bei einer parallelen Ausrichtung spürt die Ladung nur das Feld $\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}$.

4.3.2 Entelektrisierungsfelder




Abb. 4.4: Eine dielektrische Kugel in einem ursprünglich homogenen äußeren Feld $\mathbf{E}_0 = E_0 \mathbf{e}_z$ beeinflusst die Feldlinien, weil die Randbedingungen erfüllt werden müssen. Innerhalb der Kugel ist das Feld homogen.

Wird ein Dielektrikum einem äußeren elektrischen Feld \mathbf{E}_0 ausgesetzt, erzeugt die Polarisation ein

sogenanntes Entelektrisierungs- oder Polarisationsfeld, welches das äußere Feld abschwächt. Der Grund sind Oberflächenladungen durch Polarisation.

Das Entelektrisierungsfeld soll exemplarisch für eine dielektrische Kugel in einem homogenen äußeren Feld berechnet werden (Abb. 4.4).

Da es keine freien Ladungen gibt, also $\rho_{\text{Ma}}=0$, ist die Laplace-Gleichung $\nabla^2\phi=0$ zu lösen. Aufgrund der Axialsymmetrie um die z-Achse wird als Lösungsansatz eine Linearkombination aus Legendre-Polynomen erster Ordnung für die Beschreibung der Potentiale ϕ_i innerhalb und ϕ_a außerhalb der Kugel verwendet:

$$\phi_{i,a} = \sum_{l=0}^{\infty} \left(a_l^{(i,a)} r^l + b_l^{(i,a)} r^{-(l+1)} \right) P_l \left(\cos \vartheta \right)$$

Aus Betrachtungen für die Grenzfälle können die Koeffizienten $a_l^{(i,a)}$ und $b_l^{(i,a)}$ ermittelt werden:

- i) Im Unendlichen $(r \to \infty)$ verschwindet die Störung durch die dielektrische Kugel und das Feld ist homogen, $E_0\mathbf{e}_z = -\nabla\phi_a$. Das Potential nimmt dort also die Form $\phi_a\left(r \to \infty\right) = -E_0z = -E_0r\cos\vartheta$ an. Durch einen Koeffizientenvergleich erhält man $a_1^{(a)} = -E_0, a_{l>1}^{(a)} = 0$.
- ii) Im Mittelpunkt (r=0) darf das Potential nicht divergieren, sodass $b_l^{(i)}=0$ für alle l.
- iii) An der Grenzfläche (r=R) muss gelten, dass $E_{\parallel}^{(i)}=E_{\parallel}^{(a)}$ und $\varepsilon_r E_{\perp}^{(i)}=E_{\perp}^{(a)}$. Einsetzen und Lösen des Gleichungssystems führt auf

$$a_1^{(i)} = -\frac{3}{\varepsilon_r + 2} E_0, \quad b_1^{(a)} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} R^3 E_0, \quad a_{l>1}^{(i)} = 0, \quad b_{l>1}^{(a)} = 0.$$

Mit den Ersetzungen $r\cos\vartheta=z=\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}_z$ und dem Dipolmoment $\mathbf{p}=\frac{4}{3}\pi R^3\mathbf{P}$ erhält man schließlich

$$\phi_i = -\frac{3}{\varepsilon_r + 2} \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}, \quad \phi_a = -\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

und

$$\mathbf{E}^{(i)} = \frac{3}{\varepsilon_r + 2} \mathbf{E}_0, \quad \mathbf{E}^{(a)} = \mathbf{E}_0 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \nabla \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}.$$

Im Innern der Kugel ist also das elektrische Feld homogen und die (lineare) Polarisation ist

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}^{(i)} = 3\varepsilon_0 \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \mathbf{E}_0.$$

Das innere Feld lässt sich auch umformulieren zu

$$\mathbf{E}^{(i)} = \mathbf{E}_0 - \frac{1}{3\varepsilon_0} \mathbf{P},$$

also der Summe des ursprünglichen äußeren Feldes und eines abschwächenden Feldes $\mathbf{E}' \equiv \mathbf{P}/3\varepsilon_0$ – dem abschirmenden Entelektrisierungsfeld (Abb. 4.5).

Für den allgemeinen, nicht kugelsymmetrischen Fall sind Entelektrisierungsfeld \mathbf{E}' und Polarisation nicht parallel. Dann gilt

$$\mathbf{E}' = -\frac{1}{\varepsilon_0} \lambda \mathbf{P}$$




Abb. 4.5: Entelektrisierungsfeld/Polarisationsfeld einer dielektrischen Kugel in einem homogenen äußeren elektrischen Feld.




Abb. 4.6: Enelektrisierungsfaktor bzw. -tensor von speziellen Geometrien: Kugel, Ellipsoid, Platte (Feld orthogonal), Platte (Feld parallel), Zylinder (Feld parallel), Zylinder (Feld orthogonal).

mit dem Entelektrisierungstensor λ . Für die Kugel ist natürlich $\lambda = 1/3$, für eine zum äußeren Feld orthogonale Platte dagegen $\lambda = 1$ und für eine zum äußeren Feld parallele Platte $\lambda = 0$. Für einen langen Zylinder, der orthogonal zum Feld steht ist $\lambda = 1/2$ (siehe Abb. 4.6).

Für komplexere dielektrische Körper in einem homogenen äußeren Magnetfeld ist ${\bf P}$ nicht homogen.

4.3.3 Clausius-Mosotti-Formel

Im Kapitel 4.2 wurde bereits die molekulare Polarisierbarkeit α eingeführt. Diese beschreibt das induzierte Dipolmoment eines Moleküls in Abhängigkeit von dem lokalen elektrischen Feld

$$\mathbf{p} = \varepsilon_0 \alpha \mathbf{E}_{loc}$$
.

Die Clausius-Mosotti-Formel beschreibt, wie die molekulare Polarisierbarkeit mit der (makroskopischen) Dielektrizität ε_r zusammenhängt:

$$\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{1}{3}n\alpha$$

Die Formel wird hergeleitet aus der in Abb. 4.7 dargestellten Geometrie. Ein äußeres elektrisches Feld \mathbf{E}_0 durchdringt das Medium mit $\varepsilon_r > 1$. Dort ist also das Feld $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0/\varepsilon_r$. Im Medium befindet sich ein mikroskopischer Dipol \mathbf{p} . Durch dessen Existenz ist auch eine Polarisation \mathbf{P} vorhanden, die das Feld innerhalb des Mediums verändert. Um jetzt das lokale Feld beim Dipol zu bestimmen, legen wir eine kleine Hohlkugel um den Dipol herum. Außerhalb dieser Kugel rechnen wir makroskopisch mit der Polarisation, aber innerhalb der Kugel betrachten wir vorsichtshalber die einzelnen Dipole




Abb. 4.7: Ein Dipol **p** befindet sich in einem Medium mit $\varepsilon_r > 1$. Ein äußeres elektrisches Feld \mathbf{E}_0 liegt an (lokal homogen). Im Dielektrikum ist die Feldstärke $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0/\varepsilon_r$. Es wird ein kleiner, kugelförmiger Bereich um den Dipol herum betrachtet, innerhalb dessen alle Dipole des Mediums berücksichtigt werden. Der Dipol **p** ruft eine Polarisation **P** hervor.

des Dielektrikums (z.B. Dipole auf Gitterplätzen im Festkörper). Der Bereich außerhalb ist also das kontinuierliche Dielektrikum, während innen diskrete Dipole liegen.

Das lokale elektrische Feld hat verschiedene Beiträge: zum einen das Feld ${\bf E}$ im Medium, dann das Feld, das durch die Oberflächenladung (von der Polarisation erzeugt) an der Kugel hervorgerufen wird (sog. Lorentzfeld) und schließlich das Feld, das aus den Dipolen um ${\bf p}$ herum resultiert:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{loc}} = \mathbf{E} + \mathbf{E}_{\sigma} + \mathbf{E}_{\mathrm{dip}}$$

Die zweite Komponente lässt sich sofort bestimmen, da es genau dem Entelektrisierungsfeld $\frac{1}{3\varepsilon_0}$ **P** entspricht, nur mit verkehrtem Vorzeichen, weil das Dielektrikum jetzt außerhalb der Kugel liegt und nicht innerhalb. Für kubische Gitter, Flüssigkeiten und Gase ist aufgrund der Isotropie $\mathbf{E}_{\text{dip}} = 0$.

Damit kann die Polarisation über die Dipoldichte n ausgerechnet werden:

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} = \varepsilon_0 n\alpha \mathbf{E}_{\mathrm{loc}} = \varepsilon_0 n\alpha \left(\mathbf{E} + \frac{1}{3\varepsilon_0}\mathbf{P}\right)$$

Diese Gleichung kann umgestellt und mit $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}$ verglichen werden, sodass man

$$\chi = \frac{n\alpha}{1 - \frac{1}{3}n\alpha}$$

bzw.

$$\varepsilon_r = 1 + \chi = \frac{1 + \frac{2}{3}n\alpha}{1 - \frac{1}{3}n\alpha}$$

erhält. Umformen führt dann auf die Clausius-Mosotti-Formel.

$$\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{1}{3}n\alpha,$$

die eine nichtlineare Beziehung zwischen ε_r und α beschreibt².

Für Gase $(n\alpha \ll 1)$ ist

$$\chi = n\alpha \implies \varepsilon_r = 1 + n\alpha$$
,

die Beziehung wird also linear aufgrund der Vernachlässigung des Lorentzfeldes \mathbf{E}_{σ} . In allgemeinen (nicht kubischen) Kristallen spielen die Beiträge von \mathbf{E}_{dip} allerdings eine Rolle.

² In der Optik ist diese Formel ebenfalls von Bedeutung. Sie wird dort für den Brechungsindex $\overline{n} = \sqrt{\varepsilon_r}$ geschrieben und als Lorenz-Lorentz-Formel bezeichnet.

4.4 Elektrostatische Energie im Dielektrikum

Die (Selbst-) Energie einer makroskopischen Ladungsverteilung $\rho=\rho_{\mathrm{Ma}}$ im Vakuum ist bekanntermaßen

 $U_{\text{Selbst}} = \frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \rho(\mathbf{r}) \, \phi(\mathbf{r})$

und entspricht gerade der Arbeit, die aufzubringen ist, um die Ladungsverteilung aus dem Unendlichen zusammenzubringen. Im Dielektrikum verändert sich diese Energie, weil es auch Arbeit kostet, die Polarisation im Dielektrikum zu erzeugen.

Die Berechnung erfolgt analog zu der im Vakuum. Die Änderung von U durch Hinzufügen einer zusätzlichen Ladungsdichte $\delta \rho$ bei $\phi(\mathbf{r})$ berechnet sich durch

$$\delta U = \int_{V} d^{3} \mathbf{r} \, \phi(\mathbf{r}) \, \delta \rho(\mathbf{r}) \,.$$

Mit $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \implies \delta \rho = \nabla \cdot \delta \mathbf{D}$ und partieller Integration folgt

$$\delta U = \int_{V} d^{3}\mathbf{r} \, \phi\left(\mathbf{r}\right) \nabla \cdot \delta \mathbf{D} = \int_{\partial V} \phi\left(\mathbf{r}\right) \delta \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} - \int_{V} d^{3}\mathbf{r} \, \nabla \phi\left(\mathbf{r}\right) \delta \mathbf{D} = \int d^{3}\mathbf{r} \, \mathbf{E}\left(\mathbf{r}\right) \cdot \delta \mathbf{D}.$$

Das Volumen kann so gewählt werden, dass das Dielektrikum gänzlich innerhalb liegt, sodass der Oberflächenterm bei der partiellen Integration verschwindet.

Im linearen Dielektrikum, $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} = \frac{1}{2} \delta (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D})$, erhält man durch Integration (Einbringen der ganzen Ladungsdichte ρ_{Ma} in das Medium)³

$$U_{\mathrm{Selbst}} = \frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \rho_{\mathrm{Ma}} \left(\mathbf{r} \right) \phi \left(\mathbf{r} \right)$$

bzw. (wieder mit partieller Integration)

$$U_{\text{Selbst}} = -\frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \nabla \phi \left(\mathbf{r} \right) \cdot D = \frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \phi \left(\mathbf{r} \right) \nabla \cdot \mathbf{D}.$$

Die schon hergeleitete Formel

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$$

für die Energiedichte gilt für lineare Dielektrika genauso wie für das Vakuum.

Nun soll noch der Fall betrachtet werden, in dem ein lineares Dielektrikum in ein bereits bestehendes Feld \mathbf{E}_0 eingebracht wird. Hier gilt jetzt

$$U = -\frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3 \mathbf{r} \, \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}_0.$$

Das entspricht also gerade der Dipolenergie von $\mathbf{P} d^3 \mathbf{r}$ im Feld \mathbf{E}_0 . Der Faktor 1/2 kommt zustande, weil die Polarisation \mathbf{P} durch das äußere Feld erst induziert wird.

Außerdem wird das Dielektrikum in Gebiete mit stärkerem Feld oder höherer Polarisation gezogen, weil dann die potentielle Energie abnimmt. Die wirkende Kraft berechnet sich aus dem Potential,

$$\mathbf{F} = \nabla U$$
.

Dieses Prinzip findet eine sehr wichtige Anwendung in der optischen Pinzette.

³ Diese Gleichung hat dieselbe Form wie die im Vakuum, nur dass jetzt die makroskopische Ladungsdichte ρ_{Ma} als Summe der gemittelten freien Ladungsdichte und Monopoldichte eingesetzt wird.

5 Magnetostatik

In den vorigen Kapiteln haben wir uns mit der Elektrostatik beschäftigt und gesehen, wie Ladungen dem Coulombgesetz gehorchen und ein elektrisches Feld hervorrufen, das die Grundgleichungen rot $\mathbf{E} = 0$ und div $\mathbf{D} = 0$ erfüllt.

In der Magnetostatik betrachten wir jetzt stationäre (also nicht zeitabhängige) Ströme und die Kraftwirkung, die sie hervorrufen. Es wird ein Magnetfeld und die Stromdichte eingeführt, was schließlich auf eine integrale und differentielle Formulierung der Grundgesetze der Magnetostatik führt.

Es gibt Ähnlichkeiten zwischen der Elektro- und Magnetostatik, wie zum Beispiel das Abstandsverhalten und die Symmetrie einiger Formeln, aber auch wesentliche Unterschiede, unter Anderem in den Kraftrichtungen und Potentialen.

5.1 Strom, Stromdichte und Kontinuitätsgleichung

Der elektrische Strom I ist als zeitliche Änderung der Ladung definiert,

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}.$$

Die Einheit ist der Ampère. Aus der Ladungserhaltung folgt, dass der Strom konstant entlang eines Drahts ist.

Außerdem wird die Stromdichte als Strom pro Querschnittsfläche A

$$\mathbf{j} = \frac{\text{Strom}}{\text{Fläche}} = \frac{I}{A} \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s} \xrightarrow{\Delta f \, \mathrm{d}s = \mathrm{d}^3 r} \mathbf{j} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} = I \, \mathrm{d}\mathbf{r}$$

definiert. Dabei ist d \mathbf{r} als Leiterelement und I d \mathbf{r} als gerichtetes Stromelement zu verstehen. Es gilt also

$$I = \int_{\Lambda} \mathbf{j} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A},$$

bzw. für eine gleichmäßig auf A verteilte Stromdichte

$$I = \mathbf{j} \cdot \mathbf{A}$$
.

Die Stromdichte lässt sich auch ausdrücken durch das Produkt aus Ladungsdichte und Geschwindigkeit,

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{v},$$

was eine mikroskopische Definition analog zu der der Ladungsdichte erlaubt $^1\colon$

$$\mathbf{j} = \sum_{i} q_{i} \mathbf{v}_{i} \delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{i}\right)$$

¹ Zur Erinnerung: $\rho = \sum_{i} q_{i} \delta \left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{i} \right)$.

5 Magnetostatik

Die Stromdichte zeigt damit in dieselbe Richtung wie der Geschwindigkeitsvektor einer positiven Ladung.

Zur Herleitung der Kontinuitätsgleichung betrachten wir die zeitliche Änderung der Ladung in einem Volumen V:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{V} \mathrm{d}^{3}\mathbf{r} \rho\left(\mathbf{r}, t\right) = \int_{V} \mathrm{d}^{3}\mathbf{r} \frac{\partial}{\partial t} \rho\left(\mathbf{r}, t\right)$$

Wegen der Ladungserhaltung entspricht dies gerade dem Fluss der Stromdichte aus der Volumenoberfläche ∂V heraus:

$$\int_{V} d^{3}\mathbf{r} \, \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) = -\int_{\partial V} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} = -\int_{V} d^{3}\mathbf{r} \operatorname{div} \mathbf{j},$$

woraus sich die Kontinuitätsgleichung ergibt:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \operatorname{div}\mathbf{j} = 0$$

In der Magnetostatik ist $\partial_t \rho = 0$ und damit

$$\operatorname{div} \mathbf{j} = 0.$$

5.2 Leiter und Magnetfeld

Auf Erde kommen im Wesentlichen zwei natürliche bekannte Magnetfelder vor: dasjenige der Erde und das Magnetfeld von speziellen Mineralen, wie zum Beispiel Magnetit. Hans Christian Ørsted entdeckte im 19. Jahrhundert, dass auch stromdurchflossene Leiter ein Magnetfeld erzeugen und André-Marie Ampère entdeckte fast zeitgleich, dass ein Magnetfeld eine Kraftwirkung auf Leiter hervorruft.

Auf ein stromdurchflossenes Volumenelement $dV = d^3\mathbf{r}$ in einem Magnetfeld **B** wirkt nach dem folgenden Gesetz eine Kraft²:

$$d\mathbf{F} = (\mathbf{i} \times \mathbf{B}) \, dV$$

Die Gesamtkraft auf einen ausgedehnten Leiter V ergibt sich durch Integration:

$$\mathbf{F} = \int_{V} \mathbf{j} \times \mathbf{B} \, \mathrm{d}V$$

Im Spezialfall für einen dünnen Leiter C und ein Leiterelement d \mathbf{r} (d $V = dA d\mathbf{r}$) gilt

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{r} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F} = \int_{V} \mathbf{j} \times \mathbf{B} dA d\mathbf{r} = \int_{A} j dA \cdot \int_{C} d\mathbf{r} \times \mathbf{B}$$

$$= I \int_{C} d\mathbf{r} \times \mathbf{B}.$$
(5.1)

Wir untersuchen zunächst die magnetische Flussdichte einiger speziellen geometrischen Anordnungen. Es gilt für ein Leiterelement $d\mathbf{r}'$ (dargestellt in Abb. 5.1):

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \, d\mathbf{r}' \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

 $^{^2\,}$ vergleichlich mit ${\bf F}=q{\bf E},$ also Produkt aus Quelle und Feld in der Elektrostatik.




Abb. 5.1: Stromelement I d**r** und Magnetfeld **B** eines Leiterelements d**r**.

Dieser Zusammenhang ist als Biot-Savartsches Gesetz für Leiter bekannt und ergibt sich aus den Betrachtungen $|d\mathbf{B}| \propto I |d\mathbf{r}'|, |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-2}$ und $d\mathbf{B} \perp d\mathbf{r}', \mathbf{r} - \mathbf{r}'$. Hier wird außerdem die magnetische Feldkonstante $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7} \,\mathrm{N\,A^{-2}}$ eingeführt³. Die Flussdichte ist zwar proportional zu r^{-2} wie beim elektrischen Feld einer Punktladung, aber im Gegensatz können isolierte Stromelemente I d \mathbf{r} nicht existieren.

Für das Feld eines unendlich langen, geraden Leiters gilt

$$B(\rho) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \rho \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}z}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{\rho},\tag{5.2}$$




Abb. 5.2: Die Kraft auf parallele, stromdurchflossene Leiter ist anziehend, wenn der Stromfluss in verschiedene Richtungen geht und abstoßend, wenn der Strom in beiden Leiter in der gleichen Richtung fließt.

Diese Gleichung beschreibt das historische Biot-Savartsche Gesetz.

Verwendet man Gleichungen (5.1) und (5.2), so erhält man die Kraft zwischen zwei parallelen Leitern mit Abstand d (siehe Abb. 5.2)

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{F}}{\mathrm{d}z} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d},$$

die orthogonal zum Leiter ist.

Bis zum 20.5.2019 war der Ampère definiert als der Strom, der durch zwei parallele Leiter der Länge 1 m mit 1 m Abstand in gleicher Richtung fließt und eine Anziehungskraft von $1 \cdot 10^{-7}$ N bewirkt.

Heute gilt

$$1 A \equiv \frac{1 C}{1 s}.$$

 $^{^3}$ Über die Kraft zwischen zwei stromdurchflossene parallele Leiter wurde früher die Einheit Ampère definiert und dabei festgelegt, dass $\frac{\mu_0}{4\pi}=1\cdot 10^{-7}\,\mathrm{N\,A^{-2}},$ aber die magnetische Feldkonstante wurde 2019 umdefiniert auf Basis der Elementarladung und Sekunde, wobei aber die Abweichung extrem gering ist. Damit ist die magnetische Feldkonstante eine experimentell zu ermittelnde Größe geworden.

Zwischen beliebigen Leiterschleifen C_1, C_2 wirkt eine Kraft von

$$\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} d\mathbf{r}_1 \cdot d\mathbf{r}_2.$$

5.3 Grundgleichungen der Magnetostatik

Um die Grundgleichungen der Magnetostatik herzuleiten, gehen wir zuerst von dem Stromelement $I d\mathbf{r}$ über in die Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ mit $I d\mathbf{r} = \mathbf{j}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r}$.

Die Kraft auf ein Stromgebiet ist das Integral der Kraftdichte

$$\mathbf{F} = \int \mathbf{f}(\mathbf{r}) d^3 \mathbf{r} = \int \mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) d^3 \mathbf{r}.$$

Für eine Punktladung q, die sich mit Geschwindigkeit \mathbf{v} bewegt ($\mathbf{j} = q\mathbf{v}\delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}\left(t\right)\right)$) gilt speziell

$$\mathbf{F}\left(\mathbf{r}\right) = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}\left(\mathbf{r}, t\right)$$

bzw. allgemein mit einem zusätzlichen elektrischen Feld

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)).$$

Diese Gesamtkraft ist die sogenannte Lorentzkraft.

Integration des Biot-Savartschen Gesetzes für Leiter führt auf⁴

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3 \mathbf{r}'.$$

Wie für das elektrische Feld können wir ein Potential einführen – allerdings ist \mathbf{B} kein Potentialfeld und daher ist das magnetische Potential ein Vektorpotential:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}'$$

Die Divergenz von **B** verschwindet, weil stets gilt, dass $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$.

Das Magnetfeld hat keine Quellen, div $\mathbf{B} = 0$.

In der integralen Formulierung,

$$\int_{V} \operatorname{div} \mathbf{B} \, \mathrm{d}^{3} \mathbf{r} = \int_{\partial V} \mathbf{B} \cdot \mathrm{d} \mathbf{f} = 0,$$

bedeutet das, dass die magnetischen Feldlinien geschlossen sind. Es gibt folglich keine magnetischen Ladungen, wo die Feldlinien beginnen oder enden.

⁴ vergleichlich mit $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r'}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r'}|^3} d^3\mathbf{r'}$.

Für die Rotation der magnetischen Flussdichte gilt

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^{2} \mathbf{A}$$

$$= \frac{\mu_{0}}{4\pi} \nabla \int \mathbf{j} (\mathbf{r}') \cdot \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^{3} \mathbf{r}' - \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int \mathbf{j} (\mathbf{r}') \nabla^{2} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^{3} \mathbf{r}'$$

$$= 0 + \mu_{0} \int \mathbf{j} (\mathbf{r}') \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}') d^{3} \mathbf{r}'$$

$$= \mu_{0} \mathbf{j} (\mathbf{r}).$$
(5.3)

Elektrische Ströme rufen Wirbel in der magnetischen Flussdichte hervor, rot $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r})$.

Alternativ kann man sagen, dass die Zirkulation entlang der Oberfläche eines Volumens einem Strom durch das Volumen entspricht,

$$\int_{\partial F} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I.$$

Diese Gleichung ist als Ampèresches Gesetz bekannt. Mit seiner Nutzung kann man leicht das Magnetfeld von einem homogen stromdurchflossenen, zylindrischen Draht mit Radius R bestimmen, wie in Abbildung Abb. 5.3 gezeigt. Wähle dazu eine kreisförmige Kurve C mit Radius r um die z-Achse herum. Aufgrund der Zylindersymmetrie ist das Magnetfeld nur vom Abstand r der z-Achse abhängig und es gilt mit dem Ampèreschen Gesetz

$$B(r) \oint_{C} 1 \, ds = 2\pi r B(r) = \mu_{0} I(r)$$

$$\Leftrightarrow B(r) = \frac{\mu_{0} I(r)}{2\pi r}.$$




Abb. 5.3: Ein stromdurchflossener, zylindrischer Leiter mit Radius R und Stromdichte r erzeugt ein magnetisches Wirbelfeld. Links: schematische Darstellung, Mitte links: Querschnitt mit gedachter kreisförmiger Kurve C mit Radius r um den Leiter herum, Mitte rechts: Die Stromdichte ist konstant im Leiter und fällt außerhalb auf 0 ab, rechts: im Leiter steigt der Betrag des Magnetfelds linear mit dem Abstand an und fällt außerhalb ab mit r^{-1} .

Der Strom I(r) enthält nur den Strom, der innerhalb der Kurve C fließt. Innerhalb des zylindrischen Leiters $(r \leq R)$ ist die eingeschlossene Fläche gerade πr^2 und damit

$$I\left(r\right) =j_{0}\pi r^{2}.$$




Abb. 5.4: Lange, stromdurchflossenen Spule.

Außerhalb des Leiters ist I konstant $j_0\pi R^2$, weil sich der Leiter und damit der Stromfluss nur bis r=R erstreckt. Das Magnetfeld ist also

$$B\left(r\right) = \frac{\mu_0}{2} j_0 \begin{cases} r, & r \leq R \\ \frac{R^2}{r}, & r > R \end{cases}$$

und es ist kreisförmig um die z-Achse gerichtet, $\mathbf{B}\left(r,\varphi\right)=B\left(r\right)\mathbf{e}_{\varphi}.$

Genauso lässt sich das Feld einer unendlich langen Spule berechnen (Abb. 5.4):

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = LB_0 \stackrel{!}{=} \mu_0 NI$$

$$\Rightarrow B_0 = \mu_0 \frac{N}{L} I, \mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$$

Zwischen den Windungen hebt sich das magnetische Feld weg.

Wie aus der Gleichung (5.3) hervorgeht, lässt sich für das Vektorpotential **A** wie in der Elektrostatik eine Poissongleichung formulieren,

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{i}$$

und im Potential $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ findet sich wieder eine Greenschen Funktion

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \int d^3 \mathbf{r}' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}'), \quad G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

5.4 Kleine Stromverteilungen: Der magnetische Dipol

5.4.1 Felder kleiner Stromverteilungen

Wir führen zunächst wieder eine Entwicklung des magnetischen Potentials nach Momenten der Stromverteilung durch:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 \mathbf{r}' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{1}{r} \int d^3 \mathbf{r}' \, \mathbf{j}(\mathbf{r}') + \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \int d^3 \mathbf{r}' \, \mathbf{j}(\mathbf{r}') \, \mathbf{r}' + \dots \right)$$
(5.4)

Die Auswertung ist allerdings viel komplizierter als für das elektrische Potential und daher beschränken wir uns hier auf die Dipole und vernachlässigen höhere Multipolmomente. Außerdem verwenden wir

als Hilfsatz folgende Gleichung, die für beliebige skalare Felder g und f sowie für ein quellenfreies Vektorfeld \mathbf{j} gilt⁵:

$$\int \mathbf{j} \cdot \nabla (gf) \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} = 0. \tag{5.5}$$

Ferner können wir zeigen⁶, dass

$$\int \mathbf{j}(\mathbf{r}) \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} = 0,$$

es also keine Strommonopole in $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ gibt. Als letzte Vorbereitung werten wir den zweiten Term in Gleichung (5.4) aus

$$\mathbf{r} \cdot \int d^3 \mathbf{r}' \, \mathbf{j} \left(\mathbf{r}' \right) \mathbf{r}' = x_i \int d^3 \mathbf{r}' \, x_i' j_k \left(\mathbf{r}' \right).$$

Das Produkt $T = x_i' j_k$ ist ein Tensor zweiter Stufe und lässt sich zerlegen in einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Teil, $T_{ik} = \frac{1}{2} (T_{ik} + T_{ki}) + \frac{1}{2} (T_{ik} - T_{ki})$, also

$$\mathbf{r} \cdot \int d^{3}\mathbf{r}' \,\mathbf{j} \left(\mathbf{r}'\right) \mathbf{r}' = x_{i} \int d^{3}\mathbf{r}' \left(\frac{1}{2} \left(x'_{i}j_{k} + x'_{k}j_{i}\right) + \frac{1}{2} \left(x'_{i}j_{k} - x'_{k}j_{i}\right)\right).$$

Der erste Summand im Integranden (symmetrischer Teil des Tensors) verschwindet nach dem Hilfssatz (5.5) mit $g = x'_i$, $f = x'_k$ und der zweite wird zu

$$\frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r}' \left(\left(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' \right) \mathbf{j} - \left(\mathbf{r} \cdot \mathbf{j} \right) \mathbf{r}' \right) = \frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r}' \left(\mathbf{r}' \times \mathbf{j} \right) \times \mathbf{r}$$

evaluiert.

Nun können wir das magnetische Dipolmoment

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{j} \left(\mathbf{r} \right) d^3 \mathbf{r}'$$

und das Vektorpotential des magnetischen Dipols

$$\mathbf{A}\left(\mathbf{r}\right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

einführen. Daraus ergibt sich (mit weiteren Umformungen) schließlich das Magnetfeld eines Dipols

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \operatorname{rot} \mathbf{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3 (\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3},$$

was wieder völlig analog zum elektrischen Dipol ist.

Wir wollen im Folgenden einmal das Dipolmoment zweier einfacher Geometrien berechnen. Das Dipolmoment einer Stromschleife (Abb. 5.5, links) ist einfach (verwende $\mathbf{j} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} = I \, \mathrm{d} \mathbf{r}$)

$$\mathbf{m} = \frac{I}{2} \oint \mathbf{r} \times d\mathbf{r}.$$

Für eine ebene Schleife mit Fläche F und Normalenvektor \mathbf{n} (Abb. 5.5, Mitte) vereinfacht sich dieser Ausdruck zu

$$\mathbf{m} = IF\mathbf{n}$$
.

Beweis: Betrachte $\int_V \nabla (gf\mathbf{j}) \, \mathrm{d}^3\mathbf{r}$. Einerseits ist dieser Ausdruck mit dem Satz von Gauß gleich $\int_{\partial V} gf\mathbf{j} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f}$, was gleich 0 ist, wenn man das Volumen groß genug wählt, dass auf dem Rand $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \mathbf{0}$ ist. Außerdem findet man mithilfe der Produktregel, dass $\int_V \nabla (gf\mathbf{j}) \, \mathrm{d}^3\mathbf{r} = \int_V \mathbf{j} \cdot \nabla (gf) \, \mathrm{d}^3\mathbf{r} + \int_V gf\nabla \cdot \mathbf{j} \, \mathrm{d}^3\mathbf{r}$, wobei der letzte Term aufgrund der Bedingung div $\mathbf{j} = \mathbf{0}$ verschwindet, q.e.d.

⁶ Beweis: Mit der vorigen Formel $\int \mathbf{j} \cdot \nabla (gf) d^3\mathbf{r} = 0$ ist mit g = 1 und $f = x_i$ offensichtlicherweise $\int j_k \cdot \nabla_k x_i d^3\mathbf{r} = \int j_i d^3\mathbf{r} = 0$, q.e.d.

5 Magnetostatik




Abb. 5.5: Links: Magnetfeld eines magnetischen Dipols, Mitte: Ein Kreisstrom erzeugt ein magnetisches Dipolmoment, rechts: starrer Körper, der mit ω rotiert und einer Ladungsverteilung $\rho(\mathbf{r})$ besitzt.

Zuletzt betrachten wir einen starren geladenen Körper, der um eine Rotationsachse ω rotiert (Abb. 5.5, rechts). Die lokale Geschwindigkeit für eine Ladung in diesem Körper ist $\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \omega \times \mathbf{r}$. Die rotierenden Ladungen resultieren in einer Stromdichte $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$, sodass ein Dipolmoment induziert wird:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3 \mathbf{r} \, \rho(\mathbf{r}) \, \mathbf{r} \times \mathbf{v}.$$

Gleichzeitig besitzt der Körper einen Drehimpuls

$$\mathbf{L} = \int d^3 \mathbf{r} \, \rho_m (\mathbf{r}) \, \mathbf{r} \times \mathbf{v}.$$

Trifft man jetzt die Annahme, dass die Verteilungen von Ladung und Masse im Körper gleich sind,

$$\frac{\rho\left(\mathbf{r}\right)}{\rho_{m}\left(\mathbf{r}\right)} = \frac{q_{\text{ges}}}{m_{\text{ges}}} \equiv \frac{q}{M},$$

dann findet man eine Proportionalität von **m** und **L**:

$$\mathbf{m} = \frac{q}{2M}\mathbf{L}$$

Der Proportionalitätsfaktor $|\mathbf{m}|/|\mathbf{L}|$ wird als gyromagnetisches Verhältnis bezeichnet. Für den Spin gibt es allerdings eine Abweichung, die aus der Relativitätstheorie hervorgeht und es gilt eigentlich

$$\mathbf{m} = g \frac{q}{2M} \mathbf{L}$$

mit einem zusätzlichen Landé-Faktor (oder g-Faktor), dessen Wert von der Teilchensorte abhängt. Für Elektronen ist $g \approx 2$, für Protonen $g \approx 2 \cdot 2$, 79 und für Neutronen $g \approx 2 \cdot (-1,91)$.

Auch die Erde ist ein magnetischer Dipol, der durch Ströme im flüssigen äußeren Erdkern angetrieben wird. Bemerkenswerterweise ist die Dipolachse leicht gegen die Erdachse geneigt und die Polarität dreht sich rund alle 200.000 Jahre um. Der Mechanismus ist allerdings bis heute nicht genau verstanden.

5.4.2 Kraft, Drehmoment und Energie

Die bereits bekannte Kraft auf ein Volumen V mit Stromverteilung $\mathbf{j}(\mathbf{r})$

$$\mathbf{F} = \int \mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) d^3 \mathbf{r}$$

lässt sich nach ${\bf B}$ um ${\bf r}={\bf 0}$ Taylor-entwickeln:

$$\mathbf{F} \approx \int \mathbf{j} (\mathbf{r}) \times (\mathbf{B} (0) + \mathbf{r} \cdot \nabla \mathbf{B} (0) + ...) d^{3} \mathbf{r} = (\mathbf{m} \times \nabla) \times \mathbf{B} (0) = \nabla (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$$

Die potentielle Energie eines Dipols m im magnetischen Feld B ergibt sich daraus durch Integration

$$\mathbf{F} = -\nabla U \Rightarrow U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}.$$

Das Minimum wird für $\mathbf{m} \uparrow \mid \mathbf{B}$ erreicht⁷. U enthält aber nicht die Energie um den Dipol \mathbf{m} aufrechtzuerhalten!

Das Drehmoment hat die gleiche Form wie für elektrische Dipole,

$$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

und auch die Wechselwirkungsenergie für einen Dipol im Feld eines zweiten Dipols ist analog

$$U = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3 \left(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \left(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) - \mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2}{r^3}.$$

5.5 Magnetische Felder in Materie

Nun behandeln wir magnetische Felder in Materie. Die Vorgehensweise erfolgt analog zu den Kapiteln 4.1 und 4.2. Die freien Ladungen bilden freie Ströme $j_{\rm f}({\bf r},t)$ und gebundene Ladungen fügen jetzt noch gebundene Ströme hinzu ${\bf j}_{\rm b}({\bf r},t)$. Außerdem werden auch magnetische Dipole durch den intrinsischen Spin der Teilchen hinzuaddiert. Die letzten beiden Quellen werden dann gemittelt über eine neue Größe beschrieben: die Magnetisierung.

5.5.1 Einführung der Vakuumverschiebungsstromdichte

In der Magnetostatik haben wir bisher nur

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}, \quad \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

gehabt. Aber mit der vollständigen Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

brauchen wir eine Verallgemeinerung, wenn $\nabla \cdot \mathbf{j} \neq 0$:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

Das ist das Ampèresche Gesetz mit der Maxwellschen Verallgemeinerung.

 $^{^7}$ vgl. Funktionsweise von einem Kompass.

5.5.2 Einführung der Magnetisierung

Wie für die Elektrostatik in Kapitel 4.1 und 4.2 beginnen wir, indem wir die mikroskopischen Gleichungen

$$\nabla \times \mathbf{b} = \mu_0 \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{e}}{\partial t} \right), \quad \nabla \cdot \mathbf{b} = 0$$

mitteln,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \langle \mathbf{b}(\mathbf{r},t) \rangle, \quad \mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \langle \mathbf{e}(\mathbf{r},t) \rangle.$$

Die Stromdichte

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \mathbf{j}_{f}(\mathbf{r},t) + \mathbf{j}_{b}(\mathbf{r},t)$$

mit "freien" Strömen durch einzelne Ladungsträger mit Ladung q_i und Geschwindigkeit v_i

$$\mathbf{j}_{\mathrm{f}}\left(\mathbf{r},t\right) = \sum_{i\left(f\right)} q_{i}\mathbf{v}_{i}\delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{i}\left(t\right)\right) \Rightarrow \mathbf{j}_{\mathrm{F}} = \langle\mathbf{j}_{\mathrm{f}}\rangle.$$

Die gebundenen Ströme werden über alle Moleküle summiert, $\mathbf{j}_{b}(\mathbf{r},t) = \sum_{n} \mathbf{j}_{n}(\mathbf{r},t)$ mit

$$\mathbf{j}_{n}\left(\mathbf{r},t\right) = \sum_{i(n)} q_{i} \mathbf{v}_{i} \delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{i}\right) = \sum_{i(n)} q_{i}\left(\mathbf{v}_{n} + \mathbf{v}_{ni}\right) \delta\left(\mathbf{r} - \left(\mathbf{r}_{n} + \mathbf{r}_{ni}\right)\right)$$

und die Mittelung für das n-te Molekül ist (verwende wieder eine Glättungsfunktion f)

$$\langle \mathbf{j}_{n}(\mathbf{r},t)\rangle = \sum_{i(n)} q_{i}(\mathbf{v}_{n} + \mathbf{v}_{ni}) f(\mathbf{r} - (\mathbf{r}_{n} + \mathbf{r}_{ni})).$$

Eine Taylor-Entwicklung um \mathbf{r}_n liefert

$$\langle \mathbf{j}_{n}(\mathbf{r},t)\rangle = \sum_{i(n)} q_{i}(\mathbf{v}_{n} + \mathbf{v}_{ni}) \left[f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}) - \mathbf{r}_{ni} \cdot \nabla f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}) + \ldots \right].$$

Betrachte zunächst die Terme mit $\sum_{i(n)} q_i \mathbf{v}_{ni}$, die die molekularen Dipolmomente liefern. Der erste Term kann durch ein elektrisches Dipolmoment beschrieben werden:

$$\sum_{i(n)} q_i \mathbf{v}_{ni} = \sum_{i(n)} q_i \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_{ni}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathbf{p}_n$$

Der zweite Term enthält ein magnetisches Moment (verwende wieder die Tensorzerlegung in einen symmetrischen und einen asymmetrischen Anteil):

$$\sum_{i(n)} q_i (\mathbf{r}_{ni})_{\beta} (\mathbf{v}_{ni})_{\alpha}
= \sum_{i(n)} \frac{1}{2} \left[q_i (\mathbf{r}_{ni})_{\beta} (\mathbf{v}_{ni})_{\alpha} - q_i (\mathbf{r}_{ni})_{\alpha} (\mathbf{v}_{ni})_{\beta} \right] + \sum_{i(n)} \frac{1}{2} \left[q_i (\mathbf{r}_{ni})_{\beta} (\mathbf{v}_{ni})_{\alpha} + q_i (\mathbf{r}_{ni})_{\alpha} (\mathbf{v}_{ni})_{\beta} \right],$$

wobei die Summanden der zweiten Summe verschwinden, weil diese Ströme jeweils auf ein Molekül beschränkt sind ($\nabla \cdot \mathbf{j}_b = 0$). Die erste Summe ist asymmetrisch und lässt sich als Kreuzprodukt schreiben,

$$\sum_{i(n)} q_i (\mathbf{r}_{ni})_{\beta} (\mathbf{v}_{ni})_{\alpha} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \left(\sum_{i(n)} q_i (\mathbf{r}_{ni} \times \mathbf{v}_{ni}) \right)_{\gamma},$$

sodass sich ein sinnvolles molekulares magnetisches Dipolmoment ergibt,

$$\mathbf{m}_{n} = \frac{1}{2} \sum_{i(n)} q_{i} \left(\mathbf{r}_{ni} \times \mathbf{v}_{ni} \right).$$

Sammle nun alle bisher ausgewerteten Ausdrücke:

$$\langle (\mathbf{j}_{n} (\mathbf{r}, t))_{\alpha} \rangle = \left(\left(\sum_{i(n)} q_{i} (\mathbf{v}_{n})_{\alpha} \right) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\mathbf{p}_{n})_{\alpha} \right) f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n})$$

$$- \left(\left(\sum_{i(n)} q_{i} (\mathbf{v}_{n})_{\alpha} (\mathbf{r}_{ni})_{\beta} \right) - \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} (\mathbf{m}_{n})_{\gamma} \right) \nabla_{\beta} f (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n})$$

$$= \langle q_{n} (\mathbf{v}_{n})_{\alpha} \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}) \rangle + \frac{\partial}{\partial t} \langle (\mathbf{p}_{n})_{\alpha} \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}) \rangle + \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \nabla_{\beta} \langle (\mathbf{m}_{n})_{\gamma} \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}) \rangle$$

$$- \nabla_{\beta} \langle (\mathbf{v}_{n})_{\alpha} (\mathbf{p}_{n})_{\beta} \delta (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}) \rangle$$

Den letzten Term vernachlässigen wir im Folgenden als Term höherer Ordnung (Details sind im Buch von Jackson, Kap. 6.6, zu finden).

Mit diesen Ergebnissen erhalten wir jetzt schlussendlich die gemittelte Stromdichte der gebundenen Ladungen,

$$\langle \mathbf{j}_{\mathrm{b}}\left(\mathbf{r},t\right) \rangle = \sum_{n} \langle \mathbf{j}_{n}\left(\mathbf{r},t\right) \rangle = j_{\mathrm{M}}\left(\mathbf{r},t\right) + \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{P}\left(\mathbf{r},t\right) + \nabla \times \mathbf{M}\left(\mathbf{r},t\right)$$

mit der Stromdichte der gebundenen Ladungen

$$\mathbf{j}_{\mathrm{M}}\left(\mathbf{r},t\right)=\left\langle \sum_{n}q_{n}\mathbf{v}_{n}\delta\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}_{n}\right)\right
angle ,$$

der makroskopischen Polarisation

$$\mathbf{P}(r,t) = \left\langle \sum_{n} \mathbf{p}_{n} \delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}\right) \right\rangle$$

und der neu eingeführten Magnetisierung (Dichte der magnetischen Dipole)

$$\mathbf{M}(\mathbf{r},t) = \left\langle \sum_{n} \mathbf{m}_{n} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{n}) \right\rangle.$$

Daraus ergibt sich die die gemittelte Stromdichte als Summe der makroskopischen und mikroskopischen Stromdichte,

$$\left\langle \mathbf{j}\left(\mathbf{r},t\right)\right\rangle =\left\langle \mathbf{j}_{\mathrm{f}}\left(\mathbf{r},t\right)\right\rangle +\left\langle \mathbf{j}_{\mathrm{b}}\left(\mathbf{r},t\right)\right\rangle =\underbrace{\mathbf{j}_{\mathrm{F}}\left(\mathbf{r},t\right)+\mathbf{j}_{\mathrm{M}}\left(\mathbf{r},t\right)}_{\mathbf{j}_{\mathrm{Ma}}}+\underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{P}\left(\mathbf{r},t\right)+\nabla\times\mathbf{M}\left(\mathbf{r},t\right)}_{\mathbf{j}_{\mathrm{Mi}}\left(\mathbf{r},t\right)}$$

und wir können die makroskopischen Feldgleichungen formulieren:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_{0} \left(\mathbf{j}_{\operatorname{Ma}} \left(\mathbf{r}, t \right) + \mathbf{j}_{\operatorname{Mi}} \left(\mathbf{r}, t \right) + \varepsilon_{0} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} \left(\mathbf{r}, t \right) \right)$$

$$= \mu_{0} \left(\mathbf{j}_{\operatorname{Ma}} \left(\mathbf{r}, t \right) + \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{D} \left(\mathbf{r}, t \right) + \nabla \times \mathbf{M} \left(\mathbf{r}, t \right) \right)$$

Nun führen wir noch das magnetische Feld **H** ein,

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}(\mathbf{r},t) - \mathbf{M}(\mathbf{r},t) \iff \mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \mu_0 \left(\mathbf{H}(\mathbf{r},t) + \mathbf{M}(\mathbf{r},t) \right)$$

Die Magnetisierung \mathbf{M} wird also wieder in ein Hilfsfeld integriert, was einen einfacheren Ausdruck für die zweite Feldgleichung erlaubt:

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{H} = \mathbf{j}_{\mathrm{Ma}} + \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{D}$$

Die Wirbel des Magnetfelds \mathbf{H} sind die makroskopische Stromdichte \mathbf{j}_{Ma} und der dielektrische Verschiebungsstrom $\partial_t \mathbf{D}$.

Das fundamentale magnetische Feld ist die magnetische Flussdichte B.

5.5.3 Materialgesetze und Randbedingungen

Wir haben bereits gesehen, dass die Felder B und H über die Magnetisierung in Beziehung stehen:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}.$$

Für den Fall, dass die Magnetisierung linear vom Magnetfeld abhängt, führen wir den (linearen) Tensor der magnetischen Suszeptibilität ein,

$$M_i = (\chi_m)_{ij} H_j.$$

Nur wegen der historischen Konvention drücken wir die Magnetisierung als $\mathbf{M}(\mathbf{H})$ aus und nicht (sinnvollererweise) als $\mathbf{M}(\mathbf{B})$. Wir schreiben dann also

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$$

mit dem Tensor der magnetischen Permeabilität μ . Im Allgemeinen ist $\mathbf{M} \not\parallel \mathbf{H}$.

Sind die Magnetfelder sogar isotrop, kann man einfach schreiben:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H}$$

und

$$\mu = \mu_0 \left(1 + \chi_m \right) \equiv \mu_0 \mu_r.$$

Die dimensionslose Größe μ_r wird als relative Permeabilität bezeichnet.

Bemerkungen:

- $|\mu_r 1|$ ist in der Regel in Größenordnungen von 10^{-6} , also sehr klein.
- Bei $\mu_r > 1$ bzw. $\chi > 0$ liegt Paramagnetismus vor, $\mathbf{M} \parallel \mathbf{H}$, das heißt, die Ausrichtung der atomaren oder molekularen magnetischen Momente ist entlang \mathbf{H} .
- Für $\mu_r < 1$ bzw. $\chi < 0$ spricht man von Diamagnetismus, $\mathbf{M} \parallel \mathbf{H}$.




Abb. 5.6: Magnetische Hysterese: An ein zuerst unmagnetisches Material wird ein Feld H angelegt und erhöht. Der Verlauf der magnetischen Flussdichte folgt der Kurve (1) und erreicht schließlich einen Sättigungswert $B_{\rm S}$ bei $H_{\rm S}$. Wird das Feld auf 0 verringert (Kurve (2)) bleibt eine Magnetisierung zurück (Remanenz). Ein entgegengesetztes Feld von der Stärke der Koerzitivfeldstärke $H_{\rm C}$ ist nötig, um die Restmagnetisierung aufzuheben. Jenseits dieser Feldstärke wird die Magnetisierung umgedreht und die Hysteresekurve umgekert durchlaufen.

Bei Ferromagnetismus gibt es eine permanente Magnetisierung, auch wenn kein Magnetfeld anliegt. Der Zusammenhang zwischen der magnetischen Flussdichte $\bf B$ und dem Magnetfeld $\bf H$ ist hier nicht linear, wie man an der sogenannten Hysteresekurve (siehe Abb. 5.6) sieht.

Zuerst ist das Material unmagnetisch (Punkt im Ursprung). Legt man nun ein Magnetfeld an und erhöht die Feldstärke, erhöht sich der magnetische Fluss im Material entlang der Kurve (1). Dieser wächst aber nicht unbegrenzt, da es schließlich zur Sättigung kommt. Die zugehörige Feldstärke heißt entsprechend Sättigungsfeldstärke $H_{\rm S}$ und $B_{\rm S}$ Sättigungswert. Wird nun das Feld wieder verringert, sinkt auch die Flussdichte entlang Kurve (2). Allerdings fällt B nicht bis auf 0 ab, sondern erreicht den Wert $B_{\rm R}$, die Remanenzflussdichte. Die Flussdichte fällt erst auf 0, wenn eine gegengerichtete Koerzitivfeldstärke $H_{\rm C}$ angelegt wird.

Wir diskutieren nun die Randbedingungen, die im Wesentlichen die gleichen wie in der Elektrostatik sind.




Abb. 5.7: Beim Übergang zwischen Medien mit verschiedener Permeabilität ändern sich Magnetfeld und magnetische Flussdichte. Außerdem kann ein Flächenstrom **k** in der Grenzfläche fließen. Die Randbedingungen werden aus Anwendung des Satzes von Gauß auf eine kleine "Dose" und des Satzes von Stokes auf eine kleine Schleife, die jeweils einen Teil der Grenzfläche enthalten, hergeleitet.

An einer Grenzfläche, wie in Abb. 5.7 dargestellt, muss die Normalkomponente von B stetig sein, da

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \quad \xrightarrow[\text{Satz von Gauß}]{\operatorname{Dose}, \Delta h \to 0} \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \left(\mathbf{B}^{(2)} - \mathbf{B}^{(1)} \right) = 0 \iff B_{\perp}^{(1)} = B_{\perp}^{(2)}.$$

Insbesondere ist für ein lineares, isotropes Material auch

$$\mu_1 H_{\perp}^{(1)} = \mu_2 H_{\perp}^{(2)}.$$

Für die Tangentialkomponente von **H** gilt:

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j}_{\operatorname{Ma}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \xrightarrow{\operatorname{Schleife}} \int \operatorname{rot} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{f} = \int \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int \left(\mathbf{j}_{\operatorname{Ma}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \hat{\mathbf{m}} d\mathbf{f}$$
$$\xrightarrow{\Delta h \to 0} \hat{\mathbf{t}} \cdot \left(\mathbf{H}^{(2)} - \mathbf{H}^{(1)} \right) = H_{\parallel}^{(2)} - H_{\parallel}^{(1)} = \mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{m}}$$

mit einem Flächenstrom k, der noch in der Grenzfläche fließen kann.

Ist das zweite Material sehr leicht magnetisierbar, also μ_2 sehr groß gegenüber μ_1 und $H_{\parallel}^{(1)} \approx 0$, also $\mathbf{H}^{(1)}$ orthogonal auf der Grenzfläche (siehe Abb. 5.8), dann kann das Feld nicht in das zweite Material eindringen ($\mathbf{H}^{(2)} \approx 0$) und das letztere verhält sich wie ein elektrischer Leiter, dessen Oberfläche eine Äquipotentialfläche ist.




Abb. 5.8: Treffen die Magnetfeldlinien senkrecht auf eine Grenzfläche zu einem Material mit sehr viel größerer Permeabilität, so dringt das Magnetfeld nicht wesentlich in das zweite Material ein.

5.5.4 Magnetische Skalarpotentiale und ihre Anwendungen

In der Magnetostatik ist wie wir gesehen haben $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ und $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$.

• Für ein homogenes, lineares Medium ohne Ströme ist $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ und wir können \mathbf{H} als Potentialfeld eines magnetischen Skalarpotentials ϕ_m schreiben

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m$$

und mit $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ und $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ erhalten wir eine Laplace-Gleichung

$$\nabla^2 \phi_m = 0.$$

Für eine Stromschleife gilt zum Beispiel an einem Punkt P

$$\phi_m\left(P\right) = -\frac{I\Omega}{4\pi},$$

wobei Ω das eingeschlossene Raumwinkelelement ist, siehe Abb. 5.9.

• In einem harten Ferromagneten ist M vorgegeben und $\mathbf{j} = 0$. Dann ist

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \cdot (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = 0, \quad \mathbf{H} = -\nabla \phi_m$$

und folglich

$$\nabla^2 \phi_m = -\rho_m, \quad \rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}.$$




Abb. 5.9: Das magnetische Potential einer stromdurchflossenen Leiterschleife mit Fläche F an einem Punkt P ist proportional zu dem Raumwinkelelement, das durch die Projektion der Schleife auf den Punkt P eingeschlossen wird.

In einem Ferromagneten gilt also eine Poisson-Gleichung mit einer effektiven magnetischen Ladungsdichte ρ_m . Ohne Randflächen ist die Lösung einfach

$$\phi_m = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{\nabla' \cdot \mathbf{M} (\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}'$$

und mit partieller Integration

$$\phi_m = -\frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \int \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}'.$$

Führt man eine Fernfeldentwicklung durch, $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \approx 1/r$ und berücksichtigt nur den ersten Term, so erhält man

$$\phi_m(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \nabla \left(\frac{1}{r}\right) \cdot \int \mathbf{M}(\mathbf{r}') d^3 \mathbf{r}' = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3},$$

also ein Dipolfeld. Mit Randflächen ist

$$\phi_m(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}' + \frac{1}{4\pi} \oint_{\partial V} \frac{\mathbf{n}' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{f}'.$$

Der Ausdruck $\mathbf{n} \cdot \mathbf{M}$ lässt sich als effektive magnetische Flächenladungsdichte σ_m sehen. Ist die Magnetisierung homogen, dann ist das Potential nur von σ_m abhängig.

Beispiele

• Homogen magnetisierte Kugel:

$$\phi_m(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \mathbf{M} \cdot \nabla \int_{V_K} \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\frac{1}{2} \mathbf{M} \cdot \nabla \int_0^R \int_{-1}^1 \frac{r'^2 \, \mathrm{d}r' \, \mathrm{d}\cos\theta'}{\sqrt{r^2 + r'^2 + 2rr'\cos\theta'}} \, \mathrm{d}\theta$$

Im Inneren der Kugel (r < R) ist das Ergebnis

$$\phi_m\left(\mathbf{r}\right) = \frac{1}{3}\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}, \quad \mathbf{H}_i = -\nabla \phi_m = -\frac{1}{3}\mathbf{M}, \quad \mathbf{B}_i = \mu_0\left(\mathbf{H}_i + \mathbf{M}\right) = \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M},$$

also $\mathbf{H}_i \parallel \mathbf{M} \parallel \mathbf{B}_i$.

Außerhalb der Kugel ist dagegen

$$\phi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3}, \quad \mathbf{m} = \frac{4}{3} \pi R^3 \mathbf{M}$$

und

$$H_{\mathbf{a}} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}_{\mathbf{a}} = -\nabla \phi_m$$

also wieder ein Dipolfeld. Magnetische Flussdichte und Magnetfeld sind in Abb. 5.10 dargestellt – im Innern der Kugel ist das Magnetfeld entgegen der magnetischen Flussdichte gerichtet. Während \mathbf{B} ein reines Wirbelfeld ist (div $\mathbf{B}=0$), weist \mathbf{H} einen Sprung am Kugelrand auf und besitzt damit Quellen $\sigma_m=\mathbf{n}\cdot\mathbf{M}$.




Abb. 5.10: Magnetisches Feld und magnetische Flussdichte einer homogen magnetisierten Kugel. Anders als die magnetische Flussdichte B weist das Magnetfeld H einen Sprung (Umpolung) an der Kugeloberfläche auf.

• Magnetisierbare Kugel im äußeren Feld \mathbf{B}_0 :

Mit der Annahme, dass die Magnetisierung $\mathbf{M} = (\mu_r - 1) \mathbf{H}_i$ linear innerhalb des Kugelvolumens V_k ist, erhält man durch Addition der Flussdichte \mathbf{B}_0

$$\mathbf{B}_i = \mathbf{B}_0 + \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{M}, \quad \mathbf{H}_i = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}_0 - \frac{1}{3} \mathbf{M}.$$

Ähnlich zur Elektrostatik beschreibt $-\mathbf{M}/3$ ein Entmagnetisierungsfeld. Mittels des linearen Materialgesetzes erhält man schließlich

$$H_{\rm i} = \frac{1}{\mu_0} \frac{3}{\mu_r + 2} \mathbf{B}_0$$

und

$$\mathbf{M} = \frac{3}{\mu_0} \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2} \mathbf{B}_0.$$

Beim Magnetismus ist alles analog zur Elektrizität AUSSER überall da, wo es genau anders rum ist

5.6 Faradaysches Induktionsgesetz

Bisher haben wir die Elektrostatik und die Magnetostatik getrennt betrachtet. Außerdem haben wir zwar bisher keine Zeitabhängigkeiten berücksichtigt, aber z.B. bereits gesehen, dass zeitabhängige Phänomene eine Rolle spielen, wie zum Beispiel in

$$rot \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Solche sind unter anderem wichtig bei elektromagnetischen Wellen, dem Auf- und Abbau von Feldern etc.




Abb. 5.11: Ein Magnetfeld wird in der Nähe einer Leiterschleife $C = \partial F$ bewegt. Der sich ändernde magnetische Fluss bewirkt die Induktion einer Spannung in der Schleife und damit einen Induktionsstrom I.

5.6.1 Integrale und differentielle Formulierung

Die Entdeckung des Induktionsgesetzes durch Michael Faraday beruht auf der Beobachtung, dass durch eine Leiterschleife, das einem bewegten magnetischen Feld ausgesetzt ist, ein Strom fließt.

Wir betrachten im Folgenden ein Grundexperiment von Faraday, in dem ein Magnet in der Nähe einer Leiterschleife mit einer Geschwindigkeit \mathbf{v} bewegt wird (siehe Abb. 5.11), sodass sich der magnetische Fluss durch die Schleife mit der Zeit ändert.

Wir bezeichnen die Leiterschleife als Randkurve ∂F einer Fläche F und führen zwei neue Größen ein: den magnetischen Fluss

$$\phi_B = \int_F \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f}$$

und die elektrische Ringspannung entlang ∂F

$$Z_E = \int_{\partial F} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

Die Ringspannung Z_E bewirkt einen Stromfluss in der Schleife. Hiermit und aus den experimentellen Beobachtungen folgte ursprünglich die integrale Formulierung des Induktionsgesetzes

$$Z_E = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_B \iff \int_{\partial F} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f}.$$

Die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses durch eine Leiterschleife ruft eine Ringspannung und damit einen Strom hervor.

Die Bedeutung des negativen Vorzeichens wird mit der Lenzschen Regel erklärt:

Das induzierte elektrische Feld bzw. der induzierte elektrische Strom erzeugt ein Magnetfeld, das der Ursache der magnetischen Flussänderung entgegenwirkt.

Mit dem Satz von Stokes kann das Induktionsgesetz auch differentiell ausgedrückt werden:

$$rot \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Die Wirbel des elektrischen Feldes sind durch die Änderung der magnetischen Flussdichte bestimmt.

5.6.2 Bewegte Leiter

Bisher haben wir den Leiter festgehalten und das Magnetfeld verändert. Als nächstes soll stattdessen der Leiter bewegt werden, wie in Abb. 5.12 dargestellt.




Abb. 5.12: Nun wird statt des Magnetfeldes die Leiterschleife mit der Geschwindigkeit ${\bf v}$ bewegt.

Wir schreiben die treibende Ringspannung wieder als

$$Z_E = \int_{\partial F} \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{r},\tag{5.6}$$

aber jetzt wird das elektrische Feld im Ruhesystem des Leiters \mathbf{E}' eingesetzt.

Die Physik soll nach Einsteins Relativitätstheorie in allen Inertialsystemen gleich sein. Eine Beschreibung des Versuchs im Ruhesystem des Leiters muss dasselbe Ergebnis liefern wie im Ruhesystem des Magnetfeldes. Dazu muss die Elektrodynamik invariant unter Lorentz-Transformationen sein. Für kleine Geschwindigkeiten gehen diese Transformationen in Galilei-Transformationen (vernachlässige für diesen Zweck Translationen in Raum und Zeit) $\mathbf{r}' = \mathbf{r} - vt$ über. Im Moment werden wir uns auf diese beschränken.

Für den magnetischen Fluss, der jetzt aus dem Integral über eine veränderliche Fläche F(t) hervorgeht,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_{B} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{F(t)} \mathbf{B}\left(\mathbf{r}, t\right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{f},$$

führen wir daher eine Galilei-Transformation durch

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_B = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_F \mathbf{B} \left(\mathbf{r}' + \mathbf{v}t, t \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \int_F \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathbf{B} \left(\underbrace{\mathbf{r}' + \mathbf{v}t}_{\mathbf{r}}, t \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \int_F \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \right) \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f}'.$$

Den zweiten Summanden im Integral schreiben wir um zu

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{B} = \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{B} = -\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{v} (\nabla \cdot \mathbf{B})$$

und erhalten

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_{B} = \int_{F} \left(\frac{\partial}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{v} \times) \right) \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \int_{F} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} - \oint_{\partial F} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{r}$$
 (5.7)

Diese Berechnungen wurden im Inertialsystem des Leiters durchgeführt. Nun soll zurück in das Laborsystem (Ruhesystem des Magnetfelds) transformiert werden. Wir wissen bereits, dass

$$Z_e = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_B$$

gelten muss. Einsetzen der Gleichungen (5.6) und (5.7) führt auf

$$\int_{\partial F} (\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{r} = -\int_{F} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f}$$

Daraus kann man das elektrische Feld im Laborsystem ablesen:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Dieses Ergebnis ist auch sinnvoll, weil rot $\mathbf{E} = \partial_t \mathbf{B}$ erfüllt ist und außerdem die Lorentzkraft auf eine Ladung q im Leiter

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}' = q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)$$

ist (im Ruhesystem des Leiters bewegt sich q nicht, im Laborsystem allerdings schon, und zwar mit \mathbf{v}).

5.7 Energie des magnetischen Feldes und Induktivität

5.7.1 Energie eines statischen Magnetfeldes

Die Energie von einem statischen Magnetfeld entspricht genau der Energie, die zum Aufbau des Feldes beim Einschalten des Stroms aufgebracht werden muss. Dabei entstehen aber auch temporäre elektrische Felder, sodass die Induktion berücksichtigt werden muss.

Die Arbeit pro Zeit $d_t U$, um den Strom I bzw. die Stromdichte j aufrecht zu erhalten ist

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = -I \int_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r}$$

Mit der integralen Formulierung des Induktionsgesetzes gilt also

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = I\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f}$$

Damit kann man die Energiezunahme, die durch eine Änderung um $\delta \mathbf{B}$ bewirkt wird, schreiben als

$$\delta U = I \int \delta \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} = I \int \operatorname{rot} (\delta \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{f} = I \int_{C} \delta \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int \mathbf{j} \cdot \delta \mathbf{A} d^{3}\mathbf{r} = \int (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \delta \mathbf{A} d^{3}\mathbf{r}.$$

Der Anteil $\partial_t \mathbf{D}$ wird weggelassen, da dieser im Anfangs- und Endzustand gleich 0 ist. Betrachte zunächst den Integranden

$$(\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \delta \mathbf{A} = \nabla \cdot (\mathbf{H} \times \delta \mathbf{A}) + \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \delta \mathbf{A}).$$

Der erste Summand verschwindet im Integral als Oberflächenterm. Es bleibt⁸

$$\delta U = \int \mathbf{H} \cdot \delta \mathbf{B} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r},$$

 $^{^8}$ Zur Erinnerung: In einem Dielektrikum gilt ganz äquivalent $\delta U_{\rm el} = \int {\bf E} \cdot \delta {\bf D} \, {\rm d}^3 {\bf r}.$

bzw. in einem linearen Material

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} = \frac{1}{2} \int \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} \, \mathrm{d}^3 \mathbf{r} \,. \tag{5.8}$$

Alternativ kann man auch die Poisson-Gleichung

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{j} \implies \mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j} (\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}'$$

aufstellen und erhält mit Gleichung (5.8)

$$U = \frac{\mu}{8\pi} \int d^3 \mathbf{r}' \int d^3 \mathbf{r} \, \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

5.7.2 Induktivität

Mit den Erkenntnissen aus dem letzten Kapitel stellt sich die Frage, wie mehrere Leiterschleifen (wie z.B in Abb. 5.13 dargestellt) miteinander wechselwirken.




Abb. 5.13: Mehrere stromdurchflossene Leiterschleifen C_i mit verschiedenen Induktivitäten L_i beinflussen gegenseitig die Energie, die in den Magnetfeldern enthalten ist.

Die Feldenergie zweier Leiterschleifen können wir schreiben als

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,k} L_{ik} I_i I_k$$

mit Selbstinduktivität L_{ii} und Gegeninduktivität L_{ik} , $i \neq k$

$$L_{ii} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{I_i^2} \int \int d^3 \mathbf{r} d^3 \mathbf{r}' \frac{\mathbf{j}_i(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{j}_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
(5.9)

$$L_{ik} = L_{ki} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{C_i} \int_{C_k} \frac{d\mathbf{r}_i \cdot d\mathbf{r}_k}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
(5.10)

Es lässt sich nun bestimmen, welchen Fluss die Selbstinduktivität erzeugt:

$$\phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} = \int \operatorname{rot} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{f} = \oint_{\partial F} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{\partial F} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}' \equiv LI$$

mit

$$L = \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{I} \oint_{\partial F} \int \frac{\mathbf{j} (\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}'.$$

Mit der Ersetzung $I d\mathbf{r} = \mathbf{j} d^3\mathbf{r}$ erhalten wir gerade die Gleichung (5.9). Die Ringspannung entlang der Leiterschleife ist

$$V = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \phi_B = -L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I.$$

Führen wir eine Verallgemeinerung auf ein System von Leiterschleifen durch, erhalten wir die Ringspannung V_i der Schleife i

$$V_i = \oint_{C_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\sum_k L_{ik} \frac{d}{dt} I_k.$$

Für einen geraden Draht mit Querschnittsradius a und Länge h (siehe Abb. 5.14 links) ist zum Beispiel

$$L = \frac{\mu}{2\pi} j \left(\ln \left(\frac{2h}{a} \right) - \frac{3}{4} \right)$$

und für eine unendliche lange Spule mit Querschnittsfläche A und N Windungen pro Länge h (siehe Abb. 5.14 rechts)

$$L = \mu N^2 \frac{A}{h},$$

denn $U = HBV/2 = \mu H^2 A/2$ mit H = NI/h liefert

$$U = \frac{1}{2}\mu N^2 I^2 \frac{A}{h}$$

und

$$U = \frac{1}{2}LI^2.$$




Abb. 5.14: Links: Zylindrisches Drahtstück der Länge h und Radius a in einem Medium mit Permeabilität μ . Rechts: Stück einer (eng gewickelten) Spule der Länge h.

6 Grundgleichungen der Elektrodynamik

6.1 Die Maxwellschen Gleichungen: Zusammenstellung

Die Maxwellgleichungen bilden die Basis der Elektrodynamik und fast alle Gleichungen zur Beschreibung elektromagnetische Phänomene können aus ihnen hergeleitet werden. Das Ziel ist die Beschreibung der Dynamik von elektrischen und magnetischen – den elektromagnetischen – Feldern.

Alle Maxwell-Gleichungen wurden in den vorangegangenen Kapiteln bereits in einer oder mehreren Formen behandelt.

Das Gaußsche Gesetz

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho$$

besagt, dass die Quellen des dielektrischen Feldes makroskopische Ladungsdichten sind. Die magnetische Flussdichte hat keine Quellen, es gibt keine magnetischen Monopole und die Feldlinien sind geschlossen,

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz

$$rot \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

erzeugen veränderliche Magnetfelder rotierende elektrische Felder. Zuletzt beschreibt das Ampèresche Gesetz (mit Maxwellschem Verschiebungsstrom), dass rotierende Magnetfelder aus Stromdichten und veränderlichen dielektrischen Feldern entstehen,

$$rot \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Diese Gleichungen gelten sowohl im Vakuum als auch in Materie. Dabei ist $\rho(\mathbf{r},t)$ die makroskopische Ladungsdichte und $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ die makroskopische Stromdichte. Diese erfüllen die schon bekannte Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0.$$

Im Vakuum nehmen die Maxwell-Gleichungen die folgende Form an:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho, \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{div} \mathbf{B} = 0, \quad \operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}$$

Auch die mikroskopischen Maxwellgleichungen haben wir kennengelernt. In Materie wird über stark fluktuierende Felder gemittelt, $\mathbf{E} = \langle \mathbf{e} \rangle$ und $\mathbf{B} = \langle \mathbf{b} \rangle$, sodass für die Ladungs- und Flussdichte gilt:

$$\langle \tilde{\rho} \rangle = \rho - \nabla \cdot \mathbf{P} + \partial_k \partial_l Q_{kl} + \dots$$

$$\left\langle \tilde{\mathbf{j}}\right\rangle =\mathbf{j}+\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{P}+\nabla\times\mathbf{M}$$

Durch Einführung des dielektrischen Verschiebungsfeldes \mathbf{D} und des Magnetfeldes \mathbf{H} als Hilfsfelder erhält man dann die Materialgleichungen

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} - \nabla Q, \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

bzw. in linearen Medien einfacher

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

 $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \Rightarrow \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = \mu_0 (1 + \chi_m) = \mu_0 \mu_r.$

Die Kraftdichte auf Ladungsdichten und Stromdichten ist

$$f(\mathbf{r},t) = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B},$$

also gerade die "Lorentzkraft-Dichte" als Kontinuumsform der Lorentzkraft.

6.2 Elektromagnetische Potentiale

Eine allgemeine Lösungsstrategie der Maxwellschen Gleichungen liefert die Bestimmung der elektromagnetischen Potentiale. Die Maxwellschen Gleichungen lassen sich als Paare von zwei homogenen Differentialgleichungen,

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0, \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

und zwei inhomogenen Differentialgleichungen,

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho, \quad \operatorname{rot} \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{j}$$

schreiben.

Zuerst werden die homogenen Maxwellgleichungen gelöst. Die zweite Gleichung lässt sich umschreiben zu

$$0 = \operatorname{rot}\left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right) \equiv -\operatorname{rot}\left(\nabla \varphi\right).$$

Dabei haben wir ein Vektorpotential $\mathbf{B} \equiv \nabla \times \mathbf{A}$ und ein skalares Potential $\mathbf{E} + \partial_t \mathbf{A} = -\nabla \varphi$ eingeführt. Das magnetische Vektorpotential \mathbf{A} ist in dieser Form bereits bekannt und das skalare Potential φ ist die Verallgemeinerung des elektrischen Potentials auf dynamische Felder.

Die so gewonnenen Gleichungen

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$
 (6.1)

können jetzt in die inhomogenen Maxwellgleichungen eingesetzt werden, wobei wir uns im Folgenden auf die Gleichungen im Vakuum beschränken. Einsetzen in das Gaußsche Gesetz liefert

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{6.2}$$

und aus dem Ampèreschen Gesetz folgt

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} - \frac{1}{c^2} \left(\nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right),$$

was man umstellen kann zu

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{j}. \tag{6.3}$$

Wir erhalten also insgesamt vier gekoppelte partielle Differentialgleichungen für $\bf A$ und φ statt acht für $\bf E$ und $\bf B$. In der Wellengleichung (6.3) können wir zur Bequemlichkeit den D'Alembert-Operator oder auch Wellenoperator

$$\Box \equiv \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \tag{6.4}$$

einführen.

In den Gleichungen (6.1) sind allerdings die Potentiale φ und \mathbf{A} nicht eindeutig, denn sie können mithilfe einer beliebigen skalaren Eichfunktion $\lambda(\mathbf{r},t)$ umgeeicht werden:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \nabla \lambda, \quad \tilde{\varphi} = \varphi - \frac{\partial \lambda}{\partial t}$$
 (6.5)

Alle auf diese Weise gewonnenen Potentiale $\tilde{\varphi}$ und $\tilde{\mathbf{A}}$ lassen die physikalischen Felder in (6.1) unverändert, was als Eichinvarianz bezeichnet wird. Es wird meist eine spezielle Wahl für die Eichung getroffen.

6.2.1 Lorenz-Eichung

Für die Lorenz-Eichung werden \mathbf{A} und φ so gewählt, dass

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0, \tag{6.6}$$

Diese Gleichung ist invariant unter den Lorentz-Transformation der speziellen Relativitätstheorie. Es ergeben sich damit die folgenden inhomogenen Wellengleichungen für φ und \mathbf{A} :

$$\nabla^{2}\mathbf{A} - \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}}\mathbf{A} = -\mu_{0}\mathbf{j} \iff \Box\mathbf{A} = \mu_{0}\mathbf{j}$$
$$\nabla^{2}\varphi - \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}}\varphi = -\frac{1}{\varepsilon_{0}}\rho \iff \Box\varphi = \frac{1}{\varepsilon_{0}}\rho$$

Bemerkenswerterweise sind jetzt die verschiedenen Potentiale entkoppelt. Die Lorenz-Eichung ist immer durchführbar, denn man λ nur nach der Differentialgleichung (setze (6.5) in (6.6) ein)

$$\nabla^2 \lambda - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \lambda = -\left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)$$

zu wählen, was stets möglich ist.

6.2.2 Coulomb-Eichung

Für die Coulomb-Eichung wählt man das magnetische Vektorpotential A divergenzfrei, also sodass

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0.$$

6 Grundgleichungen der Elektrodynamik

Dann gilt mit Gleichung (6.2)

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho$$

und φ ist gerade das Coulomb-Potential von ρ :

$$\varphi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}',t')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}'$$

Aus der Gleichung (6.2) erhält man dann

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t}.$$

Auf der rechten Seite erkennen wir den transversalen Anteil der Stromdichte,

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A} \equiv \mu_0 \mathbf{j}_t, \quad \mathbf{j}_t = \frac{1}{4\pi} \nabla \times \int \frac{\cot \mathbf{j} \left(\mathbf{r}', t' \right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}'.$$

Man sieht sofort, dass div $\mathbf{j}_t = 0$, weil \mathbf{j}_t ein reines Wirbelfeld ist.

Wegen $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ sind die Wellen von \mathbf{A} transversal, weswegen man auch von der transversalen Eichung oder Strahlungseichung spricht. Das Vektorpotential \mathbf{A} bestimmt die Wellenausbreitung, während φ die statische Lösung beschreibt.

6.3 Erhaltungssätze der Elektrodynamik

6.3.1 Erhaltung von Energie: Satz von Poynting

Wir erinnern uns an die elektromagnetische Kraftdichte, die aus der Lorentzkraft hervorgeht:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r},t) = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$$

Multiplikation mit der Geschwindigkeit der Ladungsdichte \mathbf{v} liefert die pro Volumen- und Zeiteinheit geleistete Arbeit des elektrischen Feldes:

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$
.

Sie entspricht genau der mechanischen Arbeit bzw. Jouleschen Wärme. Das magnetische Feld verrichtet keine Arbeit, da $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B})$.

Den Satz von Poynting leiten wir nun her, indem wir das Induktionsgesetz skalar mit dem Magnetfeld ${\bf H}$ multiplizieren und das Durchflutungsgesetz mit dem elektrischen Feld ${\bf E}$ und die beiden Gleichungen subtrahieren:

$$\mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} - \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Umstellen und Anwenden von $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})$ führt auf die Gleichung

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}.$$
 (6.7)

Die ersten beiden Terme auf der linken Seite geben die Änderung der elektromagnetischen Feldenergie pro Volumen und Zeiteinheit an. Der Teil $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})$ beschreibt den Fluss der elektromagnetischen

Feldenergie aus einem Volumen heraus und die rechte Seite ist gerade die mechanische Arbeit bzw. Joulesche Wärme (wie wir gerade gesehen haben), die dem System verloren geht.

Die Größe $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ wird als Poynting-Vektor definiert,

$$S = E \times H$$
.

Er gibt die elektromagnetische Energiestromdichte an und seine Einheit ist dementsprechend Energie pro Fläche und Zeit.

Wir betrachten jetzt zwei Spezialfälle. Im Vakuum und in linearen Materialien ist $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ und $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ und wir vernachlässigen Zeitabhängigkeiten von ε und μ . Mit der elektromagnetischen Feldenergiedichte $u = (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B})/2$ lässt sich die Gleichung (6.7) nun umschreiben zu

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

bzw. in der integralen Formulierung

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{V} u \, \mathrm{d}^{3}\mathbf{r} + \int_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = -\int \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \, \mathrm{d}^{3}\mathbf{r}.$$

Als zweiter Sonderfall sollen linear dispersive Materialien behandelt werden. Die Materialkonstanten ε und μ werden als komplexe, frequenzabhängige Konstanten geschrieben,

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega), \quad \mu(\omega) = \mu'(\omega) + i\mu''(\omega).$$

Wir betrachten zeitlich periodische (und harmonische) Felder und beschreiben sie durch komplexe Größen:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \qquad \mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \mathbf{H}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$$

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},t) = \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r},t), \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r},t) = \mu(\omega) \mathbf{H}(\mathbf{r},t)$$

Physikalisch sind natürlich nur die reellen Felder $\mathbf{E}_{\mathrm{R}} = \mathfrak{R}\left(\mathbf{E}\right), \mathbf{H}_{\mathrm{R}} = \mathfrak{R}\left(\mathbf{H}\right)$ usw. messbar.

Die Änderung der elektromagnetischen Energiedichte lässt sich als Mittelung über eine Periode schreiben:

$$\dot{u} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T = \frac{2\pi}{\omega}} \left(\mathbf{E}_{R} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}_{R}}{\partial t} + \mathbf{H}_{R} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}_{R}}{\partial t} \right) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{T = \frac{2\pi}{\omega}} \left(\omega E_{0}^{2} \cos(\omega t) \left[-\varepsilon'(\omega) \sin(\omega t) + \varepsilon''(\omega) \cos(\omega t) \right] + \omega H_{0}^{2} \cos(\omega t) \left[-\mu'(\omega) \sin(\omega t) + \mu''(\omega) \cos(\omega t) \right] \right) dt$$

Man könnte zuerst denken, dass dieser Ausdruck verschwindet, da die Feldenergie konstant sein sollte. Das Integral der Terme, die den realen Anteil ε' und μ' der elektromagnetischen Materialkonstanten enthalten, verschwindet tatsächlich, weil das Produkt $\cos(\omega t)\sin(\omega t)$ über eine Periode integriert 0 ist. Die Terme mit den imaginären Anteilen ε'' und μ'' heben sich dagegen nicht auf, weil

$$\dot{u} = \frac{\omega}{T} \left(E_0^2 \varepsilon''(\omega) + H_0^2 \mu''(\omega) \right) \int_0^{T = \frac{2\pi}{\omega}} \cos^2(\omega t) dt$$

$$= \frac{\omega}{2\pi} \left(E_0^2 \varepsilon''(\omega) + H_0^2 \mu''(\omega) \right) \int_0^{2\pi} \cos^2(u) du$$

$$= \frac{\omega}{2} \left(E_0^2 \varepsilon''(\omega) + H_0^2 \mu''(\omega) \right).$$

Die imaginären Anteile $\varepsilon''(\omega)$ und $\mu''(\omega)$ der elektromagnetischen Materialkonstanten sind also verantwortlich für die Dissipation der elektromagnetischen Energie.

Wir betrachten jetzt geladene Teilchen und elektromagnetische Felder im Vakuum und führen die "mechanische" Energie $u_{\rm mech}$ ein, bzw. die Energie, die nicht elektromagnetisch ist. Wir können dann wegen

$$\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{mech}}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

sagen, dass

$$\frac{\partial}{\partial t} (u_{\text{mech}} + u_{\text{Feld}}) + \text{div } \mathbf{S} = 0.$$

Dies ist die Kontinuitätsgleichung für die Gesamtenergie und beschreibt damit die Energieerhaltung des Systems.

6.3.2 Impulserhaltung

Wenn die "mechanische" Energie in elektromagnetische umgewandelt werden kann und umgekehrt, dann ist es auch sinnvoll, analog zum mechanischen Impuls so etwas wie einen Impuls des elektromagnetischen Feldes zu definieren, um eine Kontinuitätsgleichung im Vakuum abzuleiten.

Die zeitliche Änderung des mechanischen Impulses P_{mech} lässt sich als Integral über die Impulsdichte p_{mech} beschreiben, dessen zeitliche Änderung gerade der Kraftdichte f entspricht, die durch die Lorentzkraft ausgedrückt werden kann:

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{mech}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int p_{\mathrm{mech}} \, \mathrm{d}^{3}\mathbf{r} = \int f(\mathbf{r}, t) \, \mathrm{d}^{3}\mathbf{r} = \int (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) \, \mathrm{d}^{3}\mathbf{r}$$

Die elektromagnetische Kraftdichte lässt sich mithilfe der Maxwellschen Gleichungen umformen zu

$$\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{D} \mathbf{E} + \left(\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B}$$

$$= \mathbf{E} \left(\nabla \cdot \mathbf{D} \right) + \mathbf{B} \times \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} - \mathbf{B} \times \left(\nabla \times \mathbf{H} \right)$$

$$= \underbrace{\mathbf{E} \left(\nabla \cdot \mathbf{D} \right) + \left(\nabla \times \mathbf{E} \right) \times \mathbf{D}}_{\mathbf{A}} - \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \left(\mathbf{D} \times \mathbf{B} \right)}_{\mathbf{B}} - \underbrace{\mathbf{B} \times \left(\nabla \times \mathbf{H} \right)}_{\mathbf{C}}.$$

Der Term B beschreibt die neue Impulsdichte des elektromagnetischen Feldes

$$p_{\text{em}} = \mathbf{D} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S}.$$

Die i-te Komponente vom Term A lässt sich als

$$E_{i}\partial_{j}D_{j} - \partial_{i}^{(E)}\left(E_{j}D_{j}\right) + D_{j}\partial_{j}E_{i} = \partial_{j}\left(E_{i}D_{j}\right) - \frac{1}{2}\partial_{i}\left(E_{j}D_{j}\right) = \partial_{j}\left(E_{i}D_{j} - \frac{1}{2}\delta_{ij}E_{k}D_{k}\right)$$

schreiben (wobei der Differentialoperator $\partial_i^{(E)}$ nur auf Komponente von E wirkt) und die i-te Komponente von Teil C als

$$\partial_{i}^{(H)}(H_{j}B_{j}) + B_{j}\partial_{j}H_{i} + \underbrace{H_{i}\partial_{j}B_{j}}_{0} = \partial_{j}\left(H_{i}B_{j} - \frac{1}{2}\delta_{ij}H_{k}B_{k}\right).$$

Zusammen können die Terme B und C als Ableitung $\partial_j T_{ij}$ eines Tensors T_{ij} geschrieben werden. T_{ij} ist der Maxwellsche Spannungstensor (dessen elektrostatischer Anteil schon aus Kapitel 3.3.8 bekannt ist):

$$T_{ij} = E_i D_j + H_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \left(E_k D_k + H_k B_k \right)$$

Er erlaubt eine integrale Beschreibung der Impulsbilanz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int (p_{\mathrm{mech}} + p_{\mathrm{em}})_i \,\mathrm{d}^3 \mathbf{r} = \int_V \partial_j T_{ij} \,\mathrm{d}^3 \mathbf{r} = \int_{\partial V} T_{ij} \,\mathrm{d}f_j.$$

7 Die spezielle Relativitätstheorie

Die spezielle Relativitätstheorie revidierte die Vorstellung von Raum und Zeit, die seit Galilei gültig war.

Bei ihrer Entwicklung spielte die Elektrodynamik und die Lichtausbreitung im Äther eine große Rolle. Schon vor der Relativitätstheorie entwickelte Hendrik A. Lorentz die sogenannten Lorentz-Transformationen für das elektrische und magnetische Feld und Henri Poincaré untersuchte die mathematischer Struktur dieser Lorentz-Transformation und zeigte die Invarianz der Maxwell-Gleichungen unter diesen Transformationen.

Diese Bemühungen galten aber nur zur Bewahrung der klassischen Sichtweise und erst Einstein veröffentlichte 1905 einen völlig neuen Ansatz.

7.1 Vor der Relativitätstheorie

Bevor Albert Einstein die Relativitätstheorie einführte, stellte man sich den physikalischen Raum als euklidischen (also flachen) Raum in drei Dimensionen vor mit Abständen $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ zum Ursprung, Längen $v = |\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ von Vektoren und Winkeln $\cos \alpha = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}/(vw)$ zwischen zwei Vektoren \mathbf{v} und \mathbf{w} , während die Zeit getrennt davon und in allen Bezugssystemen gleich vergeht. Man spricht auch von einer absoluten Zeit.

In der Newtonschen Mechanik spielen Inertialsysteme eine große Rolle. Dabei handelt es sich um besondere Bezugssysteme, die sich alle gleichförmig zueinander bewegen und nicht beschleunigt sind. In ihnen gelten die Newtonschen Axiome.

Nach dem Galileischen Relativitätsprinzip sind alle Inertialsystem gleichwertig.

Die Newtonschen Axiome sind forminvariant (kovariant) unter Galilei-Transformationen zwischen verschiedenen Inertialsystemen.

7.1.1 Die Galilei-Transformation

Die allgemeine Galilei-Transformation von einem Inertialsystem Σ in ein anderes Inertialsystem Σ' nimmt die Form

$$\mathbf{r} \to \mathbf{r}' = R(\mathbf{r} - \mathbf{v}t - \mathbf{a})$$

 $t \to t' = t - t_0$

an. Die Matrix R beschreibt eine (zeitlich konstante) Rotation, \mathbf{v} eine gleichförmige Bewegung zwischen den Systemen und \mathbf{a} eine konstante Verschiebung. Zusammen mit der zeitlichen Verschiebung

t₀ ergeben sich insgesamt zehn Parameter, die eine Galilei-Transformation beschreiben.

Die Galilei-Transformationen bilden eine Gruppe mit zehn Parametern bezüglich Hintereinanderausführung.

Die Addition von Geschwindigkeiten erfolgt linear,

$$\mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{v},$$

denn (hier zur Vereinfachung unter Vernachlässigung der Drehung)

$$\mathbf{u} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \mathbf{u}' = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}'}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} - \mathbf{v} = \mathbf{u} - \mathbf{v}.$$

Das heißt, dass ein Körper, der sich im Inertialsystem Σ mit der Geschwindigkeit \mathbf{u} bewegt, in dem dazu mit \mathbf{v} bewegten Inertialsystem Σ' die Geschwindigkeit $\mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{v}$ aufweist.

7.1.2 Lichtausbreitung

Wir wissen, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Es gilt daher für die Ausbreitung die in den vorigen Kapiteln hergeleitete Wellengleichung für das elektrische Feld (hier für $\rho = 0$ und $\mathbf{j} = 0$):

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) \mathbf{E} = 0, \quad c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$$
 (7.1)

Diese wird zum Beispiel durch eine ebene Welle $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot r - \omega t)}$ mit $\omega = ck$ gelöst. Wegen div $\mathbf{E} = 0$ handelt es sich um eine Transversalwelle, $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser elektromagnetischen Welle ist also c und wird daher auch als Lichtgeschwindigkeit bezeichnet.

Allerdings ergibt sich im Rahmen der klassischen Physik ein Problem, da nicht klar ist, in welchem Inertialsystem c gelten soll.

Die Maxwell-Gleichungen und damit auch die Wellengleichung (7.1) sind nämlich nicht invariant unter der Galilei-Transformation.

Außerdem hat man sich vorgestellt, dass sich Licht wie mechanische Wellen in einem elastischen Medium – einem sogenannten Äther – bewegt. Dieser durfte ferner keine Longitudinalwellen erlauben, da bereits bekannt war, dass Licht stets eine Transversalwelle ist. Nach dieser Vorstellung gibt es ein ausgezeichnetes Inertialsystem, in dem der Äther ruht und die Lichtgeschwindigkeit gerade c ist, während in dazu bewegten Systemen die Lichtgeschwindigkeit größer oder kleiner ist.

7.1.3 Michelson-Morley-Experiment

1881 führte Albert A. Michelson ein Experiment durch, das diesen Äther nachweisen sollte. 1887 wiederholte er das Experiment zusammen mit Edward W. Morley mit höherer Präzision und erhielt schließlich 1907 den Nobelpreis dafür.

Die Grundidee für diesen Versuch basiert auf der Vorstellung, dass der Lichtäther im Inertialsystem der Sonne ruht und sich die Erde bei der Rotation um die Sonne durch ihn hindurchbewegt (siehe

Abb. 7.1). Da die Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne mit $v=30\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ groß ist, sollte sich entlang der Bewegungsrichtung der Erde um die Sonne eine andere Lichtgeschwindigkeit messen lassen als quer dazu.




Abb. 7.1: Die Erde bewegt sich relativ zum Lichtäther. Die Achsen werden so gewählt, dass die relative Bewegung entlang e₁ stattfindet. Wegen der Geschwindigkeitsaddition, die durch die Galilei-Transformation vorgegeben ist, wird erwartet, dass entlang e₁ eine andere Lichtgeschwindigkeit gemessen wird, also entlang e₂.

Bewegt sich ein Lichtstrahl im Äther mit der Geschwindigkeit $c\mathbf{n}$ und die Erde mit $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_1$ durch den Äther, so ist nach der Geschwindigkeitsaddition der Galilei-Transformation die Geschwindigkeit des Lichtstrahls auf der Erde $\mathbf{c}' = c\mathbf{n} - \mathbf{v}$. Dabei gibt es zwei Spezialfälle für die Messrichtung, wie in Abb. 7.2 dargestellt:




Abb. 7.2: Sonderfälle für die Messung der Lichtgeschwindigkeit bei der Bewegung durch den Lichtäther. Links: $\mathbf{c}' \parallel \mathbf{e}_1$, es gilt $|\mathbf{c}'| = c \pm v$, rechts: $\mathbf{c}' \parallel \mathbf{e}_2$, es gilt $|\mathbf{c}'| = \sqrt{c^2 - v^2}$.

- 1. $\mathbf{c}' \parallel \mathbf{e}_1$: Geschwindigkeit im Äther: $\pm c\mathbf{e}_1$, Geschwindigkeit auf der Erde: $\pm (c \mp v)\mathbf{e}_1$, also $|\mathbf{c}'| = \pm v$.
- 2. $\mathbf{c}' \parallel \mathbf{e}_2$: Geschwindigkeit im Äther: $\pm c\mathbf{e}_2$, also $|\mathbf{c}'| = \sqrt{c^2 v^2}$.

Zwar ist die Lichtgeschwindigkeit sehr hoch, aber die Geschwindigkeitsabweichungen sollten sich mithilfe von Interferenz beobachten lassen. In Abbildung Abb. 7.3 ist schematisch das von Michelson entworfene Interferometer abgebildet, mithilfe dessen das Experiment durchgeführt wurde.

Das Interferometer wird so ausgerichtet, dass ein Arm entlang \mathbf{e}_1 und der andere entlang \mathbf{e}_2 zeigt, wie dargestellt. Obwohl jetzt der Weg, den die beiden Teilstrahlen auf ihrem Weg zu und von den Spiegeln zurücklegen, der gleiche ist (sofern $l_1 = l_2$), sollten die Laufzeiten t_1 und t_2 unterschiedlich sein, weil die Lichtgeschwindigkeit wie oben beschrieben verschiedene Werte für die beiden Achsen annimmt:

$$t_1 = \frac{l_1}{c+v} + \frac{l_1}{c-v} = \frac{2l_1}{c\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$$
$$t_2 = \frac{2l_2}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2l_2}{c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

In der Praxis lassen sich natürlich l_1 und l_2 nicht exakt gleich wählen (zumindest eine Präzision in der Größenordnung der Wellenlänge wäre notwendig). Stattdessen wird das Interferometer um 90° gedreht und beobachtet, ob sich das Interferenzmuster ändert. Überraschenderweise wurde eine solche Änderung aber nicht festgestellt.




Abb. 7.3: Schematische Abbildung eines Michelson-Interferometers. Eine Lichtquelle (idealerweise ein Laser) wird auf einen Strahlteiler gerichtet. Die beiden Teilstrahlen werden an jeweils einem Spiegel (S1 und S2) zurück durch den Strahlteiler reflektiert. Ein Teil beider Strahlen wird in Richtung eines Detektors (D) oder Schirms gelenkt. Die Abstände des Strahlteilers zu den beiden Spiegeln sind idealerweise gleich.

Um diesen Widerspruch zu der Äthertheorie aufzulösen, schlugen H. A. Lorentz und G. F. Fitzgerald vor, dass sich materielle Objekte entlang der Bewegungsrichtung durch den Äther um einen Faktor $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ verkürzen, sodass die Länge l_1 in Abb. 7.3 zu $l_1\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ wird¹.

Dagegen war Albert Einsteins Idee, anzunehmen, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich ist.

7.2 Einsteinsches Relativitätsprinzip

Albert Einstein kannte zwar wahrscheinlich das Michelson-Morley-Experiment nicht, aber er war überzeugt, dass ein absolutes Bezugssystem (in dem der Äther ruht) nicht existieren kann.

Jedes Inertialsystem ist gleichermaßen berechtigt zur Beschreibung der physikalischen Gesetze. Die physikalischen Gesetze sind kovariant unter Lorentz-Transformationen.

Insbesondere gilt²:

Die Lichtgeschwindigkeit c ist unabhängig vom Inertialsystem.

Dieses Relativitätsprinzip geht über die Galileische Relativität der Mechanik hinaus. Die Maxwell-Gleichungen sind invariant unter Lorentz-Transformationen und damit in allen Inertialsystemen gültig.

¹ Im Gegensatz zur Längenkontraktion in der speziellen Relativitätstheorie galt diese allerdings nicht allgemein, sondern wirklich nur für materielle Objekte.

² Bei der 17. Generalkonferenz für Maß und Gewicht am 20.10.1983 wurde der Wert der Lichtgeschwindigkeit auf exakt 299 792 458 m s⁻¹ festgelegt. Mit der Definition für die Sekunde (1 s ist das 9192631770-fache der Periodendauer der beim Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstruktur-Niveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids ¹³³Cs ausgesandten Strahlung) ergibt sich auch die Definition des Meters: 1 m ist die Länge, welche das Licht im Vakuum während des Zeitintervalls (1/299792458) s durchläuft.

Um das Postulat von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit durchzusetzen, ist es allerdings notwendig, Raum und Zeit neu zu beschreiben. In der klassischen Mechanik ist der Raum ein euklidischer und vollständig unabhängig von der Zeit. In dem neuen Minkowski-Raum wird er allerdings mit der Zeit zur vierdimensionalen Raumzeit verbunden.

Das Relativitätsprinzip soll an einem kleinen Beispiel veranschaulicht werden. Betrachte einen Zug der mit hoher Geschwindigkeit durch einen Bahnhof fährt. Von der Mitte des Zuges aus wird nun ein Lichtsignal nach vorne und hinten ausgesandt. Ein Betrachter, der sich im Zug befindet, wird bemerken, dass der Lichtstrahl exakt gleichzeitig am Anfang und am Ende des Zuges ankommt, da der Weg für beide sich gleichförmig bewegende Strahlen genau der Gleiche ist. Ein am Bahnhof still stehender Beobachter sieht aber, dass das Signal zuerst das Ende des Zuges erreicht, weil sich dieses dem Lichtstrahl entgegen bewegt, während der Anfang von dem Signal davonläuft. Dieses Paradoxon kommt zustande, weil die Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter die gleiche sein muss und es wird dadurch erklärt, dass die Gleichzeitigkeit von Ereignissen relativ ist. Zwei Ereignisse wie das Ankommen der Lichtstrahlen an den Zugenden können in einem Inertialsystem zeitgleich stattfinden und einem anderen zu unterschiedlichen Zeiten.

In den folgenden Kapiteln sollen diese Phänomen quantitativ untersucht werden. Dazu wird zunächst die Lorentz-Transformation eingeführt, welche in der relativistischen Physik die Galilei-Transformation ersetzt.

7.3 Die Lorentz-Transformation

In der speziellen Relativitätstheorie beschreibt die Lorentz-Transformation die Transformation zwischen zwei Inertialsystemen. Wie die Lorentz-Transformation aussieht, lässt sich auf verschiedene Arten herleiten, von welchen hier der direkte Weg von Einstein dargestellt wird. Zuerst wollen wir aber noch einige Vorbemerkungen zur Raumzeit machen.

7.3.1 Invarianz des Lichtkegels

Wir wollen zunächst mit einem Gedankenexperiment beginnen, bei dem sich ein Lichtpuls ab dem Zeitpunkt $t_0 = 0$ vom Ursprung ausbreitet. Der Lichtpuls wird von zwei Inertialsystemen aus betrachtet, Σ und Σ' , wie in Abb. 7.4 dargestellt (vereinfacht, ohne z-Achse).

Nachdem im System Σ eine Zeit dt verstrichen ist, hat der Lichtstrahl den Weg $\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2}$ zurückgelegt. Wegen $c = s/t \Leftrightarrow c^2t^2 = \mathbf{r}^2$ ist also

$$-c^{2} dt^{2} + \underbrace{dx^{2} + dy^{2} + dz^{2}}_{d\mathbf{r}^{2}} = 0.$$

Wir betrachten jetzt das zweite Inertialsystem Σ' , das sich mit der Relativgeschwindigkeit \mathbf{v} zu Σ bewegt und zu t=0 mit Σ zusammenfällt. Hier ist der vom Lichtstrahl zurückgelegte Weg d \mathbf{r}'^2 . Da aber die Lichtgeschwindigkeit c diesselbe sein muss, folgt, dass eine andere Zeit verstrichen sein muss, die Zeit also anders als in Σ verläuft. Wir erhalten damit im System Σ'

$$-c^{2} dt'^{2} + \underbrace{dx'^{2} + dy'^{2} + dz'^{2}}_{d\mathbf{r}'^{2}} = 0.$$




Abb. 7.4: Zwei Inertialsysteme Σ und Σ' fallen zum Zeitpunkt $t_0=0$ zusammen. Ihre Relativgeschwindigkeit ist \mathbf{v} , sodass sich die beiden Systeme zum Zeitpunkt $t_0+\mathrm{d}t>0$ ein Stück weit auseinander bewegt haben. Ein Lichtstrahl (rot) wird zum Zeitpunkt t_0 aus dem gemeinsamen Ursprung emittiert. Zum Zeitpunkt $t_0+\mathrm{d}t$ hat er im Inertialsystem Σ den Weg $\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ zurückgelegt, während er im Inertialsystem Σ' den Weg $\sqrt{\mathrm{d}x'^2+\mathrm{d}y'^2}$ zurückgelegt hat.

Wir sehen folglich, dass die Größe

$$-c^2 dt^2 + dr^2$$

in jedem beliebigen Inertialsystem Σ gleich 0 ist, wenn die Ausbreitung eines Lichtstrahls betrachtet wird. Der Gedanke liegt nahe, dass $-c^2 dt^2 + dr^2$ auch für andere Geschwindigkeiten als die Lichtgeschwindigkeit invariant bezüglich Wechseln des Inertialsystems ist. Daher wird diese Größe als Norm im Minkowski-Raum (bzw. als Minkowski-Norm) bezeichnet.




Abb. 7.5: Relativistischer Lichtkegel

7.3.2 Der Minkowski-Raum

Im euklidischen Raum werden Punkte durch drei Raumkomponenten beschrieben, $\mathbf{r}=(x,y,z)$. Die Länge eines Vektors wird durch die euklidische Norm ausgedrückt³:

$$\Delta = x^2 + y^2 + z^2 = \sum_{i} x_i^2 = x_i g_{ij} x_j$$
 (7.2)

70

 $^{^3}$ Eigentlich ist die euklidische Norm die Wurzel aus $\Delta s^2.$

mit dem metrischen Tensor $g_{ij} = \delta_{ij}$, also

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Norm Δs^2 ist invariant gegenüber beliebigen Rotationen des Koordinatensystems und ist daher ein Skalar im Sinne des Tensorkalküls⁴. Ferner gilt die Gleichung (7.2) auch für Differenzvektoren $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$.

Im Minkowski-Raum werden Punkte der vierdimensionalen Raumzeit jetzt durch sogenannte kontravariante Vierervektoren (notiert durch hochgestellte, meist griechische Indizes) beschrieben:

$$\begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$$

mit Komponenten

$$x^{\alpha}$$
, $\alpha = 0, 1, 2, 3$.

Die Minkowski-Norm ist dann

$$\Delta s^2 = x^{\alpha} q_{\alpha\beta} x^{\beta} = -(x^0)^2 + (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2$$

mit dem metrischen Tensor $g_{\alpha\beta}$ mit Elementen von⁵

$$g = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Über den metrischen Tensor lässt sich auch der sogenannte kovariante Vierervektor definieren:

$$x_{\alpha} = g_{\alpha\beta}x^{\beta}, \quad \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}.$$

Damit lässt sich die Minkowski-Norm schreiben als

$$\Delta s^2 = x^{\alpha} x_{\alpha}.$$

In diesem neuen Raum suchen wir jetzt eine Transformation, die die Minkowski-Norm erhält – die sogenannte Lorentz-Transformation

$$\Delta s'^2 = \Delta s^2 \iff g = \Lambda^T g \Lambda.$$

⁴ Erinnerung: Ein Skalar ist in der Tensorrechung eine Größe, die invariant unter (bestimmten) Transformationen ist.

⁵ Hier wird die Signatur (-1,1,1,1) verwendet. Ebenso üblich (und in der allgemeinen Relativitätstheorie heutzutage sehr verbreitet) ist dagegen die Signatur (1,-1,-1,-1). Beide Konventionen sind gültig, allerdings ändern sich die Vorzeichen vieler Definitionen, sodass die Varianten nicht gemischt werden sollten.

7.3.3 Die Lorentz-Transformation

Die allgemeinste Form der Lorentz-Transformation ist

$$x^{\alpha'} = \Lambda^{\alpha'}_{\alpha} x^{\alpha} + a^{\alpha'},$$

wobei man für $a^{\alpha'}=0$ die homogene Lorentz-Transformation erhält und für $a^{\alpha'}$ die inhomogene bzw. Poincaré-Transformation.

Diese Form hat genau wie die Galilei-Transformation zehn Parameter (drei für die Geschwindigkeit, drei für die Rotation und vier für die Zeit- und Raumtranslationen). Außerdem bilden diese Transformationen eine Gruppe (Poincaré-Gruppe) bezüglich Hintereinanderausführung.

Die spezielle Lorentz-Transformation ergibt sich für den Spezialfall eines Geschwindigkeitsboosts in x-Richtung,

$$x' = \gamma(x - \beta ct)$$

$$ct' = \gamma(ct - \beta x),$$
(7.3)

wobei $\beta = v/c$ definiert wird. Die Herleitung folgt im Unterkapitel 7.3.4.

Mithilfe von Matrizen lässt sich die spezielle Lorentz-Transformation zu

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

umschreiben, also

$$\begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\frac{\gamma}{c}v\mathbf{e}_1^T \\ -\frac{\gamma}{c}v\mathbf{e}_1 & 1 + (\gamma - 1)\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 \end{pmatrix}.$$

Für allgemeine Geschwindigkeiten \mathbf{v} mit Komponenten in alle Raumrichtungen gilt

$$\Lambda_{\mathbf{v}} = \begin{pmatrix} \gamma & -\frac{\gamma}{c} \mathbf{v}^T \\ -\frac{\gamma}{c} \mathbf{v} & 1 + \frac{\gamma - 1}{v^2} \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} \end{pmatrix}.$$

Die Rücktransformation lautet einfach

$$\Lambda_{\mathbf{v}}^{-1} = \Lambda_{-\mathbf{v}}.$$

Eine noch allgemeinere Form erhält man durch Anwenden einer (rein räumlichen) Rotation,

$$\Lambda = \Lambda_R \Lambda_{\mathbf{v}}, \quad \Lambda_R = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & R \end{pmatrix},$$

wobei R eine orthogonale 3×3 -Matrix ist.

7.3.4 Herleitung der eindimensionalen Lorentz-Transformation

Zur Vereinfachung soll nur eine Relativgeschwindigkeit v in x-Richtung betrachtet werden. Die anderen Raumkoordinaten transformieren also mit

$$y' = y, \quad z' = z.$$

Wir erwarten eine lineare Transformation, die wir zunächst allgemein beschreiben:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{a_22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} \tag{7.4}$$

bzw.

$$ct' = a_{11}ct + a_{12}x (7.5)$$

$$x' = a_{21}ct + a_{22}x (7.6)$$

Der Ursprung des bewegten Systems x'=0 bewegt sich im ruhenden System gleichförmig,

$$0 = a_{21}ct + a_{22}x$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{a_{21}}{a_{22}}ct \stackrel{!}{=} vt$$

$$\Leftrightarrow v = -\frac{a_{21}}{a_{22}}c. \tag{7.7}$$

Einseten in (7.6) liefert

$$x' = a_{22}(x - vt). (7.8)$$

Analog lässt sich die Bewegung des Ursprungs x=0 des ruhenden Systems im bewegten System beschreiben:

$$ct' = a_{11}ct$$

$$x' = a_{21}ct = \frac{a_{21}}{a_{11}}ct' \stackrel{!}{=} -vt'$$

$$\Leftrightarrow v = -\frac{a_{21}}{a_{11}}c$$

$$(7.9)$$

Durch Vergleich von (7.7) und (7.9) erhält man

$$a_{11} = a_{22}$$

und damit

$$ct' = a_{22} \left(ct + \frac{a_{12}}{a_{22}} x \right). (7.10)$$

Setzt man nun die Gleichungen (7.8) und (7.10) in die Bedingungn der Invarianz der Minkowski-Norm

$$x^2 - (ct)^2 = {x'}^2 - (ct')^2$$

ein, so erhält man

$$x^{2} - (ct)^{2} = \underbrace{\left(a_{22}^{2} - a_{12}^{2}\right)}_{=1} x^{2} - \underbrace{\left(a_{22}^{2} - a_{22}^{2} \frac{v^{2}}{c^{2}}\right)}_{=1} (ct)^{2} + \underbrace{\left(-a_{22}a_{12} - a_{22}^{2} \frac{v}{c}\right)}_{=0} 2xct$$

7 Die spezielle Relativitätstheorie

Durch Koeffizientenvergleich erhält man

$$a_{22}^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = 1 \implies a_{22} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

und

$$a_{12} = -a_{22} \frac{v}{c} \implies a_{12} = -\frac{v}{c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Daraus ergibt sich die Lorentz-Transformation

$$x' = \gamma(x - \beta ct)$$
$$ct' = \gamma(ct - \beta x)$$

mit

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

7.3.5 Geschwindigkeitsaddition

Betrachte zwei Inertialsysteme Σ und Σ' , die gleichförmig mit der Relativgeschwindigkeit v zueinander bewegt sind, wie in Abb. 7.6 dargestellt. Eine Punktmasse bewegt sich im System Σ' mit der Geschwindigkeit u. Um nun die Geschwindigkeit der Masse im System Σ zu bestimmen, wird die (spezielle, in x-Richtung) Lorentz-Transformation (7.3) invertiert, indem v durch -v (bzw. β durch $-\beta$ in $\beta = v/c$) ersetzt wird:

$$x = \gamma(x' + \beta ct')$$

$$ct = \gamma(ct' + \beta x')$$
(7.11)




Abb. 7.6: Geschwindigkeitsaddition: Das Inertialsystem Σ' , in dem sich eine Punktmasse mit der Geschwindigkeit u bewegt, hat eine Relativgeschwindigkeit v zum Inertialsystem Σ . In diesem wird für die Punktmasse die Geschwindigkeit $w=\frac{x}{t}=\frac{u+v}{1+\frac{uv}{2}}$ gemessen.

Für die Punktmasse, die sich nach dem Gesetz x' = ut' bewegt gilt also

$$x = \gamma t'(u + \beta c)$$

$$t = \gamma t'(ct' + \beta \frac{u}{c}),$$

sodass die Geschwindigkeit in Σ durch

$$w = \frac{x}{t} = \frac{u+v}{1+\frac{uv}{c^2}}$$

berechnet wird.

Besonders bemerkenswert sind der Grenzfall $u, v \ll c$, für den die klassische Näherung w = u + v gilt, sowie der Extremfall u = c mit w = c, der zeigt, dass die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich die maximale Geschwindigkeit ist.

7.4 Die vierdimensionale Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie

7.4.1 Raumzeit-Diagramme

Raumzeit-Diagramme bzw. Minkowski-Diagramme dienen zur Veranschaulichung von Bewegungen und Ereignissen in der Raumzeit. Zur Vereinfachung wird nur eine Raumdimension berücksichtigt.




Abb. 7.7: Weltlinie im Raumzeit-Diagramm mit Ortskoordinate auf der horizontalen und Zeitkoordinate auf der vertikalen Achse. Der Bereich ct>0 liegt in der Zukunft, der Bereich ct<0 in der Vergangenheit. Zeitartige Ereignisse und raumartige Ereignisse werden durch den Lichtkegel getrennt, wobei die zeitartigen innerhalb und die raumartigen außerhalb liegen. Teilchen bewegen sich auf Weltlinien (grün) innerhalb des Lichtkegels. Gestrichelt ist auch der Lichtkegel für einen Punkt auf der Weltlinie angedeutet.

In Abb. 7.7 ist ein einfaches Raumzeit-Diagramm dargestellt mit der Raumkoordinate x auf der horizontalen Achse und der Zeitkoordinate ct auf der vertikalen Achse. Punkte in diesem Diagramm sind Ereignisse, die wie folgt klassifiziert werden (in Referenz zum Ursprung, also dem Punkt mit x = 0 und t = 0):

- Punkte mit ct > 0 liegen in der Zukunft vom Raumzeitpunkt im Urspung.
- Punkte mit ct < 0 liegen in der Vergangenheit vom Raumzeitpunkt im Urspung.

7 Die spezielle Relativitätstheorie

• Diejenigen Ereignisse, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, liegen auf dem Lichtkegel (violett) mit

$$\Delta s^2 = x^2 - (ct)^2 = 0$$

und heißen lichtartige Ereignisse. Diese Ereignisse können den Ursprung nur mit Lichtgeschwindigkeit erreichen oder von ihm erreicht werden.

• Zeitartige Ereignisse liegen im Lichtkegel, also

$$\Delta s^2 = x^2 - (ct)^2 < 0 \iff x^2 < (ct)^2.$$

Zeitartige Ereignisse sind kausal mit dem Ursprung verbunden und können die Geschehnisse im Ursprung beinflussen (falls ct < 0, Vergangenheit) oder sind durch den Ursprung beeinflussbar (falls ct > 0, Zukunft). Die Trajektorien, auf der sich Teilchen durch die Raumzeit bewegen, heißen Weltlinien und liegen immer im Lichtkegel, da sich Teilchen nicht mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Eine solche Weltlinie ist auch in Abb. 7.7 abgebildet.

• Raumartige Ereignisse liegen außerhalb des Lichtkegels, also

$$\Delta s^2 = x^2 - (ct)^2 > 0 \iff x^2 > (ct)^2.$$

Diese sind nicht kausal mit dem Ursprung verbunden.

Außerdem ist der Lichtkegel eines anderen Punktes in der Raumzeit gestrichelt dargestellt. Auf der Weltlinie beschreibt das Innere des dort gültigen Lichtkegels immer alle Raumzeitpunkte, die erreicht werden könnten bzw. kausal verbunden sind.

Mit Raumzeit-Diagrammen lässt sich auch die Lorentz-Transformation

$$ct' = \gamma(ct - \beta x)$$

 $x' = \gamma(x - \beta ct)$

veranschaulichen, siehe Abb. 7.8.

Hier sind die Achsen des Ruhesystems Σ mit (ct, x) und eines relativ dazu bewegten Inertialsystems Σ mit (ct', x') dargestellt. Man erhält die ct'-Achse aus der Lorentz-Transformation durch Setzen von x' = 0. Man bekommt die Geradengleichung $ct = x/\beta$. Analog erhält man für die x'-Achse $ct = \beta x$. Die Achsen des bewegten Systems sind also um den Winkel δ gegen die Achsen von Σ gedreht, wobei

$$\tan \delta = \beta = \frac{v}{c}.$$

Da die Drehwinkel beider Achsen gleich sind, ist auch der Lichtkegel für beide und damit alle Inertialsysteme gleich. Ob ein Ereignis licht-, zeit- oder raumartig ist, ist demnach unabhängig vom Inertialsystem.

Zunkunft und Vergangenheit sind zwar relativ (da zum Beispiel der Bereich ct > 0 ungleich dem Bereich ct' > 0), aber die Kausalität wird nicht verletzt, weil alle Punkte im Lichtkegel für alle Inertialsysteme eindeutig und kohärent der Vergangenheit bzw. der Zukunft zugeordnet werden.

Auch ist leicht zu sehen, dass die Gleichzeitigkeit relativ ist, denn die Linie ct' = const fällt nicht mit ct = const zusammen.




Abb. 7.8: Lorentz-Transformation im Raumzeit-Diagramm: Die schwarzen Koordinatenachsen (ct,x) beschreiben das ruhende System und die grünen Achsen ein bewegtes Inertialsystem (ct',x'). Punkte mit gleicher Zeit ct'= const liegen auf Geraden, die parallel zur x'-Achse sind und Punkte mit gleicher Raumkoordinate x'= const auf Parallelen zur ct'-Achse. Die Achsen des bewegten Systems sind gegen die des ruhenden Systems um den Winkel tan $\delta=\beta$ gedreht, sodass der Lichtkegel als Winkelhalbierende mit dem Lichtkegel des ruhenden Systems zusammenfällt. Die Skalierung der Achsen eines bewegten Systems wird durch die Schnittpunkte mit den Hyperbeln $x^2-(ct')^2=x'^2-(ct')^2=\pm 1$ beschrieben.

Zuletzt soll noch der Einheitsmaßstab erwähnt werden. Im euklidischen Raum liegen alle Punkte mit gleichem Abstand 1 zu einem Mittelpunkt auf einem Einheitskreis, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Im Minkowski-Raum dagegen beschreiben Lösungen von

$$x^{2} - (ct)^{2} = x'^{2} - (ct')^{2} = \pm 1$$

Hyperbeln (zweischalige Hyperboloide für drei Dimensionen).

7.4.2 Zeitdilatation und Längenkontraktion

Zwei prominente Beispiele für Effekte, die aus der speziellen Relativitätstheorie folgen, sind die Zeitdilatation und die Längenkontraktion. Beide sollen anhand eines illustrativen Beispiels erläutert werden.

Wenn die kosmische Strahlung auf die Schichten der Atmosphäre trifft, entstehen in ungefähr 10 km Höhe sogenannte Myonen – Elementarteilchen, die sich dann mit nahezu Lichtgeschwindigkeit (ca. 0.9995c) auf die Erdoberfläche zu bewegen. Allerdings ist ihre Lebensdauer mit $\tau = 2.2 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{s}$ sehr gering – so gering, dass nach Zurücklegen der Strecke bis zum Erdboden nur noch ca. $0.000\,026\,\%$ der Myonen nicht zerfallen wäre, was sich nicht mit den gemachten Messungen deckt (Detektion einer sehr hohen Rate von Myonen).

Um dieses Problem zu lösen, müssen die Effekte der spezielle Relativitätstheorie berücksichtigt werden, weil bei dieser Geschwindigkeit der Lorentzfaktor schon bei 31,63 liegt. Legt man die Erde als ruhendes System Σ fest, vergeht von der Entstehung der Myonen bis zum Auftreffen die Zeit nach den Gleichungen (7.3)

$$\Delta x' = \gamma (\Delta x - \beta c \Delta t) \stackrel{!}{=} 0 \tag{7.12}$$

$$c\Delta t' = \gamma (c\Delta t - \beta \Delta x) \tag{7.13}$$

Die Myonen bewegen sich in ihrem System Σ' nicht, daher ist $\Delta x' = 0$. Einsetzen von (7.12) in (7.13) liefert

$$\Delta t' = \frac{1}{\gamma} \Delta t. \tag{7.14}$$

Da $1/\gamma < 1$, ist

$$\Delta t' < \Delta t$$
,

die Zeit vergeht also im bewegten System langsamer. Dadurch leben die Myonen aus Sicht des Systems der Erde länger und erreichen den Erdboden in hoher Zahl, denn während die Myonen innerhalb ihrer mittleren Lebensdauer klassisch nur $0,995c \cdot 2,2 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s} = 656\,\mathrm{m}$ zurücklegen, reicht die Zeit relativistisch für $0,995c \cdot 2,2 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s}/\gamma \approx 20\,\mathrm{km}$.

Aus Sicht der Myonen muss das Problem anders gelöst werden, da ja die Zeit für die Myonen nicht langsamer vergeht (aus Gründen der Symmetrie muss sogar aus Sicht der Myonen stattdessen die Zeit im Erdsystem langsamer vergehen, was allerdings für diesen Effekt keine Rolle spielt). Wir untersuchen einmal die Länge der Strecke, die die Myonen zurückzulegen haben, aus deren System. Dafür setzen wir $\Delta t' = 0$ und erhalten

$$\Delta x' = \gamma (\Delta x - \beta c \Delta t)$$

$$c \Delta t' = \gamma (c \Delta t - \beta \Delta x) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \Delta x' = \frac{1}{\gamma} \Delta x,$$
(7.15)

es ist also

$$\Delta x' < \Delta x$$
,

für die Myonen ist der Weg durch die Atmosphäre kürzer.

Zusammenfassend:

Bewegte Uhren gehen langsamer (aus Sicht des ruhenden Systems). Also messen ruhende Systeme das dilatierte Zeitintervall

$$\Delta t = \gamma \Delta t_{\rm E}$$

der Eigenzeit $\Delta_{\rm E}$.

Bewegte Maßstäbe sind kürzer (aus Sicht des ruhenden Systems). Die Ruhelänge $\Delta x_{\rm E}$ im bewegten System ist im ruhenden System kontrahiert⁶,

$$\Delta x = \frac{1}{\gamma} \Delta x_{\rm E}.$$

In Abbildung Abb. 7.9 sind die Maßstäbe veranschaulicht, die zur Zeitdilatation und zur Längenkontraktion führen.




Abb. 7.9: Minkowski-Diagramm zur Veranschaulichung der Zeitdilatation und der Längenkontraktion: Die Länge vom Ursprung zum Punkt P beschreibt den Einheitsmaßstab der Zeitachse im bewegten System. Im ruhenden System wirkt diese Zeit um den Faktor γ länger. Der Abstand von Ursprung zum Punkt M beschreibt den Längeneinheitsmaßstab im bewegten System. Eine Ruhelänge wirkt im bewegten System kürzer.

⁶ Achtung, diese Gleichung steht nicht im Widerspruch zu Gleichung (7.15), denn für die Myonen haben wir die Ruhelänge der Atmosphäre aus dem bewegten System betrachtet und nicht beispielsweise den Radius der Myonen aus dem ruhenden System. Natürlich dürfen genausogut die Myonen als ruhend angenommen werden. Wie die Zeitdilatation ist auch die Längenkontraktion ein symmetrischer Effekt. Die größte Länge (Ruhelänge) wird stets im eigenen System (in dem die zu messende Länge ruht) gemessen.

7.4.3 Die Eigenzeit

Als Eigenzeit τ wird die Zeit im Ruhesystem einer bewegten Uhr bezeichnet. Es ist

$$c \, d\tau = c \, dt' \stackrel{(7.14)}{=} \frac{1}{\gamma} c \, dt = \left(c^2 \, dt^2 - v^2 \, dt^2 \right)^{1/2} = \left(c^2 \, dt^2 - d\mathbf{r}^2 \right)^{1/2},$$

was eine Invariante ist – ein sogenanntes Lorentz-Skalar, das in allen Inertialsystemen gleich ist. Wir wollen den Ausdruck $(c^2 dt^2 - d\mathbf{r}^2)^{1/2}$ als Wegelement $d\bar{s}$ im vierdimensionalen Raum bezeichnen. Durch Integration erhält man die Eigenzeit

$$\tau = \int \frac{1}{\gamma} dt = \frac{1}{c} \int d\bar{s}.$$

Die momentane $ct' = c\tau$ -Achse liegt stets tangential an der Weltlinie einer Uhr bzw. eines Teilchens, da x' = 0 ist.

Wir betrachten einmal ein berühmtes Problem der speziellen Relativitätstheorie: das Zwillingsparadoxon. Dabei steigt von einem Zwillingspaar der eine Zwilling in eine schnelle Rakete, macht eine Reise und kehrt anschließend auf die Erde zurück, wo der andere Bruder zurückgeblieben ist.

Dieser könnte jetzt argumentieren, dass der gereiste Bruder jünger bei der Rückkehr ist, da die Zeit im bewegten Bezugssystem langsamer vergeht. Genauso könnte der andere Bruder behaupten, der auf der Erde gebliebene Bruder sei jünger, weil dieser sich ja relativ zu der Rakete bewegt hat.

Die Lösung dieses Widerspruchs ergibt sich aus der Asymmetrie der Situation: der Bruder, der in die Rakete steigt, wechselt während der Fahrt sein Bezugssystem, indem er auf halbem Weg umkehrt und in die Rückrichtung beschleunigt. Während die Eigenzeit des Zwillings auf der Erde

$$\tau_{\rm A} \stackrel{!}{=} t = \int \mathrm{d}t$$

ist, berechnet sich die Eigenzeit des anderen Zwillings aufgrund der Beschleunigung durch

$$\tau_{\rm B} = \frac{1}{c} \int \mathrm{d}s = \int \sqrt{\mathrm{d}t^2 - \frac{\mathrm{d}x^2}{c^2}} < \tau_{\rm A}.$$

Der gereiste Bruder altert also langsamer.

7.4.4 Kontra- und kovariante Vektoren

Wir haben bereits kontra- und kovariante Vierervektoren kennengelernt. Wir können einen Differenzvektor schreiben als

$$\begin{pmatrix} c \, \mathrm{d}t \\ \mathrm{d}\mathbf{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c(t_2 - t_1) \\ \mathrm{d}\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \end{pmatrix}.$$

Mithilfe des kovarianten Vierervektors

$$\mathrm{d}x_{\alpha} = q_{\alpha\beta} \, \mathrm{d}x^{\beta}, \quad \mathrm{d}x^{\beta} = q^{\beta\alpha} \, \mathrm{d}x_{\alpha}$$

können wir die (Minkowski-) Norm als

$$ds^{2} = d\mathbf{r}^{2} - (c dt)^{2} = dx^{\alpha} g_{\alpha\beta} dx^{\beta} = dx^{\alpha} dx_{\alpha}$$

schreiben.

Transformationen zwischen Inertialsystemen werden mit der Lorentz-Transformation durchgeführt. Um von Koordinaten des ungestrichenen Systems Σ in das gestrichene System Σ' zu transformieren, wird die Lorentz-Matrix angewandt:

$$\mathrm{d}x^{\alpha'} = L^{\alpha'}{}_{\alpha} \, \mathrm{d}x^{\alpha} + a^{\alpha}$$

Kontravariante Differenzvektoren $x^{\alpha}=x_{2}^{\alpha}-x_{1}^{\alpha}$ transformieren also folgendermaßen:

$$\mathrm{d}x^{\alpha'} = L^{\alpha'}{}_{\alpha} \, \mathrm{d}x^{\alpha}$$

Entsprechend transformieren kovariante Vierervektoren mit

$$\mathrm{d}x_{\beta'} = L_{\beta'}{}^{\beta} \, \mathrm{d}x_{\beta} = \mathrm{d}x_{\beta} (L^T)^{\beta}{}_{\beta'},$$

denn durch Vergleich erhält man aus

$$dx_{\beta'} = g_{\beta'\alpha'} dx^{\alpha'} = g_{\beta'\alpha'} L^{\alpha'}_{\alpha} dx^{\alpha} = g_{\beta'\alpha'} L^{\alpha'}_{\alpha} g^{\alpha\beta} dx_{\beta},$$

dass

$$L_{\beta'}{}^{\beta} = g_{\beta'\alpha'} L^{\alpha'}{}_{\alpha} g^{\alpha\beta}.$$

Die Idee dabei ist, die physikalischen Gesetze mithilfe von Skalaren, Vierervektoren und höheren Tensoren in der vierdimensionalen Raumzeit zu formulieren, sodass die Gesetze in allen Inertialsystemen die gleiche Gestalt haben, da dann das Einsteinsche Relativitätsprinzip erfüllt ist.

Es soll daran erinnert werden, dass im Tensorkalkül, das auch hier verwendet wird, eine Größe $x, y^{\alpha}, z^{\alpha\beta}$ als Skalar/Vektor/Tensor (bezüglich der Lorentz-Transformation) bezeichnet wird, wenn sie ein entsprechendes Transformationsverhalten aufweist,

$$x'=x, \quad y^{\alpha'}=L^{\alpha'}{}_{\alpha}y^{\alpha}, \quad z^{\alpha'\beta'}=L^{\alpha'}{}_{\alpha}z^{\alpha\beta}L_{\beta}{}^{\beta'}$$

– es ist also nicht jede Zahl, nicht jeder Tensor und nicht jede Matrix ein Tensor im Sinne des Tensorkalküls.

Aus dem Transformationsverhalten sowie aus den schon bekannten Tensoren lassen sich neue Tensoren identifizieren bzw. konstruieren. So kennen wir bereits die Minkowski-Norm d s^2 und die Eigenzeit τ als Lorentz-Skalare und den Differenzvektor als Vierervektor.

Ein weiteres Beispiel für einen Vierervektor ist der Vierergradient

$$\partial_{\alpha} = \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c} \partial_{t} \\ \nabla \end{pmatrix},$$

der ordnungsgemäß folgendermaßen transformiert:

$$\frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} = \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} = \frac{\partial}{\partial x^{\alpha'}} L^{\alpha'}{}_{\alpha} = (L^T)_{\alpha}{}^{\alpha'} \frac{\partial}{\partial x^{\alpha'}}$$

Der kovariante Vierergradient ist analog

$$\partial^{\alpha} = g^{\alpha\beta}\partial_{\beta} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{c}\partial_{t} \\ \nabla \end{pmatrix}.$$

Aus dem Vierergradienten lässt sich der Wellenoperator/Quabla-Operator definieren,

$$\Box = \partial_{\alpha} \partial^{\alpha} = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}, \tag{7.16}$$

der wiederum ein Lorentz-Skalar ist⁷. Übrigens ist das Skalarprodukt $v^{\alpha}w_{\alpha}$ von zwei beliebigen Vierervektoren v^{α} und w^{α} im Minkowski-Raum stets ein Lorentz-Skalar, also invariant unter Lorentz-Transformation.

7.5 Relativistische Mechanik

Basierend auf der neu eingeführten Notation werden nun die Newtonschen Grundgleichungen verallgemeinert für Geschwindigkeiten v nahe der Lichtgeschwindigkeit c. Dazu werden neue Vierervektoren eingeführt und verknüpft. Man wird sehen, dass man für den Grenzfall $v/c \ll 1$ wieder die Newtonsche Mechanik erhält.

7.5.1 Impuls

Aus dem bereits eingeführten Differenzvektor dx^{α} , $dx = (c dt, d\mathbf{r})$ lässt sich die Vierergeschwindigkeit aus Differentiation nach der Eigenzeit ableiten,

$$u^{\alpha} = \frac{\mathrm{d}x^{\alpha}}{\mathrm{d}\tau} = \gamma \frac{\mathrm{d}x^{\alpha}}{\mathrm{d}t}, \quad u = \begin{pmatrix} \gamma c \\ \gamma \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma c \\ \gamma \mathbf{v} \end{pmatrix},$$

wobei v die ursprüngliche (klassische) Dreier-Geschwindigkeit ist.

Der Viererimpuls lässt sich dann wie gewohnt als Produkt aus Geschwindigkeit u^{α} und (Ruhe-) Masse m definieren,

$$p^{\alpha} = mu^{\alpha}, \quad p = \begin{pmatrix} m\gamma c \\ m\gamma \mathbf{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p^0 \\ \mathbf{p} \end{pmatrix}.$$
 (7.17)

Die Masse m ist dabei ein Skalar. An dem Raumanteil in Gleichung (7.17) lässt sich ableiten, dass

$$\mathbf{p} = m\gamma \mathbf{v} \iff \mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}c}{p^0}.$$

Den geschwindigkeitsabhängigen Ausdruck $m\gamma$ bezeichnen wir als relativistische Masse oder Impulsmasse m_r . Die relativistische Masse ist bei geringen Geschwindigkeiten nahezu gleich der Ruhemasse, doch für Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit geht die relativistische Masse gegen unendlich, wie in Abb. 7.10 dargestellt. Aus diesem Grund können Körper und Teilchen, die eine Ruhemasse m aufweisen, niemals auf die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden – aufgrund der divergierenden relativistischen Masse wird der Körper oder das Teilchen immer schwerer zu beschleunigen und kann die Lichtgeschwindigkeit niemals erreichen, da hierfür eine unendliche Menge an Energie benötigt würde.

Achtung, der Wellenoperator hat hier ein anderes Vorzeichen als in Gleichung (6.4) in Kapitel 6.2. In diesem Kapitel wird im Folgenden die Definition aus Gleichung (7.16) verwendet.




Abb. 7.10: Relativistische Masse m_r in Abhängigkeit von v/c. Für v=0 ist m_r gleich der Ruhemasse m. Geht v/c gegen den Wert 1, so steigt die relativistische Masse rasch an und divergiert für $v/c \to 1$.

7.5.2 Impulssatz

Nun wollen wir die Viererkraft K^{α} einführen. Wie in der Newtonschen Mechanik ergibt sich die Kraft durch Ableitung des Impulses nach der Zeit, nur dass hier der Viererimpuls und die Eigenzeit eingesetzt werden:

$$K^{\alpha} = \frac{\mathrm{d}p^{\alpha}}{\mathrm{d}\tau}, \quad K = \begin{pmatrix} K^{0} \\ \mathbf{K} \end{pmatrix}$$
 (7.18)

Für die räumlichen Komponenten ($\alpha = 1, 2, 3$) ergibt sich

$$\mathbf{K} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}\tau} = \gamma \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} = \gamma \mathbf{F}.$$

Für die zeitliche Komponente ($\alpha = 0$) betrachten wir einmal den Ausdruck

$$\frac{1}{2}m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}u^{\alpha}u_{\alpha}.\tag{7.19}$$

Dieser verschwindet, weil $u^{\alpha}u_{\alpha}$ als Skalarprodukt zweier Vierervektoren ein Lorentz-Skalar ist⁸. Ableiten von (7.19) mithilfe der Produktregel liefert aber auch

$$0 = m u_{\alpha} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} u^{\alpha},$$

sodass klar wird, dass

$$u_{\alpha}K^{\alpha} = -u^{0}K^{0} + \gamma \mathbf{v} \cdot \mathbf{K} = 0 \Leftrightarrow \gamma cK^{0} = \gamma \mathbf{v} \cdot \mathbf{K}.$$

Wir wissen bereits, dass $\mathbf{K} = \gamma \mathbf{F}$ und können daher K^0 bestimmen:

$$K^0 = \frac{\gamma}{c} \mathbf{v} \cdot \mathbf{F} = \frac{\gamma}{c} \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

was gerade dem γ/c -fachen der übertragenen Leistung entspricht (pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit). Wir sehen also:

⁸ Beweis: $u^{\alpha}u_{\alpha} = \gamma^{2}(v^{2} - c^{2}) = \gamma^{2}\left(-c^{2}\left(1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}\right)\right) = -\gamma^{2}\frac{c^{2}}{\gamma^{2}} = -c^{2}$

Teilchen mit einer Ruhemasse m>0 können nicht in endlicher Zeit mit einer endlichen Kraft auf Lichtgeschwindigkeit gebracht werden⁹.

7.5.3 Energiesatz

Wir haben bereits gesehen, dass die Leistung (also Arbeit pro Zeiteinheit)

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{F}$$

ist. Aus der nullten Komponente des Impulssatzes (7.18)

$$\frac{\mathrm{d}p^0}{\mathrm{d}\tau} = \gamma \frac{\mathrm{d}p^0}{\mathrm{d}t} = K^0 = \frac{\gamma}{c} \mathbf{v} \cdot \mathbf{F}$$

gewinnen wir durch Vergleich, dass die Energie einer Masse durch

$$E = cp^0 = m\gamma c^2 = m_r c^2$$

gegeben ist. In der relativistischen Mechanik folgt also aus dem Impulssatz direkt der Energiesatz. Für den klassischen Grenzfall $v/c \ll 1$ kann der Lorentzfaktor taylorentwickelt werden,

$$E = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx mc^2 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right)$$
$$E = mc^2 + \frac{1}{2}mv^2,$$

wobei $mv^2/2$ der bekannten kinetischen Energie in der Newtonschen Mechanik entspricht und der Term mc^2 die Ruheenergie des Körpers oder Teilchens beschreibt.




Abb. 7.11: Relativistische Massenschale: Alle Viererimpulse, die ein Teilchen mit fester Ruhemasse m annehmen kann, erfüllen die Gleichung $(p^0)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2$. Trägt man p^0 gegen \mathbf{p} auf, so stellt die Gleichung ein zweischaliges Hyperboloid dar. Für $\mathbf{p} = 0$ ist $p^0 = mc$.

⁹ Beweis: $\int_0^T \mathbf{F} dt = \mathbf{p} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \xrightarrow{v \to c} \infty$, was der Annahme widerspricht dass das Zeitintervall T und die Kraft \mathbf{F} endlich sind.

Betrachte jetzt einmal das Quadrat des Viererimpulses

$$p^{2} = p^{\alpha} p_{\alpha} = -(p^{0})^{2} + \mathbf{p}^{2}$$

= $m^{2} u^{2} = -m^{2} c^{2} = \text{const},$

also auch ein Lorentz-Skalar. Die Gleichung

$$\left(p^0\right)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2$$

beschreibt ein zweischaliges Hyperboloid, die sogenannte relativistische Massenschale (siehe Abb. 7.11). Auf dieser Schale liegen alle möglichen Viererimpulse für ein Teilchen der Ruhemasse m, die dieses Teilchen annehmen kann. Zu einer Masse m gehören eigentlich beide Schalen des Hyperboloids, aber nur die positive Lösung ist relevant, weil der Viererimpuls stets nach vorne gerichtet ist (in Richtung der Zukunft im Minkowski-Diagramm).

Damit lässt sich nun der Energiesatz formulieren:

$$E = m_r c^2 = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}.$$