# **Rust Smart Pointers**

### 最燒腦的智慧指標




# **Outline**

- What is a pointer?
- What are "Smart Pointers"?
- Smart pointers in standard library
- Smart pointers in the wild

# What is a pointer?

An object storing the **memory address** of **a value** located in computer memory.

A pointer is able to **obtain the stored value** at that memory location, a.k.a **dereference**.



# What is a pointer in Rust?

```
let mut value = 1u8;

// create a mutable pointer (reference) to the value
let ptr = &mut value;

// deferences the pointer (obtains underlying value)
*ptr += 2;

// original value has changed!
assert_eq!(value, 3);
```

# What is a pointer in Rust?

- 1. There is a type called "Reference".
- 2. References are first-class values in Rust.

That means they can be moved, copied, stored in struct and returned from functions.

- 3. Can be either **immutable** or **mutable** to the value referenced to.
  - shared (immutable) references (&)
  - mutable references (&mut)
- 4. Shared references impl Copy trait: copying itself, a.k.a shallow copy.
- 5. Mutable references do not impl Copy trait to prevent creating multiple writable aliases.

Pointer, reference and borrow are interchangeable in most cases in Rust.

### What are "Smart Pointers"?

- A data structure that simulates the behavior of a normal pointer.
- Providing additional features, such as
  - disposing resources when a pointer goes out of scope
  - allocating data on the heap
  - o automatic memory management
- Also known as "**Fat Pointer**" for storing additional metadata such as capacity, reference counts.
- Not smart enough to be an artifical intelligence.

### What are "Smart Pointers" in Rust?

- 特殊的資料結構,模擬一般指標的行為。
- 提供許多額外的功能。
  - 部分智慧指標可動態配置記憶體(Dynamic allocation)。
  - 。 部分智慧指標封裝 immutable data 後,仍可以在 runtime 修改其值。
- 又稱「胖指標」,因為儲存指向資料的指標外,通常會儲存額外資訊,例如陣列 長度,空間需求稍大。

s: String			String	
name	value		index	value
ptr		-	0	h
len	t		1	e
capacity	10		2	1
			3	1
			4	O

### 如何使用 struct 模擬指標

#### 必須做到兩件事:

- 確認 dereference 時可解開引用,取得底層值 -> 實作 Deref trait
- 確認指標結束生命週期時,會正確釋放資源 -> 實作 Drop trait

符合上述要件,並在 safe Rust 前提下實作的智慧指標,就可消弭絕大多數記憶體問題,例如 double free 或 wild pointer。

Smart Pointer in Rust = Data structure + Deref + Drop

### Deref trait

- 用來多載解引用運算子 \* (dereference)的 trait。
- 有一個 required method fn deref(&self) -> &Self::Target
- DerefMut 則是用在 &mut 的 dereference。
- Rust 有很多 implicit dereference,實作 Deref trait 會讓生活好過很多。

```
pub trait Deref {
    /// The resulting type after dereferencing.
    type Target: ?Sized;

    /// Dereferences the value.
    fn deref(&self) -> &Self::Target;
}
```

```
use std::ops::Deref;

fn main() {
    let s = &lu8;
    assert_eq!(&l, s);
    assert_eq!(1, *s);
    assert_eq!(1, *s);
    assert_eq!(&l, s.deref()); // fn deref() -> &u8
}
```

9 / 37

### Implicit dereference

為了讓大家方便寫 code,不用再區分 obj.method、obj->method、(\*obj).method,Rust 幫我們統一介面,只要是函數傳參或方法呼叫,當

- 對指向 value type 的指標操作時,就執行原本的動作。
- 超過一層指標包裹 value 時,會先呼叫 obj.deref(),將 T 引用解為 U 的值。

```
use std::ops::Deref;
fn main() {
    let s = &String::from("123");
    assert_eq!(3, s.len());
    assert_eq!(3, s.deref().len());
    assert_eq!(3, (&s).len()); // s.deref().deref()
    assert_eq!(3, (&&s).len()); // s.deref().deref().deref()
    assert_eq!(3, (&&&&&&s).len()); // s.deref().deref().deref()...
}
```

### Drop trait

- 可視為 destructor 析構函數,當 value 離開 scope 呼叫,可用來釋放資源。
- 為 RAII pattern 的資源管理機制。
- Rustc 不給直接呼叫 method, 請使用 std::mem::drop。
- Rustc 不保證一定會呼叫(例如 FFI 不需要)。


```
let v = vec![1, 2, 3];
drop(v); // Explicitly drop.
{
    let v = vec![1, 2, 3];
} // Implicitly drop. Call drop(&v) when v is out of scope.
```

11 / 37

# std 的智慧指標

- Box
- Rc
- Arc
- Cell
- RefCell
- Mutex
- RwLock
- Atomic\*
- Vec
- String
- 在 std::collections 的集合型別
- <u>查看更多...</u>

### 記憶體配置



Rust container cheat sheet, by Raph Levien, Copyright 2017 Google Inc., released under Creative Commons BY, 2017-04-21, version 0.0.3

Raph Levien, Google. CC BY

# 記憶體配置 - 圖例

Legend

ptr 4/8 bytes (usize)

size 4/8 bytes

atomic 4/8 bytes

fn 4/8 bytes

allocation heap allocation, implies ownership

T user defined type

..... deref




#### 在 heap 上配置空間儲存 owned content。

- 指向 heap 上的資料,Box 本身配置在 stack 上,佔 1 usize 的空間。
- 保有 content 的 ownership, Box 生命週期結束會 drop 它的 content。
- 是最泛用的智慧指標。
- 類似 C++ std::unique\_ptr。

```
pub struct Box<T: ?Sized>(Unique<T>);
impl<T> Box<T> {
    pub fn new(x: T) -> Box<T> {
        box x
    }
}
```

# 記憶體配置



### 簡單操作

#### 將值放到 heap 上

```
let val = 5u8;
let boxed = Box::new(val);
```

#### dereference 解引用


```
let boxed = Box::new(5u8);
let val = *boxed;
```

#### implict deref 範例

```
fn implicit_deref(a: &u8) { dbg!(a); }
let boxed = Box::new(5u8);
implicit_deref(&boxed); // a = 5
```

# Box 與 dispatch

- Direct (static) dispatch
- Table dispatch
- Message dispatch



### 什麼時候該用 Box

- ✓ 你需要儲存 recursive type,無法靜態決定型別大小
- 你需要轉移資料的所有權但想避免整個複製
- ✓ 你需要將資料配置在 heap 上
- ✓ 你需要一個 null pointer (Option<Box<T>>)
- ▼ 你想寫簡單的 singly linked list
- ✓ 你需要做 dynamic dispatch,例如 dyn Trait (former Trait Object)
- 💢 你想找個簡單的智慧指標來學(會看到神奇的 box keyword 🤯)

# Cell與RefCell 🤪 💵 🞩 🐫







用來打破 borrow checker 的「共享不可變,可變不共享」規則。讓 immutable reference 也能修改。

- 兩者修改 immutable reference 是透過「interior mutability」。
  - 。 Cell 透過所有權轉移修改內部的 value。
  - RefCell 藉由 runtime borrow checker 操作指標。
- 兩者皆不會額外在 heap 配置空間存資料。

Cell <t></t>	RefCell <t></t>		
Т		borrow	Т

### **Inherited and Interior Mutability**

#### Inherited mutability

一個資料結構內部欄位的可變性取決於「變數是可變的 binding 或是不變的 binding」。可變性一旦決定就會株連九族,每個欄位都會「繼承」相同的可變性。

```
struct S(u8);
let mut s1 = S(1);
s1.0 += 2; // s1 is mutable, so s1.0 is also mutable.
let s2 = S(1);
s2.0 += 2; // Compile failed. s2 is immutable.
```

#### Interior mutability

若一個型別可以透過 shared reference 來修改其內部狀態,則我們稱之有 Interior mutability ,這會透過 UnsafeCell<T> 這個黑盒子實作。

UnsafeCell 是 safe Rust 中少數可以無視「共享不可變,可變不共享」的型別,Cell 與 RefCell 都是其衍生型別。

### Cell 的內部實作

Cell 的結構體不包含其他 metadata,直接就是透過 UnsafeCell 儲存 value。

```
pub struct Cell<T: ?Sized> {
    value: UnsafeCell<T>,
}
Cell<T>
    RefCell<T>
    borrow T
```

### Cell 的 API


Cell 對不同型別的操作維持一個共識:「轉移整個資料的所有權」。例如 get、set 皆是直接 copy 或是取代原本的值。


```
use std::cell::Cell;
let c = Cell::new(5);
c.set(10); // discard 5 and value set to 10
c.get(); // 10 (a copy but not a reference)
c.replace(7) // 10 (returns the replaced value)
```

### RefCell 的內部實作

RefCell 是會動態檢查 borrow checker rule 的型別,比 Cell 多一個 borrow 的欄位,動態紀錄引用的情形。

```
pub struct RefCell<T: ?Sized> {
    borrow: Cell<BorrowFlag>, //
    value: UnsafeCell<T>,
}
```





### RefCell 的 API

RefCell 提供 borrow\_mut() 與 borrow() 兩個方法,動態產生不同的 reference。

```
use std::cell::RefCell;
let c = RefCell::new(5); // create a RefCell
*c.borrow_mut() += 5; // mutably borrow and mutate interior value
assert_eq!(&*c.borrow(), &10); // immutably borrow to check the value
```

比較特別的是,RefCell::borrow與RefCell:borrow\_mut的回傳值並非&T與&mut T,而是帶有實作細節的Ref<T>與RefMut<T>。這個特性讓RefCell無法設計出函式庫等級的優美介面,反而更適合 application 層的實際應用。

### 什麼時候該用 Cell 或 RefCell

- ✓ 你需要一個對外 immutable, 但內部狀態可變的資料結構
- ✓ 你需要動態建立多個可變的 alias
- ✓ 你想要變更 Rc 多個指標底層的資料狀態
- ✓ 你深信你的程式碼完全正確,只是 Rust borrow checker 太傻看不懂你的邏輯
- ★ 你希望寫出介面優美的函式庫,不要曝露細節(RefCell)




#### 單執行緒的引用計數指標,用來共享配置在 heap 上的資料。

- 內部紀錄引用資料的指標數量,當最後一個 Rc 指標銷毀時,資料也隨風而去。
- 因為共享,所以禁止任何 mutation (可從 interior mutability 繞過 )。
- 可能發生循環引用,導致記憶體洩漏,請愛用 Weak 弱引用。
- 非原子操作,所以無法在執行緒間傳遞,請愛用 Arc 原子引用計數指標。
- 類似 C++ std::shared\_ptr。

```
pub struct Rc<T: ?Sized> {
    ptr: NonNull<RcBox<T>>,
    phantom: PhantomData<T>,
}

struct RcBox<T: ?Sized> {
    strong: Cell<usize>,
    weak: Cell<usize>,
    value: T,
}
```

# 記憶體配置



### 簡單操作

#### 建立 Rc 並共享引用(複製 Rc pointer)

```
use std::rc::Rc;
let five = Rc::new(5);
let another_five = Rc::clone(&five);
assert_eq!(five, another_five);
```

#### 升級 Weak -> Rc ,與降級 Rc -> Weak

```
use std::rc::Rc;
let five = Rc::new(5);
let weak_five = Rc::downgrade(&five);

let strong_five: Option<Rc<_>> = weak_five.upgrade();
assert!(strong_five.is_some());
// Destroy all strong pointers.
drop(strong_five);
drop(five);
assert!(weak_five.upgrade().is_none());
```

29 / 37

# Rc 如何管理 weak 與 strong reference

```
unsafe impl<#[may_dangle] T: ?Sized> Drop for Rc<T> {
    fn drop(&mut self) {
        unsafe {
            self.dec_strong();
            if self.strong() == 0 {
                // destroy the contained object
                ptr::drop_in_place(self.ptr.as_mut());
                // remove the implicit "strong weak" pointer now that
                // destroyed the contents.
                self.dec_weak();
                if self.weak() == 0 {
                    Global.dealloc(self.ptr.cast(), Layout::for_value
                                                                    ▶ 30 / 37
```

### 什麼時候該用 Rc

- ✓ 你需要共享一堆 alias, 但不確定哪個 alias 會先結束
- ▼ 你很窮,但你需要一個 GC(Rc + RefCell = 窮人的 GC)

Rc + RefCell = **窮人的** GC

<u> 參考資料:事實上 Rust 自帶 static GC?!</u>




#### Clone On Write 的智慧指標,修改指標指向的資料時,才會複製一份資料。

- Cow 是一個 enum, 會是 borrowed 或 owned data 其中一種。
- Cow<T> 的 T 需實作 ToOwned trait,可視為需要能被 clone。

```
pub enum Cow<'a, B: ?Sized + 'a>
    where B: ToOwned
{
    /// Borrowed data.
    Borrowed &'a B),
    /// Owned data.
    Owned(<B as ToOwned>::Owned),
}
```

### 記憶體配置



33 / 37

### 如何使用 Cow

事實上,除了 trait implement 外,Cow 只有 into\_owned 與 to\_mut 兩個方法。

```
use std::borrow::Cow;
let s = "Hello world!";
let cow = Cow::Borrowed(s); // 引用 s

assert_eq!(
   cow.into_owned(), // 透過 `into_owned()` 轉換成 owned data
   String::from(s)
);
let mut cow = Cow::Borrowed("foo");
cow.to_mut().make_ascii_uppercase(); // 利用 to_mut() 複製一份資料

assert_eq!(
   cow,
   Cow::Owned(String::from("FOO")) as Cow<str> // 已與原始資料不同
);
```

### 什麼時候該用 Cow

- ✓ 你遇到 clone 的效能瓶頸,希望減少 clone 的次數。
- ✓ 你不想要處理多重指標的問題,但也不想要全部都 clone。
- ✓ 你想要避免 Mutex 互斥鎖效能不彰的問題
- ✓ "Pay only for what you use." No mutation. No clone.
- 🗙 你感到不爽時大喊

### 其他有趣的社群 crates

#### typed-arena

曾出現在 <u>Nightly</u> 但最後被移除的 <u>Region-based allocation</u> 實作。所謂 region-based allocation 指將物件建立在預先配置的連續記憶體空間,這些物件最後會一起釋放記憶體空間。這種作法可以讓 alloc/dealloc 更快,並提升 cache 效能。甚至可循環引用但不會記憶體洩漏,適合實作 graph、tree 等循環資料結構。

#### owning-ref

建立包含 owned data 但對外介面是 reference type 的智慧指標。

#### **5** once cell

類似 RefCell,特色是允許多次讀取但僅能寫入唯一一次。這個限制讓 OnceCell可以回傳 &T 而非醜陋的 Ref<T>。(貌似適合 singleton pattern)

### **AMA Time!**

We are from

☑Hahow 好學校

Ask us anything!