

Module: Biophysique Basé sur: Le cours

- -> Ce résumé est un complément de cours, il contient suffisamment d'informations, mais ne remplace pas le polycopié du professeur.
- -> Merci d'envoyer toutes vos remarques via l'adresse mail suivante : mahdikettani1@gmail.com
- -> Bon courage et bonne lecture !

Auteur : Kettani El Mahdi, étudiant de la promotion médecine 2019

اللهم أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير

# CIRCULATION SANGUINE

# I) Organisation générale du système cardio-vasculaire :

#### -> Le cœur est constitué de :


- 2 oreillettes (gauche et droite) : pour remplir les ventricules
- 2 ventricules (gauche et droit) : pour éjecter le sang

### -> Étapes de la circulation sanguine :

- Pendant l'inspiration O2 rentre jusqu'aux alvéoles pulmonaires
- Les alvéoles échangent l'O2 et reprennent le CO2 des capillaires sanguins
- Les 4 veines pulmonaires riches en O2 (2 par poumon) déversent le sang oxygéné dans l'oreillette gauche
- le sang passe de l'oreillette au ventricule gauche
- Le ventricule gauche éjecte le sang via l'aorte à l'ensemble du corps avec une pression de 100 mmHg
- Les cellules captent l'O2 et rejettent le CO2 aux capillaires sanguins
- Les 2 veines caves (supérieure et inférieure) pauvre en O2 et riche en CO2 déverse le sang désoxygéné dans l'oreillette droite avec une pression de 2 – 4 mmHg
- Le sang passe de l'oreillette au ventricule droit
- Le ventricule droit éjecte le sang via l'artère pulmonaire aux 2 poumons
- Les alvéoles reprennent le CO2 (qui sortira par les bronches lors de l'expiration) et échangent l'O2 aux capillaires
- Et le circuit recommence perpétuellement

# II) Activité mécanique des ventricules :

### A) Étapes ou phases de l'activité mécanique cardiaque :




## -> La systole ventriculaire :

- 1. Contraction iso-volumétrique des 2 ventricules : toutes les valvules sont fermées, les ventricules sont pleins, la pression augmente dans les ventricules
- Éjection brutale vers l'aorte et l'artère pulmonaire : les valvules sigmoïdes s'ouvrent dès que la pression des ventricules devient supérieure à celle de l'aorte

### -> La diastole ventriculaire :

- 1. Relaxation iso-volumétrique : la pression des ventricules diminue => les valvules sigmoïdes se referment dès que la pression des ventricules devient inférieure à celle de l'aorte, cette fermeture provoque un bruit
- 2. Phase de remplissage passif : dès que la pression des oreillettes devient supérieure à celle des ventricules, il y a ouverture des valvules atrio-ventriculaires et le sang passe des oreillettes aux ventricules
- 3. Contraction auriculaire (systole auriculaire) : Cette phase se termine par une contraction auriculaire qui complète le remplissage. Dès que la pression des ventricules devient supérieure à celle des oreillettes, les valvules atrio-ventriculaires se referment, cette fermeture provoque un bruit



### B) Régime discontinue-régime continu :

- -> Le cœur éjecte le sang de façon discontinu, alors que le flux sanguin est continu (dans le réseau artériel)
- -> Pour réguler cette discontinuité, la paroi des gros vaisseaux comme l'aorte :
- Se distant pendant la systole
- Se rétracte à la fin de la systole après fermeture des valvules sigmoïdes
- -> Ce mécanisme permet donc :
- Transformer un flux pulsé éjecté en un flux continu
- Économiser la puissance cardiaque en restituant une partie de l'énergie emmagasiné Em


## C) Pression, volume ventriculaire: Travail Cardiaque:

- -> Wc = P x V avec : Wc : travail cardiaque / P : pression / V : volume
- -> Le travail du cœur ≈ le travail du ventricule gauche
- -> 4 phases à retenir :
- A: Fin de la diastole = remplissage diastolique (remplissage maximal des ventricules V = 125 ml / P = 0 mmHg)
- B: Contraction iso-volumétrique (P = 90 mmHg)
- C : Éjection systolique (Volume éjecté = 65 70 ml)
- D: Relaxation iso-volumétrique (Volume restant dans les ventricules = 60 ml)
- -> Conditions physiologiques normales :
- Remplissage diastolique + éjection systolique => utilise 1,3 watt
- Phase iso-volumétrique => utilise 11,7 watt
- -> Le rendement mécanique est assez faible, mais il augmente à l'effort ou en cas de pathologie
- -> Exemple:
- Hypertension artérielle : P aorte augmente => Wc augmente également pour plus de contraction car la pression de l'aorte reste supérieure à celle des ventricules
- Effort, prises de médicament : Wc augmente car les valves sigmoïdes s'ouvrent : Pression des ventricules augmente et volume identique ou Pression des ventricules identique et volume augmente

# III) Écoulement et débit sanguins :

### A) Écoulement des fluides :

- -> V = d/t (avec : V : vitesse d'écoulement en m/s / d : distance parcourue en m / t : temps en s)
- -> D = Vo/t (avec : D : débit en m3/s / Vo : volume du sang qui passe à travers le vaisseau en m3 / t : temps en s)
- -> Relation entre la vitesse et le débit :  $D = S \times V$  (avec : D : débit / V : vitesse / S : surface) ( $S = \pi \cdot r^2$ )



de la matière, circuit fermé, pas de perte => D = cte => S1 x V1 = S2 x V2



$$S_1 = 10 \text{cm}^2$$

### $S_2 = 2cm^2$ D= 10ml/s


- -> Liquide parfait :
- S'écoule sans frottement entres les particules
- Pas de perte d'énergie pendant l'écoulement
- Théorème de Bernoulli :  $p_1 + \frac{1}{2}\rho v_{1^2} + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_{2^2} + \rho gh_2$

### -> Liquide réel :


- S'écoule avec frottements entre les particules
- Ce qui provoque une viscosité  $\eta$  du liquide
- Perte d'énergie pendant l'écoulement
- Loi de poiseuille :  $D = \Delta p \frac{\pi R^4}{8\eta l}$  avec :  $\Delta p = p_1 p_2$   $\Delta p$  : perte d'énergie à cause des frottements / viscosité

-> Écoulement laminaire :

- Vitesse diminue
- Vecteurs vitesse parallèle
- Vitesse maximale au centre
- Vitesse ≈ 0 pour une mince couche périphérique



- Vitesse augmente
- Vecteurs vitesse désordonnés



-> Nombre de Reynolds :  $\mathcal{R} = \frac{\rho d v}{\eta}$ 

• Si R < 2400 : écoulement laminaire

• Si R > 10 000 : écoulement turbulent

• Si 2400 < R < 10 000 : régime instable, mélange des 2 régimes

-> Vitesse critique :  $Vc = \frac{2400 \, \eta}{c \, d}$  Si la vitesse d'écoulement > Vc => le régime cesse d'être laminaire

### B) Particularité du réseau vasculaire :

-> Réseau parallèle qui commence par 1 vaisseau, l'aorte, puis ce dernier se bifurque en plusieurs ramifications de vaisseaux pour atteindre un nombre de  $5x10^9$ , c'est les capillaires, puis ce nombre diminue pour devenir veine cave

-> Le débit est constant, mais la vitesse d'écoulement varie :

dans l'aorte : 30 cm/s


dans les capillaires : < 0,1 cm/s</li>

• Il raugmente jusqu'à 5-20 cm/s dans les vines caves


Vaisseau	Diamètre	Section cumulé
Aorte	2,5 cm	5 cm2
Artère	4 mm	20 cm2
Artériole	30 μm	500 cm2
Capillaire	8 μm	3500 cm2
Veinule	20 μm	2700 cm2
Veine	5 mm	30-100 cm2
Vaine cave	3 cm	7 cm2




- -> Dans le reste de la circulation sanguine => écoulement laminaire
- -> Les turbulences sont présent lorsque la vitesse d'écoulement > Vc



- Anémie : pourcentage de globules rouges dans le sang diminue =>  $\eta$  diminue et Vc diminue
- Sténose vasculaire : le diamètre des vaisseaux se rétrécie. On a D = S x V => Si S diminue, V augmente (car D cte)
- En systole : fuite dans la valve mitrale (valve atrio-ventriculaire gauche) ou rétrécissement de la valve aortique
- En diastole : Rétrécissement de la valve mitrale ou fuite dans la valve aortique
- -> Tous cela, provoque une augmentation de la vitesse d'écoulement qui peut devenir > Vc



- Diminution de la vitesse
- Augmentation de l'hématocrite (pourcentage des globules rouges dans le sang)
- Augmentation de la concentration des macromolécules dans le sang
- Augmentation du calibres des vaisseaux
- Diminution de la température



Capillaires

-> Le sang est un fluide non newtonien et anormalement visqueux

- -> La pression moyenne dans :
- Ventricule gauche: 120 130 mmHg

Aorte: 100 mmHg
Artère: 40 mmHg
Capillaires: 25 mmHg
Veine cave: 2 - 4 mmHg

-> La résistance d'un vaisseau :  $\mathbb{R}i = \frac{8\eta l}{\pi R^4}$ 

- -> La résistance d'un vaisseau dépend :
- Calibre du vaisseau : r diminue  $\Rightarrow$   $\mathbb{R}$  augmente
- Longueur du vaisseau : L augmente => + de frictions => ℝ augmente
- Viscosité du liquide :  $\eta$  augmente =>  $\mathbb{R}$  augmente
- -> Si on a des canalisations en parallèle, on additionne les  $\frac{1}{\mathbb{R}q}$
- Pour n canalisations parallèle :  $\frac{1}{\mathbb{R}g} = \sum \frac{1}{\mathbb{R}i}$
- Résistance globale d'un secteur :  $\mathbb{R}g = \frac{\mathbb{R}i}{n}$
- -> Il y a diminution progressive de la pression
- -> II y a perte de charge au niveau d'un secteur :  $\Delta p = \mathbb{R} g \times D$

## -> Exemple:

### -> Données :

- r d'une artère =  $0.05 \text{ cm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$
- L d'une artère = 0,09 m
- n (nombre canalisations) = 600
- D =  $8.3 \times 10^{-5} \text{ m}3/\text{s}$
- $\eta = 4x10^{-3}$

## -> Application:

• 
$$\mathbb{R}i = \frac{8 \times 4.10^{-3} \times 0.09}{3.14 \times (5 \times 10^{-4})^4} = 0.146 \times 10^{11}$$

• 
$$\mathbb{R}g = \frac{\mathbb{R}i}{n} = \frac{0.146 \times 10^{11}}{600} = 2.44 \times 10^7$$

•  $\Delta p = \mathbb{R}g \times D = 2,44 \times 10^7 \times 8,3 \times 10^{-5} = 20,25 \times 10^2 \text{ Pa}$ 

### C) Pression artérielle :

- -> C'est la pression du sang dans les artères de la grande circulation
- -> On utilise le sphygmomanomètre qui exerce une pression sur l'artère humérale, puis on dégonfle progressivement
- L'apparition d'un bruit témoigne de => la pression systolique
- En continuant de dégonfler, le bruit augmente puis s'estampe => c'est la pression diastolique
- -> En station debout, la pression artérielle varie en fonction de la hauteur
- -> En station allongé, la pression artérielle est ≈ la même en tous points, car tous les points étant à la même hauteur
- -> En utilisant le théorème de Bernoulli, on arrive à calculer la pression artérielle en plusieurs points
- -> Exemple : (le cœur est pris comme référence)
- La pression artérielle au niveau de la tête = 7,85 KPa
- La pression artérielle au niveau des pieds = 26,39 KPa
- -> La pression artérielle doit toujours être mesurée à la hauteur du cœur en position allongée