

FONCTION MECHNIQUE

I- Introduction

- -La révolution cardiaque comprend la période située entre la fin d'une contraction et la fin de la contraction suivante.
- -Elle comprend:
- La systole ventriculaire où le cœur se contracte pour éjecter le sang dans l'aorte et l'artère pulmonaire : phase d'activité.
- La diastole ventriculaire où le cœur se relâche et se remplit : phase de repos -Chez l'homme au repos, la durée de chaque cycle est 0,8sec (800 msec):

Remplissage

- La systole ventriculaire : 0,3 sec
- La diastole: 0,5sec

d'éjection :

- -Le cœur se repose au cours de la diastole, ceci est important car c'est durant cette période que s'effectue l'irrigation sanguine du myocarde.
- -La durée de la systole est relativement constante, l'accélération ou le ralentissement se font aux dépens de la diastole

II- La systole ventriculaire:

(Durée inchangeables):

-Les 2 valves auriculoventriculaire et sigmoïde sont

-Où la pression ventriculaire est légèrement supérieure

à la pression aortique et la plus grande partie de l'éjection systolique a lieu dans cette période.

Phase de contraction isovolumétrique :	fermées. -Il y a une mise en tension des parois ventriculaires: Pression intra-ventriculaire augmente rapidement mais le volume ventriculaire ne change pas. -Située entre la fermeture des valves auriculoventriculaires et l'ouverture des sigmoïdes. -Située entre les bruits B1 et B2 -Lorsque la pression ventriculaire gauche, dépasse la pression diastolique de l'aorte (80 mmHg) et la pression du VD dépasse la pression diastolique de l'AP (10 mmHg): OUVERTURE DES VALVES AORTIQUE ET PULMONAIRE: la phase d'éjection systolique commence
Phase	-Dès que les valves sigmoïdes s'ouvrent, le ventricule communique librement avec l'aorte ou l'artère pulmonaire, le sang est éjecté d'abord rapidement

puis lentement.

a/ Phase d'éjection rapide :

III-Diastole ventriculaire:

-Elle commence après la fermeture des valves aortique ou pulmonaire (B2) et se termine avec la fermeture des valves auriculo-ventriculaires.

Elle comprend : * la relaxation isovolumetrique * le remplissage ventriculaire * la contraction des oreillettes


-Comprise entre la fermeture des valves sigmoïdes et l'ouverture des valves auriculoventriculaires. -Pendant cette phase : les ventricules sont des cavités closes et la relaxation myocardique continue contribuant à une chute rapide des pressions intraventriculaires sans changement de volume ventriculaire. -Quand les pressions intra-ventriculaires descendent au dessous des pressions intraauriculaires les valves AV s'ouvrent marquant la fin de cette période et le début du remplissage ventriculaire. -La chute de pression est d'autant plus rapide que le myocarde est capable de se relâcher facilement c-àd compliance ou distensibilité ↑ -Durée plus fiable que le remplissage ventriculaire
-L'ouverture des valves AV à leur fermeture


b/Phase d'éjection lente :

- Lorsque la pression aortique dépasse légèrement la pression ventriculaire: fermeture des valves sigmoïdes.
- A chaque systole: Volume du sang chassé par le ventricule dans l'aorte: le volume d'éjection systolique (VES)
- À la fin de l'éjection, un certain volume reste dans le ventricule: volume télé systolique (VTS) ou volume résiduel.

Courbe pression volume:

- -Pression aortique normale: 120/80mmHg
- -Pression d'artère pulmonaire normale : 25/10mmHg
- -Pression moyenne de l'OG normale: 8mmHg
- -Pression movenne de l'OD normale: 5mmHg
- -Pression VG normale: 120/8mmHa
- -Pression VD normale: 25/5mmHg





Ventriculaire

3-

actif:

-Phase de remplissage rapide (plus grande partie): Les valves AV s'ouvrent, la pression légèrement élevée des oreillettes d'une part et le vide post

systolique des ventricules d'autre part font passer rapidement le sang auriculaire dans les ventricules, d'où accroissement rapide des volumes ventriculaires (75% du remplissage effectué). Cette phase dure le 1/3 de la diastole.

-Remplissage lent (diastasis): Le sang continue à passer des veines dans les oreillettes et passe directement dans les ventricules.

Remplissage contraction des oreillettes

-C'est le dernier 1/3 de la diastole, les oreillettes se contractent et éjectent les 25% du restant du sang dans les ventricules. A la fin de la contraction auriculaire, la pression légèrement plus élevée dans les Ventricules que dans les Oreillettes, les valves AV s'affrontent et commence la phase de contraction isovolumétrique.

Contrôle de force de contraction ventriculaire :

- -Positifs: Catécholamines circulantes (Adrénaline) Angiotensines Ca++
- -Négatifs: Acétylcholine (Parasympathique) Hyperglycémie hyperkaliémie • Hypoxie • Acidose • bétabloauants

Système Para-Sympathique


Acétylcholine — Récepteurs muscariniques

Innervation limitée à l'atrium et au tissu nodal

Effets:

- (Inotrope -)
- Chronotrope -
- (Dromotrope -)

Ralentissement de la dépolarisation spontanée



IV-Etude Pression, résistance et débit cardiaque :

a-Pression:

Méthode d'étude :

Cathétérisme cardiaque:

consiste à introduire à partir d'un vaisseau superficiel (artère ou veine) un fin tube (cathéter) jusque dans les cavités cardiaques.

1-Cathétérisme cardiaque droit :

.Veine fémorale \rightarrow OD \rightarrow VD \rightarrow AP \rightarrow Cap. pulm \approx OG

Réalise par une sonde de Swan-Ganz

.Permet de mesure la pression capillaire pulmonaire

2- Cathétérisme cardiaque gauche :

.Artère fémorale \rightarrow Aorte descendante \rightarrow Crosse aorte \rightarrow VG

mmHg	Systole	Diastole	Moyenne
OD	+3	-1	0
VD	25	0-3	
A.Pulmonaires	25	8	12
Cap.pulmonaires	10	2	8
VG	120	0-5	
AO	120	70	85

-La pression qui règne dans le ventricule immédiatement avant la systole ou pression télédiastolique, présente un intérêt certain, en pathologie, car elle indique l'état de distension des fibres myocardiques ventriculaires

b- Volumes:

Méthodes d'étude :

1-Invasives:

.Cinéangiographie : injection d'un produit de contraste directement dans la cavité ventriculaire après cathéterisme cardiaque

2-Non invasives:

. Echographie (ultra-sons) : Reflet de la fonction systolique du ventricule aauche +++ Débit cardiaque = VES x FC (fréquence cardiaaue)

Qc= (VTD - VTS) x FC

1- Pulsations cardiaques:

-Choc précordial ou choc de pointe.

-La palpation de la région précordiale permet de sentir périodiquement un choc qui siège normalement au 4-5 ème espace intercostal gauche et sur la ligne médicoclaviculaire.

- L'apex vient s'appuyer sur la paroi traduit la systole ventriculaire.

2- Bruits du cœur

(sthétoscope)

b- Bruits normaux

a- Foyers d'auscultation:

-Mitral: pointe du cœur 4-5 ème EICG -Tricuspide: appendice xyphoïde

-Aorte: 2-3 ème EIC droit et Pulmonaire: 2-3 ème EIC gauche

Signes et moyens d'exploration de l'activité du cœur

B1: - Pointe du cœur 5ème EICG

- Fermeture des valves mitrales et tricuspide
- Synchrone avec le pouls
- Sourd, grave et prolongé

B2: - Base du cœur - fermeture des valves aortiques et pulmonaires

- Claqué et bref L'intensité des bruits est proportionnelle au gradient de pression de part et d'autre des valves auriculo-ventriculaire et sigmoïdes



LE DÉBIT CARDIAQUE

Définition :	.Chez un sujet normal . Il est généralement e conditionne toute l'hé -Volume d'éjection sys -Volume télédiastolique volume précharge -Volume télésystolique postcharge VES = VTD -Fréquence cardiaque bats/min (moyenne =	(Fc) : nombre de <mark>contractions ventriculaires par seconde.</mark> Est exprimée en battements par minute			
Méthodes de mesure du débit cardiaque :	Principe de Fick :	-Le débit sanguin à travers un organe peut être calculé, si une substance est enlevée ou ajoutée au sang au cours de son passage à travers l'organe. - Quantité O2 consommé VO2 = quantité d'O2 dans les v pulmonaires - la quantité d'O2 dans les artères pulmonaires. $ \frac{VO2}{CaO2-CvO2} $ VO2 = Q(CaO2 - CvO2) vO2 : étude spirométrie CaO2 : ponction d'une artère systémique CvO2 : par cathétérisme cardiaque droit au niveau de l'artère pulmonaire (Sang veineux mêlé).			
	Technique de dilution d'un colorant : principe de Stewart Hamitton :	Principe : On démontre que le débit du fluide est égal au rapport de la masse connue de l'indicateur injecté sur l'aire de la surface comprise entre la courbe de dilution et l'axe des abscisses. $Q=\frac{1}{S}$:Q :Quantité injectée, S :Surface courbe			
Mesure du débit cardiaque	Méthode invasive	-Méthode simple (dispense spirométrie): Produits utilisés: - Marqueurs colorés: vert indocyanine (cardiogreen) - sérum froid +++: variation de T° (courbe de thermodilution) - Isotopes: radioéléments - Angiocardiographie - Doppler cardiaque: permet de déterminer le diamètre aortique donc la surface de l'orifice aortique (SA). Le temps d'éjection ventriculaire (TE) et la vitesse du sang (Vm) lors de la systole. Qc = SA X TE X Vn			
	Méthode non invasifs	Échographie Doppler			

I-Résultats et variations physiologiques du débit cardiaque :

Le débit cardiaque en décubitus est de 5 à 6 l/mn En fait, on mesure l'index cardiaque pour avoir des chiffres comparables entre des sujets de poids et de taille différents. On rapporte le débit cardiaque à la surface corporelle dont la valeur normale est de 3l/mn/m2 de surface corporelle. Si IC < 3l/mn/m2 à Bas débit cardiaque Insuffisance cardiaque

Variations physiologiques:

Les facteurs physiologiques susceptibles de faire varier le débit cardiaque sont nombreux (âge, sexe, altitude, T°...).

- 1-Position du corps : Le débit cardiaque d'un sujet en position couchée est de 20 à 25% supérieur au débit mesuré chez le même sujet en orthostatisme.
- 2- Anxiété/Stress: †débit cardiaque † Fréquence cardiaque:
- 3- Age, sexe : Débit cardiaque avec l'âge, 2 ans : IC 4,4l/mn/m2, 80 ans : IC = 2,5l/mn/m2., L'index cardiaque est plus faible chez la femme.
- 4- Altitude : 1 débit cardiaque
- 5- Grossesse: ↑ débit card 2°- 6° mois ↑ Qc du 6ème mois 9°mois

Fc :Fréquence cardiaque

- -L'augmentation de la fréquence cardiaque est mise en jeu rapidement $\rightarrow \uparrow$ Qc pour un VES fixe . Cette tachycardie n'est efficace que dans la mesure où le retour veineux \uparrow
- Ce mécanisme a ses limites :
- -Réduction du temps du remplissage cardiaque ventriculaire
- -Mauvaise perfusion myocardique pour les coronaires
- Ce rôle devient inefficace pour des Fc > 160 batt/min Elle est déterminée par le noeud sinusal, celui-ci est innervé par le système sympathique (Noradrénaline) cardio-accélérateur et l système parasympathique (acétylcholine) cardiomodérateur
- Fréquence propre du nœud sinusal est 120/mn
- Fréquence cardiaque normale au repos est de l'ordre de 70/mn
- il existe en permanence un tronc cardiomodérateur vagale.
- ce mécanisme nerveux est surtout réflexe (barosensibilité)

Variations pathologiques:

- 1-Anémie : ↑ débit cardiaque (↓ résistance artérielle)
- 2-Hyperthyroïdie: Qc > par ↑ Fq card ↑ Contractibilité myocardique
- 3- Fièvre : ↑ débit cardiaque et 4- Insuffisance card : ↓ débit cardiaque

Régulation du débit cardiaque et facteurs d'adaptation :

Oc = VES x Fc = (VTD - VTS) x Fc

- VES dépend : La précharge, la post-charge et la contractilité cardiaque 1-Précharge :
- a-Loi de Starling: La force de contraction musculaire et le degré de raccourcissement de la fibre myocardique dépend de la longueur de la fibre myocardique avant la contraction. La précharge est représentée par PTD (Pression télédiastolique).
- b-Longueur de la fibre dépend :
- **b1**-Retour veineux ↑ Facteur extracardiaque
- Dépend * de la masse sanguine totale * et sa répartition entre le secteur intrathoracique (ou central) et le secteur extra thoracique périphérique
- -Facteur déterminants cette répartition sont :
- .La position du corps : de préférence debout
- .Pression intrathoracique : P. intrapleurale est négative o facilite le retour veineux
- .Tonus veineux : Veino-constriction → ↑Retour veineux
 - **Veino- dilatation** \rightarrow \uparrow **Retour veineux**
- .Pompe musculaire: le retour veineux par la contraction
- **b2** Systole auriculaire ↑ Facteur cardiaque :
- Contribue à un remplissage ventriculaire à 25%.
- 2- Contractilité: (inotropisme d'éjection). Les variations de contractilité sont sous la dépendance du système sympathique adrénergique.
- 3- Postcharge : résistance artérielle aboutie a l'éjection systolique