



# Physiologie cardiaque

Pr Arous

# RAPPEL ANATOMIQUE


### **GENERALITES**

- -Organe creux situé dans la cavité thoracique
- -Poids moven 250 a
- -Pyramide triangulaire
- -Situé dans le médiastin recouvert par les poumons, le sternum et les cartilages des 3, 4 et 5emes côtes
- -À la la taille d'un poing fermé, situé entre les poumons.

# Structure générale

Un muscle creux : le myocarde (4 cavités) :

- 2 oreillettes : OD et OG. 2 ventricules : VD et VG
- -Le cœur droit = OD et VD. -Le cœur aquche = OG et VG
- -Le cœur gauche et droit sont séparées par les septums inter-ventriculaires et inter-auriculaires



## **Valves**

- -Le rôle des valves est d'empêcher le mouvement rétrograde du sang
- -Les valves permettent la circulation du sana dans le bon sens : elles imposent la circulation des veines vers les oreillettes puis les ventricules et les artères.

Côté

alve pulmonaire

gauche

- -Valve mitrale (2 valves) entre OG et VG
- -Valve tricuspide (3 valves) entre OD et VD

#### -Pulmonaire

-Aortique

# Valves mitrale et tricuspide:

-Formées de valvules rattachées à la paroi du ventricule par des cordages et des piliers.

Mouvements: différences de pression de part et d'autre de la valve

## Valves siamoïdes Pas de cordages ou piliers

- -Le diamètre est plus petit.
- -Elles sont situées à la base de chaque artère et constituées de 3 replis fibreux en cupules.

# **Autres structures**

- -Les 4 systèmes valvulaires sont montés sur un anneau fibreux, l'ensemble formant le squelette du cœur.
- -Le myocarde est tapissé intérieurement de l'endocarde qui revêt la totalité des surfaces des valves.
- -Le myocarde est recouvert extérieurement d'un feuillet : l'épicarde (feuillet viscéral du péricarde séreux)
- -Le cœur et la base des gros vx est enfermée dans un double sac fibro-séreux qui est le péricarde
- -Le péricarde fibreux, élément superficiel
- -Le péricarde séreux se compose de deux feuillet: Viscéral = épicarde

Pariétal = parietal

- Les deux feuillets délimitent une cavité virtuelle




# Pompe cardiaque

Le cœur : une pompe à double corps.

- -Diastole: le sang dans le sens oreillette ventricule
- -Systole: Le sana dans le sens ventricule- artères





Trois tuniques

Endocarde, tunique la plus interne : Les valvules auriculo ventriculaires et siamoïdes en sont des replis. Myocarde, tunique musculaire: Il est d'épaisseur très inégale: 1mm sur les oreillettes,5mm sur le ventricule droit et 10 à 15mm sur le ventricule gauche. Epicarde est doublé d'une couche graisseuse jaunâtre, localisée superficiellement sur le trajet des artères coronaires principales



# Hétérogénéité cellulaire du myocarde

# Tissu de conduction

# Centre sinusal 15 à 20 mm de long 5 mm de large situé

sous l'épicarde à la partie supérieure de l'oreillette droite, près de l'abouchement de la veine cave supérieure. Il est connecté au centre nodal par des faisceaux de fibres appelés voies atriales (faisceaux deBACHMANN).

# Centre nodal

ou nœud auriculo-ventriculaire: de 1 à 5 mm long sur 1 mm de large II est situé sous l'endocarde à la jonction oreillettes ventricules devant l'orifice du sinus coronaire, derrière l'insertion de la valve septale de la tricuspide. Il est vascularisé, le plus souvent, par une branche de la corongire droite (81 % des cas)

# Branche droite

prolonge le tronc jusqu'au pilier antérieur de la tricuspide.

# Branche gauche

se dirige sous l'endocarde de la face gauche du septum. Elle se divise en deux faisceaux : antérosupérieur et postéro-inférieur.

# Réseau de Purkinje

représente les ramifications terminales du tissu nodal sous l'endocarde des deux ventricules.

# Tronc du faisceau de His

descend sous l'endocarde de la face droite du septum interventriculaire.

Réalisé par:

Mohamed

Filali


transmettent la dépolarisation plus rapidement que les autres

# Circulation vasculaire

# Petite circulation

-Constituée par l'artère pulmonaire, la circulation pulmonaire puis se déverse dans les 4 veines pulmonaires qui s'abouchent dans l'oreillette gauche.


-Elle est donc comprise entre le ventricule droit et l'oreillette gauche.



# Grande circulation

-La grande circulation, constituée par l'aorte, le réseau capillaire, la veine cave supérieure et la veine cave inf,

-Elle est donc comprise entre le ventricule gauche et l'oreillette droite.



\*Le côté droit recoit le sana désoxygéné Qui provient des \*Le côté aauche recoit le sana


# Artère coronaire droite

-Naît au dessus de la

post qu'elle emprunte :

interventriculaire post

siamoïde antérodroite. -Contourne le cœur dans le sillon auriculoventriculaire droit et atteint la partie sup du sillon interventriculaire



rtère coronaire

# Artère coronaire gauche

Circulation coronaire

-Naît au dessus de la sigmoïde antéro-gauche.

-Comporte tronc commun, qui se divise en interventriculaire ant (donnant les artères septales et diagonales) circonflexe (donnant des collatérales descendantes pour la face post du ventricule gauche, des collatérales ascendantes pour l'oreillette gauche, enfin une marginale pour la face ant-latérale du ventricule gauche).

<sup>\*</sup>Les cellules myocardiques ne sont pas identiques.

<sup>\*</sup>Les cellules contractiles, plus nombreuses. Elles sont très étroitement accolées les unes aux autres

<sup>\*</sup>Le tissu de commande automatique du cœur au niveau du tissu nodal. Elles se dépolarisent spontanément et




- -La veine cave superieure (VOS) et la veine cave inférieure (VCI) arrivent dans l'oreillette droite.
- -Les 4 veines pulmonaires arrivent au coeur gauche (dans l'OG).
- -L'aorte repart du VG.

iliaques primitives

-L'artère pulmonaire (qui se divise rapidement en 2) part du VD.

Les gros vaisseaux du cœur :




# SYSTÈME CIRCULATOIRE

Le système circulatoire comporte :


- une pompe : le cœur
- un ensemble de conduits en série et en parallèle : les
- vaisseaux sanguins - un liquide : le sang

# Histologie des vaisseaux




- 3 Tuniques:
- -Média
- -Adventice
- (externe)

# Vasomotricité



# Organisation et aspect général



Artères: Vaisseaux élastiques principaux vaisseaux de distribution Artérioles: Vaisseaux résistifs riches en cellules musculaires lisses régulent le débit sanguin

Capillaires : principaux vaisseaux d'échange et de diffusion

Veinules: principaux collecteurs

Veines: vaisseaux capacitif et réservoir

## Mécanisme de contrôle vasculaire

# Réaulation humorale

-Noradrénaline: vasoconstricteur (récepteurs α)/-ADH (vasopressine): vasoconstriction./ - SRA: vasoconstriction.

# Autoréaulation intrinsèque (locale)


hypoxie ou substances vasoactives

-Intervient pour le cerveau, le cœur, le rein (organes nobles).

**Deux fonctions**: Assurer perfusion constante avec même débit et Ajuster la perfusion de l'organe à son activité.

# Régularisation nerveuse (extrinsèque)

↑ influx sympa ==> Vasoconstriction ==> ↓pression ↓ influx sympa ==> Vasodilatation ==> ↑pression



# Distribution du sang

Syst. digestif

Cerveau

Coeur gauche

21%

20%

13%

# Poumons

Syst. porte hépatique

Coeur droit

- -La distribution du sang dans l'arbre vasculaire est très inégale :
- 2/3 du sana total se trouve dans les veines et veinules
- dans les capillaires
- La fraction du débit cardiaque que reçoivent les différents organes varie avec
- (ex: l'exercice physique)→ redistribution du débit cardiaque

## 3 principes de base conditionnent la fonction circulatoire: - Le flux sanquin local est très aiusté aux

- besoins métaboliques locaux
- Le débit cardiaque varie → redistribution
- La régulation de la PAM est la régulation primordiale du système cardiovasculaire

# - faible pourcentage (7%) de sang contenu l'état physiologique

# -au repos, débit de 5-6 L/min

La vitesse du sang varie d'un secteur vasculaire à l'autre

Débit = Surface de section x Vitesse

-La distribution du sang dans l'arbre vasculaire est très

- 2/3 du sang total se trouve dans les veines et veinules

- faible pourcentage (7%) de sang contenu dans les

- La fraction du débit cardiaque que reçoivent les

différents organes varie avec l'état physiologique

(ex: l'exercice physique)→ redistribution du débit

Modification du débit cardiaque lors d'un effort :

- Surface de section= section totale de tous les

vaisseaux du même type situés en parallèle → vitesse dans un capillaire est très faible


inéaale:

capillaires

cardiaque

-à l'effort, débit de 20 L/min chez l'adulte un peu entraîné; 35 L/min chez le sportif de haut niveau

# Globule rouge



Coupe transversale d'un globule rouge

- -5 millions/mm3 de sang -Durée de vie : 120 jours
- Fonction principale: transport d'oxygène, cellules de l'organisme/ du CO2 poumons
- -l 'O<sub>2</sub> se fixe sur le fer dans les molécules d'Hb
- -Destruction des GR/ rate+++
- -Production des GR est contrôlée par l'érythropoïétine
- (EPO), sécrétée par rein
- -Les GR contiennent des alycolipides membranaires qui présentent des propriétés antigéniques. Ceux du système ABO sont les plus connus et permettent de séparer les différents groupes sanguins (A,B,AB,O)

-cellules: des globules rouges, globules blancs, plaguettes

Le sana transporte :

-substances du métabolisme : nutriments, catabolites


Sang

- -substances de défense immunitaire : Ac
- -substances de coagulation
- -hormones -chaleur

7% du poids corporel=5litres/individu de 70 kg comprend:

Une partie liquide: le plasma Une partie cellulaire: globules rouges, globules blancs,

plaquettes



nutritives, dérivés du métabolisme, hormones, gaz, protéines en solution(albumines, globulines et fibrinogène)

Le plasma : contient des électrolytes, substances

<u>Sérum</u>: plasma dans lequel le fibrinogène et les protéines intervenant dans la coagulation ont été extraits/formation des caillots

Hématocrite : le volume occupé/ cellules sanguines

(45% du volume total), GR+++

Les alobules blancs : font partie du système *immunitaire* 

Plaquettes: fragments de cellules de la moelle osseuse. Rôle dans l'hémostase et la coaquiation du sana

# ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE

Fréauences cardiaaues:

- 60 < FC au repos < 80
- battements/min
- FC maximale théorique  $= 220 - \hat{a}ae$

Cellules myocardiques contractiles communes, qui assurent le travail mécanique du cœur Cellules du tissu nodal siège de l'automatisme et assurant la conduction

Toutes ces cellules sont électriquement polarisées lors de la diastole et se dépolarisent lors de la systole : c'est le PA

- -Constitué de fibres striées et ramifiées (anastomoses)
- -Constitué de cellules individualisées reliées par des disques intercalaires (stries scalariformes)

# Notions fondamentales



Fréquence commande la régularité d'un rythme

Inotrope




Contractilité puissance contraction des muscles


**Tonotrope** 



Distensibilité (les oreillettes sont plus distensibles)



Excitabilité périodiquement\* variable du myocarde



**Dromotrope** 

Vitesse conductibilité de la fibre musculaire cardiaque

# Notion de seuil

-Si l'on fait passer **pendant un** temps court un courant peu intense au niveau de la cellule. il y aura inversion de la polarité entraînant un potentiel local: c'est la stimulation infra-liminaire.

# Loi du Tout ou Rien:

-L'amplitude du PA est indépendante de l'intensité du stimulus d'excitation. Si l'intensité atteint le seuil ou le dépasse, un potentiel d'action, d'amplitude maximale apparaît

# Intensité seuil:

-l'intensité de courant doit être suffisante pour obtenir un potentiel

# Notion de période réfractaire:

-Pendant la durée du potentiel d'action, la fibre est à l'état réfractaire absolu Aucun stimulus, quelque soit son intensité, ne peut faire apparaître un nouvel influx

# **Automaticité**

- -Faculté pour un groupe de cellules de se dépolariser spontanément sans aucune excitation.
- -Dépolarisation progressive diastolique spontanée jusqu'à atteindre un seuil propre de dépolarisation, la dépolarisation est alors entière, la cellule devient contractile
- -Nœud sinusal = véritable pace-maker

\* + la période réfractaire est longue + la fq cardiaque est faible ⇒ l'excitabilité est diminué

# Phénomènes fondamentaux : potentiel d'action avec les 4 phases


la cellule myocardique est polarisée: 80 à 90 mV charae + à l'ext, charae - à l'int

- ⇒ Le potentiel de repos (stable) est dû aux différences de concentration K+
- -Entraîne la dépolarisation (charge à l'ext, charge + à l'int); phénomène initial rapide qui va donner naissance à un phénomène **mécanique**  $\Rightarrow$  la **contraction**.
  - -Pendant le PA (instable : + entrée de Na que de sortie de K+), il existe des modifications de courants membranaires liés au passage d'ions Na+, K+ et Ca2 + (Cl-)

L'excitation

# La repolarisation

est un phénomène tardif et lent purement électrique (retour à l'état initial)






Existence de **cellules myocardiques** produisant **spontanément** un **signal électrique** qui stimule les **cellules voisines** = **tissu nodal**.

2 amas cellulaires :

- nœud sinusal ou Keith et Flack
- nœud **auriculo-ventriculaire** ou nœud **d'Aschoff-Tawara**

Prolongement par le **faisceau de His** Division en **2 branches** : **réseau de** 

fibres de Purkinje



Naissance du processus de stimulation du cœur dans le nœud sinusal = pace-maker impose son rythme à tout le cœur =rythme sinusal

Relayée par le **nœud auriculoventriculaire** 

Propagation **aux oreillettes** qui se contractent **en bloc** 

Atteint l'ensemble des 2 ventricules par le faisceau de His et le réseau de Purkinje

# Excitabilité cardiaque

= la transmission du phénomène électrique de proche en proche Elle dépend du :

Niveau du seuil de dépolarisation :

Plus il est élevé, plus l'excitabilité est réduite

La durée des périodes réfractaires :

Plus elles sont élevées, moins un potentiel a de chance d'être obtenue, moins la cellule est excitable

L'asynchronisme physiologique des périodes réfractaires :

Ni le début, ni la fin des périodes réfractaires ne sont identiques pour toutes les structures cardiaques, toute les cellules n'ont pas la même période réfractaire

# Facteurs de l'automaticité

# Facteurs intrinsèques

# Pente de dépolarisation spontanée

(plus la pente est abrupte, plus la dépolarisation est rapide, plus tôt est atteint le seuil, plus le potentiel sera atteint rapidement, plus vite la cellule sera à nouveau excitable).

## Degré de dépolarisation de départ

Si le potentiel de repos est proche de zéro, le degré de dépolarisation de départ sera augmenté, donc la fréquence sera augmentée.

# Svstème nerveux autonome

- **Le para sympathique,** représenté par le nerf vague, et l'acétylcholine, il est cardiomodérateur.
- **-Le sympathique**, augmente la fréquence en jouant sur la pente de dépolarisation (pente augmentée)

# Médicaments et les agents pharmacologiques

(exemple : les digitaliques qui abaissent la pente de dépolarisation et ralentissent le coeur)

### **Environnemen**

l'augmentation de la température a une action chronotrope + directe sur la cellulle

### Humord

catécholamines circulantes, pH. PaCO2, PaO2

## Troubles métaboliques

hypocalcémie et hypokaliémie favorisent l'automatisme cardiaque

# Activité cardiaque

# Nœud sinusal

**Activation auriculaire** 

- -Commence au nœud sinusal (Keith et Flack) -Marque le début de l'activité cardiaque
- -Sous la dépendance du nœud sinusal
- -Comporte une dépolarisation et une repolarisation
- -Activation auriculaire : onde P

# Nœud auriculoventriculaire

Conduction auriculoventriculaire


## Voie de conduction normale:

- le noeud auriculaventriculaire d'Aschoff Tawara
- le faisceaux de His
- la branche dte (face droite du SIV)
- la branche gauche (se divise en hémibranche ant et post)
- voies de conduction accessoires (généralement lieu de trouble du rythme, exemple = Wolf Parkinson White)

**Activation septale** 

- -Commence à la partie moyenne de la face gauche du septum interventriculaire (SIV gauche)
- -Gagne la profondeur du SIV de gauche à droite du VG et VD (ce qui explique les différences d'enregistrement des précordiale le vecteur tourne de proche en proche...)

# Activation pariétale



**Activation ventriculaire** 

- -Suit l'activation auriculaire dont elle est séparée par la conduction auriculoventriculaire (espace PR allongé si obstacle à conduction)
- -Inégale répartition des branches :
- branche droite plus longue : pointe du VD
- -branche gauche plus courte : partie moyenne du SIV -Inégalité des épaisseurs des paries libres : VG>VD

- -Réseau de Purkinje
- -Immédiatement après l'activation septale
- -Débute dans les couches profondes : sous endocarde vers sous-épicarde
- -VG a son activation légèrement anticipée par rapport à celle du VD
- -Activation du VG engendre des potentiels plus importants (épaisseur pariétale)

# Repolarisation normale




- -Commence à la surface (épicarde) et progresse vers en ascarde
- -Dépolarise et repolarisation ont donc sens inverse
- \*La dépolarisation débute des couches profondes (endocarde) vers l'extérieur (épicarde)
- \*La repolarisation est l'inverse (ce qui explique l'onde T positive)


# **ECG**

-Tout muscle **en travail** est le siège d'une onde de **dépolarisation** = un courant qui peut être enregistré par 2 électrodes placées judicieusement. -Le coeur, comme n'importe quel muscle, produit un courant.

<u>L'ECG</u> = le résultat de l'enregistrement de l'activité électrique du coeur, étudiée sous des <angles> diff. ⇒ Plus ces points d'études sont différents, et nombreux, plus le <portrait> électrique de l'activite' cardiaque ainsi obtenu sera exact.



# Électrodes périphériques Électrodes Thoraciques Dérivations unipolaires Dérivations bipolaires = dérivations précordiales VI → V6 aVR, aVF, aVL DI, D2, D3



# Dérivations précordiales

Ce sont des dérivations unipolaires fixées en des points définis sur la paroi thoracique


4ème espace intercostal droit, au bord droit du sternum.

On les nomme pour les dérivations standards = V1 à V6 :

V2	4ème espace intercostal gauche, au bord gauche du sternum
V3	entre V2 et V4.
V4	5ème espace intercostal gauche, sur la ligne médioclaviculaire
V5	5ème espace intercostal gauche, sur la ligne axillaire antérieure.
V6	5ème espace intercostal aauche, sur la liane axillaire movenne

#### Principe de base

L'enregistrement est réalisé sur revêtement cutané par intermédiaire d'électrodes



# PRESSION ARTÉRIELLE

# **Définitions**

= pression du sang dans les artères

#### PRESSION ARTÉRIELLE

= tension artérielle, car = force exercée par le sang sur la paroi des artères; tend la paroi de l'artère Se mesure habituellement en mm Hg

# Pression **DYNAMIQUE** : écoulement du sang **du cœur vers la périphérie**

- Reflet du débit cardiaque et des résistances périphériques
- -Caractère pulsatile
- -Niveau élevé
- -Régulation étroite
- -Continuellement explorée en clinique
- -Renseigne sur l'état cardio-vasculaire

# Variations physiologiques

Respiration	L'inspiration stimule les mécanorécepteurs pulmonaires sensibles à l'étirement →inhibition parasympathique augmentation de la FC et de la PA
Orthostatisme	↓ Retour veineux, du DC et de la PA
Sommeil	↓PA : sujets « deepers »
Effort	↓Résistances musculaires, FC et de la PA
Grossesse	↓PAS et PAD en début de grossesse, puis ré ascension modérée au 3ème trimestre
Age	Tendance à l'augmentation de la PA avec l'âge du fait de la diminution d'élasticité des artères

# Enregistrement manométrique de PA

La pression varie à chaque cycle cardiaque entre :

- la pression **diastolique** (PD) = valeur **minimale** environ 10 kPa (80 mm Hg)
- la pression **systolique** (PS) = valeur **maximale** environ 16 kPa (120 mm Hg)

\*La pression artérielle est générée par la **pompe cardiaque** et elle dépend donc de

- la masse sanguine et
- la contraction cardiaque


# Principes de mesures



-Amener d'abord la pression du brassard (PB) à une valeur > à la pression systolique (PS) ⇒ bloquer la circulation artérielle dans le bras.

-P. Brassard > PS:


absence de bruits



-Laisser ensuite PB > progressivement jusqu'à la valeur limite à partir de laquelle la pression artérielle est suffisante pour laisser de nouveau passer le sang = la pression systolique

-P. Brassard = PS: apparition des bruits

-PD < P. Brassard < PS : les bruits augmentent d'intensite puis s'atténuent



-En poursuivant le dégonflage, on amène la PB à une valeur à partir de laquelle il n'y a plus d'obstacle au flux artériel même lorsque le cœur est en diastole = la pression diastolique

-P. Brassard = PD : disparition des bruits

Méthodes de mesures de la PA					
Direct	Indirect	Méthode de mesure non invasive	Autre méthode de mesure		
cathé cardiaque	<ul><li>Auscultatoire</li><li>Palpatoire</li><li>Oscillatoire</li><li>DYNAMAP</li><li>Holter tensionnel</li><li>Automesure</li></ul>	-La mesure non invasive de la pression artérielle s'effectue avec un sphygmomanomètre + un stéthoscope	-Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)		

La pression artérielle s'exprime donc par deux valeurs.

Dans le milieu médical, les valeurs de PA («tension») sont généralement indiquées en cm de mercure (Hg)


- Dans la tranche d'âge 20-24 ans, 90 % des hommes ont des valeurs comprises entre 60 et 80 mm de Hg pour le minimum et 105 à 140 mm de Hg pour le maximum.
- Chez les femmes, les valeurs sont comprises dans les limites de 60 85 mm de Hg et 100 130 mm de Hg.

# Fonction mécanique

# Révolution cardiaque

= comprend la période située entre la fin d'une contraction et la fin de la contraction suivante

# Systole ventriculaire



l'accélération ou le ralentissement se fait au dépens de la **diastole** 

# Diastole ventriculaire



-Phase de repos où **le cœur** se relâche et se remplit

Durée: 0,5 sec
-Le cœur se <u>repose</u> au cours
diastole, ceci est important
car c'est durant cette période
que s'effectue, <u>l'irrigation</u>
sanguine du myocarde

Chez l'homme au repos, la durée de chaque cycle est 0,8s (800 msec)

# Systole ventriculaire (suite)

Lorsque la pression VG > la pression diastolique de l'aorte et la pression du VD > la pression diastolique de l'AP  $\Rightarrow$  les valves aortiques et pulmonaires s'ouvrent et la phase systolique d'éjection commence.

# Ejection rapide

Où: ⇒ la P ventriculaire est légèrement > la P aortique et ⇒ la plus grande partie de l'éjection systolique a lieu dans cette période. A chaque systole, un certain volume du sang contenu dans le ventricule est chassé dans l'aorte= VES

# **Ejection lente**

Quand la P aortique devient légèrement > à la P ventriculaire: ⇒ > progressive du **volume ventriculaire**,

⇒ > de la pression et ⇒ retour du sang dans l'aorte vers le VG qui entraîne la fermeture des valves sigmoïdes

À la fin de l'éjection, il **reste** dans le ventricule un certain volume = **volume télé systolique** 

# Systole ventriculaire

# Contraction iso-volumétrique

Les 2 valves sont fermées

Mise en tension des parois ventriculaires

→ de pression ventriculaire.

Pression intraventriculaire > rapidement mais le volume ventriculaire ne change pas


# D

Dès que les valves sigmoïdes s'ouvrent, le ventricule communique librement avec l'aorte ou l'artère pulmonaire, le sang est éjecte d'abord rapidement puis lentement

Éjection

# Diastole ventriculaire

# Relaxation isovolumétrique



Comprise entre la **fermeture** des valves **sigmoïdes** et **l'ouverture** des valves **AV**.

Pendant cette phase: ventricules = cavités **closes** et Relaxation myocardique continue une '\s rapide des P

intraventriculaires sans changement de volume ventriculaire.

Quand les <u>Pintra-ventriculaires < Pintra-auriculaires</u>, → valves AV s'ouvrent, marquant la fin de cette période et le

début du remplissage ventriculaire.

La >> de pression est d'autant plus rapide que le myocarde est capable se relâcher facilement = compliance ou distensibilité >>

# Diastole ventriculaire

# Remplissage ventriculaire

# Remplissage actif




# Remplissage RAPIDE

Les valves AV s'ouvrent. → Pression légèrement élevée des oreillettes + → vide post-systolique des ventricules font passer rapidement sang auriculaire dans les ventricules.

→ rapide des volumes ventriculaires

(75% du remplissage effectué) Cette phase dure le 1/3 de la diastole.



Remplissage LENTE (diastasis)

Le sang continue à passer des veines dans les oreillettes et passe directement dans les

ventricules.



= le dernier 1/3 de la diastole


Les oreillettes se contractent et éjectent les 25% restant du

sang dans les ventricules.

A la fin de la contraction auriculaire:

⇒ P ventricules légèrement > P des oreillettes, ⇒ valves AV s'affrontent et commence la phase de **contraction** isovolumétrique.

# Force ventriculaire: courbe pression / volume



Le remplissage du ventricule aauche se

représente en fait la complaisance du

sarcomère du muscle cardiaque.

ventricule

traduit sur ce graphique par une courbe qui

La force contractile libérée à la systole est

fonction directe du degré d'étirement de sa fibre myocardique à la diastole jusqu'à un point

critique qui correspond à une longueur fixe du

# Système sympathique

### Médiateur chimiaue et récepteur: Noradrénaline → Récepteur ß1

Effet: Inotrope +, Chronotrope+, Dromotrope+ Augmentation ouverture des canaux calciques Rehaussement du plateau = phase 1 plus courte

# Système parasympathique

Médiateur chimiaue et récépteur Acétylcholine → Récepteurs muscariniques Innervation limitée à l'atrium et au tissu nodal

Effet: Inotrope-, Chronotrope-, Dromotrope-Ralentissement de la dépolarisation spontanée

# es facteurs inotropes:

Bétabloauants

Positifs: Catécholamines circulantes (Adrénaline) Angiotensines, Ca++ Négatifs: Acétylcholine (Parasympathique) Hyperalycémie Hyperkaliemie Hypoxie Acidose Débit cardiaque


# Etude pressions et des volumes ventriculaires

# Pression

# Cathétérisme cardiaque : consiste à introduire à partir

d'un vaisseau superficiel (artère ou veine) un fin tube

(cathéter) jusque dans les cavités cardiaques. Cathétérisme cardiaque DROIT:





Cathétérisme cardiaque GAUCHE:

→ Crosse gorte → VG







contraste directement dans la cavite ventriculaire après cathéterisme cardiaque. Non invasives: échographie (ultra-sons) Débit cardiaque =  $VES \times FC = (VTD - VTS) \times FC$ 

Volume


Invasives: cinéangiographie

injection d'un produit de

Artère fémorale → Aorte descendante

Pression télédiastolique = pression qui rèane dans le ventricule juste avant la systole Présente intérêt certain en pathologie car indique l'état de distension des fibres

# myocardiques ventriculaires Réalisé par: Filali Mohamed



Choc précordial

ou Choc de pointe

liane médio-claviculaire.

la systole ventriculaire.

L'intensité des bruits est proportionnelle au gradient de pression de part et d'autre des valves AV et sigmoïdes. D'autres bruits peuvent s'ajouter aux précédents

# DÉBIT CARDIAQUE

- = volume de sang expulsé par chaque ventricule par unite de temps. En L/min
- QVD = QVG  $Qc = VES \times Fc$   $Qc = (VTD VTS) \times Fc$
- ⇒ Importance primordiale, puisqu'il conditionne toute l'hémodynamique circulatoire.

# Volume d'éjection systolique (VES)

= Volume de sang éjecte du cœur par les ventricules à chaque contraction (100 ml)

# Volume télésystolique (VTS)

- = volume POSTcharge
- = Volume de sang contenu dans les ventricules à la fin de chaque systole (60 ml)

# Volume télédiastolique (VTD)

- = volume **PRÉcharge**
- = Volume de sang contenu dans les ventricules juste avant la systole ventriculaire (160 ml)

# Fréquence cardiaque (Fc)

= nb de contractions ventriculaires par seconde.

Exprimée en **battements par minute** bats/min (moyenne = 60 - 70 bats/min) ⇒ **F c max théorique** = variable suivant les individus, (¬) avec l'âge et l'entrainement) = **220-âge** 

# Méthode de mesure du débit cardiaque

# Principe de Fick

Le débit sanguin à travers un organe peut être calculé, si une substance est enlevée ou ajoutée au sang au cours de son passage à travers l'organe.

**Quantite '02 consommé =** qté d'02 dans les v pulmonaires - qte d'02 dans les artères pulm **VO2** = QCaO2 - QCvO2 V O2

= Q(CaO2- CvO2)

**Qc** = VO2 / (CaO2 - CvO2) VO<sub>2</sub> : étude spirométrie

CaO<sub>2</sub>: ponction d'une artère systémique CvO<sub>2</sub>: par cathétérisme cardiaque droit au

 $CVO_2$ : par catheterisme cardiaque droit au niveau de l'A. pulmonaire (sang veineux mêlé).

# Technique de dilution d'un colorant

= principe de Stewart Hamitton

= on injecte le plus rapidement possible au niveau du tronc de l'Ap (vert d'indocyanine) et on mesure en aval la concentration de l'indicateur en fonction du temps au niveau d'une artère. Cette concentration va décroitre de façon exponentielle.

On démontre que le débit du fluide est égal au rapport de la masse connue de l'indicateur injecté sur l'aire de la surface comprise entre la courbe de dilution et l'axe des abscisses

# Méthode invasive

Méthode simple (dispense spirométrie) Produits utilisés :

- Marqueurs colorés : vert indocyanine (cardiogreen)
- **sérum froid** +++: variation de T° (courbe de thermodilution)
- Isotopes : radioéléments Exp : l'albumine marquée à l'iode

# Méthode non invasive

- →É chographieDoppler Surface = p x (diamètre)2 / 4)
- → VES (cm3 ) = intégrale tempsvitesse (ITV) x surface de l'anneau
- → **Débit cardiaque** (L/min) = VES x fréquence cardiaque

# **Doppler cardiaque**

- = permet de déterminer
- ⇒ le diamètre aortique donc la surface de l'orifice aortique (SA),
- ⇒ le temps d'éjection ventriculaire (TE) et
- ⇒ la vitesse du sang (Vm) lors de la SYSTOLE :

 $Qc = SA \times TE \times Vm$ 

#### Régulations du débit cardiaque et facteurs d'adaptation Résultats et variations physiologiques Sympathique Parasympathique $Qc = VES \times Fc$ À l'état de base : = (VTD - VTS) x Fc Débit cardiaaue Contractilité résistance Fc dépend du SNA (facteur EXtrinsèque) - en décubitus est de 5 à 6 L/min artérielle VES : propriétés du muscle cardiaque (facteur Intrinsèque) : - rapporté à la surface corporelle = 3L/min/m<sup>2</sup> VES Précharge Coeur Post charge ⇒ Si IC < 3Lmin/m2 → Bas débit cardiaque, Insuffisance cardiaque - Précharae - Post charae Retour Systole - Contractilité auriculaire veineux Variations physiologiques Rôle de la fréquence cardiaque Le débit cardiaque d'un sujet en position couchée Position du L'auamentation de FC est mise en ieu rapidement → 2 Qc pour un VES fixe est de 20 à 25% supérieur au débit mesuré chez le corps Cette tachycardie n'est efficace que si le retour veineux 🖍 même suiet en orthostatisme Ce mécanisme a ses limites : → débit cardiaque - Réduction du temps du remplissage ventriculaire > VTD → > VES Anxiété Fréquence cardiaque : consommation d'O2 - Mauvaise perfusion myocardique par les coronaires - Fc > 160 batt/min ゝ avec l'âge. L'index cardiaque est plus faible chez Fc est déterminée par le noeud sinusal, innervé par le SN sympathique (Noradrénaline) Age-sexe la femme. cardio-accélérateur et le système parasympathique (acétylcholine) cardiomodérateur - Fréquence propre du noeud sinusal est 120/mn débit cardiaque ( > résistance artérielle) Hb < 3g →</p> **Anémie** - Fréquence cardiaque normale au repos est de l'ordre de 70/mn, Débit cardiaque > ⇒ donc il existe en permanence un tronc cardiomodérateur d'origine vagale. La mise en jeu de ce mécanisme nerveux est surtout **réflexe** (barosensibilité) Hyperthyroïdie Qc: → FC card → Contractibilite myocardique Contrôle du volume d'éjection systolique Grossesse ∠ Qc 2°-6° mois. SQc du 6ème mois 9°mois. Dépend de Précharae Contractilité cardiaque Post-charae → débit cardiaque Fièvre Loi de Starlina: = performance contractile du = l'ensemble des r ésistances du **Altitude** → débit cardiaque La force de contraction musculaire myocarde (inotropisme). système artériel que doit et le degré de raccourcissement de L' de la force et fraction vaincre le ventricule pour **Insuff Card** √ débit cardiaque la fibre myocardique dépend de la contractile du VG → ~ VES et > du aboutir à l'éjection systolique. longueur de la fibre myocardique\* temps d'éjection → Z Qc et Z La post-charge : impédance avant la contraction fraction d'élection. Les variations artérielle (ensemble des de contractilite sont sous la La précharge est représentée par résistances opposées au PTD (Pression télédiastolique). dépendance du système courant artériel). sympathique adrénergique

<u>Longueur de la fibre myocardique</u> dépend de				
Retour veineux	Systole auriculaire			
Dépend - de la pompe musculaire et respiratoire - de la masse sanguine totale	Contribue à un remplissage ventriculaire à 25%. Si systole auriculaire disparait → <b>\Qc</b> ( <b>\</b> 25-30%			
- et sa répartition entre le secteur intrathoracique (ou central) et le secteur extrathoracique périphérique				
Les facteurs déterminants cette <u>répartition</u> sont  - <u>La position du corps</u> : debout, \( \sim \) du volume central au déterminant du volume ppériphérique.  - <u>Pression intrathoracique</u> : P. intra pleurale est négative → facilite le retour veineux  - <u>Tonus veineux</u> : La paroi des veines est sensible à des stimulus <b>nerveux</b> et <u>humoraux</u> .  Veino-constriction → \( \times \) Retour veineux Veino- dilatation  → \( \times \) Retour veineux  - <u>Pompe musculaire</u> : La contraction des <u>muscles squelettiques</u> tend à <u>chasser le sang</u> et donc le retour veineux.				