# Chapitre 3 Couche Transport

Adapté du livre Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th ed., J.F. Kurose and K.W. Ross © All material copyright 1996-2013, J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Transport Layer 3-1

1

# Chapitre 3: Couche Transport

#### But:

- Comprendre les principes derrière les services de la couche transport :
  - multiplexage, démultiplexage
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - contrôle de congestion
- En savoir plus sur les protocoles de couche de transport Internet :
  - UDP: transport sans connexion
  - TCP: transport fiable orienté connexion Contrôle d'encombrement TCP

# Chapitre 3: Plan


- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- 3.5 Transport orienté connexion: TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP

Transport Layer 3-3

3

# Services de transport et protocoles

- fournir une communication logique entre les processus d'application exécutés sur des hôtes différents
- les protocoles de transport s'exécutent dans les systèmes d'extrémité
  - côté expéditeur: sépare les messages d'application en segments, passe à la couche réseau
  - côté récepteur : réassemble les segments en messages, passe à la couche application
- plusieurs protocoles de transport disponibles pour les applications
  - Internet: TCP et UDP



Transport Layer 3-4

# Couche Transport vs. Réseau

- Couche reseau : communication logique entre les hôtes
- Couche transport : communication logique entre les processus
  - s'appuie sur, et améliore, les services de couche réseau

### Analogie du ménage :


- 12 enfants de la maison d'Alice envoient des lettres aux 12 enfants dans la maison de Bob:
- hôtes = maisons
- processus = enfants
- messages app = lettres dans enveloppes
- protocole couche transportAlice et Bob
- protocole couche réseau = le service postal

Transport Layer 3-5

5

# Protocoles transport sur Internet

- livraison fiable (TCP)
  - contrôle de la congestion
  - contrôle de flux
  - configuration de la connexion
- livraison <u>non</u> fiable et <u>non</u> ordonnée : UDP
  - extension rapide de service IP «best-effort»
- services non disponibles :
  - garanties de délai
  - garanties de bande passante



Transport Layer 3-6

# Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion : UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- 3.5 Transport orienté connexion : TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP


Transport Layer 3-7

7

#### Multiplexage/demultiplexage Multiplexage à l'expéditeur: gérer les données de plusieurs sockets, ajouter un en-tête de transport (utilisé par la suite pour le démultiplexage) Demultiplexage au récepteur: utiliser les informations d'en-tête pour diffuser des segments reçus à la bonne destination(socket) application P1 P2 application application socket P4 (P3) process network transport transport network network physical physical physical Transport Laver 3-8

### Comment fonctionne le démultiplexage

- Hôte reçoit datagrammes IP
  - chaque datagramme a @IP source, @IP de destination
  - chaque datagramme porte un segment de couche transport
  - chaque segment a son port source, son port destination
- Hôte utilise addresses IP & no. port pour diriger le segment au socket approprié



Format du segment TCP/UDP

Transport Layer 3-9

9


# Démultiplexage sans connexion

- Prog: création socket avec no. port sur le hôte local : DatagramSocket mySocket1
  - = new DatagramSocket(12534);
- Info: lors de la création d'un datagramme pour envoyer dans le socket UDP, on doit spécifier
  - adresse IP de destination
  - no. port de destination
  - quand l'hôte reçoit le segment UDP :
    - vérifie le numéro de port de destination dans le segment
    - dirige le segment UDP vers socket avec ce port




datagrams IP avec même port dest, mais different source IP et/ou port source vont être dirigés vers le même socket à la destination


Transport Layer 3-10



### Démultiplexage avec connexion

- TCP socket identifié par 4-tuples :
  - IP source
  - bort source
  - IP dest
  - port dest
- Demux : le récepteur utilise les quatre valeurs pour diriger le segment vers le socket appropriée
- serveur hôte peut prendre en charge plusieurs sockets TCP simultanés :
  - chaque socket identifié par son propre 4-tuples
- les serveurs Web ont des sockets différents pour chaque client connecté
  - HTTP non persistant aura un socket différent pour chaque requête





### Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- 3.5 Transport orienté connexion : TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP

Transport Layer 3-15

15

### UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]

- Protocole transport pour Internet :"pas compliqué" et "minimaliste"
- Service "best effort", segment UDP peut :
  - Être perdu
  - Arriver en désordre au niveau application
- Sans connexion :
  - Pas de handshaking entre expéditeur et récepteur, pas de délai en plus
  - Chaque segment UDP traité indépendamment des autres


- UDP utilisé dans :
  - Application temps-réels streaming multimédia (tolérant au perte, sensible à variation débit)
  - DNS
  - SNMP
- Transfert fiable sur UDP:
  - Ajouter la fiabilité dans la couche application
  - récupération d'erreur spécifique à l'application!

### Internet apps: application, protocole transport

	Application-Layer	Underlying Transport
Application	Protocol	Protocol
Electronic mail	SMTP	TCP
Remote terminal access	Telnet	TCP
Web	НТТР	TCP
File transfer	FTP	TCP
Remote file server	NFS	Typically UDP
Streaming multimedia	typically proprietary	UDP or TCP
Internet telephony	typically proprietary	UDP or TCP
Network management	SNMP	Typically UDP
Routing protocol	RIP	Typically UDP
Name translation	DNS	Typically UDP

Application Layer 2-17

17



# Checksum (somme de contrôle) UDP

But: détecter les «erreurs» (par exemple, les bits inversés) dans le segment transmis

#### Expéditeur :

- traiter le contenu du segment, y compris les champs d'en-tête, comme une séquence d'entiers de 16 bits
- somme de contrôle : ajout (complément de somme) au contenu du segment
- l'expéditeur place la valeur de somme de contrôle dans le champ checksum dans UDP

#### Récepteur:

- calculer le somme de contrôle du segment reçu
- vérifier si la somme de contrôle calculée est égale à la valeur du champ :
  - NON erreur détectée
  - OUI pas d'erreur détectée. Mais peut-être il y en a quand même ? Plus de détail plus tard ....

Transport Layer 3-19

19

# Internet checksum: exemple

Exemple : addition de deux mots de 16-bit

wraparound 11011101110111011

sum 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 checksum 01 0 00 1 000 1 0 00 0 1 1

Remarque : lors de l'addition de numéros, un résultat du bit le plus significatif doit être ajouté au résultat.

TD3: exo I

Application Layer 2-21


21

# Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion : UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable\*
- 3.5 Transport orienté connexion : TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP

### Principes de transfert fiable

Important dans les couches application, transport, liaison
 top-10 des thèmes importants en réseau!



(a) provided service


 Les caractéristiques d'un canal non fiable détermineront la complexité d'un protocole de transfert fiable (reliable data transfer - rdt)

Transport Layer 3-23

23


# Principes de transfert fiable

Important dans les couches application, transport, liaison
 top-10 des thèmes importants en réseau!




 Les caractéristiques d'un canal non fiable détermineront la complexité d'un protocole de transfert fiable (rdt)

Transport Layer 3-24




Important dans les couches application, transport, liaison
 top-10 des thèmes importants en réseau!



 Les caractéristiques d'un canal non fiable détermineront la complexité d'un protocole de transfert fiable (rdt)

Transport Layer 3-25

25



### Transfert fiable: c'est parti!

#### On va commencer à :

- développer de manière incrémentale un protocole de transfert fiable de données (rdt) côté expéditeur et récepteur en considérant uniquement le transfert de données unidirectionnel
- utiliser des machines à états finis (Finite State Machine-FSM) pour spécifier l'expéditeur et le récepteur

état : quand dans cet "état", le prochain état sera déterminé par le prochain événement Événement provoquant la transition d'état actions prises sur la transition d'état

état

évènement
actions

état
2

Transport Layer 3-27

27

### rdt 1.0: transfert fiable sur un canal fiable

- canal sous-jacent <u>parfaitement fiable</u>
  - pas d'erreur de bits
  - pas de perte de paquets
- FSM séparés pour l'expéditeur et le récepteur :
  - l'expéditeur envoie des données dans le canal sous-jacent
  - le récepteur lit les données depuis le canal sous-jacent

Wait for call from above packet = make\_pkt(data) packet = make\_pkt(data) udt\_send(packet) wait for call from below deliver\_data(data)

expéditeur

récepteur

Transport Layer 3-28

### rdt2.0: canal fiable avec des erreurs


- canal sous-jacent peut inverser des bits dans le paquet
   somme de contrôle pour détecter les erreurs de bits
- la question : comment réparer des erreurs?

Comment les humains réparent-ils des «erreurs» pendant la conversation?


29

### rdt2.0: canal avec des erreurs

- canal sous-jacent peut inverser des bits dans le paquet
  - somme de contrôle pour détecter les erreurs de bits
- question: comment réparer des erreurs?
  - accusés de réception (ACK): le récepteur indique explicitement à l'expéditeur que pkt est reçu OK
  - accusés de réception négatifs (NAK): le récepteur indique explicitement à l'expéditeur que pkt a des erreurs
  - expéditeur retransmet pkt à la réception de NAK
- nouveaux mécanismes dans rdt2.0 (au-delà rdt1.0):
  - détection d'erreur
  - Retour : msgs contrôle (ACK,NAK) depuis le récepteur à l'expéditeur



rdt2.0: operation sans erreurs rdt\_send(data) sndpkt = make\_pkt(data, checksum)
udt\_send(sndpkt) rdt\_rcv(rcvpkt) && isNAK(rcvpkt) Wait for Wait fo rdt\_rcv(rcvpkt) && call from ACK or corrupt(rcvpkt) udt\_send(sndpkt) NAK above udt\_send(NAK) rdt\_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt) Wait for call from below rdt rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) extract(rcvpkt,data) deliver data(data) udt\_send(ACK) Transport Layer 3-32



# rdt2.0 a un défaut fatal!

# Que se passe-t-il si ACK/NAK est corrompu?

- expéditeur ne sait pas ce qui s'est passé chez le récepteur!
- ne peut pas simplement retransmettre : duplicata possible


# Traitement des doublons :


- expéditeur retransmet le pkt courant si ACK/NAK corrompu
- expéditeur ajoute le numéro de séquence à chaque paquet
- récepteur ne délivre pas (jette) le pkt dupliqué

#### stop and wait -

expéditeur envoie un paquet, puis attend la réponse du récepteur

Transport Layer 3-34





### rdt2.1: discussion

#### **Expéditeur:**

- no. seq ajouté au pkt
- 2 no. seq. (0,1) vont suffir. Pourquoi?
- doit vérifier si ACK/ NAK reçu est corrompu
- deux fois plus d'états
  - état doit "mémoriser" si pkt "attendu" a no. seq de 0 ou I

#### Récepteur:


- doit vérifier si le paquet reçu est reçu en double
  - état indique si 0 ou 1 est attendu pour le no. de seq


Transport Layer 3-37

37

### rdt2.2: protocole sans NAK

- Même fonctionnalité que rdt2.1, en utilisant uniquement les ACK
- au lieu de NAK, le récepteur envoie un ACK pour le dernier pkt reçu OK
  - le récepteur doit explicitement inclure le nombre de pkt acquittés (ACKed)
- ACK en double à l'expéditeur entraîne la même action que NAK : retransmission du pkt actuel





### rdt3.0: canaux avec erreurs et pertes

Hypothèse: canal sousjacent peut perdre des paquets (data, ACKs)


checksum, no. seq.,
 ACKs, retransmissions
 vont aider ... mais ce
 n'est pas suffisant


Approche: expéditeur attend un ACK avec un délai "raisonable"


- Retransmets si pas de ACK reçu durant ce temps
- Si pkt (ou ACK) juste en retard (pas de perte) :
  - retransmission va dupliquer, mais no. seq. va traiter ca
  - récepteur doit spécifier no. seq. du pkt ACKed
  - Besoin d'un compteur

Transport Layer 3-41

41







### Performance de rdt3.0

- rdt3.0 est correct, mais donne mauvais performance
- \* exp: lien 1 Gbps, délai prop. 15 ms, pkt 8000 bit :

$$D_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{8000 \text{ bits}}{10^9 \text{ bits/sec}} = 8 \text{ microsecs}$$

U <sub>expéditeur</sub>: utilisation = fraction de temps expéditeur occpué à envoyer


$$U_{\text{sender}} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{.008}{30.008} = 0.00027$$

- Si RTT=30 msec, pkt 1Ko tous les 30 msec: 267kbp (débit sur le lien 1 Gbps)
- Protocole réseau limite l'utilisation de ressource de la couche physique!

Transport Layer 3-45

45

# rdt3.0: operation stop-and-wait




$$U_{\text{sender}} = \frac{L/R}{PTT + L/P} = \frac{.008}{30.008} = 0.00027$$

### Protocoles Pipeline

pipelining: expéditeur permet multiple pkt, "in-flight (en vol)", à acquitter


- Intervalle de numéro de séquence doit être augmenté
  Mise en tampon à l'expéditeur et/ou récepteur



\* Deux formes génériques de protocoles pipeline : go-Back-N (GBN) et selective repeat (SR)

Transport Layer 3-47

47



# Protocoles Pipeline: vue globale

#### Go-back-N (GBN):

- expéditeur peut avoir jusqu'à N pkt sans ack dans le pipeline
- récepteur envoi seulement un ack cumulatif
  - ne pas acquitter le pkt si il y a un "écart"
- expéditeur a un compteur pour le plus ancien pkt sans ack
  - Quand compteur expire, retransmet tous les pkt sans ack

### Selective Repeat (SR):

- expéditeur peut avoir jusqu'à N pkt sans ack dans le pipeline
- récepteur envoi ack individuel pour chaque pkt
- expéditeur maintient un compteur pour <u>chaque</u> pkt sans ack
  - lorsque le délai expire, ne retransmettez que ce paquet sans ack

Transport Layer 3-49


49

# Go-Back-N: expéditeur


- No. seq de k-bit dans l'entête du pkt
- "fenêtre" allant jusqu'à N, pkts consécutifs sans ack autorisés



- ACK(n): acquitter tous les pkts jusqu'à no. seq. n (y compris n), "ACK cumulatif"
  - Peut recevoir ACKs dupliqué (voir récepteur)
- Compteur pour le pkt le plus ancien dans la fenêtre
- timeout(n): retransmet le pkt n ainsi que tous autres qui a le no.
   seq supérieurs à n dans la fenêtre



### GBN: extension récepteur FSM




Toujours envoyer un ACK pour le pkt correctement reçu avec le no. seq le plus élevé dans l'ordre

- peut générer des ACK en double
- il suffit de se rappeler du expectedseqnum


#### Paquets désordonnés :

- Jeter (ne pas mettre en buffer) : pas de buffer côté récepteur!
- re-ACK pkt avec le no. seq le plus élevé dans l'ordre



# Selective repeat (SR)

- Récepteur acquitte individuellement tous les pkts correctement reçus
  - Mise en buffer les pkts, au besoin, pour une livraison éventuelle dans la couche supérieure
- Expéditeur ne renvoie que les pkts pour lesquels ACK n'a pas été reçu
  - expéditeur mets un timeout pour chaque pkt sans ACK
- Fenêtre expéditeur
  - N no. seq consécutifs
  - limite les nombres de pkts envoyés et sans ACK.



# Selective repeat

#### expéditeur -

#### Données reçu d'en haut :

- si prochain no.seq disponible dans la fenêtre, envoyer pkt Timeout(n):
- renvoyer pkt n, redémarrer le minuteur

ACK(n) reçu dans la fenêtre :

- marquer pkt n comme reçu
- si n est le plus petit pkt sans ack, avancez le début de la fenêtre vers le no. seq suivant sans ack

### -récepteur-

#### pkt n dans[rcvbase, rcvbase+N-I]


- envoi ACK(n)
- désordonné : met en buffer
- dans l'ordre : livrer (également des pkts en buffer, en ordre), avance la fenêtre au prochain pkt non encore reçu


pkt n dans [rcvbase-N,rcvbase-1]

ACK(n)

#### sinon:

ignorer





TD3: exo 3

Application Layer 2-59

59

# Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche 3.5 Transport orienté transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- connexion: TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion **TCP**


# TCP: Overview RFCs: 793,1122,1323, 2018, 2581


- Point-à-point:
  - Un expéditeur, un récepteur
- Flux de données fiable et dans l'ordre :
  - Pas de « frontière de message »
- Pipeline:
  - contrôle de congestion et de flux règlent la taille de la fenêtre


- Données full duplex :
  - Flux de données bidirectionnel dans la même connexion
  - MSS: maximum segment size (taille max de données applicatifs)
- Orienté connexion :
  - handshaking (échange de msgs contrôle) initialise les états de expéditeur/récepteur avant l'échange de donnée
- Flux contrôlé :
  - L'expéditeur ne va pas submerger le récepteur


Transport Layer 3-61

61









### TCP round trip time, timeout

- Q: Comment définir la valeur du délai d'attente TCP?
- Plus long que RTT mais RTT varie
- Trop court: timeout prématuré, retx inutiles
- Trop long: réaction lente aux pertes de segment


- Q : Comment estimer le RTT?
- SampleRTT: temps mesuré depuis la transmission du segment jusqu'à la réception ACK
  - ignorer retransmissions
- SampleRTT variera, vous voulez que le RTT estimé soit plus "lisse"
  - moyenne de plusieurs mesures récentes, et pas seulement de SampleRTT en cours

retx=retransmission

# TCP round trip time, timeout

EstimatedRTT =  $(1-\alpha)$ \*EstimatedRTT +  $\alpha$ \*SampleRTT

- moyenne glissante pondérée exponentiellement
- l'influence de l'échantillon passé diminue exponentiellement
- \* valeur type :  $\alpha = 0.125$



67

# TCP: round trip time, timeout

- Intervalle timeout : EstimatedRTT plus "marge de sécurité"
  - plus grande variation dans EstimatedRTT -> plus grande marge
- Estimer la deviation de SampleRTT depuis EstimatedRTT :

```
DevRTT = (1-\beta)*DevRTT + \beta*|SampleRTT-EstimatedRTT| (typically, \beta = 0.25)
```

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4\*DevRTT

RTT estimaté "marge de sécurité"

Transport Layer 3-68

TD3: exo 4

Application Layer 2-69

69

# Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche 3.5 Transport orienté transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- connexion: TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion **TCP**

# TCP reliable data transfer (rdt)

- TCP crée un service rdt en plus du service non fiable d'IP
  - segments en pipeline
  - Ack cumulatif
  - minuteur de retransmission unique
- retransmissions déclenchées par :
  - événements « timeout »
  - les acks dupliqués

Considérons au départ l'expéditeur TCP simplifié :

- ignore les acks dupliqués
- ignore le contrôle de flux, le contrôle de congestion

Transport Layer 3-71

71

# TCP evènements expéditeur

#### données reçues de l'appli :

- créer un segment avec no. seq
- no. seq est le numéro du premier octet de données dans le segment
- démarrer le minuteur s'il n'est pas déjà en cours d'exécution
  - penser au minuteur comme pour le segment le plus ancien
  - intervalle d'expiration : TimeOutInterval


#### Timeout:


- retransmet le segment qui cause le timeout
- \* redémarre le timeout


#### ack reçu :

- si ack acquitte des segments précédemment reçu sans ack
  - mettre à jour ce qui est connu pour être acquittés
  - démarrage le minuteur s'il y a encore des segments sans ack

Transport Layer 3-72







action récepteur
retarde ACK. Attendre jusqu'à 500ms pour le segment suivant. Si pas de segment suivant, envoyer ACK
envoyer immédiatement un ACK cumulatif pour acquitter les deux segments en ordre
envoyer immédiatement ACK dupliqué indiquant no. seq du prochain octet attendu
envoi immédiat ACK, à condition que le segment était le début de l'intervalle

# TCP retransmission rapide

- délai d'attente souvent relativement long :
  - long délai avant de renvoyer le paquet perdu
- détecter les segments perdus via des ACK dupliqué.
  - expéditeur envoie souvent plusieurs segments à la suite
  - Si le segment est perdu, il y aura probablement de nombreux ACK dupliqués


#### TCP retransmission rapide

si expéditeur recoit 3 ACKs pour même seq ("triple ACKs doublons"), renvoi le segment sans ack qui a le + petit no.

 probable que le segment sans ack soit perdu donc n'attend pas le timeout

Transport Layer 3-77

77




# Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- 3.5 Transport orienté connexion: TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP


Transport Layer 3-79

79



## TCP - Contrôle de flux

- Le récepteur «annonce»
  l'espace libre du buffer en
  incluant la valeur rwnd dans
  l'en-tête TCP des segments
  envoyé à l'expéditeur
  - RcvBuffer taille définie via les options de socket (par défaut, 4096 octets)
  - nombreux systèmes d'exploitation auto-ajuste RcvBuffer
- L'expéditeur limite quantité de donnée sans ack ("inflight") à la valeur de rwnd
- garantit que le buffer de réception ne débordera pas




Receiver-side buffering


Transport Layer 3-81


81


# Chapitre 3: Plan


- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- 3.5 Transport orienté connexion: TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP












# TCP: fermeture de la connexion

- client et serveur ferment chacun son côté de la connexion
  - envoyer un segment TCP avec le bit FIN = I
- répondre à FIN reçu avec ACK
  - en recevant FIN, ACK peut être combiné avec son propre FIN
- les échanges simultanés FIN peuvent être traités



# Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- 3.5 Transport orienté connexion: TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP

# Principes du contrôle de la congestion

#### **Congestion:**

- Informel: "trop de sources envoient trop de données trop rapidement pour que le réseau puisse les gérer"
- différent du contrôle de flux !
- Résultats :
  - paquets perdus (débordement de buffer aux routeurs)
  - longs délais (file d'attente dans les buffer de routeurs)
- un des top 10 de problèmes en réseau!


Transport Layer 3-91

91

# Causes/coûts de la congestion: scénario I 2 expéditeurs, 2 récepteurs 4 un routeur, buffer infini 5 capacité de lien sortie : R 5 sans retransmission 4 débit maximum par connexion : R/2 6 original data: \( \lambda\_{in} \) 7 unlimited shared output link buffers 6 unlimited shared output link buffers 7 throughput: \( \lambda\_{output link buffers} \) 7 Transport Laver 3-92

# Causes/coûts de la congestion : scénario 2

- \* un router, buffer de capacité limitée
- \* retransmission de l'expéditeur du paquet expiré
  - entrée de couche d'application= sortie de couche d'application:  $\lambda_{in} = \lambda_{out}$
  - entrée de couche transport comprenant rtx :  $\lambda'_{in} \ge \lambda_{in}$





93


## Causes/coûts de la congestion : scénario 2


#### Idéaliste : connaissance parfaite


 expéditeur envoie uniquement lorsque le tampon de routeur est disponible












Causes/coûts de la congestion : scénario 2

#### Réaliste : doublons


- les paquets peuvent être perdus, supprimé au routeur en raison de tampon plein
- expiration prématurée de l'expéditeur, envoi de deux copies, toutes deux livrées



lors de l'envoi à R/2, certains paquets sont des retransmissions, y compris les doublons livrés!

#### "coût" de la congestion :

- plus de travail (retransmissions) pour un même rendement
- retransmissions inutiles : le lien porte plusieurs copies de pkt
  - rendement décroissant



Causes/coûts de la congestion : scénario 3

R/2

un autre «coût» de la congestion :

• en cas de paquet abandonné, toute «capacité de transmission en amont » utilisée pour ce paquet est gaspillée !

Transport Layer 3-100

# Chapitre 3: Plan

- 3.1 Services de la couche transport
- 3.2 Multiplexage et démultiplexage
- 3.3 Transport sans connexion: UDP
- 3.4 Principes de transfert de données fiable
- 3.5 Transport orienté connexion: TCP
  - structure de segment
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - gestion des connexions
- 3.6 Principes du contrôle de la congestion
- 3.7 Contrôle de congestion TCP


Transport Layer 3-101

101


# TCP Contrôle de congestion : additive increase multiplicative decrease (AIMD)

- Approche: expéditeur augmente le taux de tx (taille de fenêtre), teste la bande passante utilisable, jusqu'à ce que la perte se produise
  - additive increase: augment cwnd part I MSS à chaque RTT jusqu'à la perte détectée
  - multiplicative decrease : diminue cwnd de moitié après la perte

AIMD saw tooth Behavior : probing for bandwidth



# TCP Contrôle de congestion : details



expéditeur limite la tx :

LastByteSent-LastByteAcked ≤ cwnd

 cwnd est dynamique, en fonction de la congestion perçue du réseau

#### Taux de tx TCP:

 en gros: envoie cwnd octets, attend RTT pour ACKS, puis envoie plus d'octets


$$taux \approx \frac{cwnd}{RTT}$$
 bytes/sec

Transport Layer 3-103

103

# TCP Slow Start (démarrage lent)

- Lorsque la connexion commence, augmentez le taux de manière exponentielle jusqu'au premier événement de perte :
  - cwnd initiale = I MSS
  - doubler cwnd à chaque RTT
  - fait par une incrémentation de cwnd pour chaque ACK reçu
- <u>Résumé</u>: taux initial est lent mais grimpe de manière exponentielle



Transport Layer 3-104

# TCP: détecter et réagir à la perte


- perte indiquée par le timeout :
  - cwnd est diminuée à I MSS;
  - la fenêtre augmente ensuite de façon exponentielle (comme au démarrage lent) pour atteindre le seuil, puis croît linéairement
- perte indiquée par triple ACK : TCP RENO
  - ACKs tripliqués indiquent un réseau capable de délivrer certains segments
  - cwnd est diminuée de moitié puis incrémentée linéairement
- TCP Tahoe règle cwnd toujours à I (timeout ou triple acks)

Transport Layer 3-105

105


## TCP: passer de slow start à CA

- Q : Quand est-ce que l'augmentation exponentielle passe en linéaire ?
- R : quand cwnd atteint la moitié de sa valeur avant expiration.



#### **Implementation:**

- variable ssthresh
- en cas de perte,
   ssthresh est réglé sur
   ½ de cwnd (juste avant
   l'événement de perte)



# Chapitre 3: résumé

- principes derrière les services de couche de transport:
  - multiplexage, démultiplexage
  - transfert de données fiable
  - contrôle de flux
  - contrôle de la congestion
- instanciation, implémentation sur Internet
  - UDP
  - TCP

#### La suite:

- quitter le "edge" du réseau (couches application et transport)
- pour le «cœur» du réseau

TD3: exo 5&6

Application Layer 2-109