Chapitre 5 – Couche Liaison et réseaux locaux (LAN)

Adapté du livre Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th ed., J.F. Kurose and K.W. Ross © All material copyright 1996-2013, J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

1

Chapitre 5: Couche Liaison, LANs

Objectifs:

- comprendre les principes derrière les services de la Couche Liaison :
 - détection d'erreur, correction
 - partage d'un canal de diffusion : accès multiple
 - · adressage de Couche Liaison
 - réseaux locaux : Ethernet, VLAN
- instanciation, implémentation de différentes technologies de Couche Liaison

Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples
- 5.4 LAN
 - · Adressage, ARP
 - Ethernet
 - Commutateurs
 - VLAN
- 5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web

Link Layer and LANs 6-3

3

Couche Liaison: introduction

Terminologie:

- hôtes et routeurs : noeuds
- canaux de communication qui connectent les nœuds adjacents le long du chemin de communication: liens
 - · lien filaire
 - · lien sans fil
 - · lien local (LAN)
- paquet de couche 2 : trame, encapsule le datagramme





Couche Liaison: contexte

- datagramme transféré par <u>différents protocoles</u> de liaison sur différentes liaisons :
 - par exemple, Ethernet sur la première liaison, Frame Relay sur les liaisons intermédiaires, 802. I I sur la dernière liaison
- chaque protocole de liaison fournit des services différents
 - par exemple, peut ou pas fournir le RDT sur le lien

analogie de transport :

- voyage de Princeton à Lausanne
 - Limousine : Princeton à JFK
 - Avion : JFK à Genève
 - Train : Genève à Lausanne
- touriste = datagramme
- segment de transport = lien de communication
- mode de transport = protocole de Couche Liaison
- agent de voyage = algorithme d'acheminement

Link Layer and LANs 6-5

5

Services de la Couche Liaison

- Trame, accès au lien :
 - encapsuler un datagramme dans une trame, en ajoutant un en-tête, une fin du trame
 - régle l'accès au canal si support partagé
 - adresses MAC utilisées dans les en-têtes de trame pour identifier la source, la destination
 - différent de l'adresse IP!
- Livraison fiable entre les nœuds adjacents
 - nous avons déjà appris à le faire (chapitre précédent)!
 - rarement utilisé sur les liaisons à faible erreur de bit (fibre, paire torsadée)
 - · liens sans fil : taux d'erreur élevé

Link Layer and LANs 6-6

Services de Couche Liaison (suite)

- Contrôle de flux :
 - rythme entre les nœuds d'envoi et de réception
- Détection d'erreur :
 - erreurs causées par l'atténuation du signal, le bruit.
 - le récepteur détecte la présence d'erreurs :
 - signale l'expéditeur pour la retransmission ou abandonne la trame
- Correction des erreurs :
 - le récepteur identifie et corrige les erreurs de bits sans recourir à la retransmission
- Semi-duplex et full-duplex
 - en semi-duplex, les nœuds situés aux deux extrémités du lien peuvent transmettre, mais pas en même temps

Link Layer and LANs 6-7

7

Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples
- **5.4 LAN**
 - adressage, ARP
 - Ethernet
 - commutateurs
 - VLAN
- 5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web


Link Layer and LANs 6-8

Détection d'erreur

EDC= Error Detection and Correction bits (redondance)

D = Données protégées par un contrôle d'erreur, peuvent inclure des champs d'en-tête

- La détection d'erreur n'est pas fiable à 100%!
 - protocole peut manquer quelques erreurs, mais rarement
 - un champ EDC plus grand permet une meilleure détection et



C




Bit Parité unique :

Parité binaire bidimensionnelle :

 detect erreurs de dé bit simple

détecter et corriger les erreurs sur 1 seul bit
.....




single bit error
Link Layer and LANs 6-10

TD- exol

11

Contrôle de redondance cyclique

- Code de détection d'erreurs plus puissant
- Affichez les bits de données, D, sous forme de nombre binaire
- Choisissez le pattern r+l bit (générateur), G
- Objectif: choisir r bits CRC, R, tel que:
 - <D, R> divisible par G (modulo 2)
 - le destinataire connaît G, divise <D, R> par G. On obient un reste. Si reste non nul, erreur détectée!
 - peut détecter toutes les erreurs de rafales inférieures à r+l bits
- largement utilisé dans la pratique (Ethernet, WiFi 802.11, ATM)



CRC - exemple

On veut:

 $D2^r XOR R = nG$


Equivalent:

 $D_{2r} = nG XOR R$

equivalent:

si on divise D2^r par G, on veut R qui satisfait :

$$R = reste\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$



Link Layer and LANs 6-13

13

TD- exo2

Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples
- **5.4 LAN**
 - · adressage, ARP
 - Ethernet
 - commutateurs
 - VLAN
- 5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web

Link Layer and LANs 6-15

15

Liaisons d'accès multiples, protocoles

deux types de "liens":

- point à point (unicast)
 - PPP pour l'accès modem commuté
 - lien point à point entre commutateur Ethernet, hôte
- diffustion/broadcast (média partagé)
 - Ethernet à l'ancienne (hub)
 - Réseau local sans fil 802.11



shared wire (e.g.,



shared RF e.g., 802,11 WiFi)



shared RF



humans at a cocktail party (shared air, acoustical)

Link Layer and LANs 6-16

Protocoles d'accès multiples

- canal de diffusion partagé unique
- deux ou plusieurs transmissions simultanées par nœuds : brouillage
 - collision si le noeud reçoit deux signaux ou + en même temps

Protocole d'accès multiple

- <u>algorithme distribué</u> qui détermine la manière dont les noeuds partagent le canal, c'est-à-dire qui détermine quand le noeud peut transmettre
- la communication sur le partage de canal doit utiliser le canal lui-même!
 - pas de canal hors bande pour la coordination

Link Layer and LANs 6-17

17

Protocole d'accès multiple idéal

Etant donné : canal de radio diffusion à débit R bps On souhaite :

- I. lorsqu'un nœud veut émettre, il peut envoyer au débit R.
- 2. quand M nœuds veulent émettre, chacun peut envoyer au débit moyen R/M
- 3. totalement décentralisé :

aucun noeud spécial pour coordonner les transmissions pas de synchronisation des horloges, des slots

4. simple

Protocoles MAC: taxonomie

trois grandes classes:

- partitionnement des canaux
 - diviser le canal en "morceaux" plus petits (temps, fréquence, code)
 - attribuer un morceau à un noeud pour une utilisation exclusive
- accès aléatoire
 - · canal non divisé, autoriser les collisions
 - «Récupérer» après collisions
- « tour de rôle »
 - les nœuds se relaient, mais les nœuds avec plus de données à envoyer peuvent prendre des tours plus longs

Link Layer and LANs 6-19

19

Protocoles partitionnement de canal :TDMA

TDMA: time division multiple accès

- accès au canal à tour de rôle
- chaque station obtient un créneau de longueur fixe (longueur = temps de transmission du paquet) à chaque tour
- les emplacements inutilisés deviennent inactifs
- Exemple : réseau local à 6 stations, 1,3,4 ont des paquets à envoyer, créneaux 2,5,6 inactifs




Link Layer and LANs 6-20

Protocoles partitionnement de canal : FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- spectre de canaux divisé en bandes de fréquences
- bande assignée à chaque station
- le temps de transmission non utilisé dans les bandes de fréquence devient inactif
- Exemple : réseau local à 6 stations, 1,3,4 ont un paquet à envoyer, bandes de fréquence 2,5,6 inactif



21

Protocoles d'accès aléatoires

- quand le noeud a un paquet à envoyer
 - transmettre à plein débit R.
 - pas de coordination à priori entre les nœuds
- deux ou plusieurs émetteurs → «collision»,
- Le protocole MAC à accès aléatoire spécifie :
 - comment détecter les collisions
 - comment se remettre d'une collision (par exemple, via des retransmissions différées)
- exemples de protocoles MAC à accès aléatoire :
 - Slotted ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Slotted ALOHA

hypothèses:

- les trames de même taille
- temps divisé en intervalles de taille égale slot (temps nécessaire pour transmettre une trame)
- les nœuds commencent à ne transmettre qu'au début du slot
- les nœuds sont synchronisés
- si 2 nœuds ou plus transmettent dans un créneau, tous les nœuds détectent une collision


Opération:

- quand le noeud obtient une nouvelle trame, transmet dans le prochain emplacement (slot)
 - si aucune collision : le nœud peut envoyer une nouvelle trame dans le prochain slot
 - en cas de collision : le nœud retransmet la trame dans chaque intervalle ultérieur avec probabilité p jusqu'au succès

Link Layer and LANs 6-23

23

Slotted ALOHA



Pros:

- seul nœud actif peut transmettre en continu au débit maximal du canal
- très décentralisé : seuls les slots dans les nœuds doivent être synchronisés
- simple

Cons:

- collisions, gaspillage de slot
- slots inactifs
- les noeuds peuvent être capables de détecter une collision plus rapidement que le temps pour transmettre un paquet
- synchronisation d'horloge

Link Layer and LANs 6-24

Slotted ALOHA: efficacité

Efficacité: fraction à long terme de slots réussis (beaucoup de nœuds, tous avec beaucoup de trames à envoyer)

- Supposons: N nœuds avec beaucoup de trames à envoyer, chacun émet dans un créneau avec une probabilité p
- prob que le noeud donné ait du succès dans un slot = p(I-p)^{N-I}
- prob que tout noeud a un succès = $Np(1-p)^{N-1}$

- efficacité maximale : trouver p* qui maximise Np(I-p)^{N-I}
- pour beaucoup de nœuds, prendre la limite de Np*(1-p*)^{N-1} lorsque N tend vers l'infini, cela donne :

max efficacité= 1/e = .37

au mieux: canal utilisé pour transmission utile 37% de temps!




Link Layer and LANs 6-25

25

Pure (unslotted) ALOHA

- Aloha: plus simple, pas de synchronisation
- quand la trame arrive en premier
 - · transmettre immédiatement
- probabilité de collision augmente :
- la trame envoyée à t0 entre en collision avec d'autres trames envoyées dans [t₀-1,t₀+1]



Pure ALOHA efficacité

P(success by given node) = P(node transmits) ·

P(no other node transmits in $[t_0-1,t_0]$ P(no other node transmits in $[t_0,t_{0+1}]$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$

= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}

... choosing optimum p and then letting $n \longrightarrow \infty$

$$= 1/(2e) = .18$$

encore pire que slotted Aloha!

Link Layer and LANs 6-27

27


CSMA (carrier sense multiple access)

CSMA: écouter avant de transmettre :

- Si le canal détecté <u>inactive</u>: transmet la trame
- Si le canal détecté <u>occupé</u>: différer la transmission
- Analogie humaine : n'interrompez pas les autres !

CSMA collisions

- collisions peuvent encore se produire: délai de propagation fait que deux nœuds ne peuvent pas entendre la transmission l'un de l'autre
- Collision : perte totale de temps de transmission de paquets
 - la distance et le délai de propagation jouent un rôle dans la détermination de la probabilité de collision




Link Layer and LANs 6-29

29

CSMA/CD (collision detection)

CSMA/CD: détection de porteuse, report de tx comme dans CSMA

- · collisions détectées dans un délai court
- les transmissions en collision interrompues, réduisant ainsi le gaspillage de canaux
- Détection de collision :
 - facile dans les réseaux câblés : mesurez l'intensité du signal, comparez les signaux transmis et reçus
 - difficile dans le sans fil : la force du signal reçu est dépassée par la force de la transmission locale
- analogie humaine : le causeur poli (parle doucement)



31

Algorithme Ethernet CSMA/CD

- I. La carte réseau (NIC) reçoit le datagramme de la couche réseau et crée une trame.
- 2. Si le NIC détecte un canal inactive : lance la transmission de trames.
- Si la carte réseau détecte un canal <u>occupé</u>: attend jusqu'à ce que le canal soit inactif, puis émet.
- 3. Si le NIC transmet la totalité de la trame sans détecter une autre transmission : la tx est fini!
- 4. Si le NIC détecte une autre transmission en cours de transmission : abandonne et envoie un signal de bourrage.
- 5. Après l'abandon, le NIC entre en backoff binaire (exponentiel):
 - après la m ième collision, NIC choisit K au hasard parmi {0,1,2,..., 2 m-1}. La carte réseau attend Kx512 bit, retourne à l'étape 2
 - intervalle de différé plus long avec plus de collisions

CSMA/CD - Efficacité

- t_{prop} = délai prop max entre 2 noeuds dans LAN
- t_{trans} = temps pour transmettre une trame de taille max

$$efficacit\acute{e} = \frac{1}{1 + 5t_{prop} / t_{trans}}$$

- Efficacité tend vers I
 - Quand t_{prop} tend vers 0
 - Quand t_{trans} tend vers l'infini
- meilleure performance que ALOHA : simple, pas cher, décentralisé!

Link Layer and LANs 6-33

33

Protocoles MAC «à tour de rôle»

Protocoles MAC de partitionnement de canal :

- partager le canal efficacement et équitablement à forte charge
- inefficace à faible charge : retard dans l'accès au canal, bande passante I/N allouée même s'il n'y a qu'un seul nœud actif!

Protocoles MAC à accès aléatoire

- efficace à faible charge : un seul nœud peut utiliser pleinement le canal
- charge élevée : coût de collision


Protocoles MAC «à tour de rôle»

· cherche le meilleur des deux modes!

Protocoles MAC «à tour de rôle»

Sondage (Polling):

- le nœud maître «invite» les nœuds esclaves à transmettre à leur tour
- généralement utilisé avec des périphériques esclaves "stupides"
- Préoccupations :
 - coût de sondage
 - · latence "polling"
 - point de défaillance unique (maître)




Link Layer and LANs 6-35

35

Protocoles MAC «à tour de rôle»

Passage de jeton

- jeton de contrôle transmis séquentiellement d'un noeud à l'autre.
- message symbolique
- Préoccupations :
 - coût de jeton
 - latence
 - point de défaillance unique (jeton)



Link Layer and LANs 6-36

Résumé des protocoles MAC

- partitionnement des canaux, par temps, fréquence ou code
 - · division du temps, division des fréquences
- accès aléatoire (dynamique),
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - détection de porteuse : facile dans certaines technologies (filaire), difficile dans d'autres (sans fil)
 - CSMA/CD utilisé dans Ethernet
 - CSMA/CA utilisé dans 802.11
- tour de rôle
 - interrogation depuis le site central, passage de jeton
 - Bluetooth, FDDI, anneau à jeton

Link Layer and LANs 6-37

37

Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples

5.4 LAN

- adressage, ARP
- Ethernet
- commutateurs
- VLAN
- 5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web

Adresse MAC et ARP

- Adresse IP 32 bits :
 - · adresse de couche réseau pour l'interface
 - utilisé pour le transfert de couche 3 (réseau)
- Adresse MAC (ou LAN ou physique ou Ethernet) :
 - fonction: utilisée «localement» pour obtenir la trame d'une interface à une autre interface connectée physiquement (même réseau, en termes d'adressage IP)
 - Adresse MAC 48 bits (pour la plupart des réseaux locaux) gravée dans la ROM de la carte réseau, parfois configurable par logiciel
 - par exemple: IA-2F-BB-76-09-AD

hexadecimal (base 16) notation (chaque «chiffre» représente 4 bits)

Link Layer and LANs 6-39

39

chaque adaptateur sur le LAN a une adresse LAN unique LAN (filaire ou sans fil) 71-65-F7-2B-08-53 LINK Layer and LANS 6-40

Adresse LAN (suite)


- Allocation d'adresse MAC administrée par IEEE
- le fabricant achète une partie de l'espace d'adressage MAC (pour garantir l'unicité)
- Analogie :
 - Adresse MAC: comme le numéro de sécurité sociale
 - Adresse IP : comme adresse postale
- MAC adresse plate -> portabilité
 - peut déplacer la carte LAN d'un réseau local à un autre
- Adresse hiérarchique IP non portable
 - l'adresse dépend du sous-réseau IP auquel le noeud est attaché

Link Layer and LANs 6-41

41

ARP: address resolution protocol

Question: comment déterminer l'adresse MAC de l'interface, connaissant son adresse IP?



- Table ARP: chaque nœud IP (hôte, routeur) sur le réseau local a une table
 - Mappages d'adresses IP / MAC pour certains nœuds de réseau local:
- <Adresse IP;Adresse Mac;TTL>
 - TTL (Time To Live): temps après lequel le mappage d'adresses sera oublié (généralement 20 min)

Link Layer and LANs 6-42

Protocole ARP: même LAN

- A veut envoyer un datagramme à B
 - L'adresse MAC de B ne figure pas dans la table ARP de A.
- Un paquet de requête ARP broadcast, contenant l'adresse IP de B
 - adresse MAC de destination = FF-FF-FF-FF-FF
 - tous les nœuds du réseau local reçoivent une requête ARP
- B reçoit le paquet ARP, répond à A avec son adresse MAC (B)
 - trame envoyé à l'adresse MAC de A (unicast)

- Une paire d'adresses IP à MAC en mémoire cache dans sa table ARP jusqu'à ce que les informations deviennent anciennes (délai dépassé)
 - soft state: information qui expire (disparaît) sauf si elle est rafraîchie
- ARP est «plug-and-play» :
 - Les nœuds créent leurs tables ARP sans intervention de l'administrateur du réseau.


Link Layer and LANs 6-43


43


Adressage: routage vers un autre LAN


Procédure pas à pas : envoyez un datagramme de A à B via R

- se concentrer sur l'adressage au niveau IP (datagramme) et MAC (trame)
- supposons que A connaisse l'adresse IP de B
- supposons que A connaisse l'adresse IP du routeur de premier saut, R (comment?)
- supposons que A connaisse l'adresse MAC de R (comment?)











Adressage: routage vers un autre LAN R transmet le datagramme avec la source IPA, la destination B R crée une trame de Couche Liaison avec l'adresse MAC de B comme adresse de destination, la trame contient le datagramme IP de A à B MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A IP src: 111.111.111.111 IP dest: 222.222.222 ΙP Eth IΡ Phy Eth Phy 111.111.111.111 222.222.222.222 49-BD-D2-C7-56-2A 222.222.222.220 1A-23-F9-CD-06-9B 111.111.111.110 111.111.111.112 222,222,222,221 E6-E9-00-17-BB-4B CC-49-DE-D0-AB-7D Link Layer and LANs 6-48





Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples

5.4 LAN

- · adressage, ARP
- Ethernet
- commutateurs
- VLAN
- 5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web


Link Layer and LANs 6-51

51

Ethernet

Technologie de réseau local câblé «dominante» :

- puce unique, vitesse multiples (par exemple, Broadcom BCM5761)
- première technologie LAN largement utilisée
- plus simple, pas cher
- la course à Vitesse : 10 Mbps 10 Gbps ...




Esquisse Ethernet de Metcalfe

Link Layer and LANs 6-52

Ethernet: topologie physique

- Bus : populaire au milieu des années 90
 - tous les nœuds du même domaine de collision (peuvent entrer en collision les uns avec les autres)
- Étoile : prévaut aujourd'hui
 - commutateur actif au centre
 - chaque noeud exécute un protocole Ethernet (séparé) (les nœuds ne se collisionnent pas)



53

Ethernet – structure de trame

 l'adaptateur d'envoi : encapsule le datagramme IP (ou un autre paquet de protocole de couche réseau) dans une trame Ethernet



préambule:

- suite de 7 octets 10101010 suivi d'un octet 10101011
- utilisé pour synchroniser le récepteur, les fréquences d'horloge de l'émetteur

Ethernet – structure de trame (suite)

- Adresses: adresses MAC source et de destination sur 6 octets
 - si l'adaptateur reçoit une trame avec une adresse de destination correspondante ou une adresse de diffusion (par exemple, un paquet ARP), il transmet les données dans la trame au protocole de la couche réseau
 - · sinon, l'adaptateur jette la trame
- Type: indique le protocole de couche supérieure (principalement IP mais autres possibles, par exemple, Novell IPX, AppleTalk)
- CRC : contrôle de redondance cyclique chez le récepteur
 - erreur détectée : la trame est abandonnée



Link Layer and LANs 6-55


55

Ethernet: unreliable, connectionless

- sans connexion : pas de handshaking entre les cartes d'envoi et de réception
- non fiable : la carte réseau du récepteur n'envoie pas d'acks ou de nacks à la carte d'expéditeur
 - les données en trames perdues ne sont récupérées que si l'expéditeur initial utilise la couche supérieure (par exemple, TCP), sinon les données perdues sont perdues
- Protocole MAC Ethernet : unslotted CSMA/CD avec backoff binaire

Norme Ethernet 802.3: couches phy. et liaison

- Nombreuses normes Ethernet différentes
 - protocole MAC commun et format de trame
 - différentes vitesses: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps...
 - différents supports de couche physique : fibre, câble



57

Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples

5.4 LAN

- adressage, ARP
- Ethernet
- commutateurs
- VLAN
- 5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web

Switch Ethernet


- périphérique de Couche Liaison : prend un rôle actif
 - stocker, transférer des trames Ethernet
 - examine l'adresse MAC de la trame entrante, transmet sélectivement la trame à un ou plusieurs liens sortants lorsque la trame doit être transmise sur un segment, utilise CSMA/CD pour accéder
- transparent
 - les hôtes ne sont pas conscients de la présence de commutateurs
- plug-and-play, auto-apprentissage
 - · les commutateurs n'ont pas besoin d'être configurés

Link Layer and LANs 6-59

59

Switch: plusieurs transmissions simultanées

- les hôtes ont une connexion directe dédiée pour passer/commutent les tampons de paquets
- protocole Ethernet utilisé sur chaque lien entrant, mais pas de collision; Full duplex
 - chaque lien est son propre domaine de collision
- Commutation: A à A 'et B à B' peuvent émettre simultanément, sans collision



commutateur avec six interfaces (1,2,3,4,5,6)

Link Layer and LANs 6-60


Switch - table de redirection

Q: comment le commutateur sait-il que A' est accessible via l'interface 4, que B' est accessible via l'interface 5 ?

- R: chaque commutateur a une table de commutation, chaque entrée:
 - (Adresse MAC de l'hôte, interface pour atteindre l'hôte, durée de vie)
 - ressemble à une table de routage !

Q: comment les entrées sont-elles créées, maintenues dans la table de commutation ?


quelque chose comme un protocole de routage?



commutateur avec six interfaces (1,2,3,4,5,6)

Link Layer and LANs 6-61

61



Switch: filtrage/transfert de trames


Quand une trame est reçue par un commutateur :

- I. enregistre le lien entrant, l'adresse MAC de l'hôte émetteur
- 2. indexe dans la table de commutation utilisant l'adresse de destination MAC
- 3. si entrée trouvée pour la destination alors{ si destination sur le segment à partir duquel la trame est arrivée, alors ignorer la trame sinon transferer la trame sur l'interface indiquée par l'entrée }

sinon inonder /*sur ttes interfaces sauf l'interface d'arriver * /


Link Layer and LANs 6-63

63



Interconnexions switch

 Les commutateurs peuvent être connectés ensemble :



Q: envoi de A à G - Comment SI sait-il transférer la trame destinée à G via S4 et S3 ?


<u>R</u>: auto-apprentissage! (fonctionne exactement comme dans un commutateur unique!)

Link Layer and LANs 6-65


65


Exp d'auto-apprentissage multi-switch

Supposons que C envoie la trame à I, I réponde à C



Q: affiche les tables de commutation et la transmission de paquets dans S1, S2, S3, S4 A faire à la maison.





Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples

5.4 LAN


- · adressage, ARP
- Ethernet
- commutateurs
- VLAN

5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web

Link Layer and LANs 6-69

69

VLANs: motivation



Problème:


- un utilisateur de CS change de bureau pour EE, mais souhaite se connecter à un commutateur CS?
- domaine de diffusion unique :
 - tout le trafic de diffusion de couche 2 (ARP, DHCP, emplacement inconnu de l'adresse MAC de destination) doit traverser tout le réseau local
 - sécurité/confidentialité, problèmes d'efficacité

Link Layer and LANs 6-70



Virtual Local Area Network


Les commutateurs prenant en charge les capacités VLAN peuvent être configurés pour définir plusieurs LANS <u>virtuels</u> sur une infrastructure LAN physique unique.



71

VLAN basé sur le port


- Isolation du traffic : : les trames vers/ depuis les ports I à 8 ne peuvent atteindre que les ports I à 8
 - peut également définir un réseau local virtuel basé sur les adresses MAC des terminaux, plutôt que sur le port de commutation
- Appartenance dynamique : les ports peuvent être affectés de manière dynamique entre les VLAN



- Transfert entre réseaux locaux virtuels : effectué via un routage (comme avec des commutateurs séparés)
 - dans la pratique, les vendeurs vendent des commutateurs combinés plus des routeurs

Link Layer and LANs 6-72


VLANS couvrant plusieurs switches



- Port trunk: transporte les trames entre les réseaux locaux virtuels définis sur plusieurs commutateurs physiques
 - les trames transférées au sein du VLAN entre les commutateurs ne peuvent pas être des trames 802.1 (elles doivent porter les informations d'identification du VLAN)
 - Le protocole 802.1 q ajoute/supprime des champs d'en-tête supplémentaires pour les trames transférées entre les ports de ligne réseau

Link Layer and LANs 6-73

73



Couche Liaison, LANs: Plan

- 5.1 Introduction, services
- 5.2 Détection d'erreur, correction
- 5.3 Protocoles d'accès multiples
- 5.4 LAN
 - · adressage, ARP
 - Ethernet
 - commutateurs
 - VLAN


5.5 Une journée dans la vie d'une demande Web

Link Layer and LANs 6-75

75


Synthèse: une journée dans la vie d'une req web

- descendre la pile de protocoles complete !
 - · application, transport, réseau, liaison
- mettre tout ça ensemble : synthèse !
 - Objectif: identifier, examiner, comprendre les protocoles (à toutes les couches) impliqués dans un scénario apparemment simple: demander la page www
 - Scénario: un étudiant connecte un ordinateur portable au réseau du campus, demande/reçoit www.google.com



77


Une journée dans la vie... connexion à Internet



- Ordinateur portable qui se connecte doit obtenir sa propre adresse IP, adresse du routeur du premier saut, adresse du serveur DNS: utilisez DHCP
- Requête DHCP encapsulée dans UDP, encapsulée dans IP, encapsulée dans Ethernet 802.3
- Diffusion de trame Ethernet (destination: FFFFFFFFFFFF) sur le réseau local, reçue sur le routeur exécutant le serveur DHCP
- Ethernet démultiplexé sur IP démultiplexé, UDP démultiplexé sur DHCP

Link Layer and LANs 6-78

Une journée dans la vie... connexion à Internet




- Le serveur DHCP formule un DHCP ACK contenant l'adresse IP du client, l'adresse IP du routeur de premier saut pour le client, le nom et l'adresse IP du serveur DNS.
- encapsulation sur serveur DHCP, transmission de trames (apprentissage du commutateur) via le réseau local, démultiplexage sur le client
- Le client DHCP reçoit une réponse DHCP ACK

Le client a maintenant une adresse IP, sait le nom et l'adresse du DNS serveur, adresse IP de son routeur de premier saut

Link Layer and LANs 6-79

79


Une journée ... ARP





- avant d'envoyer la requête HTTP, besoin de l'adresse IP de
 - www.google.com: DNS

 Requête DNS créée, encapsulée dans
 LIDP encapsulée dans IP encapsulée
- Requete DNS creee, encapsulee dans UDP, encapsulée dans IP, encapsulée dans Eth. Pour envoyer la trame au routeur, vous avez besoin de l'adresse MAC de l'interface du routeur : ARP
- Diffusion de requête ARP, reçue par le routeur, qui répond avec une réponse ARP en donnant l'adresse MAC de l'interface du routeur
- le client connaît maintenant l'adresse MAC du routeur de premier saut et peut donc maintenant envoyer une trame contenant une requête DNS

Link Layer and LANs 6-80







02

Chapitre 6: Résumé

- principes de base des services de couche Liaison de données :
 - détection d'erreur, correction
 - partage d'un canal de diffusion : accès multiple
 - · adressage de Couche Liaison
- instanciation et implémentation de différentes technologies de couche Liaison
 - Ethernet
 - commutés LANS, VLAN
- Synthèse : une journée dans la vie d'une requête web

Chapitre 6: respirons

- trajet vers le bas de la pile de protocoles complète (sauf PHY)
- solide compréhension des principes de mise en réseau, de la pratique
- ... pourrait s'arrêter ici... mais beaucoup de sujets intéressants!
 - · Réseaux sans fil
 - Multimédia
 - Sécurité

Link Layer and LANs 6-85