#### LUCRAREA DE LABORATOR 2

# NOŢIUNI DE BAZĂ

#### 1. SCOPUL LUCRARII

Se prezinta problemele principale legate de conversii de date, reprezentarea datelor întregi, reprezentarea întregilor in format BCD, reprezentarea caracterelor si a șirurilor de caractere, reprezentarea valorilor reale, elemente de memorie, tipuri de date utilizate si modurile de adresare a operanzilor.

### 2. NOTIUNI TEORETICE

### 2.1. Reprezentarea datelor

Programele scrise in limbaje de asamblare, la fel ca si cele scrise in limbaje de nivel superior prelucrează date pentru a obține rezultate. Pentru a fi prelucrate, datele in final sunt convertite in binar.

Conversiile ce se realizează sunt specifice tipului de date, de exemplu: întregul 15 este convertit in binar altfel decât valoarea reala 15.0 sau de șirul de caractere '15'. Astfel:

- întregul 15, reprezentat in binar, pe un octet se reprezintă astfel: 0000 1111 sau 0fh
- întregul 15, reprezentat in format BCD împachetat este: 0001 0101 sau 15h
- şirurile de caractere '15' se reprezintă, pe octeți, astfel: 0011 0001 0011 0101 sau 3135h
- valoarea reala 15.0, in simpla precizie-virgula mobila, se reprezintă astfel:

Deşi calculatorul operează asupra datelor reprezentate in binar, pentru depanarea si vizualizarea datelor se prefera reprezentarea lor externa in hexazecimal. Folosirea sistemului hexazecimal de reprezentare a datelor se bazează pe:

- codurile binare sunt relativ lungi si dificil de lucrat cu ele. Codurile hexazecimale, asemănătoare celor zecimale, sunt mai ușor de citit.
- exista metode directe de trecere din binar in hexazecimal si invers.
- informația din calculator este organizata sub forma unor multipli de 16 (cuvinte, dublu cuvânt, double word, quad word, ten bytes) sau submultipli de 16 (octet, tetradă).

#### Conversia dintr-o baza in alta

Pentru a converti un număr din baza p in baza q se poate aplica una din metodele generale de conversie:

- -conversia cu calcul in baza inițială;
- conversia cu calcul in baza finala;
- conversia cu calcul in baza intermediara.

Pentru numere reale conversia din baza 10 într-o alta baza se face separat conversia pentru partea întreagă, respectiv pentru partea fracționară. Pentru *conversia pârți întregi* a unui număr real, care acoperă si numerele întregi, se procedează astfel:

- -se împarte numărul, respectiv câturile, la baza si se rețin resturile parțiale pana catul devine zero;
- -se i-au resturile obținute in ordine inversa calculului și se formează numărul in noua baza.

Pentru *conversia părții fracționare* se înmulțește aceasta cu baza si se retine partea întreagă ca fiind cifra a numărului in noua baza iar partea fracționară se înmulțește din nou cu baza s.a.m.d. pana se obține partea fracționară zero s-au numărul de cifre a părții fracționare in noua baza dorit.

Pentru exemplificare folosind prima metoda se va converti numărul zecimal 348.6785 in baza 16.

Cifrele bazei 16 sunt: 0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, a, b, c, d,e, f.

Începem cu partea întreagă:

348:16= 21 rest 12, adică "c"

21:16=1 rest 5

1:16=0 rest 1

deci 348<sub>10</sub>=15C<sub>16</sub>.

Convertim partea fractionară:

0.6785\*16=10.856 prima cifra a părții fracționare este 10 adică A

0.856\*16=13.696 următoarea cifra a părții fracționare este 13 adică D

0.696\*16=11.136 următoarea cifra a părții fracționare este 11 adică B

0.136\*16= 2.176 următoarea cifra a părții fracționare este 2

deci 0.6785<sub>10</sub>=0.ADB2<sub>16</sub>

Conversia dintr-o alta baza in baza 10 se face cu calcul in baza finala, de exemplu:

 $2a75.bdb3_{16} = 2*16^3 + a*16^2 + 7*16^1 + 5*16^0 + b*16^{-1} + d*16^{-2} + b*16^{-3} + 3*16^{-4} = 0$ 

 $2*16^3+10*16^2+7*16^1+5*16^0+11*16^{-1}+13*16^{-2}+11*16^{-3}+3*16^{-4}=10869.7414703369141_{10}$ 

#### Conversia binar – hexazecimala directa.

Numerele reprezentate in binar se grupează in grupe de câte 4 biți, de la dreapta la stânga. Fiecare grupa se înlocuiește cu cifra hexazecimala corespunzătoare. De exemplu:

101 1011 0011 1011 --- 5 B 3 B

daca e cazul tetrada cea mai din stânga se completează cu zerouri, deci vom avea:

 $0101101100111011_2 = 5B3B_{16}$ 

In capul unui număr binar, care are si parte subunitara, se fac grupe de 4 biți de la virgula spre dreapta, respectiv spre stânga. Ultimele grupe, daca nu sunt complete, se completează cu zerouri. Ex.:

001011010110.11010100

2 d 6 d 4

deci:  $1011010110 \cdot 110101_2 = 2d6 \cdot d4_{16}$ 

#### Conversia hexazecimal – binar directa

Se realizează invers, fiecare cifra hexazecimala se înlocuiește cu echivalentul binar format din 4 cifre binare.

Exemplu:

5B2C<sub>16</sub> va fi in binar:

0101 1011 0010 1100 ---- 5 B 2 C

Deci:  $5B2C_{16} = 0101101100101100_2$ 

sau:

 $2C3 \cdot 64C_{16} = 001011000011 \cdot 011001001100_2$ 

## 2.1.1.Reprezentarea numerelor întregi in binar

In cazul numerelor binare cu semn se folosește convenția prin care primul bit este bitul de semn, daca are valoarea 0 numărul este pozitiv, iar daca are valoarea 1 numărul este negativ.

Exista 3 metode de reprezentare a numerelor binare întregi cu semn:

- -directa (in reprezentare apare semnul si valoarea absoluta)
- -complement fata de unu
- -complement fata de doi sau complement adevărat.

#### Metoda directa

In acest caz numărul cu semn se reprezintă prin semn si valoarea sa absoluta.

De exemplu: întregul 30 se reprezintă pe octet astfel: pe ultimi 7 biți se reprezintă valoarea absoluta a numărului iar bitul 7 cel mai semnificativ este bitul de semn (1-minus si 0-plus):

00011110

iar - 30 se reprezintă:

10011110

### Complement fata de unu

In complement fata de unu, numerele *pozitive* se reprezintă la fel ca in cazul metodei directe, adică după bitul de semn care este 0 urmează valoarea absoluta a numărului.

Daca numărul este *negativ* se reprezintă numărul in binar ca un număr pozitiv după care se face complementul fata de 1, adică se înlocuiește fiecare bit 0 cu 1, respectiv fiecare bit 1 cu 0.

De exemplu numărul – 30 se reprezintă pe octet astfel:

- se reprezintă pe octet 30 (valoarea absoluta)

 $000111110_2$ 

- se face complementul fata de 1, adică

11100001

 $deci - 30_{10} = 1110001_2 = 0e1_{16}$  in complement fata de 1 pe octet.

Daca dorim sa reprezentam –30 pe cuvânt, parcurgem paşii:

-reprezentam valoarea absoluta 30 pe cuvânt:

000000000011110

-facem complementul fata de unu a întregului cuvânt

11111111111100001

si avem  $-30_{10}$  = 1111 1111 1110 0001<sub>2</sub> =0ffe1<sub>16</sub> in complement fata de 1 pe cuvânt.

## Complement fata de doi

De obicei in calculatoare pentru reprezentarea numerelor cu semn se folosește complementul fata de doi. Reprezentarea in complement fata de doi se realizează astfel:

- daca numărul este pozitiv, complement fata de doi este identic cu complement fata de unu
- daca numărul este negativ la reprezentarea in complement fata de unu se aduna 1

De exemplu  $-30_{10}$  reprezentat in complement fata de doi pe octet se face astfel:

-se reprezintă in binar pe octet valoarea absoluta a numărului

00011110

-se calculează complement fata de unu, adică:

11100001

-la valoarea calculata se aduna 1, deoarece numărul este negativ si avem

11100001 +

1

-----

11100010

Deci  $-30_{10}$  in complement fata de doi este  $11100010_2 = 0e2_{16}$  pe octet.

Același număr reprezentat in complement fata de doi pe cuvânt va fi:

 $30_{10} = 1111 \ 1111 \ 1110 \ 0010_2 = 0 \text{ ff e} 2_{16}$ 

### 2.1.2. Reprezentarea numerelor întregi in BCD (Binary Coded Decimal)

In acest sistem o cifra zecimala se reprezintă pe o tetradă (4 biți), deci doua cifre BCD pe octet. Deoarece cu 4 biți se pot codifica 16 valori distincte si sistemul BCD folosește doar 10 dintre acestea, rămân 6 valori ce nu pot fi folosite.

De exemplu: numărul zecimal 675 se va reprezenta pe 2 octeți astfel: 0000 0110 0111 0101.

Procesoarele dispun de instrucțiuni ce operează cu numere reprezentate în BCD si de instrucțiuni care realizează corecții ce trebuie făcute după, sau înaintea, operațiilor in BCD.

Acest format de reprezentare se mai numește și BCD împachetat, pentru al deosebi de formatul BCD despachetat, conform căruia o cifra BCD se reprezentă pe un octet. In acest caz numărul 675 va fi reprezentat pe 3 octeți. Tetrada superioara a fiecărui octet din reprezentarea BCD despachetat se cere de către microprocesor sa aibă valoarea 0 (zero).

# 2.1.3. Reprezentarea caracterelor și a șirurilor de caractere

In categoria datelor alfanumerice intra caracterele alfabetice, caracterele numerice, semnele de punctuație și caracterele de control.

Codificarea acestora se face conform codului standard ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Codul ASCII standard este un cod pe 7 biți (128 combinații distincte). Ca atare un caracter ASCII se reprezintă pe un octet in care bitul cel mai semnificativ este zero. Domeniul de valori este de la 0 la 127 (in hexazecimal de la 00h la 07fh).

Exemplu:

Caracterul 'a' are codul 61h, 'A' are codul 41h, '5' are codul 35h, '+' are codul 02Bh.

Şirurile de caractere sunt reprezentate prin succesiuni de octeți ce cuprind codurile caracterelor respective. De exemplu șirul de caractere "Aa4+b" se reprezintă pe 5 octeți ce vor conține 41 61 34 2B 42h.

## 2.1.4. Reprezentarea numerelor in virgula mobila

Valorile reale (fracționare) se reprezintă de obicei in virgula mobila, adică sub forma:

$$(-1)s * m * b^e$$

unde:


- -s este numit bit de semn si este 1 pentru numere negative și 0 pentru numere pozitive;
- -m este numita mantisa și este un număr pozitiv subunitar reprezentat in baza b
- -b este baza de reprezentare a numărului, de obicei 2 sau 16;
- -e este exponentul și este un număr întreg cu semn.

In binar mantisa este normalizata daca partea întreagă a numărului are o singura cifra și aceasta este 1. Întrucât in calculator numerele sunt reprezentate in binar b=2, sub forma normalizata prima cifra a mantisei normalizate este 1. Deci numărul 0.00101101 normalizat este 1.01101 \*2<sup>-3</sup>

Daca primul bit al mantisei in reprezentarea normalizata este întotdeauna 1, el poate fi subînțeles, deci nu se mai reprezintă, câștigându-se astfel un bit in spațiul de memorare al mantisei. Acest bit se mai numește bit ascuns (hidden bit).

Exponentul fiind un număr întreg cu semn va trebui sa fie reprezentat semnul şi valoarea acestuia. Pentru a evita reprezentarea separata a semnului exponentului, acesta se reprezintă sub forma unei caracteristici, adică sub forma unei constante c=k+e astfel ca valoarea c sa fie întotdeauna o valoare pozitiva.

De obicei numerele reale sunt reprezentate in calculator in simpla precizie (pe 32 biţi) sau in dubla precizie (pe 64 biţi). In cazul reprezentării in simpla precizie, constanta k este 127 şi avem:



unde:

- -s -bitul de semn al numărului (mantisei) : 0 -pozitiv, 1 -negativ
- -caracteristica c = k + e, (  $k = 127_{10} = 011111111_2$  ) se reprezintă pe 8 biți fiind compusa intre 0 și 255. Domeniul de reprezentare al exponentului va fi de la 127 la 128;
- mantisa se reprezintă fizic pe 23 biţi, deci o mantisa de 24 biţi (23 + 1 bit ascuns) Exemple:
- 1. Fie numărul real 0.0390625. Se cere reprezentarea lui in simpla precizie. Pe pași trebuie făcute următoarele operații:
- -se convertește numărul dat in binar, adică:

$$0.0390625_{10} = 0.0000101_2$$

-se normalizează numărul binar, adică:

$$0.0000101_2 = 1.01 \times 2^{-5}$$

- se calculează semnul, caracteristica și mantisa:

$$s = 0$$
, numărul este pozitiv

$$c = 127 - 5 = 122_{10} = 01111010_2$$

mantisa m= 1.01, eliminând bitul ascuns și reprezentat pe cei 23 biți avem:

in final numărul real 0.0390625<sub>10</sub> in simpla precizie va fi

sau 3d20 0000h

2.Sa se reprezinte in simpla precizie numărul: - 23.0390625

$$23.0390625 = 10111.0000101_2$$
  
 $10111.0000101_2 = 1.01110000101 *2^4$ 

și avem

$$s = 1$$
  
 $c = 127 + 4 = 123_{10} = 10000011_2$ 

In final reprezentarea numărului in binar este :

1 10000011 011100001010000000000000

sau in hexazecimal: c1b85000

3. Ce număr real este reprezentat in virgula mobila

 $bef40000_{16} = 1011\ 1110\ 1111\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$ ?

Se vor extrage elementele constitutive:

- -semnul s = 1, numărul este negativ
- -caracteristica  $01111101_2 = 125_{10}$ , deci exponentul e = c 127 = 125 127 = -2
- la mantisa 111 0100 0000 0000 0000 0000
- -se adaugă bitul ascuns și avem 1.111 0100 0000 0000 0000 0000

care ne da  $0.\overline{1}11101_2 = 1.2^0 + 1$ .  $2^{-1} + 1.2^{-2} + 1.2^{-3} + 1.2^{-4} + 0.2^{-5} + 1.2^{-6} = 1.953125_{10}$ 

-înmulțindu-l cu 2<sup>-2</sup> se obține:

 $0,48835625_{10}$ 

sau m = 1.111101 de unde valoarea obținuta a numărului este 1.111101 x  $2^{-2}$  =  $0.0111101_2$  =  $0.48835625_{10}$ 

Adăugând semnul, numărul real este: - 0. 48835625 10

4. Ce număr real este reprezentat in virgula mobila prin:

 $0100\ 0011\ 0101\ 1010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = 435a\ 0000_{16}$ ?

Extragem elementele constitutive:

- -s = 0, număr pozitiv:
- -caracteristica  $c = 10000110_2 = 134$  de unde exponentul e = 134 127 = 7
- -adăugam bitul ascuns la 10110100. . . . 0 și obținem mantisa m = 1.110110100...0
- -valoarea absoluta a numărului este:  $1.1101101 \times 2^7 = 11101101.0 = 237_{10}$

Numărul real este 237,00.

#### 2.2. Elemente de memorie

Elementele de memorie sunt următoarele.

*Bitul.* Cel mai mic element de memorare a unei informații este bitul, în care se poate memora o cifra binara, 0 sau 1.

De obicei informația de prelucrat se reprezintă pe segmente contigue de biți denumite tetrade, octeți, cuvinte, dublu cuvinte, quadwords si tenbytes.

**Tetrada**. Tetrada este o secvență de 4 biți, numerotați 0,1,2,3 de la dreapta la stânga, bitul 0 fiind cel mai puțin semnificativ, iar bitul 3 cel mai semnificativ:

| 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 |

*Octetul (Byte)*. Octetul sau byte este un element de memorare, ce cuprinde o secvenţa de 8 biţi. Octetul este unul dintre cele mai importante elemente (celule ) de memorare adresabile. Cei 8 biţi ai unui octet sunt numerotaţi cu 0,1,2,...7 de la dreapta la stânga:

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Octetul este format din 2 tetrade, tetradă inferioara (din dreapta) conține biții 0, 1, 2, 3, iar cea superioara (din stânga) conține biții 4, 5, 6, 7 ai octetului.

*Cuvântul(Word)*. Cuvântul este o secvență de 2 octeți, respectiv 16 biți, numerotați de la dreapta spre stânga, astfel 0, 1, 2 ......14, 15. Bitul cel mai semnificativ este bitul 15. Primul octet(inferior) din cuvânt conține biții 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar al doilea octet(superior), biții 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

| 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Cuvântul poate fi reprezentat printr-un registru de 16 biţi sau în doi octeţi de memorie. In memorie, octetul inferior (biţii 0-7) este memorat la adresa mai mică, iar octetul superior (biţii 8-15) la adresa cea mai mare.

De exemplu cuvântul 4567h se reprezintă intr-un registru de 16 biți sub forma 4567h, iar în memorie la adresa 1000 sub forma 6745 (octetul 67 la adresa 1000, iar octetul 45 la adresa 1001).

**Dublu cuvânt (Double Word).** O succesiune de 2 cuvinte (4 octeți, 32 biți), reprezintă un dublu cuvânt. Cei 32 de biți ai unui dublu cuvânt sunt numerotați de la dreapta la stânga prin 0, 1, 2, ......30, 31. Bitul cel mai semnificativ este bitul 31, octetul cel mai puțin semnificativ conține biții 0-7, iar cel mai semnificativ octet (octetul 4) conține biții 23-31.

Un dublu cuvânt poate fi reprezentat într-un registru de 32 biți sau pe 4 octeți consecutivi de memorie. In memorie, octetul 1-cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica, iar octetul 4-cel mai semnificativ la adresa cea mai mare (în ordinea *little-endian*).

De exemplu dublul cuvânt 12 34 56 78h, aflat la offset-ul 0000, va fi memorat astfel 78 56 34 12, cu octetul 78h la offset-ul 0000, iar octetul 12h la offset-ul 0003.

| 0000: | 78 |
|-------|----|
| 0001: | 56 |
| 0002: | 34 |
| 0003: | 12 |

**Quadword.** Quadword (qword) este format din 2 dublu cuvinte (4 cuvinte, respectiv 8 octeți succesivi de memorie). Cei 64 biți ai unui qword sunt numerotați de la dreapta la stânga astfel: 0, 1, 2, ......62, 63. Bitul cel mai semnificativ este bitul 63. In memorie octetul 1 se reprezintă la adresa cea mai mica, iar octetul 8 la adresa cea mai mare.

# Tenbyte (10 octeți)

O succesiune de 10 octeți formează un tenbyte (tb). Cei 80 de biți ai elementului sunt numerotați de la dreapta la stânga cu 0, 1, 2,......78, 79. In memorie octetul cel mai puțin semnificativ (biții 0-7) se reprezintă la adresa cea mai mica, iar octetul 10 (biții 73-80) la adresa cea mai mare.

## 2.3 Definirea datelor

În limbajele de asamblare 80x86 se poate opera cu anumite tipuri de date, recunoscute de procesor, acesta dispunând de directive (pseudoinstructiuni) specifice pentru definirea lor.

## a) Byte (octet).

Acest tip de date ocupa 8 biți, adică un octet (byte). Informația dintr-un octet poate fi: un *întreg fără semn* cuprins intre 0 si 225, *un întreg cu semn* cuprins intre –128 si 127, sau un *caracter* ASCII. Definirea datelor de tip byte se face cu ajutorul directivelor BYTE și SBYTE:

```
value1 BYTE 'A'; character ASCII value2 BYTE 0; byte fără semn value3 BYTE 255; byte fără semn value4 SBYTE -128; byte cu semn value5 SBYTE +127; byte cu semn value6 BYTE ?; byte nedefinit
```

Definirea datelor de tip byte se face şi cu ajutorul directivei DB (*Define Byte*):

```
Fie directivele:
```

```
alfa DB 65, 72h, 75o, 11011b, 11h+22h, 0ach DB -65, 'a', 'abc'
```

În memorie începând de la adresa simbolica *alfa* (offset, etichetă de date), se va genera secvența de octeți, reprezentata in hexazecimal :

| 41      | 72 | 3d | 1b | 33 | ac | bf | 61 | 61 | 62 | 63  |  |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| alfa +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |    |    |    |    |    | +10 |  |

Valoarea binara 11011b va fi generata la adresa alfa+3.

Definirea şirurilor de caractere:

salutare1 BYTE "Good afternoon",0 greeting2 BYTE 'Good night',0

Utilizarea operatorului DUP (duplicate):

BYTE 20 DUP(0); 20 bytes, toate încărcate cu zero

BYTE 20 DUP(?); 20 bytes, nedefiniți

BYTE 4 DUP("STACK"); 20 bytes: "STACKSTACKSTACKSTACK"

## b) WORD (cuvânt).

Un cuvânt ocupa doi octeți (16 biți) si poate fi reprezentat intr-un registru de 16 biți sau in 2 octeți consecutivi de memorie. Numerotarea biților in cadrul unui cuvânt se face de la 0 la 15 (bitul 15 e bitul cel mai semnificativ al cuvântului, iar bitul 0 este bitul cel mai puțin semnificativ), numerotarea se face de la dreapta la stânga:

Informația memorata intr-un cuvânt poate fi :

- -un întreg pe 16 biți cu semn (bitul 15 este bitul de semn), cuprins intre  $-2^{15}$  si  $2^{15}-1$ ,
- un întreg pe 16 biți fără semn, cuprins intre 0 si 2<sup>16</sup>
- o adresa de memorie de 16 biti.

Reprezentarea celor 2 octeți ai cuvântului in memorie se face astfel încât octetul cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica. De exemplu: daca valoarea 2345h este memorata la adresa 2000h, atunci octetul 45h se va afla la adresa 2000h, iar octetul 23h la adresa 2001h.

Generarea datelor de tip cuvânt se poate face folosind directivele de tip WORD şi SWORD:

```
word1 WORD 65535; întreg pe 16 biți fără semn
word2 SWORD -32768; întreg pe 16 biți cu semn
word3 WORD?; neinitializat
```

Generarea datelor de tip cuvânt se poate face și cu directiva de tip DW (*Define Word*):

Fie secventa de directive:

In memorie de la adresa "beta" se vor genera octeții:

| 67   | 45 | 4a | bc | bb | 03 | 3e | 05 | fd | e1 | 03 | e1 | 62  | 61 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| beta |    | +2 |    | +4 |    | +6 |    | +8 |    |    |    | +12 |    |

Constanta octala 24760 este generată de la adresa beta +6.

#### c) **Double WORD**(dublu cuvânt)

Un dublu cuvânt ocupa 2 cuvinte sau 4 octeți ( 32 biți ) si poate fi reprezentat in memorie pe 4 octeți consecutivi, într-o pereche de registre de 16 biți sau într-un registru de 32 biți (la procesoarele de 32 biți).

Informația memorata într-un dublu cuvânt poate fi:

- un întreg pe 32 biţi, cu sau fără semn;
- un număr real in simplă precizie;
- sau o adresă fizică de memorie de 32 biți.

Generarea datelor de tip dublu cuvânt se poate face folosind directivele DWORD şi SDWORD:

```
val1 DWORD 12345678h; fără semn
val2 SDWORD -21474836; cu semn
val3 DWORD 20 DUP(?); fără semn
```

Generarea datelor de tip dublu cuvânt se face și cu directiva DD (Define Double Word):

Reprezentarea celor doua cuvinte a unui dublu cuvânt de memorie se face astfel încât cuvântul cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica. De exemplu dublul cuvânt 12345678 h, aflat la adresa 2000h se memorează astfel: cuvântul 5678h se memorează la adresa 2000h, iar cuvântul 1234h la adresa 2002h.

Secvența de directive :

```
val1 DD 12345678h; fără semn
val2 DD -21474836; cu semn
```

## d) QUAD - WORD (8 octeți)

Tipul Quad – word (QWORD) ocupa 8 octeți și este reprezentat in memorie pe 64 biți sau întro pereche de registre de 32 biți (în cazul procesoarelor de 32 biți), sau într-un registru pe 64 biți.

Informația stocata intr-un qword poate fi: un întreg cu sau fără semn pe 64 biți, sau un număr real în dublă precizie.

Generarea unor date de tip qword se face cu ajutorul directivei QWORD:

```
quad1 QWORD 1234567812345678h
```

Generarea unor date de tip qword se face şi cu directiva DQ (*Define Quad – word*):

```
quad1 DQ 1234567812345678h
```

Reprezentarea in memorie a celor 8 octeți ai unui qword se face astfel încât octetul cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica

#### e) Ten Bytes

Valorile Ten – byte (tbyte) ocupă 10 octeți consecutivi de memorie, sau unul din registrele coprocesorului matematic.

Informația stocata intr-un tbyte poate fi: un număr întreg reprezentat ca o secvența de 18 cifre (9 octeți) BCD (format împachetat) cu sau fără semn, sau un număr real in precizie extinsa. Octetul superior conține semnul numărului, dacă are valoarea 80h – numărul este negativ, iar dacă are valoarea 00h- este pozitiv.

Generarea unor date de tip tbyte se face cu directiva TBYTE, de ex. valoarea zecimală -1234:

```
intVal TBYTE 8000000000000001234h
```

Generarea datelor de tip tbyte se face și cu directiva DT ( *Define Ten Bytes*):

```
intVal DT 80000000000000001234h
```

În format BCD împachetat fiecare cifra zecimală se reprezintă pe o tetradă (4 biți), deci 2 cifre BCD pe octet. Un întreg BCD se poate reprezenta cu maxim 19 cifre zecimale, care ocupă 76 biți. Ultima tetradă aflată la adresa cea mai mare este destinată memorării semnului.

### f) Definirea datelor în virgulă mobilă

Definirea datelor în virgulă mobilă se face cu directivele:

- REAL4 definește variabile în virgulă mobilă, în simpla precizie pe 32 biți;
- REAL8 definește variabile în virgulă mobilă, în dubla precizie pe 64 biți;

- REAL10 – definește variabile în virgulă mobilă, cu precizie extinsă pe 80 biți.

```
rVal1 REAL4 -1.2
rVal2 REAL8 3.2E-260
rVal3 REAL10 4.6E+4096
ShortArray REAL4 20 DUP(0.0)
```

Definirea datelor în virgulă mobilă se face și cu directivele:

```
rVal1 DD -1.2
rVal2 DQ 3.2E-260
rVal3 DT 4.6E+4096
```

Gama valorilor definite pot fi:

```
REAL4 - 1.18 \times 10^{-38} până 3.40 \times 10^{38} REAL8 - 2.23 \times 10^{-308} până 1.79 \times 10^{308} REAL10 - 3.37 \times 10^{-4932} până 1.18 \times 10^{4932}
```

Pentru exemplificarea utilizarii directivelor de generare de date, consideram urmatorul program: **Exemplul 1.** 

```
INCLUDE Irvine32.inc
.data
alfa
        byte
                40+25,72h,750,11011b,15+22h,0ach
        sbyte
                -65
        byte
                'a', 'abc'
beta
        word
                4567h,0bc4ah,1110111011b,2476o
                -7683,7683,'ab'
        dw
                12345678h,1
        dword
gama
        sdword -1,-1.0,-0.23828125
        dword 1.0,0.0390625
gama1
        dword
                gama
qw
        qword
                2,-2,2.5,-2.5
t1
        tbyte
                8888888877777777h,80555555555555555555
        tbyte
                45671234567890123456h,80456712345678901234h
th
f
        tbyte
                3345,-3345,1.0,-1.0
.code
    main proc
    exit
main ENDP
END main
```

Fisierul listing obtinut (Project.lst) dupa asamblare arata astfel (de la rândul 765):

```
C.LIST
                            C
00000000
00000000 41 72 3D 1B 31 alfa
                                    byte
                                            40+25,72h,750,11011b,15+22h,0ach
     AC
00000006 BF
                                    sbyte
                                            -65
00000007 61 61 62 63
                                    byte
                                            'a','abc'
0000000B 4567 BC4A 03BB
                                            4567h,0bc4ah,1110111011b,2476o
                            beta
                                    word
     053E
00000013 E1FD 1E03 6162
                                    dw
                                            -7683,7683,'ab'
00000019 12345678
                                    dword
                                            12345678h,1
                            gama
     00000001
```

```
00000021 FFFFFFF
                               sdword -1,-1.0,-0.23828125
     BF800000
     BE740000
0000002D 3F800000
                               dword
                                       1.0,0.0390625
     3D200000
00000035 00000019 R
                       gama1
                               dword
                                       gama
00000039
                                       2,-2,2.5,-2.5
                               gword
                       qw
     000000000000000002
     FFFFFFFFFFFF
     40040000000000000
     C0040000000000000
00000059
                           tbyte
                                   8888888877777777h,805555555555555555
                   t1
     0888888888877777777
     8055555555555555555
0000006D
                           tbyte
                                   45671234567890123456h,80456712345678901234h
                   tb
     45671234567890123456
     80456712345678901234
00000081
                           tbyte
                                   3345,-3345,1.0,-1.0
                   f
     00000000000000000D11
     FFFFFFFFFFFFFFFEFE
     3FFF80000000000000000
     BFFF80000000000000000
00000000
                   .code
                       main proc
00000000
                       exit
                     push +000000000h
00000000 6A 00
00000002 E8 00000000 E *
                             call ExitProcess
00000007
                   main ENDP
               END main
Microsoft (R) Macro Assembler Version 12.00.31101.0
                                                     02/16/15 19:52:47
\lab21 asm
                                  Symbols 2 - 1
```

Prima coloana reprezinta adresa relativa (offset) în interiorul segmentului, adresa exprimata in hexazecimal pe 8 cifre hexa. Urmeaza apoi continutul campului de date corespunzator unei linii. Valorile intregi, negative se reprezinta în complement față de doi, iar cele reale sunt reprezentate în virgulă mobilă.

Prezenta caracterului R în aceasta zona indică faptul că este vorba despre deplasamentul 0019h, adică adresa relativa a variabilei *gama*.

La intregii BCD de la variabilele t1, tb se poate observa semnul (bitul de semn). In fisierul .lst nu apare pozitia fizica a octetilor in memorie.

#### 2.4 Moduri de adresare

Modurile de adresare specifica modul in care se calculeaza adresa operatorului aflat in memorie. Adresa fizica a unui operand este formata din adresa de segment si adresa efectiva (offsetul). Adresa de segment este furnizata de unul din cele 4 registre de segment si indica inceputul segmentului in care se gaseste operandul. Adresa efectiva calculata pe baza modurilor de adresare, dau offsetul (deplasamentul) operatorului in cadrul segmentului respectiv. In cazul instructiunilor cu 2 operanzi, obligatoriu unul din operanzi este continut intr-un registru general.

1. Adresare imediata. Operatorul este o constanta si apare in formatul instructiunii. De exemplu:

```
mov bx, 55h; transfera in bx valoarea hexazecimala 55 add bx, 10011b; aduna la Bx valoarea binara 10011
```

2. **Adresare directa**. Adresa efectiva a operandului este data de un deplasament in segmentul curent. Deplasamentul este parte componenta a instructiunii. Exemplu:

```
alfa db 1670
.....
mov al, alfa; transfera in al continutul variabilei alfa
mov dx, [135]; transfera in cx continutul adresei 135
Acest mod de adresare foloseste registrul DS implicit ca registru de segment.
```

## 3)Adresare indirecta

Adresa efectiva a operandului este data de continutul registrelor: bp, bx, si sau di. Registrul segment implicit este DS.

```
mov al, [si]; transfera in al continutul octetului de la adresa continuta de registrul si mov [bx], ax; transfera continutul lui ax in locatia a carei adresa se afla in bx. sub byte ptr [si], 56h; scade 56h din octetul aflat la adresa data de si
```

### 4) Adresare bazata sau indexata

Adresa efectiva se obtine adunand la unul din registrele de baza bx sau bp, sau la unul din registrele de index SI sau DI un deplasament pe 8 sau 16 biti. Registrul segment implicit este DS (daca se folosesc registrele BX, SI sau DI) si registrul SS(daca se foloseste BP).

In scrierea operanzilor adresati sub aceasta forma, se pot folosi diverse modalitati, echivalente din punct de vedere al mecanismului de adresare.

```
2. sir db 20 dup(?)

......

xor si, si

add al, sir[si]; echivalent cu si[sir] sau [sir+si] etc.
inc si
```

## 5) Adresare bazata si indexata

Adresa efectiva este formata prin adunarea unuia din registrele de baza (BX sau BP) cu unul din registrele index (SI si DI) si cu un deplasament de 8 sau 16 biti. Registrele segment implicite sint DS (daca se foloseste BX cu SI sau cu DI) sau SS (daca se foloseste BP cu SI sau DI). Deplasamentul poate fi si nul. Registrele BX, BP, SI si DI sint incluse intre paranteze drepte []. Exemplu:

```
mov ax, alfa [bx] [si]
mov ax, [bx + si + 8]
add ax, [bx + di] . 88h
adc ax, [bp] [di] [79]
```

Folosirea prefixelor de segment permite asignarea unui alt registru segment decit cel implicit. Prefixul de segment este un octet care apare inaintea codului instructiunii si care identifica explicit

registrul de segment folosit. In textul sursa se scrie un registru de segment, urmat de doua puncte inaintea operandului aflat in memorie. Exemplu:

mov ax, ds:[bp][si]

adc ax, cs : alfa [di] [bx + 55h]

mov bx, ss:[bp]

Tabelul urmator sintetizeaza modurile de adresare si registrul segment implicit:

| Modul de adresare | Formatul operandului | Registrul segment implicit |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| imediat           | constanta            |                            |
| direct            | variabila            | DS                         |
| registru indirect | BX                   | DS                         |
| _                 | BP                   | SS                         |
|                   | SI                   | DS                         |
|                   | DI                   | DS                         |
| bazat             | variabila [BX]       | DS                         |
|                   | variabila [BP]       | SS                         |
| indexat           | variabila [SI]       | DS                         |
|                   | variabila [DI]       | DS                         |
|                   | variabila [BX] [SI]  | DS                         |
| bazat indexat     | variabila [BX + DI]  | DS                         |
|                   | variabila [BP + SI]  | SS                         |
|                   | variabila [BP + DI]  | SS                         |
|                   |                      |                            |

## b) Moduri de adresare pe 32 de biti

Posibilitatile de specificare ale operanzilor in cazul procesoarelor pe 32 biti sint mult mai multe. In acest caz deplasamentul este o valoare imediata pe 8 sau 32 de biti, registrul de baza este orice registru general de 32 biti, registru de index poate fi orice registru generat de 32 biti, cu exceptia registrului EPS. In modurile de adresare pe 32 biti apare notiunea de factor de scala, care este un intreg ce poate avea valoarea 1, 2, 4 sau 8, valoare cu care poate fi inmultit indexul. Cele 9 moduri de adresare sint:

Adresare directa – adresa efectiva a operandului face parte din instructiune, putind fi reprezentata pe 8, 16, sau 32 biti. Exemplu:

dec dword ptr [1265h]

adc eax, alfa

Adresare indirecta prin registre – adresa efectiva a operandului este continuta intr-unul din registrele generale. Exemplu:

mov [eax], ecx sub [ebx], edx

Adresare bazata – adresa efectiva a operandului este formata din continutul unui registru de baza la care se poate adauga un deplasament. Ex.:

add ecx, [eax + 0a4h]

Adresare indexata – adresa efectiva a operandului este formata din continutul unui registru de index la care se poate adăuga un deplasament. Ex.:

inc word ptr alfa[edi]

Adresare indexata cu factor de scala – adresa efectiva a operandului se obtine din continutul unui registru de index, inmultit cu un factor de scala la care se poate aduna un deplasament. Exemplu:

mul byte ptr sir [edi\* 4] [126 h]

Adresare bazata indexata – adresa efectiva a operandului se formeaza prin adunarea continutului unui registru de baza la continutul unui registru de indexare. Ex.:

add eax, [esi] [ebx]

Adresare bazata indexata cu factor de scala – adresa efectiva a operandului este formata din

continutul unui registru de baza la care se adauga continutul unui registru de index inmultit cu un factor de scala. Ex.:

```
sub eax, [ecx] [edi * 8]
```

Adresare bazata, indexata cu deplasament – adresa efectiva a operandului se obtine prin

adunarea continutului unui registru de baza cu continutul unui registru de indexare si a unui deplasament. Ex.:

```
adc edx, [esi] [ebp + 2163 h]
```

Adresare bazata indexata cu factor de scala si depasament – adresa efectiva a operandului se

obtine prin adunarea continutului unui registru de baza la continutul unui registru de index multiplicat cu un factor de scala si a unui deplasament. Ex.:

```
mov alfa[esi * 8] [edp + 0a3bh], eax
```

Factorul de scala este util la preluarea tablourilor de date, permitind ca indicele tabloului sa coincida cu continutul unui registru de indexare. De ex. instructiunea in C:

```
long int sir [25];
for (i = 0; i < 25; i++)
sir [i] += 65 h;
se poate scrie in asamblare:

mov cx,25
xor esi,esi
reia: add sir[esi*4],65h
inc esi
loop reia
```

Registrul esi are aceeasi semnificatie ca si indicele i din programul C.

#### 2.5 Aritmetica binara

Aceste instrucțiuni modifica conținutul registrului FLAGS.

### a) Instructiunea ADD (Add)

Forma generală:

```
ADD dest, sursa; [dest] \leftarrow [dest] + [sursa]
```

unde:

- *dest* poate fi un registru general sau o locație de memorie;
- *sursa* poate fi un registru general, o locație de memorie sau o constantă.

Operanzii au aceeași structură ca la instrucțiunea MOV. Cei doi operanzi nu pot fi simultan locații de memorie.

Operația se poate efectua pe 8,16, 32 sau pe 64 biți. Cei doi operanzi trebuie sa aibă aceeași dimensiune (același tip). În caz de ambiguitate se va folosi operatorul PTR.

Indicatorii afectați sunt: AF, CF, PF, SF, ZF și OF

Exemple:

```
add ax, 5
add bl, 5
add ax, bx
add word ptr [bx], 75
add alfa, ax
add alfa, 5
add byte ptr [si], 75
add byte ptr alfa, 75

.data
var1 DWORD 10000h
```

var2 DWORD 20000h

.code

```
mov eax,var1; EAX = 10000h add eax,var2; EAX = 30000h
```

```
.data
sum qword 0
.code
mov rax,5
add rax,6
mov sum,rax
```

## b) Instructiunea ADC (Add with Carry)

Forma generală:

```
ADC dest, sursa; [dest) \leftarrow [dest] + [sursa] + [CF]
```

Unde dest și sursa au aceeasi semnificație ca la instrucțiunea ADD, iar CF este Carry Flag.

Instrucțiunea adună conținutul *dest* cu conținutul *sursei* și cu bitul de transport CF. Indicatorii afectați sunt aceeași de la instrucțiunea ADD.

Operația ADC se folosește la adunări de operanzi pe mai multe cuvinte, operație în care poate apărea transport de care trebuie să se țină seama.

Exemplu 1. Să se adune doua numere op1, op2 pe 2 cuvinte (dword).

```
op1 dword 12345678h
op2 dword 0abcdefgh
rez dword ?

mov ax, word ptr op1
add ax, word ptr op2
mov word ptr rez, ax
mov ax, word ptr op1+2
adc ax, word ptr op2+2; se considera eventualul transport
mov word ptr rez+2, ax
```

## c) Instrucţiunea SUB (Substrat)

Forma generală SUB(scăderea):

```
SUB dest, sursa; (dest) \leftarrow (dest) - (sursa)
```

unde *dest* și *sursa* au aceeași semnificație ca la instrucțiunea ADD Indicatorii afectați sunt cei specificați la ADD. Structura operanzilor ca la instrucțiunea MOV.

```
.data
var1 DWORD 30000h
var2 DWORD 10000h
.code
mov eax,var1 ; EAX = 30000h
sub eax,var2 ; EAX = 20000h
```

### d) Instructiunea SBB (Substrat with Borrow)

Forma generală SBB (scădere cu eventualul împrumut):

```
SBB dest, sursa; [det] \leftarrow [dest] - [sursa] - [CF]
```

unde semnificația *dest*, *sursa* și CF sunt cele prezentate la ADC. Instrucțiunea SBB ia în considerare eventualul împrumut. Exemplu:


```
Op1 dword 12345678h
Op2 dword 0abcdefgh90h
Rez dword ?
.....
mov ax, word ptr op1
sub ax, word ptr op2
```

```
mov word ptr rez, ax mov ax, word ptr op1+2 sbb ax, word ptr op2+2; se considera eventualul împrumut mov word ptr rez +2, ax
```

## i) Instrucţiunea CBW (Convert Byte to Word)

Are ca efect extinderea bitului de semn (AL<sub>7</sub>) din AL la întreg registru AH, adică:

```
dacabitul de semn AL_7 = 0 atunci [ah] \leftarrow 00h altfel [ah] \leftarrow 0ffh.
```



Instrucțiunea nu are operanzi și nu afectează indicatorii de condiție.

*Exemplu*. Se cere să se adune un număr întreg cu semn reprezentat pe octet cu un număr întreg cu semn pe cuvânt.

```
a sbyte -75
b sword -188
c sword ?
.....
mov al, a
cbw; converteşte octetul la cuvânt
add ax, b
mov c, ax
```

## j) Instrucţiunea CWD (Convert Word to Double Word)

Are ca efect extinderea bitului de semn din AX (AX<sub>15</sub>) la întreg registrul DX, obţinându-se astfel AX pe 32 de biţi, adică:

```
daca semnul [AX_{15}] = 0 atunci [dx] \leftarrow 0000h, altfel [dx] \leftarrow 0ffffh.
```

Instrucțiunea nu are operanzi și nu afectează indicatorii de condiție.

Exemplu. Se cere diferența dintre un operand reprezentat pe 2 cuvinte (do) și unul reprezentat pe cuvânt (so)

```
do dword 12345678h
so word 0abcdh
rez dword ?
.....
mov ax, so
cwd ; operandul so reprezentat în DX : AX
mov bx, ax ; salvează ax în bx
mov ax, word ptr do
sub ax, bx
mov word ptr rez, ax
mov ax, word ptr do + 2
sbb ax, dx ; ia în considerare eventualul transport
mov word ptr rez + 2
```

### Instructiunea CDQ (convert doubleword to quadword)

Are ca efect extinderea bitului de semn din EAX (EAX<sub>15</sub>) la întreg registrul EDX, obţinându-se astfel EAX pe 64 de biţi, adică:

daca semnul 
$$[EAX_{15}] = 0$$
 atunci  $[EDX] \leftarrow 00000000h$ , altfel  $[edx] \leftarrow 0fffffffh$ .

Instrucțiunea nu are operanzi și nu afectează indicatorii de condiție.

## k) Instrucţiunea MUL (Multiply)

Forma generală:

MUL reg/mem8
MUL reg/mem16
MUL reg/mem32

unde *reg* poate fi un registru sau o locație de memorie *mem* de 8, 16, 32 biți. Rezultatul se obține pe un număr dublu de biți (16, 32, 64). Operația realizată este produsul intre acumulator și sursa cu depunerea rezultatului în acumulatorul extins. Cei doi operanzi se consideră numere fără semn.

Dacă *sursa* este pe octet avem:

$$[AX] \leftarrow [AL] * [reg/mem8]$$

Diagrama ilustrează interacțiunea dintre registre:

$$\begin{array}{c|ccccc}
AL & BL & AX & CF \\
\hline
05 & \times & 10 & \longrightarrow & 0050 & 0
\end{array}$$

Dacă sursa este pe cuvânt avem:

$$[DX:AX] \leftarrow [AX] * [reg/mem16]$$

```
.data
val1 WORD 2000h
val2 WORD 0100h
.code
mov ax,val1 ; AX = 2000h
mul val2 ; DX:AX = 00200000h, CF = 1
```

Diagrama ilustrează interacțiunea dintre registre:

Dacă sursa este pe 32 biţi avem:

$$[EDX:EAX] \leftarrow [EAX] * [reg/mem32]$$

```
mov eax,12345h
mov ebx,1000h
mul ebx; EDX:EAX = 0000000012345000h, CF = 0
```

Diagrama ilustrează interacțiunea dintre registre:

iar dacă sursa este pe 64 biţi avem:

$$[RDX:RAX] \leftarrow [RAX] * [reg/mem64]$$

```
mov rax,0FFFF0000FFFF0000h
mov rbx,2
mul rbx; RDX:RAX = 00000000000001FFFE0001FFFE0000
```

Afectează indicatorii CF și OF, ceilalți sunt nedefiniți.

## 1) Instrucţiunea IMUL (Integer Multiply)

Instrucțiunea IMUL semnifică înmulțirea cu semn. Instrucțiunea poate avea 1, 2, sau 3operanzi. Afectează indicatorii CF și OF, restul sunt nedefiniți.

Structura cu un operand:

```
IMUL reg/mem8; AX = AL * reg/mem8
IMUL reg/mem16; DX:AX = AX * reg/mem16
IMUL reg/mem32; EDX:EAX = EAX * reg/mem32
```

Structura cu doi operanzi. Structura cu doi operanzi **trunchiază** produsul la lățimea registrului de destinație. Dacă cifrele semnificative sunt pierdute, se setează indicatorii CF și OF.

```
IMUL reg16,reg/mem16
IMUL reg16,imm8
IMUL reg16,imm16

IMUL reg32,reg/mem32
IMUL reg32,imm8
IMUL reg32,imm32
```

Structura cu 3 operanzi - op1=op2\*op3 (**trunchiază** produsul):

```
IMUL reg16,reg/mem16,imm8
IMUL reg16,reg/mem16,imm16
IMUL reg32,reg/mem32,imm8
IMUL reg32,reg/mem32,imm32
```

### Exemplu cu 2 operanzi:

```
.data
word1 SWORD 4
dword1 SDWORD 4
.code
mov ax,-16; AX = -16
mov bx,2; BX = 2
imul bx,ax; BX = -32
imul bx,2; BX = -64
imul bx,word1; BX = -256
mov eax,-16; EAX = -16
mov ebx,2; EBX = 2
imul ebx,eax; EBX = -32
imul ebx,2; EBX = -32
imul ebx,2; EBX = -64
imul ebx,dword1; EBX = -256
```

## Exemplu cu 3 operanzi:

```
word1 SWORD 4
dword1 SDWORD 4
.code
imul bx,word1,-16; BX = word1 * -16
imul ebx,dword1,-16; EBX = dword1 * -16
imul ebx,dword1,-20000000000; signed overflow!
```

## m) Intructiunea DIV (Divide)

Forma generală:

**DIV** sursa

unde *sursa* este un registru sau o locație de memorie, reprezentata pe octet, cuvânt sau 32 biți. Instrucțiunea realizează împărțirea fără semn intre deîmpărțit și împărțitor. Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe octet atunci deîmpărțitul este AX și rezultatul este: câtul în **al** iar restul în **ah**, adică:

DIV sursa ; [al] 
$$\leftarrow$$
[ax]/[sursa] ; [ah]  $\leftarrow$ restul împărțirii [ax]/[sursa] mov ax,0083h ; deîmpărțitul mov bl,2 ; împărțitorul div bl ; AL = 41h-catul, AH = 01h-restul  $\rightarrow$  AX BL AL AH  $\rightarrow$  AL AH  $\rightarrow$  Ouotient Remainder

Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe cuvânt atunci deîmpărțitul este considerat în DX și AX, câtul se obține în AX iar restul în DX, adică

```
DIV sursa ; (ax) \leftarrowcâtul împărțirii (dx:ax)/(sursa) ; (dx) \leftarrowrestul împărțirii (dx:ax)/(sursa) 

mov dx,0 ; clear deîmpartitul, high mov ax,8003h ; deîmpartitul, low mov cx,100h ; împartitorul div cx ; AX = 0080h-câtul, DX = 0003h-restul 

DX AX CX AX DX = 0000 8003 / 0100 \longrightarrow 0080 0003
```

**Quotient Remainder** 

Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe 32 biți atunci deîmpărțitul este considerat în EDX și EAX (64 biți), câtul se obține în EAX iar restul în EDX

```
dividend OWORD 0000000800300020h
divisor DWORD 00000100h
.code
mov edx, DWORD PTR dividend + 4; high doubleword
mov eax, DWORD PTR dividend; low doubleword
div divisor; EAX = 08003000h, EDX = 00000020h
  EDX
          EAX
                                    EAX
                                               EDX
                    Divisor
 00000008 | 00300020
                    00000100
                                   08003000
                                             00000020
                                   Quotient
                                            Remainder
```

Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe 64 biți atunci deîmpărțitul este considerat în RDX și RAX (64 biți), câtul se obține în RAX iar restul în RDX

```
.data
dividend_hi QWORD 0000000000000108h
dividend_lo QWORD 0000000033300020h
divisor QWORD 000000000010000h
.code
mov rdx, dividend_hi
mov rax, dividend_lo
div divisor; RAX = 0108000000003330
; RDX = 0000000000000000
```

Toţi indicatorii nu sunt definiţi. Operaţia de împărţire poate conduce la depăsiri, dacă câtul depăşeşte valoarea maximă reprezentabilă pe 8, respectiv pe 16 biţi sau daca împărţitorul este 0.

## n) Instrucţiunea IDIV (Integer Divide)

Forma generală:

**IDIV** sursa

Semnificația instrucțiunii și a operandului *sursa* este aceeasi ca la Instrucțiunea DIV, cu o singură diferență importantă – deîmpărțitul cu semn trebuie să fie extins înainte ca împărțirea să fie executată. Extinderea semnului se execută cu instrucțiunile *CBW*, *CWD*, *CDQ*.

Indicatorii sunt nedefiniți. Operația poate conduce la depăsiri.

```
Ex. Împărțim -48 la +5
.data
byteVal SBYTE -48; D0 hexadecimal
.code
mov al,byteVal; partea inferioară a deîmpărțitului
cbw; extindem AL in AH
mov bl,+5; împărțitorul
idiv bl; AL = -9 - câtul, AH = -3 - restul
```

#### 3. Desfasurarea lucrarii de laborator.

3.1. Se cere obţinerea fisierului executabil pentru următoarea porţiune de cod si rularea apoi pas cu pas.

```
INCLUDE Irvine32.inc
alfa DW 3 DUP(?)
.code
main proc
mov ax,17; adresare indirecta a operandului sursa
mov ax,10101b:
mov ax,11b
mov ax,210
mov alfa.ax
                  ; Adresare directa a operandului destinatie
               ; Interschimba registrele ax si bx
mov cx,ax
               ; Folosind registrul cx
mov ax,bx
mov ax,cx
xchg ax,bx
               ; Interschimba direct cele 2 registre.
mov si,2
mov alfa[si],ax; Adresare relativa cu registrul si
mov ebx,offset alfa; Adresare imediata a operandului sursa
      ebx,alfa
                ; Acelasi efect
lea
       ecx,[ebx][esi]; Adresare bazata indexata a sursei
mov
       cx,alfa[2]; Acelasi efect.
       cx,[alfa+2]; Acelasi efect
mov
       di,4
mov
       byte ptr [ebx][edi],55h;
mov
```

```
mov
       esi,2
mov
       ebx,3
       alfa[ebx][esi],33h; Adresare bazata indexata relativa a
mov
                        ; destinatiei
       alfa[ebx+esi],33h; Notatii echivalente
mov
       [alfa+ebx+esi],33h
mov
       [ebx][esi]+alfa,33h
mov
exit
main ENDP
END main
```

3.2. Sa se calculeze expresia aritmetica: e=((a+b\*c-d)/f+g\*h)/i. Se cere obţinerea fisierului executabil si rularea apoi pas cu pas.

```
INCLUDE Irvine32.inc
```

```
; Sa se calculeze expresia aritmetica: e=((a+b*c-d)/f+g*h)/i
; se considera a, d, f - cuvant b, c, g, h, i -byte
; ca sa putem executa impartirea cu f convertim impartitorul la dublucuvânt
; ne vor interesa doar caturile impartirilor, rezultatul va fi de tip octet
.data
     a dw 5
     b db 6
     cd db 10
     d dw 5
     f dw 6
     g db 10
     h db 11
     i db 10
     interm dw?
     rez db?
.code
main proc
     mov eax,0
     mov al, b
     imul cd
                         ; in ax avem b*c
     add ax, a
                    ; ax=b*c+a
     sub ax, d
                    ; ax=b*c+a-d
               ; am convertit cuvantul din ax, in dublu cuvantul, retinut in dx:ax
     cwd
     idiv f
                    ; obtinem câtul în ax si restul în dx ax=(a+b*c-d)/f
     mov interm, ax; interm=(a+b*c-d)/f
     mov al, g
     imul h
                         ; ax=g*h
     add ax, interm
                         ; ax=(a+b*c-d)/f+g*h
                   ; se obtine catul în al si restul în ah
     mov rez, al
     exit
     main ENDP
     END main
```

; Date de test : vom obţine rezultatul ((a+b\*c-d)/f+g\*h)/i=((5+6\*10-5)/6+10\*11)/10=12

Să se calculeze expresiile :

```
1. z=15/(a*a+b*b-5)+24/(a*a-b*b+4)

2. z=a+b*b-(36/(b*b)/(1+(25/(b*b)))

3. z=(3+(c*c))/(6-(b*b))+((a*a-b*b)/(a*a+c*c))

4. z=(a*3+b*b*5)/(a*a+2*a*b)-a-b

5. z=(a+b+c+1)*(a+b+c+1)/((a-b+d)*(a-b+d))

6. z=(a-b*c/d)/(c+2-a/b)+5

7. z=(5*a-b/7)/(3/b+a*a)

8. z=(a+b+c+1)^3/(a-b*c+d)^2

9. z=((a+1)*(a+1)+2)^2/(b*b+c*c)

10. z=(a*a+b*b)/(a*a-b*b-5).

11. z=(5*a-b/7)/(3/b+a*a).

12. z=(2+1/a)/(3+1/(b*b))-1/(c*c)

13. z=((a+b)/c+2*d)/e

14. z=((a*c-b*d)/f+(a+b)*c/d)/h

15. z=((a+b*c-d)/f+h)/g
```

### 5 Continutul referatului

Referatul va contine codurile din p.3.1, 3.2 și una din problemele propuse (punctul 4):

- enuntul problemei;
- fișierele listing (de la rândul 765) comentate din 3.1., 3.2, și codul sursă \*.asm comentat (punctul 4);
- concluzii.