Настройка доменного контроллера Samba на машине BR-SRV.

SambaAD на Alt

```
apt-get update && apt-get install task-samba-dc -y
```

удаляем файл /etc/samba/smb.conf ДО НАЧАЛА УСТАНОВКИ!!!

```
rm -f /etc/samba/smb.conf
```

Начинаем установку:

```
samba-tool domain provision --interactive
```

```
[root@BR-SRV ~] # samba-tool domain provision --interactive
Realm [AU-TEAM.IRPO]:
Domain [AU-TEAM]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [192.168.1.10]:
Administrator password:
Retype password:
INFO 2025-01-27 19:09:05,088 pid:16982 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provi
INFO 2025-01-27 19:09:05,092 pid:16982 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provi
WARNING 2025-01-27 19:09:05.096 pid:16982 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provi
```

В качестве пароля указываем P@ssw0rd

Запускаем сервис

```
[root@BR-SRV ~] # systemctl enable --now samba.service
Synchronizing state of samba.service with SysV service script with /lib/sys
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba.service --
[root@BR-SRV ~] # []
```

Меняем адрес DNS сервера на свой локальный

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
```

```
nameserver 127.0.0.1
search au-team.irpo
```

Перезапускаем сетевую службу

```
systemctl restart network
```

Перемещаем сгенерированный конфиг krb5.conf:

```
mv -f /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Проверяем состояние домена

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
[root@BR-SRV ~] # samba-tool domain info 127.0.0.1
                 : au-team.irpo
                 : au-team.irpo
Domain
Netbios domain
                 : AU-TEAM
DC name
                 : br-srv.au-team.irpo
                : BR-SRV
DC netbios name
Server site
                 : Default-First-Site-Name
Client site
                  Default-First-Site-Name
[root@BR-SRV ~]#
```

Домен работает.

Создадим пользователей

Создаем пользователей, создаем группу

```
[root@BR-SRV ~] # samba-tool user add user1.hq P@ssw0rd
User 'user1.hq' added successfully
[root@BR-SRV ~] # samba-tool user add user2.hq P@ssw0rd
User 'user2.hq' added successfully
[root@BR-SRV ~] # samba-tool user add user3.hq P@ssw0rd
User 'user3.hq' added successfully
[root@BR-SRV ~] # samba-tool user add user4.hq P@ssw0rd
User 'user4.hq' added successfully
[root@BR-SRV ~] # samba-tool user add user5.hq P@ssw0rd
User 'user5.hq' added successfully
[root@BR-SRV ~] # samba-tool group add hq
Added group hq
```

Добавляем пользователей в группу

```
samba-tool group addmembers hq
user1.hq,user2.hq,user3.hq,user4.hq,user5.hq
```

проверим

```
[root@BR-SRV ~]#
[root@BR-SRV ~]# samba-tool group listmembers hq
user5.hq
user4.hq
user3.hq
user2.hq
user1.hq
[root@BR-SRV ~]# []
```

Смотрим настройки пользователя

```
samba-tool user show user1.hq
```

Из соображений безопасности все создаваемые УЗ блокированы

Параметр accountExpires:

```
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 0
```

Любое значение отличное от 0 обозначает, что учетная запись пользователя заблокирована

Разблокируем УЗ

```
samba-tool user setexpiry user1.hq --noexpiry
```

```
[root@BR-SRV ~] # samba-tool user setexpiry user1.hq --noexpiry
Expiry for user 'user1.hq' disabled.
[root@BR-SRV ~] #
```

Повторная проверка показывает, что мы разблокировали УЗ

```
userAccountControl: 66048
accountExpires: 0
whenChanged: 20250111103606.0Z
```

Выполните импорт пользователей из файла users.csv.

Создаём файл import.sh

даем право на исполнение

```
chmod +x import.sh
```

и запускаем

```
./import.sh
```

После выполнения скрипта проверяем

```
samba-tool user list
```

Сконфигурируйте файловое хранилище

Проверяем наличие дисков

```
[root@BR-SRV ~] # lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                  10G
sda
       8:0
               0
                        0 disk /
                        0 disk
sdb
       8:16
               0
                   1G
sdc
       8:32
               0
                   1G
                        0 disk
       8:48
               0
                   1G
                        0 disk
sdd
[root@BR-SRV ~]#
[root@BR-SRV
```

Программный RAID в ALT

Создадим дисковый массив уровня 5 из трёх дополнительных дисков следующей командой:

```
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sd[b-d]
```

Посмотрим статус raid-массива:

```
cat /proc/mdstat
```

Coxpaним конфигурацию массива в файл /etc/mdadm.conf следующей командой:

```
mdadm --detail -scan --verbose > /etc/mdadm.conf
```

теперь необходимо создать раздел

Команда parted

воспользуемся утилитой parted, уже установленной в ALT

```
parted /dev/md0
```

1) Необходимо создать таблицу разделов. Используем самый простой и распространённый тип MBR (msdos). Команда mktable msdos

```
[root@BR-SRV ~] # parted /dev/md0
GNU Parted 3.2.46-e4ae
Using /dev/md0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mktable msdos
```

2) Посмотрим таблицу разделов, чтобы выяснить размер свободного пространства.

Команда print

```
(parted) print
Model: Linux Software RAID Array (md)
Disk /dev/md0: 2143MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
```

Свободно 2143Mb

3) Создадим раздел. Команда **mkpart primary ext4 1 2143M**, где

primary тип раздела

ext4 метка файловой системы

1 начало раздела 2143М конец раздела

```
(parted) mkpart primary ext4 1 2143M (parted) (parted)
```

4) Снова посмотрим таблицу разделов

```
(parted) print
Model: Linux Software RAID Array (md)
Disk /dev/md0: 2143MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number
        Start
                        Size
                End
                                 Type
                                          File system
                                                        Flags
        1049kB
                2143MB
1
                        2142MB
                                                        lba
                                 primary
                                          ext4
(parted)
```

5) Выходим из parted. Команда quit.

Проверим Isblk

```
[root@BR-SRV ~] # lsblk /dev/md0

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

md0 9:0 0 2G 0 raid5

Lmd0p1 259:1 0 2G 0 part

[root@BR-SRV ~] #
```

Теперь создадим файловую систему, по заданию требуется ext4, создаём её следующей командой:

Hастроим автоматическое монтирование в /raid5.

Создаём каталог /raid5:

```
mkdir /raid5
```

Обеспечим автоматическое монтирование в папку /raid5. Для этого добавим в конец файла /etc/fstab:

```
/raid5
                            ext4 defaults
                                                    \Omega
/dev/md0p1
UUID=5cfdfaf0-839f-4578-ad0f-b52b0336dfe2
                                                              ext4
                                                                       relatime
   1
                  /media/ALTLinux udf, iso9660
/dev/sr0
                                                     ro, noauto, user, utf8, nofail, comm
gvfs-show
           0 0
/dev/md0p1
                  /raid5
                                   defaults
                                                     0
                                                              0
                          ext4
```

fstab в ALT

Выполним команду монтирования

```
mount -a
```

Не должно быть никаких сообщений!

Посмотрим точки монтирования командой df

```
[root@BR-SRV ~] # mount -a
[root@BR-SRV ~]#
[root@BR-SRV ~] # df
Filesystem
                        Used Avail Use% Mounted on
                 Size
udevfs
                         64K
                              5.0M
                                      2% /dev
                 5.0M
runfs
                              990M
                 991M
                        608K
                                      1% /run
/dev/sda
                 9.8G
                        3.0G
                              6.3G
                                     32% /
                                      0% /dev/shm
                 991M
                              991M
tmpfs
                           0
tmpfs
                 991M
                           0
                              991M
                                      0% /tmp
                                      0% /run/user/0
tmpfs
                 199M
                           0
                              199M
                         24K
                              1.9G
/dev/md0p1
                 2.0G
                                      1% /raid5
[root@BR-SRV ~]#
```

Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs)

Создадим файловые ресурсы и настроим права к ним

```
mkdir /raid5/nfs
chmod 777 /raid5/nfs
```

Установим необходимое ПО

```
apt-get install nfs-server
NFS B ALT
```

запустим сервер NFS

```
systemctl enable --now nfs-server
```

пропишем доступ к каталогу в файле /etc/exports

```
vim /etc/exports
```

Применим наши настройки

```
[root@BR-SRV ~]# exportfs -vra
exporting 192.168.2.0/28:/raid5/nfs
exporting *:/srv/public
[root@BR-SRV ~]#
```

Ansible на сервере BR-SRV

Предварительные настройки

Включаем SSH на HO-CLI

```
HQ-CLI ~ # systemctl enable --now sshd.service
Synchronizing state of sshd.service with SysV service script with /lib/systemd/system
d-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable sshd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service → /lib/syste
md/system/sshd.service.
HQ-CLI ~ # []
```

Создаем ключевую пару на BR-SRV

```
[root@BR-SRV ~] # ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id rsa.
```

Настраиваем бесключевой доступ на HQ-SRV и HQ-CLI

```
[root@BR-SRV ~] # ssh-copy-id user@192.168.1.10 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be inst
```

```
Last login: Tue Jan 28 18:44:00 MSK 2025 on ttyS0 [root@BR-SRV ~] # ssh-copy-id user@192.168.2.10 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be install The authenticity of host '192.168.2.10 (192.168.2.10) 'can
```

Устанавливаем ansible:

```
apt-get install ansible
```

редактируем конфиг:

```
vim /etc/ansible/ansible.cfg
```

Создаем инвентарный файл:

```
vim /etc/ansible/hosts
```

```
[Linux]
hq-srv ansible_host=user@192.168.1.10
hq-cli ansible_host=user@192.168.2.10

[ECO_ROUTERS]
hq-rtr ansible_host=192.168.5.1
br-rtr ansible_host=192.168.5.2

[ECO_ROUTERS:vars]
ansible_connection=network_cli
ansible_network_os=ios
ansible_user=admin
ansible_password=admin
```

Выполняем проверку доступности

```
ansible all -m ping
```

```
[root@BR-SRV ansible]#
[root@BR-SRV ansible] # ansible all -m ping
br-rtr | SUCCESS => {
     "ansible_facts": {
         "discovered interpreter python": "/usr/bin/python3"
     },
"changed": false,
     "ping": "pong"
hq-rtr | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
         "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
     },
"changed": false,
"ping": "pong"
hq-srv | SUCCESS => {
     "ansible_facts": {
         "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
     },
"changed": false,
"seng"
     "ping": "pong"
hq-cli | SUCCESS => {
     "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
     },
"changed": false,
"cong"
     "ping": "pong"
[root@BR-SRV ansible]#
```

Развертывание приложений в Docker на сервере BR-SRV

Установить docker-engine и docker-compose:

```
apt-get install docker-engine docker-compose -y запустим службу docker:
```

```
systemctl enable --now docker
```

добавляем пользователя sshuser в группу docker, что он имел возможность работать с контейнерами:

Переходим в контекст пользователя sshuser

```
su -l sshuser
```

Install MediaWiki using Docker and Docker Compose

More

Загружаем образы следующей командой:

```
docker pull mediawiki
docker pull mariadb
```

Создаем в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki.

```
vim wiki.yml
```


```
□services:
  wiki:
     image: mediawiki
     container name: wiki
     environment:
      MEDIAWIKI DB HOST: mariadb
       MEDIAWIKI_DB_USER: wiki
       MEDIAWIKI DB PASSWORD: WikiP@ssw0rd
       MEDIAWIKI DB NAME: mediawiki
     ports:
      volumes: [ ~/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php ]
   db:
     image: mariadb
     container name: mariadb
     hostname: mariadb
     environment:
      MYSQL DATABASE: mediawiki
       MYSQL USER: wiki
       MYSQL PASSWORD: WikiP@ssw0rd
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: P@ssw0rd
     volumes:
       - ./db:/var/lib/mysql
□volumes:
  db:
```

Проверяем конфигурацию


```
docker-compose -f wiki.yml config
```

после проверки, запускаем

Переходим на HQ-CLI, в браузер по адресу http://192.168.3.10:8080



Заполняем поля, Далее



По окончании настройки загружаем LocalSettings.php

Копируем его на BR-SRV, в домашний каталог sshuser

```
administrator@HQ-CLI Downloads $
administrator@HQ-CLI Downloads $ scp LocalSettings.php sshuser@192.168.3.10:/home/sshuser/
sshuser@192.168.3.10's password:
administrator@HQ-CLI Downloads $
```

```
sshuser@BR-SRV ~ ] $
sshuser@BR-SRV ~ ] $
sshuser@BR-SRV ~ ] $ cat LocalSettings.php

?php
This file was automatically generated by the MediaWiki 1.43.0
installer. If you make manual changes, please keep track in case you need to recreate them later.

See includes/MainConfigSchema.php for all configurable settings
```

После этого останавливаем все контейнеры

```
docker stop $(docker ps -a -q)
```

удаляем все контейнеры

```
docker rm $(docker ps -a -q)
```

Раскомментируем строку wiki.yml


```
- 8080:80

volumes: [ ~/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php://war/www/html/LocalSettings.php.
```

и снова запускаем wiki.yml

docker-compose -f wiki.yml up -d

На HQ-CLI, в браузер по адресу http://192.168.3.10:8080



Wiki работает