



组合优化理论

主讲人,陈安龙





第10章 最大流问题

- ◆ 最大流问题的应用背景
- ◆ 对应用问题抽象建模
- ◆ 容量网络流的基本概念
- ◆ 最大流问题的数学描述
- ◆ 最大流的数学特性
- ◆ Ford -Fulkerson算法





应用背景

◆ 在一个输油管网中,有生产石油的油井、储存石油的油库、转运石油的中间泵站,同时,还有各种口径不同的输油管。当输油管网建好后,单位时间内最多可把多少石油从油井输送到油库?具体采用什么样的实施方案?


分析:就输油管网络问题,可用顶点表示油井、油库和中间泵站,用有向边表示输油管,用有向边上的权表示单位时间沿相应的输油管可以输送石油的最大数量(容量)。





问题的抽象

◆如果我们把图看做输油管道网, ν_s 为起点, ν_t 为 终点, ν₁,ν₂,ν₃,ν₄ 为中转站, 边上的数表示该管 道的最大输油能力, 问应该如何安排各管道输油 量, 才能 使从ν_s 到ν_t 的总输油量最大?







网络流的基本概念

抽象为带权有向图 D = (V,A,C)


容量: D的每条弧 (v_i, v_j) 有非负数 $C_{i,j}$

发点(源):一个入度为0的起点 ν_s

收点(汇):一个出度为0的点 ν_{t}

中间点: 其余点

称网络 D = (V,A,C) 为容量网络





可行沟

对D中任一弧 (v_i, v_j) 都给定一个实际流量 f_{ij}


流的集合 $f = \{f_{ij}\}$

满足下面条件的流:

运输问题中,每个运输方案就是一个流

- (1)容量限制条件 $0 \le f_{ij} \le c_{ij}$
- (2)中间点平衡条件 $\sum_{k} f_{ki} = \sum_{j} f_{ij}$ 中间节点 输入量=输出量

如果网络的流量为0的可行流: $f = \{0\}$







容量网络的最大流问题

在容量网络中,寻求一个流 $\left\{f_{ij}\right\}$ 使其流量v(f)最大

且满足
$$0 \le f_{ij} \le c_{ij}$$
 $(v_i, v_j) \in A$
$$\sum f_{ij} - \sum f_{ji} = \begin{cases} v(f) & (i = s) \\ 0 & (i \ne s, t) \\ -v(f) & (i = t) \end{cases}$$

此为一个特殊的规划问题,将会看到利用图的特点,解决这个问题较为直观方便。






截集和截集的容量

设有网络 $D=\{V,A,C\}$,点 v_s 与点 v_t 分别是集合V中的源点和汇点,若点集V被剖分成两个非空集合 $V_1,\overline{V_1}=V\setminus V_1$,且满足 $v_s\in V_1$, $v_t\in \overline{V_1}$,使以 V_1 中的点为始点, $\overline{V_1}$ 中的点为终点的A中弧的集合称为截集,记为 $(V_1,\overline{V_1})$

截集的容量是截集中各弧的容量之和,用 $c(V_1,\overline{V_1})$ 表示



$$V_1 = \{s, v_1, v_2\}, \overline{V_1} = \{v_3, v_4, v_t\}$$

截集:{(v1, v3),(v2, v4)}

截集的容量为9+9=18

© Combination Optimization PPT was designed by Chen Anlong, @UESTC.edu.cn





基本定理(可行流与截集的关系)

引理3.1:设f是容量网络D的任意一个可行流, $(V_1,\overline{V_1})$ 是D

的任意一个截,则:
$$v(f) = \sum_{(v_i,v_j) \in (V_1, \overline{V_1})} f_{ij} - \sum_{(v_j,v_i) \in (\overline{V_1}, V_1)} f_{ji}$$

引理3.2:设f是容量网络D的任意一个可行流,则:

$$\sum_{v_{i} \in N^{+}(v_{t})} f_{tj} - \sum_{v_{i} \in N^{-}(v_{t})} f_{jt} = -v(f)$$

引理3.3: 设f是容量网络D的任意一个可行流, $(V_1, \overline{V_1})$ 是D的任意一个截,则: $v(f) \leq c(V_1, \overline{V_1})$





基本定理(可行流与截集的关系)-续

推论3.4: 设f容量网络D的任意一个可行流, $(V_1, \overline{V_1})$ 是D的任意一个截,如果 $v(f) = c(V_1, \overline{V_1})$ 则f是D的最大流, $(V_1, \overline{V_1})$ 是D中容量最小的截。


定理3.5: (最大流最小截定理) 任何带发点和汇点的容量 网络中都存在最大流和最小截,并且最大流的流值等于 最小截的容量.





最小截集的意义

◆网络从发点到收点的各通路中,由容量决定其通过能力,最小截集则是这此路中的咽喉部分,或者叫瓶颈,其容量最小,它决定了整个网络的最大通过能力。要提高整个网络的运输能力,必须首先改造这个咽喉部份的通过能力。



V_1	\overline{V}_1	截集	截集容量
$\{s\}$	$\left\{v_1, v_2, v_3, v_4, t\right\}$	$\{(s, v_1), (s, v_2)\}$	15
$\{s, v_1\}$	$\left\{v_2, v_3, v_4, t\right\}$	$\{(s, v_2), (v_1, v_2), (v_1, v_3)\}$	21
$\{s, v_2\}$	$\left\{v_1, v_3, v_4, t\right\}$	$\{(s, v_1), (v_2, v_4)\}$	17
$\{s,v_1,v_2\}$	$\left\{v_1, v_3, v_4, t\right\}$	$\{(v_1, v_3), (v_2, v_4)\}$	18
$\{s, v_1, v_3\}$	$\left\{v_2, v_4, t\right\}$	$\{(s, v_2), (v_1, v_2), (v_3, v_2), (v_3, t)\}$	19
$\{s, v_2, v_4\}$	$\{v_1, v_3, t\}$	$\{(s, v_1), (v_4, v_3), (v_4, t)\}$	24
$\{s, v_1, v_2, v_3\}$	$\left\{v_4,t\right\}$	$\{(v_2, v_4), (v_3, t)\}$	14

 $\{v_3,t\}$

 $\{(v_1, v_3), (v_4, v_3), (v_4, t)\}$

 $\{(v_3,t),(v_4,t)\}$

15

 $\{s, v_1, v_2, v_4\}$

 $\{s, v_{10}, v_{21}, v_{32}, v_{4}\}$





可行流的分类

设 $f=\{f_{ij}\}$ 是网络D=(V,A,C)的一个可行流

1、如果 $f_{ii}=c_{ii}$,该弧是饱和弧;

$$v_i$$
 $c_{ij}=5$ v_j (v_i, v_j) 是饱和的

2、如果 $0 \le f_{ij} < c_{ij}$,该弧是非饱和弧;







可行流的分类(续)

设 $f=\{f_{ij}\}$ 是网络D=(V,A,C)的一个可行流

3、如果 $f_{ii}=0$,该弧是0流弧;

$$v_i \xrightarrow{c_{ij}=5} v_j \quad (v_i, v_j) \ \text{是0流弧}$$

4、如果 $f_{ij}>0$,该弧是非0弧;

$$v_i$$
 $c_{ij}=5$ v_j (v_i, v_j) 是非0弧





增广路径---增广链

◆在最大流问题中,研究的是有向网络图。但在求最大流的方法中,则要使用无向网络中的路径(链)。


网络图D中,若 μ 为 $\nu_s \nu_1 \nu_2 \cdots \nu_k \nu_t$ 的一条链,给 μ 定向为从 ν_s 到 ν_t ,

- (1)前向弧集 μ^+ : ν_i 到 ν_j 与 μ 同向;
- (2)后向弧集 μ : ν_i 到 ν_i 与 μ 反向.

$$\mu = v_{s}v_{2} v_{1}v_{3}v_{4}v_{t}$$

$$\mu^{+} = \{(v_{s},v_{2}), (v_{1},v_{3}), (v_{4},v_{t}) \}$$

$$\mu^{-} = \{(v_{1},v_{2}), (v_{4},v_{3})\}$$






增广路径

*f*是可行流,

若
$$\begin{cases} 0 \leq f_{ij} < c_{ij} & 每 \rightarrow \uparrow(v_i, v_j) \in \mu^+ \\ 0 < f_{ij} \leq c_{ij} & 每 \rightarrow \uparrow(v_i, v_j) \in \mu^- \end{cases}$$



则称 μ 为可行流 f 的从v。到v,的可增广路径。

如何对网络图D的流量进行调整?

$$\begin{split} \boldsymbol{\delta}_{ij} &= \begin{cases} c_{ij} - f_{ij} & (v_i, v_j) \in \boldsymbol{\mu}^+ \\ f_{ij} & (v_i, v_j) \in \boldsymbol{\mu}^- \end{cases} \quad f' = \begin{cases} f_{ij} + \boldsymbol{\delta} \\ f_{ij} - \boldsymbol{\delta} \end{cases} \\ \boldsymbol{\delta} &= \min\{\boldsymbol{\delta}_{ij}\} > 0 \end{split}$$

$$f' = \begin{cases} f_{ij} + \delta & (v_i, v_j) \in \mu^+ \\ f_{ij} - \delta & (v_i, v_j) \in \mu^- \\ f_{ij} & \text{非增广链上的弧} \end{cases}$$

2016年12月6日星期二

$$v(f') = v(f) + \delta$$





最大流量的充要条件

定理3.6: f是容量网络D中的可行流,则f是D的

最大流,当且仅当D中不存在f的增广路径(链)

求最大流的2F(Ford,Fulkerson)算法--标号算法

- 1.标号过程(寻找可增广链):
 - 给v,以标号(△,+∞)
 - (2) 对已标号的 v_i ,考虑 v_i 的所有未标号的邻接点 v_j :

(a)若 v_i 是 v_i 发出的前向非饱和弧的终点,

即 $f_{ij} < c_{ij}$,令 $\delta_j = \min\{c_{ij} - f_{ij}, \delta_i\}$,标号为 $(+v_i, \delta_j)$; 否则不标号 (b)对 v_i 是 v_i 发出的后向非零弧的起点,

即 $f_{ji} > 0$,令 $\delta_j = \min\{f_{ji}, \delta_i\}$,标号为 $(-v_i, \delta_j)$; 否则不标号

- (3)重复(2)直到 若 v_t 未得到标号,说明不存在 v_s 到 v_t 的增广链; 否则按如下方法调整。
- 2.调整过程(增加流量):


(2º)7年去掉所有标号,回到第1步,对可行流f'重新标号。





例1: 用标号法求图所示网络的最大流


弧旁的数是 (c_{ij},f_{ij})





寻找增广链:

a) 先给 ν_s 标号 (0, + ∞)




b)接着检查与相邻接的点v₁,v₂

ν₂已饱和,流量不可再增;再检查 ν₁,可调整量为 5-1=4,可提

供量+
$$\infty$$
,取调整量 $\delta(v_1) = \min[+\infty, 5-1] = 4$








给 v_1 标号(+ v_s ,4),其中 (+ v_s ,4)表示 v_1 的所调整量4来自 v_s ,且为正向流(向前流)。

c) 对已标号点(可望调整点)接着向下检查。 ν_3 已饱和。再检查与 ν_1 相邻接且未标号的点 ν_2






而 ν_2 对 ν_1 来讲是流入,现欲增加流出量,应该压缩 ν_2 的流入量,只要 ν_2 的流入量 $f_{21}>0$,可令调整量为

$$\delta(\mathbf{v}_2) = \min[\delta(\mathbf{v}_1), 1] = 1$$

给 v_2 标号为 $(-v_1,1)$,表示可控量,反方向流量。







d) 下面检查与 v_2 相邻接且未标号的点 v_4 ,同理,调整量:

$$\delta(\mathbf{v}_4) = \min[\delta(\mathbf{v}_2), 1] = 1$$
 给 \mathbf{v}_4 标号为(+ \mathbf{v}_2 ,1)

因为流从点 v_3 流入 v_2 ,且 $f_{32}=1>0$

$$\delta(v_3) = \min[\delta(v_2), 1] = 1$$
 给 v_3 标号(- v_2 ,1)






e)在v3 v3中任选一个进行检查。假设选v3

$$\delta(v_t) = \min[\delta(v_3), (c_{3t} - f_{3t})] = \min[1,1] = 1$$


给v_t标号(+v₃,1)







反向回溯追踪




从 v_t 开始,根据标注进行反向回溯,直到 v_s 为止得到可增广路径 $v_sv_1v_2v_3v_t$





2) 调整流量


◆从ν_s到ν_t所画出的红线即为增广链。沿该增广链,从ν_t倒推,标"+"号的在实际流量上加上该调整量,标"-"符号的在实际流量上减去该调整量。完成调整过程。







重新开始标号,寻找新的增广路径



当标注与 v_s 相邻的点 v_1 为(+ v_s ,3)后,与 v_1 相邻接的点 v_2 , v_3 ,都不满足标号条件,标号无法继续,且没有完成标号。此时最大流量即为所: $v(f)_{\max} = f_{s2} + f_{13} = 5$


标号点集 $V_1 = \{v_s, v_1\}$;未标号点集 $V \setminus V_1 = \{v_2, v_3, v_4, v_t\}$.

截集 $(V, V \setminus V_1) = \{(v_s, v_2), (v_1, v_3)\},$ 截集容量 $C(V, V \setminus V_1) = 3 + 2 = 5$





例2:用标号法求网络图的最大流,弧旁的数是 (c_{ij},f_{ij})








1) 寻找可增广链:

a) 先给标号 v_s(0,+∞)




b)接着检查与相邻接的点 V₁ V₂ V₃

 v_1 已饱和,流量不可再增。再检查 v_2 ,可调整量为 **4-2=2**,可提供量+ ∞ ,取调整量

$$\delta_{2} = \min\{4-2, +\infty\} = 2$$






给 v_2 标号(+ v_s ,2),其中+ v_s 表示 v_2 的所调整量**2**来自 v_s ,且为正向流(向前流)。

同理,给 v_3 标号 $(+v_s,1)$

c) 下对已标号点(可望调整点)接着向下检查。 ν_6 已饱和。再检查与 ν_2 相邻接且未标号的点 ν_5 , ν_6








调整量为

$$\delta_{5} = \min\{3-0, 2\} = 2$$

给 v_5 标号为(+ v_2 ,2)








d) 检查与 v_5 相邻接且未标号的点 v_1 , v_t 。 而 v_1 对 v_5 来讲是流入,现欲增加流出量,应该压缩 v_1 的流入量,只要流入量 $f_{15} > 0$,可令调整量为

$$\delta_{1} = \min\{3, 2\} = 2$$

给 v_1 标号为 $(-v_5,2)$ 表示可控量,反方向流量。






f) 下面检查与 v_1 相邻接且未标号的点 v_4 ,同理,调整量:

$$\delta_{4} = \min\{5-2, 2\} = 2$$

给v₄ 标号为(+v₁,2).


g) 最后,给 v_t 标号(+ v_4 ,2). $\delta_t = \min\{4-2, 2\} = 2$






反向追踪


2)调整流量:从 v_s到 v_t所画出的红线即为可增广链。沿该可增广链,从 v_t倒推,标 "+"号的在实际流量上加上该调整量,标 "-"符号的在实际流量上减去该调整量。完成调整过程。











重新开始标号,寻找可增广链。

当标到 $(+\nu_s,1)$ 时, ν_s 与 ν_s ,相邻接的点 ν_1 , ν_2 , ν_6 都不满足标 号条件,标号无法继续,且以没有完成标号。此时最大流量 即为所求。

$$\mathbf{w} = \mathbf{f}_{s1}^* + \mathbf{f}_{s2}^* + \mathbf{f}_{s3}^* = 5 + 4 + 2 = 11$$

标号点集 $V = \{v_{\varsigma}, v_{\varsigma}\};$

割集
$$(V,V) = \{(v_s,v_1),(v_s,v_2),(v_3,v_6)\}$$

未标号集 $V = \{v_1, v_2, v_4, v_5, v_6, v_t, \}$; 割集容量 $C(V, V) = c_{s1} + c_{s2} + c_{36} = 11$