Sistemas Operacionais: IPC

Prof. Dr. Rafael Lopes Gomes Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Agenda

- Processos
- Threads
- Comunicação entre processos
- Escalonamento de Processos


Inter Process Communication (IPC)

- Comunicar processos sem interrupções (parada explícita de execução na CPU)
- Aspectos principais:
 - Como um processo pode passar informações para outro?
 - Como certificar-se que dois ou mais processos não se atrapalhem ?
 - Como garantir um sequenciamento adequado quando as operações são dependentes ?

Condições de Corrida

- Processos que estão trabalhando em conjunto podem compartilhar memória (principal ou disco) para ler e escrever.
- Condições de corrida: Situações em que dois ou mais processos (ou threads) estão lendo ou escrevendo alguns dados compartilhados, dependem de quem e quando executa.

Condições de Corrida




Regiões Críticas

- Para evitar problemas em condições de corrida, é preciso proibir que mais do que um processo leia e escreva ao mesmo tempo.
- Exclusão mútua: certificar que se um processo está usando a memória compartilhada, os outros estão impedidos de realizar alguma operação.
- Região Crítica (ou Seção Crítica): é a parte do programa onde a memória compartilhada é acessada.

Regiões Críticas

- Quatro condições para evitar condições de corrida:
 - Dois processos jamais podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas;
 - Nenhuma suposição pode ser feita a respeito de velocidades ou do número de CPUs;
 - Nenhum processo executando fora de sua região crítica pode bloquear qualquer outro processo;
 - Nenhum processo deve ser obrigado a esperar infinitamente para entrar em sua região crítica.

Regiões Críticas



Exclusão Mútua (EM)

- No geral, há duas estratégias para realizar exclusão mútua:
 - Espera Ocupada
 - Processo checa constantemente se já pode acessar a região.
 - Dormir e acordar
 - Processo é bloqueado e acorda quando o outro processo sai da região crítica.

- Desabilitando Interrupções
 - Único processador: processo desabilita todas as interrupções logo após entrar na região crítica e reabilita antes de sair;
 - Desvantagem:
 - Não é prudente dar aos processos esse poder;
 - Não funciona em sistemas multiprocessados: desabilitar uma CPU não influencia as demais.

- Variáveis do Tipo Trava
 - Quando um processo quer entrar em sua região crítica, ele primeiro testa e trava.
 - Se a trava é 0 (zero), o processo a configura para 1 e entra na região crítica;
 - Se a trava já é 1, o processo apenas espera até que ela se torne 0.

- Variáveis do Tipo Trava: problema
 - Suponha que um processo lê a trava e vê que ela é 0.
 - Antes que ele possa configurar a trava para 1, outro processo está escalonado, executa e configura a trava para 1.
 - Quando o primeiro processo executa de novo, ele também configurará a trava para 1, e dois estarão nas suas regiões críticas ao mesmo tempo.
 - Quebra da condição 1.
 - "Dois processos jamais podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas"

- Alternância explícita
 - Tem-se uma variável (*turn*), inicialmente 0, serve para controlar de quem é a vez de entrar na região crítica.
 - Estratégia: Espera Ocupada
 - Testar continuamente o valor da variável até que o valor apareça.
 - Problema: processos com "velocidade" muito diferente.

Solução de Peterson

- Estratégia: antes de entrar na região crítica, cada processo chama uma função de entrada na região (enter_region) com seu próprio número de processo (0 ou 1).
- A chamada faz o processo esperar até que seja seguro entrar.
- Após realizar suas ações, o processo chama uma função de saída (leave_region) para permitir que outros processos entrem na região crítica.

```
#define FALSE 0
#define TRUE
                                         /* number of processes */
#define N
                                          /* whose turn is it? */
int turn;
                                          /* all values initially 0 (FALSE) */
int interested[N];
void enter_region(int process);
                                         /* process is 0 or 1 */
                                          /* number of the other process */
     int other;
                                         /* the opposite of process */
     other = 1 - process;
     interested[process] = TRUE;
                                         /* show that you are interested */
                                          /* set flag */
     turn = process;
     while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null statement */;
                                         /* process: who is leaving */
void leave_region(int process)
     interested[process] = FALSE;
                                         /* indicate departure from critical region */
```

Exclusão Mútua: Dormir e Acordar

- Até agora, todas as soluções funcionam como espera ocupada
 - Testam constantemente os valores
 - Competem por CPU desnecessariamente
- Problemas
 - Desperdiça tempo de CPU
 - Comportamento inesperado (problema de inversão de prioridade)
- Estratégia: bloquear processos ao invés de desperdiçar tempo de CPU.

Exemplo: inesperada.c

```
volatile int s = 0; /* Variável compartilhada */
void* f_thread_0(void *v) {
    s = 0;
    printf("Thread 0, s = %d.\n", s);
    return NULL;
void* f thread 1(void *v) {
    s = 1:
    printf("Thread 1, s = %d.\n", s);
    return NULL;
int main() {
    pthread t thr0, thr1;
    pthread create(&thr1, NULL, f thread 1, NULL);
    pthread create(&thr0, NULL, f thread 0, NULL);
    pthread join(thr0, NULL); pthread join(thr1, NULL);
    return 0;
```

Exemplo: tentativa_lock.c

```
volatile int s = 0; /* Variável compartilhada */
volatile int lock = 0;
void* f thread 0(void *v) {
 while (lock != 0); /* Espera a "obtenção" do lock */
 lock = 1;
 s = 0:
 printf("Thread 0, s = %d.\n", s);
 lock = 0; /* Libera o lock */
 return NULL;
void* f_thread_1(void *v) {
 while (lock != 0); /* Espera a "obtenção" do lock */
 lock = 1:
 s = 1;
 sleep(1);
 printf("Thread 1, s = %d.\n", s);
 lock = 0; /* Libera o lock */
 return NULL;
```

Exemplo: alternancia.c

```
volatile int s = 0; /* Variável compartilhada */
volatile int vez = 0; /* Indica de qual thread é a vez de entrar na região crítica */
void* f_thread_0(void *v) {
 int i:
 for (i = 0; i < 5; i++) {
  while (vez != 0); /* Espera ser a vez desta thread */
  s = 0:
  printf("Thread 0, s = %d.\n", s);
  vez = 1; /* Passa a vez para a outra thread */
  sleep(1):
 return NULL:
void* f thread 1(void *v) {
 int i:
 for (i = 0; i < 5; i++)
  while (vez != 1); /* Espera ser a vez desta thread */
 s = 1:
 printf("Thread 1, s = %d.\n", s);
 vez = 0; /* Passa a vez para a outra thread */
 return NULL;
```

Exemplo: interesse2.c

```
volatile int s = 0; /* Variável compartilhada */
volatile int interess[2] = \{0, 0\};
void* f thread 0(void *v) {
                                                          void* f thread 1(void *v) {
 int i;
                                                           int i:
 for (i = 0; i < 10; i++) {
                                                           for (i = 0; i < 10; i++) {
                                                             interesse[1] = 1; /* Marca que esta thread está
   interesse[0] = 1; /* Marca que esta thread
   está interessada */
                                                             interessada */
  while (interesse[1]) {
                                                            while (interesse[0]) {
   interesse[0] = 0;
                                                              interesse[1] = 0;
   sleep(1);
                                                              sleep(1);
                                                              interesse[1] = 1;
   interesse[0] = 1;
  s = 0;
                                                            s = 1;
  printf("Thread 0, s = %d.\n", s);
                                                            printf("Thread 1, s = %d.\n", s);
    interesse[0] = 0; /* Marca que saiu da
                                                             interesse[1] = 0; /* Marca que saiu da região
   região crítica */
                                                             crítica */
 return NULL;
                                                           return NULL;
```

Exemplo: interesse_vez.c

```
volatile int s = 0; /* Variável compartilhada */
volatile int vez = 1:
volatile int interesse[2] = \{0, 0\};
void* f thread 0(void *v) {
                                                    void* f thread 1(void *v) {
 int i:
                                                      int i:
 for (i = 0; i < 10; i++) {
                                                      for (i = 0: i < 10: i++) {
  interesse[0] = 1; /* a thread está interessada */
                                                      interesse[1] = 1; /* a thread está interessada */
  while (interesse[1] && vez != 0);
                                                       while (interesse[0] && vez != 1);
  s = 0:
                                                       s = 1:
  printf("Thread 0, s = %d.\n", s);
                                                       printf("Thread 1, s = %d.\n", s);
  vez = 1; /* Passa a vez*/
                                                       vez = 0; /* Passa a vez^*/
  interesse[0] = 0; /* Marca que saiu */
                                                       interesse[1] = 0; /* Marca que saiu */
  sleep(1);
                                                       sleep(2);
 return NULL;
                                                      return NULL:
```

Problema do Produtor-Consumidor

- Dois processos compartilham de um buffer de tamanho fixo.
 - Produtor: processo que insere informações
 - Consumidor: processo que retira informações
 - Uma variável (count) para indicar quantos itens existem no buffer.
 - Produtor incrementa count
 - Consumidor decrementa count

Funcionamento:

- Quando o produtor quer colocar um novo item no buffer, mas ele já está cheio.
- Produtor é colocado pra dormir, e é despertado quando o consumidor tiver removido um ou mais itens.
- Se o consumidor verificar que o buffer está vazio, ele dorme até o produtor colocar algo no buffer e despertá-lo.

Problema do Produtor-Consumidor

```
#define N 100
                                                      /* number of slots in the buffer */
                                                      /* number of items in the buffer */
int count = 0;
void producer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                      /* repeat forever */
                                                      /* generate next item */
           item = produce_item();
           if (count == N) sleep();
                                                      /* if buffer is full, go to sleep */
                                                      /* put item in buffer */
           insert_item(item);
                                                      /* increment count of items in buffer */
           count = count + 1:
           if (count == 1) wakeup(consumer);
                                                      /* was buffer empty? */
void consumer(void)
     int item:
     while (TRUE) {
                                                      /* repeat forever */
           if (count == 0) sleep();
                                                      /* if buffer is empty, got to sleep */
                                                      /* take item out of buffer */
           item = remove_item();
           count = count - 1;
                                                      /* decrement count of items in buffer */
           if (count == N - 1) wakeup(producer);
                                                      /* was buffer full? */
           consume_item(item);
                                                      /* print item */
```

```
int count = 0:
                                                      /* number of items in the buffer */
                                                                                                void consumer(void)
void producer(void)
                                                                                                      int item:
     int item;
                                                                                                      while (TRUE) {
                                                                                                                                                       /* repeat forever */
     while (TRUE) {
                                                      /* repeat forever */
                                                                                                           if (count == 0) sleep();
                                                                                                                                                       /* if buffer is empty, got to sleep */
           item = produce_item():
                                                      /* generate next item */
                                                                                                           item = remove_item();
                                                                                                                                                       /* take item out of buffer */
                                                      /* if buffer is full, go to sleep */
           if (count == N) sleep();
                                                                                                           count = count - 1;
                                                                                                                                                       /* decrement count of items in buffer */
                                                      /* put item in buffer */
                                                                                                           if (count == N - 1) wakeup(producer);
           insert_item(item);
                                                                                                                                                       /* was buffer full? */
           count = count + 1;
                                                      /* increment count of items in buffer */
                                                                                                           consume_item(item);
                                                                                                                                                       /* print item */
          if (count == 1) wakeup(consumer);
                                                      /* was buffer empty? */
```

/* number of slots in the buffer */

• Problema:

#define N 100

- Caso o buffer esteja vazio e o consumidor leia count = 0, e simultaneamente a CPU para de executar o consumidor e executa o produtor.
- o O produtor insere um item no buffer, incrementa o count.
- Como era 0, o produtor supõe que o consumidor está dormindo e chama wakeup.
- Infelizmente, o consumidor ainda não está dormindo, então o sinal de despertar é perdido.
- Assim, quando volta a execução, o consumidor testará o valor que leu antes (zero) e irá dormir infinitamente.
- Em algum momento o produtor irá encher o buffer e dormirá infinitamente também

Semáforos

- Semáforo: variável inteira para contar o número de sinais de acordar salvos.
 - Zero: nenhum sinal de despertar salvo;
 - Positivo: sinais pendentes.
- Operações em semáforos:
 - Down: confere se o valor é positivo, usa um sinal de acordar (decrementa). Se o valor for zero, o processo dorme, sem concluir a operação down;
 - Up: se um ou mais processos estiverem dormindo no semáforo (incapaz de completar um down), um deles é autorizado a completar o down.

Semáforos

- Conferir o valor, modificá-lo e possivelmente dormir são feitos como uma única operação atômica.
- A operação de incrementar o semáforo e despertar um processo também é atômica.
- Ação atômica: grupo de operações relacionadas são todas realizadas sem interrupção.
 - Indivisível
 - É garantido que quando a operação do semáforo tenha começado, nenhum outro processo pode acessá-lo até a operação ser concluída ou bloqueada

```
#define N 100
                                                  /* number of slots in the buffer */
typedef int semaphore;
                                                  /* semaphores are a special kind of int */
semaphore mutex = 1;
                                                  /* controls access to critical region */
semaphore empty = N;
                                                  /* counts empty buffer slots */
semaphore full = 0;
                                                  /* counts full buffer slots */
void producer(void)
     int item:
     while (TRUE) {
                                                  /* TRUE is the constant 1 */
                                                  /* generate something to put in buffer */
           item = produce_item();
           down(&empty);
                                                  /* decrement empty count */
           down(&mutex);
                                                  /* enter critical region */
           insert_item(item);
                                                 /* put new item in buffer */
           up(&mutex);
                                                 /* leave critical region */
                                                  /* increment count of full slots */
           up(&full);
void consumer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                  /* infinite loop */
                                                  /* decrement full count */
           down(&full);
           down(&mutex);
                                                  /* enter critical region */
           item = remove_item();
                                                  /* take item from buffer */
                                                 /* leave critical region */
           up(&mutex);
                                                  /* increment count of empty slots */
           up(&empty);
           consume_item(item);
                                                  /* do something with the item */
```

Semáforos

- Se cada processo realiza um down um pouco antes de entrar em sua região crítica e um up logo após deixa-lá, a exclusão mútua é garantida.
- Semáforo mutex: garante que apenas um processo por vez esteja lendo ou escrevendo no buffer.
- Semáforos full e empty: asseguram que o produtor pare de executar quando o buffer estiver cheio, e que o consumidor pare de executar quando ele estiver vazio.

Exemplo: sem-ex.c

```
#define N 10
sem t sem;
void* thread(void* v){
  int i = *(int*)v;
  sem wait(&sem);
   printf("%d :: In\n",i);
  sleep(1);
   printf("%d :: Out\n",i);
  sem post(&sem);
int main(){
 sem_init(&sem, 0, 1); pthread_t thr[N]; int id[N], k;
 for (k = 0; k < N; k++) {
  id[k] = k;
   pthread_create(&thr[k], NULL, thread, &id[k]);
 for (k = 0; k < N; k++)
   pthread join(thr[k], NULL);
sem destroy(&sem);
return 0;
```

Mutexes

- Quando não é preciso que um semáforo faça contagem, tem-se uma versão simplificada, o mutex
 - Bons para gerenciar exclusão mútua de algum recurso;
 - Variável compartilhada que pode estar travada ou destravada;
- Rotinas
 - Lock: requisita acesso
 - Destravado: chamada segue e a thread entra na região crítica;
 - Travado: thread é bloqueada, até que a thread na região crítica conclua a execução e chame um unlock.
 - Unlock: libera o acesso

Monitores

- Coleção de rotinas, variáveis e estruturas de dados que são reunidas em um tipo especial de módulo/pacote;
- Processos chamam essas rotinas, mas não tem acesso direto as estruturas de dados internos do monitor.
- Cabe ao compilador implementar a exclusão mútua nas entradas do monitor, mas uma maneira comum é usar mutex ou semáforo.
- Problema:
 - A linguagem precisa ter suporte
 - Projetados, assim como semáforos, para tratar exclusão mútua em máquina local (sem suporte a SD).

Troca de Mensagens


- Método de comunicação entre processos com duas primitivas: send e receive;
- Problemas:
 - Possível perda de mensagens
 - Confirmação ?
 - Duplicação ?
 - Como identificar processos ? Autenticação ?
 - Desempenho
 - Mais lento

Troca de Mensagens

```
#define N 100
                                                /* number of slots in the buffer */
void producer(void)
     int item:
                                                /* message buffer */
     message m;
     while (TRUE) {
          item = produce_item();
                                                /* generate something to put in buffer */
          receive(consumer, &m);
                                               /* wait for an empty to arrive */
          build_message(&m, item);
                                               /* construct a message to send */
                                                /* send item to consumer */
          send(consumer, &m);
void consumer(void)
     int item, i;
     message m;
     for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m); /* send N empties */
     while (TRUE) {
          receive(producer, &m);
                                               /* get message containing item */
          item = extract_item(&m);
                                               /* extract item from message */
                                               /* send back empty reply */
          send(producer, &m);
                                               /* do something with the item */
          consume_item(item);
```

Barreiras

- Aplicação dividida em fases, onde todos os processos precisam passar de fase juntos;
- Inserir uma barreira no final de cada fase;
- Quando um processo atinge a barreira, ele é bloqueado até que todos alcancem a barreira.



Exemplo: cond_signal_n.c

```
/* Flags auxiliares */
volatile int n_threads_dormindo = 0;
volatile int thr0 ja executou = 0;
#define N 15
pthread cond t cond;
pthread mutex t mutex;
void *thread i(void* v) {
 int i = *(int*) v;
 sleep((random() % 10)/10);
  pthread mutex lock(&mutex);
 if (!thr0 ja executou) {
  printf("Thread %2d vai dormir... \n", i);
  n threads dormindo++;
  pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
  n threads dormindo--;
  printf("Thread %2d acordou. \n", i);
 else
  printf("Thread %2d não vai dormir.\n", i);
 sleep(0.5);
 pthread_mutex_unlock(&mutex);
  return NULL;
```

```
void *thread 0(void* v) {
 int j;
 sleep(1);
 pthread mutex lock(&mutex);
 for (j = n \text{ threads dormindo}; j > 0; j--) {
  pthread cond signal(&cond);
 thr0 ja executou = 1;
 printf("Thread 0 já mandou cond_signal
   para todas.\n");
 sleep(1);
 pthread mutex unlock(&mutex);
 return NULL;
int main() {
 pthread t thr[N];
 int i:
 pthread mutex init(&mutex, NULL);
 pthread cond init(&cond, NULL);
 for (i = 1; i < N; i++)
  pthread create(&thr[i], NULL, thread_i,
   (void *) &i);
 pthread_create(&thr[0], NULL, thread_0,
   NULL):
 for (i = 1; i < N; i++)
  pthread join(thr[i], NULL);
 pthread_join(thr[0], NULL);
 pthread mutex destroy(&mutex);
 pthread cond destroy(&cond);
 return 0:
```

Exemplo: barreira.c

```
#define N 4
pthread barrier t mybarrier;
void* threadFn(void *id ptr) {
 int thread id = *(int*)id ptr;
 int wait sec = 1 + rand() \% 5;
 printf("thread %d: Tempo de espera
   %ds.\n", thread_id, wait_sec);
 sleep(wait sec);
 printf("thread %d: Pronto\n",
  thread id);
 pthread barrier wait(&mybarrier);
 printf("thread %d: Saindo\n",
  thread id);
 return NULL;
```

```
int main() {
 int I; pthread_t ids[N]; int short_ids[N];
   srand(time(NULL));
 pthread barrier init(&mybarrier, NULL, N +
   1);
 for (i=0; i < N; i++) {
  short ids[i] = i;
  pthread create(&ids[i], NULL, threadFn,
   &short ids[i]);
 pthread barrier wait(&mybarrier);
 for (i=0; i < N; i++) {
  pthread join(ids[i], NULL);
 pthread_barrier_destroy(&mybarrier);
 return 0;
```

IPC via Memória Compartilhada

- Uma região de memória é designada como compartilhada, permitindo que múltiplos processos leiam e escrevam nessa área comum
 - Elimina a necessidade de troca de mensagens via canais mais lentos como pipes ou sockets.
- Isso reduz a sobrecarga de CPU e aumenta a velocidade da comunicação interprocessual, tornando-a ideal para aplicações que requerem alta performance e baixa latência, como sistemas em tempo real e servidores de alto desempenho.
- Contudo, é crucial gerenciar a sincronização entre os processos para evitar condições de corrida e garantir a consistência dos dados.

#define SHMSZ 27 /* Será arredondado para um múltiplo de PAGE_SIZE */ char str_global[10];

sh1.c

```
int main() {
 int shmid;
 key_t key;
 char *shm;
 /* Chave arbitrária para o segmento compartilhado */
 kev = 5677;
 /* Criação do segmento de memória e obtenção do seu identificador. */
 if ((shmid = shmget(key, SHMSZ, IPC_CREAT | 0666)) < 0) {
  perror("shmget");
  exit(1);
 /* Segmento é associado ao espaço de endereçamento */
 if ((shm = shmat(shmid, NULL, 0)) == (char *) -1) {
  perror("shmat");
  exit(1);
 printf("str_local = %p\n", str_local);
 printf("shm = %p\n", shm);
 printf("str_global = %p\n", str_global);
 printf("main = %p\n", main);
 return 0:
```

sh_fork.c

```
#define SHMSZ 2
int main() {
 int shmid; key_t key; char *shm; int i=0;
key = 5677; /* Chave arbitrária para o segmento compartilhado */
 /* Criação do segmento de memória e obtenção do seu identificador. */
 if ((shmid = shmget(key, SHMSZ, IPC_CREAT | 0666)) < 0) {
  perror("shmget");
  exit(1);
 /* Segmento é associado ao espaço de endereçamento */
 if ((shm = shmat(shmid, NULL, 0)) == (char *) -1) {
  perror("shmat");
  exit(1);
 shm[0] = '\0'; shm[1] = '\0';
 if (fork() != 0) {
  shm[0] = '*'; i=1;
  printf("Pai (%d) Esperando o filho\n", getpid());
  while (shm[1] != '*')
   sleep(1);
 else {
  sleep(2);
  shm[1] = '*'; i=2;
  printf("Filho (%d) Esperando o pai\n", getpid());
  while (shm[0] != '*')
   sleep(1);
 printf("%d: i = %d \n", qetpid(), i);
 shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
 shmdt(shm);
 return 0;
```

```
sh client.c
#define SHMSZ 27
char str_global[10];
int main() {
int shmid:
key_t key;
char str_local[10];
```

char *shm;

exit(1);

```
/* Chave arbitrária para o compartilhado */
```

```
kev = 5679:
/* Criação do segmento de memória e obtenção do
seu identificador. */
```

```
if ((shmid = shmget(key, SHMSZ, 0666)) < 0)
 perror("shmget");
exit(1);
```

```
/* Tentativa de associação próximo à área. */
  if ((shm = shmat(shmid, str_local-0x100000,
SHM_RND)) == (char *) -1) {
 printf("shmat at %p\n", str_local-0x100000);
 perror("shmat");
```

```
printf("Processo cliente: %s\n", shm);
printf("shm = %p\n", shm);
shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
```

```
shmdt(shm);
```

```
return 0;
```

sh server.c

```
char str_global[10];
int main() {
 int shmid;
 key_t key;
```

#define SHMSZ 27

```
char *shm;
char c, *s;
/* Chave arbitrária para o segmento compartilhado */
```

```
kev = 5679:
/* Criação do segmento de memória e obtenção do seu
identificador. */
```

/* Tentativa de associação próximo à área de dados. */

if ((shmid = shmget(key, SHMSZ, IPC_CREAT | 0666)) < 0) {

```
perror("shmget");
exit(1);
```

```
if ((shm = shmat(shmid, str_global+0x10000, SHM_RND))
== (char *) -1) {
printf("shmat at %p\n", str_global+0x1000);
perror("shmat");
```

/* Preenche o segmento com o alfabeto */

```
s = shm;
for (c = 'a'; c <= 'z'; c++)
 *S++ = C:
*s = '\0':
```

```
printf("Processo servidor: %s\n", shm);
printf("shm = \%p\n",shm);
return 0;
```

FINI