
# Travaux pratiques 9.6.1 : travaux pratiques de configuration EIGRP de base

## Diagramme de topologie



## Table d'adressage

| Périphérique | Interface    | Adresse IP    | Masque de sous-réseau | Passerelle<br>par défaut |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| R1           | Fa0/0        | 172.16.1.1    | 255.255.255.0         | s/o                      |
|              | S0/0/0       | 172.16.3.1    | 255.255.255.252       | s/o                      |
|              | S0/0/1       | 192.168.10.5  | 255.255.255.252       | s/o                      |
| R2           | Fa0/0        | 172.16.2.1    | 255.255.255.0         | s/o                      |
|              | S0/0/0       | 172.16.3.2    | 255.255.255.252       | s/o                      |
|              | S0/0/1       | 192.168.10.9  | 255.255.255.252       | s/o                      |
|              | Lo1          | 10.1.1.1      | 255.255.255.252       | s/o                      |
| R3           | Fa0/0        | 192.168.1.1   | 255.255.255.0         | s/o                      |
|              | S0/0/0       | 192.168.10.6  | 255.255.255.252       | s/o                      |
|              | S0/0/1       | 192.168.10.10 | 255.255.255.252       | s/o                      |
| PC1          | Carte réseau | 172.16.1.10   | 255.255.255.0         | 172.16.1.1               |
| PC2          | Carte réseau | 172.16.2.10   | 255.255.255.0         | 172.16.2.1               |
| PC3          | Carte réseau | 192.168.1.10  | 255.255.255.0         | 192.168.1.1              |

## Objectifs pédagogiques

À l'issue de ces travaux pratiques, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Câbler un réseau conformément au diagramme de topologie
- Supprimer la configuration de démarrage et recharger un routeur en lui attribuant les paramètres par défaut
- Effectuer des tâches de configuration de base sur un routeur
- Configurer et activer des interfaces
- Configurer le routage EIGRP sur tous les routeurs
- Vérifier le routage EIGRP à l'aide des commandes show
- Désactiver le récapitulatif automatique
- Configurer le récapitulatif manuel
- Configurer une route statique par défaut
- Propager la route par défaut aux voisins EIGRP
- Documenter la configuration du protocole EIGRP

#### **Scénario**

Dans le cadre de ces travaux pratiques, vous allez apprendre à configurer le protocole de routage EIGRP en utilisant le réseau illustré dans le diagramme de topologie. Une adresse de bouclage sera utilisée sur le routeur R2 pour simuler une connexion à un fournisseur de services Internet, auquel sera envoyé l'ensemble du trafic non destiné au réseau local. Certains segments du réseau ont été divisés en sous-réseaux par le biais de la technique de masquage de sous-réseau de longueur variable. EIGRP est un protocole de routage sans classe qui peut être utilisé pour fournir des informations de masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage. Les informations de sous-réseau VLSM pourront ainsi être propagées sur l'ensemble du réseau.

#### Tâche 1 : préparation du réseau

#### Étape 1 : câblage d'un réseau similaire à celui du diagramme de topologie

Vous pouvez utiliser n'importe quel routeur durant les travaux pratiques, pourvu qu'il soit équipé des interfaces indiquées dans la topologie.

## Étape 2 : suppression des configurations actuelles des routeurs

#### Tâche 2 : configuration de base des routeurs

Exécutez la configuration de base des routeurs R1, R2 et R3 en suivant les directives suivantes :

- 1. Configurez le nom d'hôte du routeur.
- Désactivez la recherche DNS.
- 3. Configurez un mot de passe pour le mode d'exécution.
- 4. Configurez une bannière du message du jour.
- 5. Configurez un mot de passe pour les connexions de consoles.
- Configurez un mot de passe pour les connexions de terminaux virtuels (vty).

### Tâche 3 : configuration et activation des adresses série et Ethernet

#### Étape 1 : configuration des interfaces des routeurs R1, R2 et R3

Configurez les interfaces des routeurs R1, R2 et R3 avec les adresses IP de la table figurant sous le diagramme de topologie.

#### Étape 2 : vérification de l'adressage IP et des interfaces

Utilisez la commande **show ip interface brief** pour vérifier que l'adressage IP est correct et que les interfaces sont actives.

Enregistrez ensuite la configuration active dans la mémoire vive non volatile du routeur.

#### Étape 3 : configuration des interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3

Configurez les interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3 avec les adresses IP et les passerelles par défaut indiquées dans la table figurant sous le diagramme de topologie.

### Tâche 4 : configuration du protocole EIGRP sur le routeur R1

#### Étape 1 : activation du protocole EIGRP

Utilisez la commande router eigrp en mode de configuration globale pour activer le protocole EIGRP sur le routeur R1. Attribuez l'ID de processus 1 au paramètre système autonome.

```
R1 (config) #router eigrp 1
R1 (config-router) #
```

#### Étape 2 : configuration du réseau par classe 172.16.0.0

Une fois en sous-mode de configuration Router EIGRP, configurez le réseau par classe 172.16.0.0 de telle sorte qu'il soit inclus dans les mises à jour EIGRP envoyées par le routeur R1.

```
R1(config-router)#network 172.16.0.0
R1(config-router)#
```

Le routeur commencera à envoyer des messages de mise à jour EIGRP à partir de chaque interface appartenant au réseau 172.16.0.0. Les mises à jour EIGRP seront envoyées à partir des interfaces FastEthernet0/0 et Serial0/0/0, car toutes deux se trouvent sur les sous-réseaux du réseau 172.16.0.0.

## Étape 3 : configuration du routeur pour annoncer le réseau 192.168.10.4/30 connecté à l'interface Serial0/0/1

Utilisez l'option masque-générique avec la commande **network** pour annoncer uniquement le sous-réseau et non l'intégralité du réseau par classe 192.168.10.0.

**Remarque :** considérez un masque générique comme l'inverse d'un masque de sous-réseau. L'inverse du masque de sous-réseau 255.255.255.252 est 0.0.0.3. Pour calculer l'inverse du masque de sous-réseau, soustrayez le masque de sous-réseau de 255.255.255.255 :

À l'issue de la configuration du protocole EIGRP pour le routeur R1, repassez en mode d'exécution privilégié et enregistrez la configuration active dans la mémoire vive non volatile.

```
R1(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

#### Tâche 5 : configuration du protocole EIGRP sur les routeurs R2 et R3

## Étape 1 : activation du routage EIGRP sur le routeur R2 à l'aide de la commande router eigrp

Utilisez l'ID de processus 1.

```
R2(config) #router eigrp 1
R2(config-router)#
```

## Étape 2 : utilisation de l'adresse par classe 172.16.0.0 de façon à inclure le réseau pour l'interface FastEthernet0/0

```
R2(config-router)#network 172.16.0.0
R2(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
```

Sachez que l'algorithme DUAL envoie un message de notification à la console indiquant qu'une relation de voisinage a été établie avec un autre routeur EIGRP.

Quelle est l'adresse IP du routeur voisin EIGRP?

\_\_\_\_\_

À quelle interface du routeur R2 le voisin est-il adjacent ?

## Étape 3 : configuration du routeur R2 pour qu'il annonce le réseau 192.168.10.8/30 rattaché à l'interface Serial0/0/1

- 1. Utilisez l'option masque-générique avec la commande network pour annoncer uniquement le sous-réseau et non l'intégralité du réseau par classe 192.168.10.0.
- 2. Une fois la configuration terminée, repassez en mode d'exécution privilégié.

```
R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
R2(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

# Étape 4 : configuration du protocole EIGRP sur le routeur R3 à l'aide des commandes router eigrp et network

- 1. Utilisez l'ID de processus 1.
- Utilisez l'adresse du réseau par classe rattaché à l'interface FastEthernet0/0.
- 3. Incluez les masques génériques des sous-réseaux rattachés aux interfaces Serial0/0/0 et Serial 0/0/1.
- 4. Une fois la configuration terminée, repassez en mode d'exécution privilégié.

```
R3(config) #router eigrp 1
R3(config-router) #network 192.168.1.0
R3(config-router) #network 192.168.10.4 0.0.0.3
```

```
R3(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.5 (Serial0/0/0) is up:
new adjacency
R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
R3(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.9 (Serial0/0/1) is up:
new adjacency
R3(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Vous remarquerez que lorsque les réseaux des liaisons série des routeurs R3 à R1 et R3 à R2 sont ajoutés à la configuration EIGRP, l'algorithme DUAL envoie un message de notification à la console indiquant qu'une relation de voisinage a été établie avec un autre routeur EIGRP.

#### Tâche 6 : vérification du fonctionnement de EIGRP

#### Étape 1 : affichage des voisins

Sur le routeur R1, utilisez la commande show ip eigrp neighbors pour afficher la table des voisins et vérifier que EIGRP a établi une contiguïté avec les routeurs R2 et R3. Vous devriez être en mesure de voir l'adresse IP de chaque routeur adjacent et l'interface qu'utilise R1 pour atteindre ce voisin EIGRP.

```
R1#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 1
   Address
                  Interface
                                Hold Uptime
                                               SRTT
                                                     RTO
                                                           Q
                                                               Seq
                                (sec)
                                               (ms)
                                                          Cnt Num
0
   172.16.3.2
                  Ser0/0/0
                                10 00:36:51 40
                                                     500
                                                         0
                                                               13
   192.168.10.6
                  Ser0/0/1
                                11 00:26:51 40 500
                                                           \cap
1
                                                               4
R1#
```

#### Étape 2 : consultation des informations relatives au protocole de routage

Sur le routeur R1, utilisez la commande show ip protocols pour visualiser les informations liées au fonctionnement du protocole de routage. Vous remarquerez que les informations que vous avez configurées au cours de la tâche 5, notamment le protocole, l'ID de processus et les réseaux, apparaissent dans la sortie. Les adresses IP des voisins contigus apparaissent également.

#### R1#show ip protocols

```
Routing Protocol is "eigrp 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Default networks flagged in outgoing updates
Default networks accepted from incoming updates
EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
EIGRP maximum hopcount 100
EIGRP maximum metric variance 1
Redistributing: eigrp 1
Automatic network summarization is in effect
Automatic address summarization:
Maximum path: 4
Routing for Networks:

172.16.0.0
192.168.10.4/30
```

```
Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update
172.16.3.2 90 4811399
192.168.10.6 90 5411677
Distance: internal 90 external 170
```

Comme vous pouvez le constater, la sortie indique l'ID de processus utilisé par EIGRP. N'oubliez pas que l'ID de processus doit être identique sur tous les routeurs pour que EIGRP puisse établir des contiguïtés et partager des informations de routage.

#### Tâche 7 : examen des routes EIGRP dans les tables de routage

#### Étape 1 : affichage de la table de routage sur le routeur R1

Les routes EIGRP sont désignées dans la table de routage par la lettre **D**, qui signifie DUAL (Diffusing Update Algorithm), c'est-à-dire l'algorithme de routage utilisé par le protocole EIGRP.

#### R1#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

#### Gateway of last resort is not set

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

172.16.0.0/16 is a summary, 01:16:19, Null0

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

172.16.2.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.2, 01:16:20, Serial0/0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 01:06:18, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 01:06:07, Null0

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.10.8/30 [90/2681856] via 192.168.10.6, 01:06:07, Serial0/0/1

R1#
```

Vous remarquerez que le réseau parent 172.16.0.0/16 est divisé de manière variable en sous-réseaux avec trois routes utilisant un masque /24 ou /30. De même, EIGRP a automatiquement inclus un résumé du routage à destination de Nullo pour le réseau 172.16.0.0/16. La route 172.16.0.0/16 ne représente pas réellement un chemin d'accès au réseau parent 172.16.0.0/16. Si un paquet destiné à 172.16.0.0/16 ne correspond pas à l'une des routes enfant de niveau 2, il est envoyé à l'interface Nullo.

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

172.16.0.0/16 is a summary, 01:16:19, Null0

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 172.16.2.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.2, 01:16:20, Serial0/0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
```

Le réseau 192.168.10.0/24 est également divisé de manière variable en sous-réseaux et inclut une route Nullo.

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

192.168.10.0/24 is a summary, 01:06:07, Null0

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.10.8/30 [90/2681856] via 192.168.10.6, 01:06:07, Serial0/0/1
```

## Étape 2 : affichage de la table de routage sur le routeur R3

La table de routage de R3 indique que R1 et R2 résument automatiquement le réseau 172.16.0.0/16 et l'envoient en tant que mise à jour de routage unique. En présence du récapitulatif automatique, R1 et R2 ne propagent pas individuellement chaque sous-réseau. Étant donné que R3 obtient deux routes à coût égal pour 172.16.0.0/16 de la part de R1 et R2, les deux routes sont incluses dans la table de routage.

## R3#**show ip route**

<output omitted>

```
D 172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 01:15:35, Serial0/0/0 [90/2172416] via 192.168.10.9, 01:15:22, Serial0/0/1 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks D 192.168.10.0/24 is a summary, 01:15:22, Null0 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1 R3#
```

## Tâche 8 : configuration des mesures EIGRP

#### Étape 1 : consultation des informations relatives aux mesures EIGRP

Utilisez la commande **show ip interface** pour afficher les mesures EIGRP de l'interface Serial0/0/0 du routeur R1. Remarquez les valeurs de bande passante (BW), de délai (DLY), de fiabilité (rely) et de chargement (load).

```
R1#show interface serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is HD64570
Internet address is 172.16.3.1/30
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

<output omitted>
```

#### Étape 2 : modification de la bande passante des interfaces Serial

Sur la plupart des liaisons série, la métrique de bande passante a par défaut une valeur de 1 544 Kbits/s. S'il ne s'agit pas de la bande passante réelle de la liaison série, la bande passante doit être modifiée pour que la mesure EIGRP puisse être calculée correctement.

Dans le cadre de ces travaux pratiques, la liaison entre R1 et R2 sera configurée avec une bande passante de 64 Kbits/s, tandis que la liaison entre R2 et R3 sera configurée avec une bande passante de 1 024 Kbits/s. Utilisez la commande bandwidth pour modifier la bande passante des interfaces Serial de chaque routeur.

#### Routeur R1:

```
R1(config) #interface serial0/0/0
R1(config-if) #bandwidth 64

Routeur R2:
R2(config) #interface serial0/0/0
```

R2(config-if)#bandwidth 64
R2(config)#interface serial0/0/1
R2(config-if)#bandwidth 1024

#### Routeur R3:

R3(config)#interface serial0/0/1 R3(config-if)#bandwidth 1024 **Remarque** : la commande **bandwidth** ne modifie que la mesure de bande passante utilisée par les protocoles de routage, et non la bande passante physique de la liaison.

#### Étape 3 : vérification des modifications de la bande passante

Utilisez la commande show ip interface pour vérifier que la valeur de bande passante de chaque liaison a bien été modifiée.

```
R1#show interface serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is HD64570
 Internet address is 172.16.3.1/30
 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
<output omitted>
R2#show interface serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is HD64570
  Internet address is 172.16.3.2/30
 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
<output omitted>
R3#show interface serial0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is HD64570
 Internet address is 192.168.10.10/30
 MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
<output omitted>
```

Remarque : utilisez la commande de configuration d'interface **no bandwidth** pour rétablir la valeur de bande passante par défaut.

#### Tâche 9 : examen des successeurs et des distances de faisabilité

#### Étape 1 : examen des successeurs et des distances de faisabilité dans la table de routage de R2

## R2#show ip route

```
<output omitted>
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
        10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
        172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:52, Null0
D
        172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:52, Serial0/0/0
D
С
        172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
С
        172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
    192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:11, Serial0/0/1
D
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D
       192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:11, Null0
       192.168.10.4/30 [90/3523840] via 192.168.10.10, 00:00:11,
D
```

```
Serial0/0/1 C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1 R2#
```

#### Étape 2 : réponse aux questions suivantes :

Quel est le meilleur chemin pour accéder à PC1 ?

Un successeur est un routeur voisin utilisé pour le transfert de paquets. Un successeur est la route à moindre coût permettant d'accéder au réseau de destination. L'adresse IP d'un successeur est indiquée dans une entrée de table de routage après le mot « via ».

Quels sont l'adresse IP et le nom du routeur successeur dans cette route ?

\_\_\_\_\_

La distance de faisabilité (FD) est la mesure calculée la plus basse pour atteindre cette destination. Dans l'entrée de la table de routage, FD est la mesure qui correspond au deuxième nombre entre crochets.

Quelle est la distance de faisabilité entre le PC1 et le réseau ?

\_\_\_\_\_

# Tâche 10 : identification éventuelle de R1 comme un successeur potentiel de la route séparant R2 et le réseau 192.168.1.0

Un successeur potentiel est un voisin qui présente un chemin de secours viable pour accéder au même réseau que le successeur. Pour être un successeur potentiel, le routeur R1 doit satisfaire à la condition de faisabilité. La condition de faisabilité (FC) est remplie lorsque la distance annoncée (RD) qui sépare un voisin d'un réseau est inférieure à la distance de faisabilité qui sépare le routeur local de ce même réseau de destination.

#### Étape 1 : examen de la table de routage du routeur R1

#### R1#show ip route

```
<output omitted>
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
       172.16.0.0/16 is a summary, 00:42:59, Null0
D
       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C
       172.16.2.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.2, 00:43:00, Serial0/0/0
D
        172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
С
D
    192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:42:26, Serial0/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
        192.168.10.0/24 is a summary, 00:42:20, Null0
D
        192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
       192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:42:20,
D
Serial0/0/1
R1#
```

Quelle est la distance annoncée jusqu'au réseau 192.168.1.0 ?

## Étape 2 : examen de la table de routage du routeur R2

#### R2#show ip route

```
<output omitted>
  10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
        10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D
        172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:52, Null0
        172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:52, Serial0/0/0
D
        172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C
        172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
С
     192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:11, Serial0/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
        192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:11, Null0
D
D
        192.168.10.4/30 [90/3523840] via 192.168.10.10, 00:00:11, Serial0/0/1
С
        192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
R2#
```

Quelle est la distance de faisabilité jusqu'au réseau 192.168.1.0 ?

\_\_\_\_\_

Est-ce que le routeur R2 pourrait considérer R1 comme un successeur potentiel pour accéder au réseau 192.168.1.0 ? \_\_\_\_\_

#### Tâche 11 : examen de la table topologique EIGRP

#### Étape 1 : affichage de la table topologique EIGRP

Utilisez la commande show ip eigrp topology pour afficher la table topologique EIGRP du routeur R2.

```
R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 1
Codes : P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
      r - Reply status
P 172.16.2.0/24, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet0/0
P 172.16.3.0/30, 1 successors, FD is 40512000
         via Connected, Serial0/0/0
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840
         via Connected, Serial0/0/1
P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 28160
         via Summary (28160/0), Null0
P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 3011840
         via Summary (3011840/0), Null0
P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 40514560
         via 172.16.3.1 (40514560/28160), Serial0/0/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3014400
         via 192.168.10.10 (3014400/28160), Serial0/0/1
         via 172.16.3.1 (41026560/2172416), Serial0/0/0
P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 3523840
         via 192.168.10.10 (3523840/2169856), Serial0/0/1
R2#
```

## Étape 2 : affichage d'informations détaillées sur la topologie EIGRP

Utilisez le paramètre [réseau] de la commande show ip eigrp topology pour afficher des informations détaillées sur la topologie EIGRP pour le réseau 192.16.0.0.

```
R2#show ip eigrp topology 192.168.1.0
   IP-EIGRP (AS 1): Topology entry for 192.168.1.0/24
     State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 3014400
     Routing Descriptor Blocks:
     192.168.10.10 (Serial0/0/1), from 192.168.10.10, Send flag is 0x0
          Composite metric is (3014400/28160), Route is Internal
         Vector metric:
            Minimum bandwidth is 1024 Kbit
            Total delay is 20100 microseconds
            Reliability is 255/255
            Load is 1/255
           Minimum MTU is 1500
            Hop count is 1
     172.16.3.1 (Serial0/0/0), from 172.16.3.1, Send flag is 0x0
         Composite metric is (41026560/2172416), Route is Internal
         Vector metric:
            Minimum bandwidth is 64 Kbit
            Total delay is 40100 microseconds
            Reliability is 255/255
            Load is 1/255
            Minimum MTU is 1500
            Hop count is 2
   R2#
Combien de successeurs existe-t-il pour ce réseau ?
Quelle est la distance de faisabilité jusqu'à ce réseau ?
Quelle est l'adresse IP du successeur potentiel ?
Quelle est la distance annoncée entre le successeur potentiel et 192.168.1.0?
Quelle serait la distance de faisabilité jusqu'à 192.168.1.0 si le routeur R1 devenait le successeur ?
```

### Tâche 12 : désactivation du récapitulatif automatique du protocole EIGRP

#### Étape 1 : examen de la table de routage du routeur R3

Comme vous pouvez le constater, le routeur R3 ne reçoit pas de routes individuelles pour les sousréseaux 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 et 172.16.3.0/24. En revanche, la table de routage ne contient qu'un résumé du routage vers l'adresse réseau par classe de 172.16.0.0/16 via le routeur R1. De ce fait, les paquets destinés au réseau 172.16.2.0/24 transitent par le routeur R1 au lieu d'être envoyés directement au routeur R2.

## R3#show ip route

```
<output omitted>
```

```
D 172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 01:21:54, Serial0/0/0 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks D 192.168.10.0/24 is a summary, 01:21:47, Null0 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1 R3#
```

Pourquoi le routeur R1 (192.168.10.5) est-il l'unique successeur pour la route à destination du réseau 172.16.0.0/16 ?

## Étape 2 : examen de la table topologique EIGRP du routeur R3

Remarquez que la distance annoncée à partir du routeur R2 est supérieure à la distance de faisabilité à partir du routeur R1.

```
R3#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 1

Codes : P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
    r - Reply status

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
    via Connected, FastEthernet0/0
P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial0/0/0
P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856
    via Summary (2169856/0), Null0
P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 2172416
    via 192.168.10.5 (2172416/28160), Serial0/0/0
    via 192.168.10.9 (3014400/28160), Serial0/0/1
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840
    via Connected, Serial0/0/1
```

# Étape 3 : désactivation du récapitulatif automatique sur les trois routeurs à l'aide de la commande no auto-summary

```
R1(config) #router eigrp 1
R1(config-router) #no auto-summary
R2(config) #router eigrp 1
R2(config-router) #no auto-summary
R3(config) #router eigrp 1
R3(config-router) #no auto-summary
```

## Étape 4 : nouvelle consultation de la table de routage du routeur R1

Vous constaterez que les routes individuelles pour les sous-réseaux 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 et 172.16.3.0/24 sont maintenant indiquées, tandis que la route de récapitulatif Null n'est plus répertoriée.

#### R3#show ip route <output omitted> 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks 172.16.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.5, 00:02:37, Serial0/0/0 D 172.16.2.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.9, 00:02:39, Serial0/0/1 D 172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:02:39, Serial0/0/1 [90/41024000] via 192.168.10.5, 00:02:37, Serial0/0/0 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks С 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0 С 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1R3#

#### Tâche 13 : configuration du récapitulatif manuel

#### Étape 1 : ajout d'adresses de bouclage à destination du routeur R3

Ajoutez deux adresses de bouclage, 192.168.2.1/24 et 192.168.3.1/24, à destination du routeur R3. Ces interfaces virtuelles seront utilisées pour représenter les réseaux à résumer manuellement avec le réseau local 192.168.1.0/24.

```
R3(config)#interface loopback1
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to upR3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R3(config-if)#interface loopback2

%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback2, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback2, changed state to up R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)#
```

## Étape 2 : ajout des réseaux 192.168.2.0 et 192.168.3.0 à la configuration EIGRP du routeur R3

```
R3(config) #router eigrp 1
R3(config-router) #network 192.168.2.0
R3(config-router) #network 192.168.3.0
```

#### Étape 3 : vérification des nouvelles routes

Consultez la table de routage de R1 pour vérifier que les nouvelles routes figurent dans les mises à jour EIGRP envoyées par R3.

```
R1#show ip route <output omitted>
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
        172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
С
        172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1
D
С
       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
     192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1
D
    192.168.2.0/24 [90/2297856] via 192.168.10.6, 00:01:07, Serial0/0/1
    192.168.3.0/24 [90/2297856] via 192.168.10.6, 00:00:57, Serial0/0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
        192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
С
        192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1
D
R1#
```

### Étape 4 : application du récapitulatif manuel aux interfaces de sortie

Les routes à destination des réseaux 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 et 192.168.3.0/24 peuvent être résumées dans le réseau unique 192.168.0.0/22. Utilisez la commande **ip summary-address eigrp** *en tant que numéro d'adresse réseau-masque de sous-réseau* pour configurer le récapitulatif manuel sur chacune des interfaces de sortie connectées aux voisins EIGRP.

```
R3(config) #interface serial0/0/0
R3(config-if) #ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0
R3(config-if) #interface serial0/0/1
R3(config-if) #ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0
R3(config-if) #
```

#### Étape 5 : vérification du résumé du routage

Consultez la table de routage du routeur R1 pour vérifier que le résumé du routage figure dans les mises à jour EIGRP envoyées par R3.

## Tâche 14 : configuration et distribution d'une route statique par défaut

#### Étape 1 : configuration d'une route statique par défaut sur le routeur R2

Utilisez l'adresse de bouclage qui a été configurée pour simuler une liaison vers un FAI comme interface de sortie.

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback1
R2(config)#
```

#### Étape 2 : inclusion de la route statique dans les mises à jour EIGRP

Utilisez la commande redistribute static pour inclure la route statique dans les mises à jour EIGRP envoyées à partir du routeur R2.

```
R2(config) #router eigrp 1
R2(config-router) #redistribute static
R2(config-router) #
```

#### Étape 3 : vérification de la route statique par défaut

Consultez la table de routage du routeur R1 pour vérifier que la route statique par défaut est redistribuée via EIGRP.

```
R1#show ip route
<output omitted>
Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0
     192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
С
        192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
        192.168.10.8 [90/3523840] via 192.168.10.6, 01:06:01, Serial0/0/1
\Box
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
С
        172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
        172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 01:05:39, Serial0/0/1
D
С
        172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3651840] via 192.168.10.6, 00:02:14, Serial0/0/1
     192.168.0.0/22 [90/2172416] via 192.168.10.6, 01:05:38, Serial0/0/1
```

#### Tâche 15 : documentation

Sur chaque routeur, capturez la sortie de commande suivante dans un fichier texte (.txt) et enregistrez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement :

- show running-config
- show ip route
- show ip interface brief
- show ip protocols

#### Tâche 16 : remise en état

Supprimez les configurations et rechargez les routeurs. Déconnectez et rangez les câbles. Pour les hôtes PC qui sont habituellement connectés à d'autres réseaux (comme un réseau local scolaire ou Internet), reconnectez les câbles appropriés et restaurez les paramètres TCP/IP.