Systemtheorie und Regelungstechnik Übungsblatt 10

Aufgabe 1

a) Das System erfüllt das Nyquist-Kriterium und der geschlossene Kreis ist damit stabil, weil der Nyquist-Plot den Punkt -1 links liegen lässt.




Abbildung 1: Nyquist-Plot des stabilen offenen Kreises $G_0(s)$

b) Das Nyquist-Diagramm schneidet die negative reelle Achse bei ungefähr -0,35.

c)
$$|G_0(j\omega_s)| = 1$$
 für $\omega_s = 0$
 $\Phi_R = \pi = 180^{\circ}$

d) Die Amplitudenreserver beträgt 10 dB bei $\omega \approx 1,9 \frac{\rm rad}{\rm s}$ Die Phasenreserve beträgt 180 ° bei $\omega_s = 0$.




Abbildung 2: Bode-Plot des stabilen offenen Kreises ${\cal G}_0(s)$

Aufgabe 2




Abbildung 3: Sprungantwort des unbekannten Systems (blau), des approximierten Systems (orange) mit $k_s = 1, 38, T = 1, 1, T_t = 2, 2$ und des geregelten Systems (grün).

Aufgabe 3

a) Der Ausgang Y(s) in Abhängigkeit vom Eingang U(s), den Störungen W(s) und dem Messrauschen V(s) lässt sich beschreiben als

$$\begin{split} Y(s) &= W(s) + K(s)G(s)(R(s) - Y(s) - V(s)) \\ &= \underbrace{\frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}}_{\text{F\"uhrungsverhalten}} R(s) + \underbrace{\frac{1}{1 + G(s)K(s)}}_{\text{St\"orverhalten}} W(s) + \underbrace{\frac{-G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}}_{\text{Messrauschempfindlichkeit}} V(s) \end{split}$$

Führungsverhalten: Übertragungsfunktion, die beschreibt, wie der Ausgang Y(s) auf die Referenztrajektorie R(s) reagiert. Das Führungsverhalten sollte im Verhältnis zu Störungen und Messrauschen möglichst hoch sein.

Störverhalten: Übertragungsfunktion, die beschreibt, wie der Ausgang Y(s) auf Störungen W(s) reagiert. Dies möchte man möglichst klein halten, insbesondere für niedrige Frequezen, da die Störfrequenzen meinst niederfrequent sind.

Messrauschempfindlichkeit: Übertragungsfunktion, die beschreibt, wie der Ausgang Y(s) auf Messrauschen V(s) reagiert. Auch die Messrauschempfindlichkeit möchte man gering halten. Da Messrauschen hochfrequent ist, reicht es aus, dieses für hohe Frequenzen zu unterdrücken.

b) Die Sensitivitätsfunktion

$$S(s) = \frac{1}{1 + G_0(s)}$$

beschreibt in erster Linie das Störverhalten. Die komplementäre Sensitivitätsfunktion

$$T(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)}$$

beschreibt das Führungsverhalten und die Messrauschempfindlichkeit.

- c) S(s) und T(s) können negativ sein. Im Bodeplot ist der Betrag der Funktionen dargestellt und daher kann S(s) + T(s) = 1 sein, wenn S(s) und T(s) unterschiedliche Vorzeichen haben.
- d) Aus dem Bode-Plot kann man bei den Kreisfrequenzen $0.4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ die Amplitude von T(s) und bei $0.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ die Amplitude von S(s) ablesen. Damit ergibt sich eine Verstärkung des Referenzsignals von 0 dB und eine Verstärkung des Störsignals von ungefähr -28 dB. D.h. der Regelkreis ist geeignet.