Budowa maszyn typu von Neumanna

Podstawowe składniki:


⇒ **Pamięć operacyjna**, podzielona na komórki, ponumerowane liczbami naturalnymi (adresami), Mem[0..MAXMEM], adres jest liczbą z przedziału 0.. MAXMEM.

Zawartość komórki jest ciągiem bitów i może być traktowana jako:

- liczba (dana przetwarzana przez program)
- instrukcja (rozkaz) programu;

Własność maszyny von Neumanna: patrząc na zawartość komórki pamięci nie możemy stwierdzić czy jest tam zapamiętana jakaś dana czy instrukcja

- ⇒ **Procesor**, zawierający m.in.
 - jednostkę arytmetyczno-logiczną (**ALU** –ang. *Arithmetic & Logic Unit*, wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne)
 - rejestry uniwersalne (akumulatory ozn. **@A**): do wykonywania operacji arytmetyczno-logicznych przez ALU (stąd pobierany jest jeden z operandów i tam zapisywany jest wynik działania), akumulator zazwyczaj zawiera jeden z operandów, drugi zwykle pobierany z pamięci (pośrednio poprzez rejestr operanda).
 - rejestr licznika rozkazów ozn. PC: adres komórki, której zawartość będzie potraktowana jako rozkaz w następnym cyklu rozkazowym; na początku działania programu (po jego załadowaniu do pamięci jest tam adres pierwszego rozkazu programu).
 - rejestr adresowy –ozn. **AR**: rejestr zawierający adres PaO skąd będzie pobierana zawartość komórki lub adres komórki do której będzie zapis.
 - rejestr buforowy pamięci ozn. BR: rejestr poprzez który następuje odczyt/zapis z/do pamięci.
 - rejestr instrukcji ozn. IR: rejestr, do którego będzie załadowana wykonywana instrukcja – zawiera kod instrukcji oraz operand, który jest wykorzystywany podczas wykonywania cyklu rozkazowego do obliczenia operanda efektywnego.
 - rejestr operanda ozn. **OR**: zawiera operand z rejestru instrukcji lub obliczony operand efektywny.
 - rejestr stanu procesora ozn. **SR**: zawiera szereg bitów określających jaka wartość była wynikiem ostatniej operacji względem zera lub w wyniku operacji porównania np. bit większe od zera (SR[pos]) oraz równe zero (SR[zero]) (w rozszerzonym opisie mogą być dodatkowe bity).
 - Bity tego rejestru są ustawiane po każdej modyfikacji jednego z akumulatorów i dotyczą wartości zmienionego akumulatora lub po wykonaniu operacji porównania.
 - rejestr żądań ozn. **RR**: rejestr zawiera bit RUN (ozn. RR. run), który jeżeli zostanie zgaszony to maszyna staje (bit jest ustawiany na 1 gdy startuje program po załadowaniu do pamięci i ustawieniu PC), bit wskazujący nadejście żądania obsługi urządzenia zewnętrznego np. we-wy. Itp.



Komórka interpretowana jako rozkaz zawiera:

- część operacyjną kod operacji
 - przykładowe operacje:
 - załaduj do akumulatora,
 - dodaj do akumulatora,
 - wstaw zawartość akumulatora do pamięci,
 - skocz do wskazanej komórki w programie,
- część adresową (skąd wziąć operand rozkazu lub operand natychmiastowy)

Praca maszyny czyli sposób wykonanie programu:

Maszyna pracuje zgodnie ze schematem zwanym **cyklem rozkazowym procesora** - niepodzielny, składający się z 4 faz:

- Pobranie rozkazu (z komórki o adresie podanym w PC) i zwiększenie PC,
- Obliczenie operanda efektywnego,
- Wykonanie rozkazu, i w przypadku modyfikacji akumulatora ustawienie bitów SR
- Sprawdzenie czy podczas wykonywania nie zaszło zdarzenie wymagające specjalnej obsługi (np. obsługa urzadzenia we/wy) – sprawdzenie RR

Wykonywanie cyklu rozkazowego aż do:

• napotkania zgaszenie bitu RUN w rejestrze RR, lub

- wystąpienie błędu krytycznego uniemożliwiającego (np. z powodu pomyłki programisty niedozwolone odwołanie do pamięci poza programem, dzielenie przez zero)
- itp.

Przykładowa maszyna cyfrowa DC2 (Didactic Computer with 2 accumulators)

Organizacja pamięci: słowo maszynowe: 32-bitowe (4-bajtowe)

Wszystkie rejestry są 32 bitowe (4 bajtowe). Ponieważ rozkazy są 32 bitowe to przy przechodzeniu do następnego rozkazu licznik rozkazów zwiększany jest o 4.

Słowo traktowane jako dana: zawartość jest liczbą całkowitą w kodzie uzupełnieniowym Słowo traktowane jako rozkaz dzieli się na następujące części:

kod rozkazu (code)
wybór akumulatora
rodzaj adresacji (mod)
część adresowa (adr)
bity 12-13
bity 16-31

Rodzaje adresacji (czyli sposób wyliczania operandu efektywnego)

Rodzaj adresacji to sposób, w jaki wylicza się ostateczną wartość operanda (tzw. operand efektywny), na podstawie części .adr.

PMC (Przykładowa Maszyna Cyfrowa) ma tylko 3 rodzaje adresacji:

- natychmiastowa: zawartość części adresowej rozkazu jest operandem efektywnym
 OR := IR.adr
- bezpośrednia: część adresowa rozkazu jest adresem pamięci zawierającej operand efektywny

```
OR := Mem[IR.adr]
```

 pośrednia: część adresowa rozkazu jest adresem pamięci zawierającej adres pamięci zawierającej operand efektywny (stosowany najczęsciej prze dostępie do elementów bloków pamięci np. tablic)

```
OR:=Mem[ Mem[IR.adr] ]
```

Operand (argument) efektywny jest liczony przed wykonaniem rozkazu i umieszczany w rejestrze operanda OR. Jest on, w fazie wykonania rozkazu jednym z argumentów dla operacji dwuargumentowych lub adresem słowa pamięci przy rozkazach przesyłania lub skoku.

Podstawą do obliczenia argumentu efektywnego jest argument natychmiastowy umieszczony w rejestrze instrukcji na bitach od 16 do 31 (IR.adr) – dwa bajty pola adresowego. Wartość tego pola jest traktowana jako 16-bitowa liczba całkowita zapisana w kodzie uzupełnieniowym. Aby nie zmienić wartości tej liczby przy umieszczaniu jej w rejestrze operanda OR, należy uzupełnić ją z lewej strony (starsze dwa bajty w liczbie 32-bitowej) zerami, gdy jest dodatnia i jedynkami, gdy jest ujemna.

Lista rozkazów, z opisem symbolicznym (język asemblera):

Dla opisu rozkazów przyjęto oznaczenie: AC oznacza jeden z akumulatorów @A lub @B.

Rozkazy organizacyjne:

null nic nie rób

halt zatrzymaj maszynę (zakończ wykonywanie programu RR.run=0)

Rozkazy przesyłania:

load załadować operand efektywny do akumulatora

AC = OR np. load, @A, 5

store zapamiętać zawartość akumulatora w pamięci pod adresem zapisanym w OR

Mem[OR] = AC, lub Mem[Mem[OR]] = AC, np. store, @A, 4

Rozkazy sterujące:

W rozkazach tych AC oznacza rejestr ostatnio używany tzn ten na którym była wykonywana ostania operacja.

Rozkazy arytmetyczne:

Struktura programu w języku assemblera maszyny DC2

Przyjęto założenie, że wszystkie identyfikatory złożone są ze znaków liter (dużych i małych), cyfr i znaku podkreślenia a zaczynające się od litery lub znaku podkreślenia.

- Początek programu: .UNIT, id nazwy programu
- Początek segmentu danych: .DATA
- Początek segmentu kodu: .CODE
- Koniec programu: .END

W segmencie danych deklaracja zmiennej (rezerwacja pamięci dla zapamiętywania danych) realizowana jest zgodnie z następującym formatem:

```
id zmiennej: .WORD, wartość początkowa
```

lub w przypadku deklarowania bloku pamięci (tablicy):

```
id\_zmiennej: .WORD, wartość\_początkowa_1, ..., wartość\_początkowa_n
```

Dodatkowo, przy inicjowaniu bloku tablicy można użyć naku # to wskazania ilości powtórzeń danej wartości jak np. t : .WORD, 2,5,10#0, co oznacza blok złożony z 12 słów z których pierwsze ma wartość 2 drugie wartość 5 a kolejne 10 ma wartość 0.

Deklaracja zmiennej oznacza zarezerwowanie pewnej ilości kolejnych słów pamięci, wypełnieniu ich podanymi wartościami i związaniu nazwy (identyfikatora zmiennej) z adresem pierwszego słowa zarezerwowanego obszaru. Nazwa zmiennej od tej pory odpowiada nie zawartości pamięci (jak to jest w językach programowania wysokiego poziomu) lecz jest symbolicznym oznaczeniem adresu zarezerwowanego obszaru pamięci.

Przykłady deklaracji:

```
tab : .WORD, 25,-18, 4,0, 10#1, 3, 2
suma: .WORD, 0
adr_t: . WORD, tab
```

W segmencie kodu występują rozkazy dwu- lub jedno- lub zero-argumentowe. W każdym rozkazie identyfikator rozkazu zakończony jest przecinkiem i ewentualne agrumenty są rozdzielane przecinkami.

Przykłady rozkazów:

```
load, @A, (suma)
add, @A, ((adr_t))
jump, label_end
halt,
```

Etykiety do których realizowany jest skok zapisywane są jako id_etykiety: (identyfikator zakończony znakiem dwukropka).

Przykłady użycia etykiet:

```
label1: add, @B, 1
label2: null
label3:
    add, @B, 1
```

Komentarze zapisuje się po znaku średnika (;) tylko do końca linii, w której wystąpił.

Przykłady programów w języku assemblera maszyny DC2

Przykład dodawania dwóch liczb:

```
.UNIT, dodawanie1;
;program liczy sumę dwóch liczb

.DATA
x : .WORD, -125
y : .WORD, 5321
suma:.WORD, 0
```

Ten sam program można zapisać też w inny sposób wykorzystując własność maszyny typu von Neumanna, iż dane i kod mogą się dowolnie przeplatać:

```
.UNIT, dodawanie2
;-----
; program liczy sumę dwóch liczb
     .DATA
     x: .WORD, -125
     y: .WORD, 5321
     .CODE
     load, @A, (x) ; @A <- Mem[x] add, @A, (y) ; @A <- @A + M jump, lab1
                        ; @A <- @A + Mem[y]
     .DATA
     suma:.WORD, 0
     .CODE
lab1: store, @A, suma ; Mem[suma] <- @A</pre>
      null,
      halt,
     .END
```

Przykład mnożenia przy pomocy dodawania:

```
.UNIT, mnoz dod
;-----
    .DATA
    x : .WORD, 14
    y : .WORD, 12
    res: .WORD, 0
    .CODE
    load, @A, (y)
lab1: jzero, lab2
    load, @A, (res)
    add,
         @A, (x)
    store, @A, res ; (res) <- (res) + (x)
    load, @A, (y) sub, @A, 1
    store, @A, y
                  ; (y) < - (y) - 1
    jump, lab1
lab2: halt,
     .END
```

Powyższy program można też zapisać z użyciem dwóch akumulatorów redukując tym samym ilość rozkazów wykonywanych w pętli (w poniższym przykładzie zmienna y nie jest modyfikowana)

```
.UNIT, mnoz dod
;-----
    .DATA
    x: .WORD, 14
    y: .WORD, 12
    res:.WORD, 0
     .CODE
    load, @B, (y)
lab1: jzero, lab2
    load, @A, (res)
    add, @A, (x)
    store, @A, res
    sub, @B, 1
     jump, lab1
lab2: halt,
     .END
```

Przykład znajdowania ilości wystąpień danej liczby w tablicy:

```
UNIT, example
;-----
     .DATA
x : .WORD, 4
tab:.WORD, 1, 2, 4, 3#5, 2, 0, 4, 4, 8, 2
n :.WORD, 14 ; ilość elementów tablicy
adr:.WORD, tab
res:.WORD, 0
                     ; ilość wystąpień x w tablicy
i :.WORD, 0
                     ; ilość przeglądniętych elem. tablicy
     . CODE
et1: load, @A, (i)
            @A, (n)
     sub,
     jzero, et end
     load, @A, ((adr)); porównanie elem. tab z x
     sub,
           @A, (x)
     jnzero, et2
     load, @A, (res) ; element x znaleziony w tablicy
     add,
           @A, 1
     store, @a, res
et2: load, @A, (adr) ; przejdź do następnego elem. tablicy
     add, @A, 4
     store, @a, adr
     load, @A, (i)
                       ; kolejny elem. tablicy przeglądnięty
     add, @A, 1
     store, @A, i
     jump, et1
et end:
     halt,
     .END
```

Powyższy przykład może oczywiście zostać zoptymalizowany przez zastosowanie drugiego akumulatora lub przynajmniej przestawienie etykiety et1 do następnej instrukcji (czyli do sub, @A, (n), gdyż przed wykonaniem skoku w akumulatorze @A jest właśnie wartość zmiennej spod adresu oznaczonego symbolicznie 'i').

Przykładowe tematy do rozwiązania:

- □ Algorytm obliczenia reszty z dzielenia całkowitego
- □ Algorytm dzielenia z resztą dwóch liczb całkowitych (nieujemnej przez dodatnią) przy pomocy odejmowania
- □ Algorytm znajdowania NWP(x, y)
- □ Algorytm znajdowania NWW(x, y)
- □ Algorytm obliczający sumę, spośród liczb a₁,..., a_n dla których liczba k jest podzielnikiem
- □ Algorytm znajdowania elementu minimalnego lub maksymalnego w ciągu a₁,..., a_n
- □ Algorytm obliczania n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego (F₀=0, F₁=1, Fn=F_{n-2}+F_{n-1})
- □ Algorytm odwracania kolejności elementów w ciągu a₁,..., a_n
- □ Iloczyn skalarny dwóch wektorów