

Georefereren in QGIS


• Georefereren in QGIS doe je via de 'Georeferencer GDAL' plugin. Dit is een basisplugin (is standaard aanwezig in het QGIS project)



• De plugin is geïnstalleerd onder de tab Raster



• Klik op Raster > Georeferencer >







Als je de werkbalk Raster inhaalt in je project $\,$ blijft het icoontje in je map staan $\,$

De werkbalk staat onder de tab Beeld > Werkbalken


- Het pluginvenster is verdeeld in 2 delen
 - o Het bovenste gedeelte geeft het te georefereren raster of jpg weer
 - Het onderste gedeelte geeft een tabel weer met de opgevraagde puntcoordinaten



• Blader naar de map met de afbeelding (jpg) die je wilt inhalen via **Bestand** > Raster openen




• Selecteer je jpg > **Openen**




- Selecteer het 'coordinate reference system' (CRS) van het project waarin je werkt.
- Wij werken momenteel nog steeds in Belge 1972/Belgian Lambert 72 EPSG: 31370
- Ok

•



• Vervolgens verschijnt de jpg in het bovenste gedeelte van het georeferentie venster



• Via de knoppen in de toolbar kun je de jpg controleren



Er zijn verschillende manieren om te georefereren

Invoeren van kaartcoördinaten: voer de X en Y coördinaten in via de geprojecteerde coördinaten die overeenkomen met het geselecteerde punt binnen de afbeelding

Je wilt bijvoorbeeld een historische kaart op een kadasterplan georefereren.

Werkwijze:

- Klik op punt toevoegen in de toolbar > vervolgens klik op een herkenbaar punt binnen de afbeelding van de historische kaart (jpg)
- Het venster om de coördinaten in te geven opent zich
- Omdat je een punt kiest binnen de afbeelding klik je op de atb **Van kaartvenster**




- Vervolgens klik je in je Qgis project op het kadasterplan waar je het punt wil georefereren
- Opnieuw verschijnt het coördinaten venster nu met de ingevulde coördinaten



Telkens je een punt plaatst zal je dit kunnen zien in je georeferentie venster.

• In het onderste gedeelte van het georeferentie venster komt de tabel met de punten (coördinaten)



- Klik op **Ok**
- Herhaal dit om andere punten toe te voegen


Je kunt punten verwijderen of de positie van de punten aanpassen



• Klik op **Punt verwijderen** > vervolgens op een punt in het referentie venster om het punt te verwijderen




 Klik op GCP punt verplaatsen om het punt aan te passen > pas de gegevens aan in de coördinaten tabel en klik vervolgens in het referenten venster. De aanpassingen zullen onmiddellijk zichtbaar zijn.



Als je voldoende referentie punten hebt moet je de **instellingen voor de transformatie** ingeven



- Als je genoeg referentiepunten hebt ga je naar-> Transformatie instellingen
- Geef het Transformatie type in: Thin Plate Spline of Helmert
- Uitvoer rasterbestand: geef een naam en een plaats
- Doel SRS: geef het coördinaten systeem in (31730)
- Na afloop in Qgis laden: aanvinken
- OK



De afbeelding zal opgeslagen worden als een TIFF-bestand



Om het proces van de transformatie te starten klik je op Geoverwijzingen starten



De gegeorefereerde kaart verschijnt uiteindelijk in je project onder de lagen

Een andere manieren om te georefereren is het handmatig ingeven van de coördinaten.

Invoeren van kaartcoördinaten: voer de X en Y coördinaten handmatig in via de voorziene velden



- OK
- Blijf dit herhalen tot er voldoende punten staan

De rest van de werkwijze is dezelfde als hierboven beschreven

Als de gegeorefereerde kaart niet verschijnt in je lagen van je project kan je deze altijd inhalen


via de tool Rasterlaag toevoegen.

Zwarte kader rond een gegeorefereerde afbeelding verwijderen

Bij het georefereren van een afbeelding wordt er door middel van het plaatsen van punten een vervorming aangebracht. Er wordt bij wijze van spreken aan de afbeelding getrokken (op verschillende punten) tot deze juist in de kaart ligt.

Hierdoor verschijnt de ruimte achter de afbeelding daar waar de data van de afbeelding zelf niet meer zichtbaar is en dit geeft een zwarte rond de gegeorefereerde kaart.

Deze zwarte rand kan je laten verdwijnen door de '**no data**' achter de kaart de waarde 0 (Null) te geven



Open de eigenschappen van de afbeelding > onder de tab Transparantie > Waarde voor geen data veranderen naar $\, {\bf 0} \,$

