# Report lab1 实现 LC-3 机器乘法

PB20151793 宋玮

## part 1: L 版本程序

### 1.设计思路

L 版本程序要求尽量编写更少的代码行数。

最终程序行数: 11 行(如下图)

**大致思路:** 利用其中一个乘数(R0)作为"计数器"(count),对另外一个乘数(R1)进行加操作。

首先判断 RO 正负:

如果是正数 (或 0),则每次对 R7 进行加 R1 操作后,R0 减 1,重复操作,直至 R0 减 为 0。由于该过程对 R1 加了 R0 次。因此 R7 中的结果为 R0×R1。

如果是负数,则每次对 R7 进行加 R1 操作后, R0 加 1, 重复操作,直至 R0 变为 0。 最后对 R7 中的结果取反加一,可得到 R0×R1。

```
0001 010 000 1 00000 ; R2 = R0
0000 100 000000100 ;判断R2是否为负,如果为负,跳转至第二段
0000 010 000001000 ;判断R2是否为0,如果为0,跳转至halt
0001 111 111 000 001 ;R7=R7+R1
0001 010 010 1 11111 ;R2减1
0000 011 111111100 ;判断R2是否为0或正数
0001 111 111 000 001 ;R7=R7+R1
0001 010 010 1 00001 ;R2加1
0000 100 111111101 ;判断R2是否为负数
1001 111 111 111111 ;R7取反
0001 111 111 1 00001 ;R7加1
```

### *测试数据:*(此处仅列举两组数)

(1) -500 \* 433 (刻意溢出)

#### 初始状态

	Registers
R0	xFE0C -500
R1	x01B1 433
R2	x0000 0
R3	x0000 0
R4	x0000 0
R5	x0000 0
R6	x0000 0
R7	x0000 0
PSR	x8002 -3276 CC: Z
PC	x3000 12288
MCR	x8000 -3276

#### 运行后结果

R0 x0000 0	
R1 x7FFF 3:	2767
<b>R2</b> x0000 0	
<b>R3</b> x0000 0	
<b>R4</b> x0000 0	
<b>R5</b> x0000 0	
R6 x2FFE 1	2286
R7 xB24C -	19892
<b>PSR</b> x0002 2	CC: Z
PC x0263 6	11
MCR x0000 0	

### 初始状态

	R	legisters
R0	x0FA0	4000
R1	x0005	5
R2	x0000	0
R3	x0000	0
R4	x0000	0
R5	x0000	0
R6	x0000	0
R7	xB24C	-19892
PSR	x8002	-32766 CC: Z
PC	x3000	12288
MCR	x8000	-32768

#### 运行后结果

	R	egisters	
R0	x0000	0	
R1	x7FFF	32767	
R2	x0000	0	
R3	x0000	0	
R4	x0000	0	
R5	x0000	0	
R6	x2FFC	12284	
R7	x4E20	20000	
PSR	x0002	2 CC: 2	Z
PC	x0263	611	
MCR	x0000	0	

## 2.改良过程

起初我想采用移位方式进行乘法的计算。即对其中一个乘数进行左移操作(左移 15 位, 14 位, 13 位······),另一个乘数每次左移一位,判断正负,以决定是否进行加操作,该过程即列竖式乘法计算,**详见p版本程序**。

经过一系列改动, 该思路写出的程序最短 17 行(如下图)。不符合要求。

```
0001 011 011 1 01111 ; R3 = 15
0001 010 000 1 00000 ; R2=R0
0001 100 011 1 00000 ; R4=R3
0000 010 000000011 ;
0001 010 010 000 010 ; R2 =R2 + R2, MOVE ONE BIT LEFT
0001 100 100 1 11111 ;R4 = R4-1
0000 001 111111101; IF R4 IS POSITIVE, JUMP TO R2= R2+R2;
0001 010 010 1 00000 ; R2 = R2
0000 100 000000100 :
0001 001 001 000 001 ; R1 =R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0001 011 011 1 11111 ; R3 = R3-1
0000 011 111110101 ; IF R3 IS POSITIVE OR ZERO, JUMP TO R2= R0
0000 111 000000100 ; JUMP TO HALT;
0001 111 111 000 001; R7 = R7 + R1
0001 001 001 000 001 ; R1 =R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0001 011 011 1 11111 ; R3 = R3-1
0000 011 111110000 ; IF R3 IS POSITIVE OR ZERO, JUMP TO R2= R0
```

### 因此,我改变思路,即最终方案为上述 1.设计思路中的方案,程序最短为 11 行。

```
0001 010 000 1 000000 ; R2 = R0
0000 100 000000100 ;判断R2是否为负,如果为负,跳转至第二段
0000 010 000001000 ;判断R2是否为0,如果为0,跳转至halt
0001 111 111 000 001 ;R7=R7+R1
0001 010 010 1 11111 ;R2减1
0000 011 111111100 ;判断R2是否为0或正数
0001 111 111 000 001 ;R7=R7+R1
0001 010 010 1 00001 ;R2加1
0000 100 111111101 ;判断R2是否为负数
1001 111 111 111111 ;R7取反
0001 111 111 1 00001 ;R7加1
```

## part 2: P 版本程序

## 1.设计思路

P版本尽量让程序执行更少的指令。 最终程序平均执行指令条数约为: 132 行

**大致思路:** 通过移位和加法模拟列竖式计算。如下图:

由于 R0,R1 均为 01 串。因此在进行列竖式乘法计算时,每一行结果要么是 R0,要么是 0,取决于 R1 对应位上是 1 还是 0。再通过对 R0 的移位后相加,则可以得到结果。

目前,仅能实现的移位方式是左移,即通过 R0=R0+R0,可以实现对 R1 的左移一位。 因此,本算法也采取自加左移方式。

而判断 R1 对应位上是 0 还是 1,也需要对 R1 进行左移,然后通过判断正负,判断该位上是 0 还是 1。

注: 当 R1 为负数时,采取 R1 和 R0 同时取反加一的操作,即同时取相反数,可以缩减指令执行条数。

#### 代码如下:

```
0001 011 011 1 01111 ; R3 = 15
0001 001 001 1 00000 ; R1 = R1
0000 011 000000100;判断R1是否为负,如果为负,则执行下面的R0取反加一,R1取反加一
1001 001 001 111111;
1001 000 000 111111;
0001 001 001 1 00001;
0001 000 000 1 00001;
0001 011 011 1 11111 ; R3 = R3-1
0000 110 000001001; IF R3 IS NEGATIVE OR ZERO, JUMP TO JUDGE R3
0001 001 001 000 001 ; R1 =R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0000 011 111111100 ; JUMP TO R3 = R3-1
0001 010 000 1 00000 ; R2=R0
0001 100 011 1 00000 ; R4 = R3
0001 010 010 000 010 ; R2 = R2 + R2, MOVE ONE BIT LEFT
0001 100 100 1 11111 ;R4 = R4-1
0000 001 111111101; IF R4 IS POSITIVE, JUMP TO R2 = R2+R2;
0001 111 111 000 010; R7 = R7 + R2
0000 111 111110101; JUMP TO R3 = R3-1
0000 100 000000011; JUDGE R3. IF R3 IS NEGATIVE, JUMP TO HALT
0001 001 001 000 001 ; R1 =R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0000 011 000000001 ; JUMP TO HALT
0001 111 111 000 000; R7 = R7 + R0
```

# 测试数据:

## 指令条数是通过模拟器的 step in 至结束的执行次数得出的。

## (1) 1\*1

		D!t
		Registers
R0		1
R1 R2		0
R3		0
R4		0
R5	x0000	0
R6	x0000	0
R7	x0000	0
PSR	x8002	-32766 CC: Z
PC	x3000	12288
MCR	x8000	-32768

# 执行指令条数约为66。

### (2) 5 \* 4000

	Re	egisters
R0	x0005	_
R1	x0FA0	
R2	x0000	
R3	x0000	
R4	x0000	
R5	x0000	
R6	x0000	
R7	x0001	
PSR		-32767 CC: P
PC	x3000	12288
MCR	x8000	-32768

## 执行指令条数约为 237。

### (3) 计算 4000 \* 5

	Re	egisters
R0	x0FA0	4000
R1	x0005	5
R2	x0000	0
R3	x0000	0
R4	x0000	0
R5	x0000	0
R6	x0000	0
R7	x0001	1
PSR	x8002	-32766 CC: Z
PC	x3000	12288
MCR	x8000	-32768

	R	legisters
R0	x0FA0	4000
R1	x8000	-32768
R2	x3E80	16000
R3	x0000	0
R4	x0000	0
R5	x0000	0
R6	x2FFC	12284
R7	x4E20	20000
PSR	x0001	1 CC: P
PC	x025D	605
MCR	x0000	0

执行指令条数约为74。

### (4) -500 \* 433 (刻意溢出)

	Re	gisters
R0	xFE0C	-500
R1	x01B1	433
R2	x0000	0
R3	x0000	0
R4	x0000	0
R5	x0000	0
R6	x0000	0
R7	x0001	1
PSR	x8002	-3276€ CC: Z
PC	x3000	12288
MCR	x8000	-32768

执行指令条数约为152。

### (5) -114 \* -233

	Registe	ers
R0	xFF8E -114	
R1	xFF17 -233	
R2	xE0C0 -800	0
R3	x0000 0	
R4	x0000 0	
R5	x0000 0	
R6	x0000 0	
R7	xB24C -198	92
PSR	x8004 -327	64 CC: N
PC	x3000 1228	8
MCR	x8000 -327	68

执行指令条数约为144。

除去赋初值和 trap 指令, 平均执行指令约为: 134.6-3~132

# 2.改良过程

起初,我也是采用列竖式乘法计算,但是由于第一次尝试是 RO 一直在移动,因此每次执行条数都在 500 次左右。代码如图 (1)。

然后, 我将方案改成对 R1 第一位进行判断, 只有为 1 时才对 R0 移位。平均执行条数 在 **187** 条左右。代码如图二。

由于方案二执行条数仍然过大,并且我发现在计算-114\*-233 时尤其大,达到了 404次。于是我在方案二的基础上继续改进,改成先判断 R1 是否为负数,如果 R1 为负数,则对 R1 和 R0 都取相反数,即 R1 将变成正数,这样将减少 R1 中 1 的个数,大大减少执行条数,于是有了 1.设计思路中所述的最终方案,去头去尾,平均执行指令条数大概是 132条。

```
0001 011 011 1 01111; R3 = 15
0001 010 000 1 00000; R2=R0
0001 100 011 1 00000 ; R4=R3
0000 010 0000000011;
0001 010 010 000 010; R2 = R2 + R2, MOVE ONE BIT LEFT
0001 100 100 1 11111; R4 = R4-1
0000 001 111111101; IF R4 IS POSITIVE, JUMP TO R2= R2+R2;
0001 010 010 1 00000; R2 = R2
0000 100 000000100;
0001 001 001 000 001; R1 = R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0001 011 011 1 11111; R3 = R3-1
0000 011 111110101; IF R3 IS POSITIVE OR ZERO, JUMP TO R2= R0
0001 111 11000 001; R7 = R7 + R1
0001 011 001 000 001; R1 =R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0001 011 011 1 11111; R3 = R3-1
0000 011 111110000; IF R3 IS POSITIVE OR ZERO, JUMP TO R2= R0
```

```
0001 011 011 1 01111 ; R3 = 15
0001 001 001 1 00000 ; R1 = R1
0000 100 000000100 ;
0001 011 011 1 11111 ; R3 = R3-1
0000 110 000001001 ; IF R3 IS NEGATIVE OR ZERO, JUMP TO JUDGE R3
0001 001 001 000 001 ; R1 =R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0000 011 111111100 ; JUMP TO R3 = R3-1
0001 010 000 1 00000 ; R2=R0
0001 100 011 1 00000 ; R4 = R3
0001 010 010 000 010 ; R2 = R2 + R2, MOVE ONE BIT LEFT
0001 100 100 1 11111 ;R4 = R4-1
0000 001 111111101 ; IF R4 IS POSITIVE, JUMP TO R2 = R2+R2;
0001 111 111 000 010; R7 = R7 + R2
0000 111 111110101; JUMP TO R3 = R3-1
0000 100 000000011; JUDGE R3. IF R3 IS NEGATIVE, JUMP TO HALT
0001 001 001 000 001 ; R1 =R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0000 011 000000001; JUMP TO HALT
0001 111 111 000 000; R7 = R7 + R0
```

#### 图 (2)

```
0001 011 011 1 01111 ; R3 = 15
0001 001 001 00000100 ; R1 = R1
0000 011 000000100 ; 判断R1是否为负,如果为负,则执行下面的R0取反加一,R1取反加一
1001 001 001 001 111111;
1001 000 000 111111;
1001 000 000 111111;
0001 001 001 001 1 00001;
0001 011 011 1 11111 ; R3 = R3-1
0000 101 010 000 001 ; F1 = R3 IS NEGATIVE OR ZERO, JUMP TO JUDGE R3
0001 001 001 000 001 ; R1 = R1 + R1, MOVE ONE BIT LEFT
0000 011 111111100 ; JUMP TO R3 = R3-1
0001 100 010 000 010 ; R2 = R0
0001 100 010 1 00000 ; R2 = R2 + R2, MOVE ONE BIT LEFT
0001 100 101 11111 ; R4 = R4-1
0000 001 111111101 ; IF R4 IS POSITIVE, JUMP TO R2 = R2+R2;
0001 111 111 000 010; R7 = R7 + R2
0000 100 000000011; JUMP TO R3 = R3-1
```

图(3)最终方案