

기존 어구 반환 등록 프로세스

API URL	설명	반납 방법
/api/v1/deposit/return/romg.json	기존통발(흰색 바코드) 로직 변경 X	바코드 반납
/api/v1/deposit/return/romg/manual.json	통발(코드없음)/자망/부표/장어통발	직접 입력

1. 직접입력 (회원 or 비회원)

- 바코드가 없는 어구(통발 코드없음, 자망, 부표, 장어통발)를 어구 종류와 수량만 입력하여 반납.
- 반환 정보 구분 : 등록 어업인(회원), 등록 어업인 외(비회원)

바코드 정보

구분 *	☐ 기존통발(흰색 바코드) ☒ 통발(코드없음)/자망/부표/장어통발
어구 종류 *	어구 선택
어구 *	
수량 *	
반환 포인트(센터)	
수매비(지자체)	

반환 정보

	구분 *	☒ 등록 어업인 ☐ 등록 어업인 외
	어업인 번호 *	추가
	이름 *	
	생년월일 *	
	전화번호	선택 - -

2. 어구 종류 목록 조회

- GET /api/v1/romg/fishing-gears.json
- 화면에 select 박스 구성

	☐ 기존통발(흰색 바코드) ☒ 통발(코드없음)/자망/부표/장어통발
	어구 선택 ▼ 어구 선택 기존 사용 통발(코드없음) 기존 사용 자망 기존 사용 부표 기존 사용 장어통발

3. 수량 입력

- 수량 입력시 **반환 포인트**, **수매비(지자체)** 자동 계산 됩니다. (API 서버에서 계산함)

반환 포인트 = 수량 × RMBR_PNT

지자체 포인트 = 수량 × GVER_PNT

바코드 정보

구분 *	☐ 기존통발(흰색 바코드) ☒ 통발(코드없음)/자망/부표/장어통발
어구 종류 *	기존 사용 부표 ▼
어구 *	기존 사용 부표
수량(kg) *	100
반환 포인트(센터)	0
수매비(지자체)	25000

반환 정보

구분 *	☒ 등록 어업인 ☐ 등록 어업인 외
어업인 번호 *	추가
이름 *	

4. 반환 정보 구분 선택 (직접입력 비회원)

- 등록 어업인(gvbk_in_se_cd=01) 회원
- 등록 어업인 외(gvbk_in_se_cd=02, [비회원](#))

반환 정보

반환자 정보	구분 *	☐ 등록 어업인 ☒ 등록 어업인 외	
	이름 *		
	생년월일 *		
	전화번호	선택 ▼	- -
	휴대전화 *	선택 ▼	- -
	어업 면허 정보		
	환급 입금계좌 *	은행 선택 ▼	(예금주를 입력해주세요.) (계좌 번호를 입력해주세요.) 계좌인증
증빙 확인자료		찾아보기	
반환 일자 *			

어구 반환 등록

취소

5. 기존어구 반환 등록

→ POST /api/v1/deposit/return/romg/manual.json

6. 폐자망(자망 어구일 경우)

- 자망일경우 마대 규격별 입력 → 서버 수량 자동계산
- 수량 X , sack_100_quaty, sack_200_quaty 값만 넘기면 됩니다. API 문서 참고

바코드 정보

구분 *	☐ 기존통발(흰색 바코드) ☒ 통발(코드없음)/자망/부표/장어통발		
어구 종류 *	기존 사용 자망 ▼		
어구 *	기존 사용 자망		
마대 규격별 수량 *	100L	1	
	200L	0	
수량(폭) *	4		
반환 포인트(센터)	0		
수매비(지자체)	4000		

bfr_fsgr_clsfc_cd	어구 종류	입력 방식	보내는 파라미터
01	자망	마대 규격별 입력 → 수량 자동계산	sack_100_quaty, sack_200_quaty
02	부표	직접 입력	quaty
03	통발	직접 입력	quaty
04	장어통발	직접 입력	quaty