Лабораторная работа №3

Тема: «Настройка статической маршрутизации».

Цель: Получить навык настройки статической маршругизации.

Студент должен:

Знать:

- Назначение таблицы маршрутизации;

- Назначение статического маршрута;

Уметь:

- Настраивать статические маршруты;
- Проводить трассировку маршрута.

Подготовка к работе:

- Повторить теоретический материал по теме, выданный в лекциях.

Задание: построить локальную сеть (рис. 17, рис. 18, рис. 19) в зависимости от вариантов (таб. 3) и настроить статической маршрутизацию на маршрутизаторах.

Таблица 3 – Таблица вариантов

Вариант	Сети маршрутиза-	Сети коммутато-	Вариант
-	торов	ров	схемы
Вариант № 1	Сеть А - 1.0.0.0/27		
	Сеть В - 2.0.0.0/28	Сеть ЕЕ - 10.0.0.0/17	Рисунок № 17
	Сеть С - 3.0.0.0/29	Сеть FF - 20.10.0.0/24	They now to
	Сеть D - 4.0.0.0/25		
Вариант № 2	Сеть А - 5.0.0.0/26		
	Сеть В - 6.0.0.0/30	Сеть ЕЕ - 20.0.0.0/16	Рисунок № 18
	Сеть С - 7.0.0.0/27	Сеть FF - 30.20.0.0/22	
	Сеть D - 8.0.0.0/29		
Вариант № 3	Сеть А - 9.0.0.0/27		
	Сеть В - 1.1.0.0/29	Сеть ЕЕ - 30.0.0.0/18	Рисунок № 19
	Сеть С - 2.2.0.0/28	Сеть FF - 40.30.0.0/21	1 ncyhok № 19
	Сеть D - 3.3.0.0/25		
	Сеть А - 4.4.0.0/30		
Вариант № 4	Сеть В - 5.5.0.0/26	Сеть ЕЕ - 40.0.0.0/17	Рисунок № 17
	Сеть С - 6.6.0.0/27	Сеть FF - 50.40.0.0/23	
	Сеть D - 7.7.0.0/29		
	Сеть А - 8.8.0.0/27		
Вариант № 5	Сеть В - 9.9.0.0/25	Сеть ЕЕ - 50.0.0.0/16	Рисунок № 18
	Сеть С - 1.1.1.0/26	Сеть FF - 60.50.0.0/21	1 MCyHOK Nº 10
	Сеть D - 2.1.2.0/30		
Вариант № 6	Сеть А - 3.1.3.0/26		
	Сеть В - 4.1.4.0/28	Сеть ЕЕ - 60.0.0.0/17	Drivers No. 10
	Сеть С - 5.1.5.0/30	Сеть FF - 70.60.0.0/22	Рисунок № 19
	Сеть D - 6.1.6.0/25		
Вариант № 7	Сеть А - 7.1.7.0/28		
	Сеть В – 8.1.8.0/26	Сеть ЕЕ - 70.0.0.0/16	Рисунок № 17
	Сеть С - 9.1.9.0/30	Сеть FF - 80.70.0.0/23	
	Сеть D - 2.1.1.0/29		
Вариант № 8	Сеть А - 2.1.2.0/28		
	Сеть В - 3.1.3.0/26	Сеть ЕЕ - 80.0.0.0/20	Рисунок № 18
	Сеть С - 4.1.4.0/29	Сеть FF - 90.80.0.0/23	
	Сеть D - 5.1.5.0/27		

Вариант № 9	Сеть A - 6.1.6.0/28 Сеть B - 7.1.7.0/29 Сеть C - 8.1.8.0/25 Сеть D - 9.1.9.0/27	Сеть EE - 10.10.0.0/16 Сеть FF - 20.0.0.0/23	Рисунок № 19
Вариант № 10	Сеть A - 1.2.1.0/25 Сеть B - 2.2.2.0/28 Сеть C - 3.2.3.0/30 Сеть D - 4.2.4.0/26	Сеть EE - 20.20.0.0/17 Сеть FF - 30.0.0.0/21	Рисунок № 17
Вариант № 11	Сеть A - 5.2.5.0/25 Сеть B - 6.2.6.0/28 Сеть C - 7.2.7.0/27 Сеть D - 8.2.8.0/30	Сеть EE - 30.30.0.0/17 Сеть FF - 40.0.0.0/22	Рисунок № 18
Вариант № 12	Сеть A - 9.2.9.0/26 Сеть B - 1.3.1.0/29 Сеть C - 2.3.2.0/27 Сеть D - 3.3.3.0/30	Сеть EE - 40.40.0.0/18 Сеть FF - 50.0.0.0/24	Рисунок № 19
Вариант № 13	Сеть A - 4.3.4.0/25 Сеть B - 5.3.5.0/27 Сеть C - 6.3.6.0/26 Сеть D - 7.3.7.0/30	Сеть EE - 50.50.0.0/18 Сеть FF - 60.0.0/23	Рисунок № 17
Вариант № 14	Сеть А - 8.3.8.0/28 Сеть В - 9.3.9.0/30 Сеть С - 1.4.1.0/27 Сеть D - 2.4.2.0/26	Сеть EE - 60.60.0.0/22 Сеть FF - 70.0.0.0/18	Рисунок № 18
Вариант № 15	Сеть A - 3.4.3.0/30 Сеть B - 4.4.4.0/25 Сеть С - 6.4.6.0/27 Сеть D - 7.5.7.0/28	Сеть EE - 70.70.0.0/19 Сеть FF - 80.0.0.0/24	Рисунок № 19

Перед началом работы перерисуйте схему с указанием сетей, номеров и типов используемых портов, определите и запишите IP-адреса компьютеров и портов маршрутизаторов, укажите маску IP-сети.




Рисунок 1 - Схема 1




Рисунок 2 -Схема 2




Рисунок 3 - Схема 3

Задание:

- 1. Расположить на рабочей области 4 маршрутизатора (*1841*), 2 коммутатора (*2950-24*), 3 ПК (*PC-PT*).
- 2. Для удобства работы переименуйте маршрутизаторы *Router0*, *Router1*, *Router2*, *Router3* в *R1*, *R2*, *R3*, *R4* соответственно. Для этого необходимо выбрать маршрутизатор *Router1*, зайти во вкладку *CLI*. Для начала необходимо перейти в привилегированный режим, для чего введите команду *en* (*enable*), перейдите в режим глобальной конфигурации (conf t). Для того, чтобы переименовать маршрутизатор, используется команда hostname. Формат команды: hostname <новое имя> (рис. 20).

Примечание: не забывайте сохранить изменения командой *do wr*!




Рисунок 4 - Переименование маршрутизатора

3. Затем перейдите во вкладку *Config* и в поле *Display Name* укажите новое имя маршрутизатора (рис. 21).




Рисунок 5 - Переименование маршрутизатора

- 4. Аналогичным образом переименуйте все остальные маршрутизаторы.
- 5. Для того, чтобы соединить маршрутизаторы между собой, воспользуемся интерфейсы *Serial*. Для этого необходимо к каждому маршрутизатору подключить модуль *HWIC-2T*:
 - а) выберете маршрутизатор R1;
 - б) перейдите во вкладку Physical;
 - в) отключите маршрутизатор (рис. 22);




Рисунок 6 - Выключатель маршрутизатора

г) выберете соответствующий модуль в списке модулей и перетащите в разъем (рис. 23);




Рисунок 7 - Установка модуля

- д) включите маршрутизатор;
- 6. Подключите маршрутизаторы между собой, используйте для этого тип подключения *Serial DCE*. (рис. 24, рис. 25).

Примечание: имена всех интерфейсов, к которым осуществляется подключение, указаны на рисунках 17, 18, 19!




Рисунок 8 – Подключение первого маршрутизатора



Рисунок 9 – Подключение второго маршрутизатора

7. Подключите маршрутизаторы к коммутаторам, как указанно на схеме для варианта, а компьютеры *PCO*, *PC1 и PC2* – к соответствующим портам коммутаторов *SwitchO* и *Switch*. Используйте тип подключения *Copper Straight-Thorough*, интерфейсы *FastEthernet*. (рис. 26)




Рисунок 10 - Подключение

- 8. Теперь необходимо настроить порты всех маршрутизаторов, т.е. нужно прописать каждому порту IP-адрес и маску сети (из номера сети и префикса сети можно узнать, какие IP-адреса и маску сети возможно присвоить). Например, порту Serial0/1/1 маршрутизатора R1 присвоить IP-адрес 3.0.0.1, а порту Serial0/1/1 маршрутизатора R3 IP-адрес 3.0.0.2 (рис. 27). Для этого необходимо:
 - а) выбрать маршрутизатор R1;
 - б) зайти во вкладку ССІ, перейти в режим глобальной конфигурации (см. п. 2);
 - в) перейдите в режим редактирования порта Serial0/1/1, формат команды inter-face < чмя порта> (int < чмя порта>);
 - г) указать IP-адрес, формат команды: *ip address* <ip-адрес порта> <маска сети>;
 - д) при использовании типа подключения *Serial DCE* необходимо один из портов назначать ведущим, а другой ведомым; для назначения порта ведущим используем команду *clock rate 64000*;
 - e) включить порт (команда no shutdown);
 - ж) сохранить изменения (команда $do\ wr$) (рис. 28);




Рисунок 11 - Подключение




Рисунок 12 - Указание IP-адреса для порта Serial 0/1/1 маршрутизатора R1

- 9. Аналогичным образом настроить все порты всех маршрутизаторов;
- 10. Настройте IP-адреса компьютеров (например, *PC0* 30.0.0.2, *PC1* 30.0.0.3, *PC2* 10.0.0.2):
 - a) выберите компьютер, перейдите во вкладку *Desktop*, выберите пункт *IP Configuration*;
 - б) выберите *Static*, укажите IP-адрес, маску сети, в качестве шлюза по умолчанию (Default Gateway) укажите IP-адрес того порта маршрутизатора, к которому подключена локальная сеть (к которому подключен данный коммутатор, например, для *PCO*, *PC1* 30.0.0.1; для *PC2* 10.0.0.1) (рис. 29);




Рисунок 13 - Настройка ІР-адреса для РСО

11. Перейти в привилегированный режим маршрутизатора R1, посмотреть таблицу маршрутизации (команда *show ip route*) (рис. 30);




Рисунок 14 - Таблица маршрутизации для R1

12. Как видно, в таблице маршрутизации указаны только те сети, которые непосредственно подключены к маршрутизатору *R1*. Для того чтобы маршрутизатор увидел все остальные сети, необходимо настроить статическую маршрутизацию на всех маршрутизаторах, т.е. прописать вручную маршруты к тем сетям, которые

не видит маршрутизатор. Для этого необходимо зайти в режим глобальной конфигурации маршрутизатора, затем указать следующую команду (рис. 31): ip route <номер сети, которая НЕ подключена НЕПОСРЕДСТВЕННО к данному маршрутизатору> <маска сети> <ip-адрес порта соседнего маршрутизатора, через который будет проходить маршрут>.

После того, как будет настроена статическая маршрутизация на ВСЕХ маршрутизаторах, проверьте таблицы маршрутизации (рис. 32);




Рисунок 15 – Указание статических маршрутов для R1




Рисунок 16 - Таблица маршрутизации для R1

13. Проверить работоспособность сети (команда *ping* <IP-адрес>), посмотреть промежуточные точки (команда *tracer* <ip-адрес>) (рис. 33);

```
Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/11 ms

Rl#trace 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.0.0.2

1 1.0.0.2 0 msec 0 msec 1 msec 2 4.0.0.2 0 msec 1 msec 3 10.0.0.2 2 msec 3 msec 1 msec Rl#
```

Рисунок 17 - Проверка доступности компьютера для маршрутизатора R1

- 14. На двух маршрутизаторах вывести информацию о настройках портов командой: *show ip interface brief*
- 15. На одном маршрутизаторе проверить настройки: *show run*

Контрольные вопросы:

- 1. Как вывести таблицу маршрутизации?
- 2. Какой адрес должен быть у шлюза по умолчанию?
- 3. Какой порт маршрутизатора может быть ведущим?
- 4. Как настроить статический маршрут для маршрутизатора?