网络技术与应用课程实验报告


实验名称: 互联网组网与路由器配置

学号: 2211489 姓名: <u>冯佳明</u> 专业: <u>物联网工程</u>

- 一、实验要求: 通过编程获取 IP 地址与 MAC 地址的对应关系
 - 1. 实体环境下互联网组网与路由器配置 在实体环境下完成互联网组网与路由器配置,要求如下:
 - (1) 在机房实验室环境下,通过将局域网划分为不同子网,用多 IP 主机作为路 由器,组建互联网。
 - (2) 在命令行方式下,按照静态路由方式,配置路由器和主机,测试互联网的 连通性。
 - 2. 仿真环境下的互联网组网与路由器配置 在仿真环境下完成互联网组网与路由器配置,要求如下:
 - (1) 学习路由器的配置方法和配置命令。
 - (2) 参考实体实验,组建由多个路由器组成的互联网。物理网络可以由集线器、交换机构成。
 - (3) 按照静态路由方式配置路由器和主机,测试互联网的连通性。
 - (4) 利用动态路由方式配置路由器和主机,测试互联网的连通性。
 - (5) 在仿真环境的"模拟"方式中观察数据包在互联网中的传递过程,并进行分析。


二、实验步骤

- (一) 实体环境下互联网组网与路由器配置
- 1. 准备工作:实验拓扑如下图所示,这里没有使用实验指导视频中的 IP 地址,因为在实验室的环境下,教室内的多台主机处于同一个局域网下,无法支持在该网络中存在多台主机的 ip 地址相同,故选择不同的 ip 来完成这个实验。




2. 配置主机 IP 地址

	IP 地址	子网掩码	默认网关
主机 A	10.181.0.1	255.255.0.0	10.181.0.2
主机 B	10.183.0.2	255.255.0.0	10.183.0.1



3. 配置路由器 IP 地址

	IP 地址	子网掩码
路由器 R1	10.181.0.2	255.255.0.0
路由器 R1	10.182.0.2	255.255.0.0
路由器 R2	10.182.0.1	255.255.0.0
路由器 R2	10.183.0.1	255.255.0.0



4. 设置路由表

(1) 使用 route ADD 10.183.0.0 MASK 255.255.0.0 10.182.0.1 添加路由器 R1 的路由表

```
icrosoft Windows [版本 6.1.7601]
权所有 <c> 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
   :\Windows\system32>route ADD 10.183.0.0 MASK 255.255.0.0 10.182.0.1
操作完成:
 C:\Windows\system32>route print
   口列表
 安口列表
17...18 66 da 05 11 e9 ......Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
1........Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
IPv4 路由表
  接口 跃点数在链链路路上在在链链路路上上在链链路路上上
                                                                                                   10.181.0.2
                                                                                                   10.181.0.2
10.181.0.2
                                                                                                                         266
                                                                                                                         266
266
                                                                                                   10.181.0.2
10.181.0.2
                                                                                                   10.181.0.2
  10.182.255.255 255.255.255.25

10.183.0.0 255.25.25

127.0.0.1 255.25.255

127.255.255 255 255.255.255

224.0.0.0 240.0.0

224.0.0.0 240.0.0


255.255.255.255 255.255.255

255.255.255.255 255.255.255
                                                                 11
                                                                                            10.181.0.2
                                                                                                    127.0.0.1
127.0.0.1
                                                                                                                         306
306
                                                                                                     127.0.0.1
                                                                                                   127.0.0.1
10.181.0.2
                                                                                                                          306
266
                                                                                                    127.0.0.1
                                                                                                   10.181.0.2
 永久路由:
无
IPv6 路由表
舌动路由:
如果跃点数网络目标
1 306::1/128
                                       网关
         386 ::1/126
266 fe88::/64
266 fe88::64fb:ea9d:646d:e3d9/128
在链路
存链路
          306 ff00::/8
266 ff00::/8
1
17
永久路由:
C:\Windows\system32>_
```

(2) 使用 route ADD 10.181.0.0 MASK 255.255.0.0 10.182.0.2 添加路由器 R2 的路由表

```
trosoft Vindows [版本 6.1.7601]
权所有 <c> 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
   、Windows\system32>route ADD 10.183.0.0 MASK 255.255.0.0 10.182.0.1
操作完成:
 ::\Windows\system32>route print
 接口列表
17...18 66 da 05 11 e9 ......Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM
1........Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
IPv4 路由表
                                                                    接口 跃点数在链链路路上在链链路路上在链链路路上
    8首時 网络掩码 [
10.181.0.0 255.255.0.0
10.181.0.2 255.255.255.255
10.181.255.255 255.255.255
10.182.0.0 255.255.0.0
                                                                                              10.181.0.2
                                                                                              10.181.0.2
10.181.0.2
                                                                                                                   266
266
                                                                                              10.181.0.2
 10.181.0.2
                                                                                              10.181.0.2
                                                                                                                    266
                                                                                                             11
                                                                                              127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
                                                                                                                    306
306
306
                                                                                                                    266
                                                                                              127.0.0.1
10.181.0.2
永久路由:
IPv6 路由表
活动路由:
如果跃点数网络目标
1 306::1/128
17 266 fe80::/64
          266 fe80::64fb:ea9d:646d:e3d9/126
         306 ff00::/8
266 ff00::/8
17
永久路由:
C:\Windows\system32}_
```

5. 启动路由服务: 在服务中找到 Routing and Remote Access 服务, 并打开



6. 关闭主机防火墙




7. 进行连通性测试

(1) 在主机 A ping 主机 B,并使用 tracert

结果如下图所示,可以看到主机 A 成功 ping 通主机 B;

数据包先发向主机 A 的默认网关 10.181.0.2, 然后路由器 R1 根据路由转发规则,将数据包转发至 10.182.0.1, 最后路由器 R2 据其路由表项匹配规则直接投递数据包至主机 B 10.183.0.2




(2) 在主机 B ping 主机 A,并使用 tracert

结果如下图所示,可以看到主机 B 成功 ping 通主机 A;


数据包先发向主机 B 的默认网关 10.183.0.1, 然后路由器 R2 根据路由转发规则,将数据包转发至 10.182.0.2,最后路由器 R1 根据其路由表项匹配规则直接投递数据包至主机 A 10.181.0.1

```
The Composition of the composit
```


- (二) 仿真环境下的互联网组网与路由器配置
- 1. 拓扑结构如下图所示




- 2. 按照静态路由方式配置路由器和主机,测试互联网的连通性
 - (1) 按照上述拓扑结构分别配置四台主机的 IP 地址、子网掩码、默认路由 PCO:




PC1:



PC2:



PC3:




(2) 对路由器进行配置:


配置 router0: 进入 CLI 界面,依次执行下面的指令

- ① Router>enable 进入特权模式
- ② Router#config terminal 进入全局操作模式
- ③ Router (config)# interface gig0/0 进入接口配置模式

- ④ Router (config-if)# ip address 10.1.0.2 255.255.0.0 配置接口的 ip 地 址和掩码
- ⑤ Router (config-if)# no shutdown 将端口激活



(3) 配置路由器的静态路由,两台路由器的配置如下图所示



(4) 测试网络连通性

Router#

10.2.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 10.3.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0 10.3.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0


① 使用 PCO ping PC2: 观察到在第一次 ping 时,前两个包丢失,后两个包成

Copy

Paste

功返回,在第二次 ping 时,四个包都成功返回(该原因在后续的仿真中进行分析)

② 使用 tracert 10.3.0.3 查看数据包的路径,由路由器 0 转发至路由器 1,而后抵达 PC2



- (5) 在仿真环境的"模拟"方式中观察数据包在互联网中的传递过程,并进行分析
 - ① PC1 ping PC3,运行结果如下图所示,观察到前两个包超时,但成功接收到了后两个包,此时,查看仿真结果
 - ② 根据仿真结果进行分析:


可以看到, PC1 第一次向 PC3 发包时,由于 PC1 不知道路由器的 MAC 地址,所以主机 1 第一次发送的是 ARP 包,路由器将自身 MAC 地址返回 PC1;

此时,因为 PC1 已知路由器地址,所以直接发送 ICMP 报文,但是由

于路由器 0 不知道路由器 1 的地址, 所以在此处转发的是 ARP 数据包形式, 路由器 1 返回 MAC 地址:

因此前两次的包都没有成功到达 PC3;

第三次发包通过路由器转发后, PC3 可以回复来自 PC1 的报文



- 3. 利用动态路由方式配置路由器和主机,测试互联网的连通性
 - (1) 利用 RIP 动态配置环境

配置 router 0

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 10.1.0.0
Router(config-router)#network 10.2.0.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

查看 router 0 的路由表

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 10.1.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.1.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.2.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.2.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R 10.3.0.0/16 [120/1] via 10.2.0.1, 00:00:20,
GigabitEthernet0/1
Router#
```

配置 router 1

```
Router(config) #router rip
Router(config-router) #version 2
Router(config-router) #network 10.2.0.0
Router(config-router) #network 10.3.0.0
Router(config-router) #exit
Router(config) #exit
Router#
```

查看 router 1 的路由表

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

R 10.1.0.0/16 [120/1] via 10.2.0.2, 00:00:24,

GigabitEthernet0/1

C 10.2.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/1


L 10.2.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

C 10.3.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0


L 10.3.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router#
```


- (2) 测试网络连通性
 - ① 使用 PC1 ping PC2: 观察到在第一次 ping 时,四个包都成功返回(该原因在后续的仿真中进行分析)
 - ② 使用 tracert 10.3.0.3 查看数据包的路径,由路由器 0 转发至路由器 1,而后抵达 PC2




- (3) 在仿真环境的"模拟"方式中观察数据包在互联网中的传递过程,并进行分析,观察 PC1 ping PC3
 - ① PC1 将 ICMP 报文发送给 switch0




② Switch0 将报文发送给 router0




③ Router0 按照路由表将报文发送给 router1



4 报文经 switch1 发送至 PC3





⑤ 随后进行返程,过程与之前类似,不再赘述

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Туре
	0.000	_	PC1	ICMP
	0.001	PC1	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	Router0	ICMP
	0.003	Router0	Router1	ICMP
	0.004	Router1	Switch1	ICMP
	0.005	Switch1	PC3	ICMP
	0.006	PC3	Switch1	ICMP
	0.007	Switch1	Router1	ICMP
	0.008	Router1	Router0	ICMP
	0.009	Router0	Switch0	ICMP
	0.010	Switch0	PC1	ICMP