



Documento instalação PlugPhone ®

Publicado:	08/12/21
Última revisão:	12/08/21_v1
Primeiro Lançamento:	08/12/21

1 Introdução

No presente documento, será conduzida uma análise detalhada da estrutura de tabelas fundamentais do sistema PlugPhone, integrado com o CAD. Além disso, serão identificados os eventos cruciais responsáveis por preencher os dados nessas tabelas.

2 Asterisk Manager Interface

Antes de prosseguirmos, é essencial compreender que a máquina de relatórios receberá diretamente os eventos do AMI vindos da máquina de telefonia/CAD. Em outras palavras, todos os eventos do Asterisk gerados na máquina que hospeda o CAD serão redirecionados para a máquina de relatórios. Nesse contexto, é importante destacar que possuímos tabelas dedicadas para armazenar a grande maioria dos eventos provenientes da Asterisk Manager Interface (AMI).

3 Login

Os eventos de Login normalmente são associados ao evento do asterisk “QueueMemberAdded”, esse evento sozinho é responsável por inserir e atualizar diversas tabelas.

3.1 QueueMemberAdded

- **insert:** meso_login_fila
 - Tabela responsável por armazenar todos os bilhetes retornados pelo evento de “QueueMemberAdded”
- **update:** meso_operadores

- Essa update atualiza o estado do agente de “deslogado” para “logado”, juntamente com o campo “totalloga” que deverá ser somado +1 toda vez que o evento “QueueMemberAdded” ocorrer

- **update:** meso_operadores_realtime
 - Essa update atualiza o estado do agente de “deslogado” para “logado”, juntamente com o campo “totalloga” que deverá ser somado +1 toda vez que o evento “QueueMemberAdded” ocorrer

- **update:** meso_operadores_rt
 - Essa update atualiza o estado do agente de “deslogado” para “logado”, juntamente com o campo “totalloga” que deverá ser somado +1 toda vez que o evento “QueueMemberAdded” ocorrer

- **insert:** meso_relatorio_logado_total
 - Tabela responsável por registrar os dados de uma sessão de login, como ramal, pin fila datahora de login

- **insert:** meso_logado
 - Tabela responsável por servir de verificação quando o ramal, pin está logado em determinada fila

3.2 QueueMemberRemoved

- **update:** meso_login_fila
 - O dado atualizado é o “desloga” que é atualizado no momento que o evento “QueueMemberRemoved”
- **update:** meso_operadores
 - Esse update atualiza o estado do agente de “logado” para “deslogado”, toda vez que o evento “QueueMemberRemoved” ocorre.
- **update:** meso_operadores_realtime
 - Esse update atualiza o estado do agente de “logado” para “deslogado”, toda vez que o evento “QueueMemberRemoved” ocorre.
- **update:** meso_operadores_rt
 - Essa update atualiza o estado do agente de “logado” para “deslogado”, toda vez que o evento “QueueMemberRemoved” ocorrer.
- **Delete:** meso_logado
 - No momento em que o evento QueueMemberRemoved ocorrer deve deletar da tabela meso_logado o pin ou ramal condizente

4 Pause

Os eventos de pausa geralmente estão associados ao evento do Asterisk chamado 'QueueMemberPaused'. Este evento, ao contrário do 'MemberAdded', não possui uma antítese direta, como o 'MemberRemoved'. Em vez disso, o estado da pausa é refletido no objeto do bilhete, mais especificamente no campo 'pause'. Quando esse campo é igual a 1, indica que o membro está em pausa ou realizou uma pausa, enquanto quando 'pause' é igual a 0, o membro sai da pausa ou a pausa é removida.

4.1 QueueMemberPaused

- **insert:** meso_pausa_fila
 - Tabela responsável por armazenar todos os bilhetes retornados pelo evento de “QueueMemberPaused”
- **update:** meso_operadores
 - Esse update atualiza o estado do agente de “logado” para “pausado”, toda vez que o evento “QueueMemberPaused” ocorre.
- **update:** meso_operadores_realtime
 - Esse update atualiza o estado do agente de “logado” para “pausado”, toda vez que o evento “QueueMemberPaused” ocorre.
- **update:** meso_operadores_rt

- Esse update atualiza o estado do agente de “logado” para “pausado”, toda vez que o evento “QueueMemberPaused” ocorre.
- **Insert:** meso_pausado
 - No momento em que o evento QueueMemberPaused ocorrer deve inserir na tabela meso_pausado o ramal, pin e a fila que ele foi selecionado pelo usuário

5 QueueMemberPause {paused: 0}

- **update:** meso_login_fila
 - O dado atualizado é o “despausado” que é atualizado no momento que o evento “QueueMemberPause {paused: 0}”
- **update:** meso_operadores
 - Esse update atualiza o estado do agente de “pausado” para “logado”, toda vez que o evento “QueueMemberPause {paused: 0}” ocorre.
- **update:** meso_operadores_realtime
 - Esse update atualiza o estado do agente de “pausado” para “logado”, toda vez que o evento “QueueMemberPause {paused: 0}” ocorre.
- **update:** meso_operadores_rt

- Esse update atualiza o estado do agente de “pausado” para “logado”, toda vez que o evento “QueueMemberPause {paused: 0}” ocorre.

- **Delete:** meso_pausado

- No momento em que o evento QueueMemberPause {paused: 0} ocorrer deve deletar da tabela meso_pausado o pin ou ramal condizente