OrderRace-Notiz - K7: Kundenfunktionen

Zusammenfassung:
Die Kernfunktion von OrderRace ist die einfache Erfassung, Abfertigung und Übermittlung von Speditions-Aufträgen an den Spediteur. Die individuellen Anpassungsmöglichkeiten auf die Bedürfnisse jedes Kunden ermöglichen eine Sendungserfassung in wenigen Sekunden.

Layout Hauptmenü

Für das Layout im Hauptmenü stehen den Mitarbeitern 3 Varianten zur Verfügung:

- OrderRace1:



- OrderRace1.1:

(wie OrderRace1 mit abgerundeten Kanten)

- OrderRace2:



Dieses Layout ähnelt sehr dem des Spediteurs. Die einzelnen Status sind dabei nicht fett gedruckt, da die Funktion in den linken Bildschirmbereich verschoben wird.

Das Layout wird im Benutzer definiert und kann deshalb individuell eingestellt werden. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, unter Verwaltung / 11-Benutzerliste durch Klick auf seinen Namen, im Reiter Layout/Optionen, den Parameter für Hauptmenü Layout zu verändern und so nach eigenem Empfinden einzustellen.
Die Funktionalität ist in allen 3 Layouts dieselbe und beschränkt sich auf die Ansicht im Hauptmenü.

Funktionen Hauptmenü



Statusliste und Anzahl Aufträge

Die Statusliste dient zur Übersicht, wieviele Aufträge sich aktuell in welchem Status befinden.
Sind in einem Status Aufträge vorhanden, wird dieser fett dargestellt.
Die jeweilige Anzahl ist anklickbar, man gelangt dadurch in eine Auftragsliste, von der aus man die einzelnen Aufträge öffnen und ggf. bearbeiten kann.
Je nach Layout-Einstellungen sind die Status 1+2 außerdem auch in link-Farbe eingefärbt und anklickbar (siehe Beschreibung für Eti- und LL-Druck).
Status 0: unvollständige oder noch fehlerhafte Aufträge
Status 1: fehlerfrei erfasste Aufträge, zu denen noch keine Etiketten gedruckt wurden
Status 2: Aufträge, für die bereits Etiketten gedruckt wurden, die aber noch nicht auf Ladeliste sind und somit noch nicht an den Spediteur übermittelt wurden
Status 3: final erteilte Aufträge, deren Ladetag in der Zukunft liegt; Daten wurden bereits, oder werden am Ladetag an den Spediteur übermittelt, je nach Einstellung in der jeweiligen Kunden-Service-Konfig
Status 4: final erteilte Aufträge, Ladeliste wurde gedruckt, Daten wurden an den Spediteur übertragen
Status 5: Aufträge, die über den Transportstatus hinaus sind, aber zu denen es noch keinen Zustellstatus gibt (- diese Funktion wird nicht von allen Spediteuren verwendet)
Status 6: Aufträge mit Zustellstatus, oder nach Ablauf einer bestimmten Anzahl Tage, je nach Konfiguration der Spedition.

Pickliste

In der Pickliste sind Aufträge sichtbar, die dieser Benutzer zuletzt geöffnet hatte. Ganz oben steht der letzte Auftrag. Per Klick auf die O- (=Order) oder A-(=Auftragsnummer)Nummer gelangt man in den Auftrag.

Auftrag erfassen

Über den Button Auftrag erfassen öffnet sich die Erfassungsmaske von OrderRace:



Die Erfassungsmaske kann an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden. Durch den modularen Aufbau werden nur die Felder eingeblendet, die zur Erfassung benötigt werden. Dadurch kann eine Auftragserfassung in wenigen Sekunden erfolgen.
Die Stammdaten-geführte Erfassung ermöglicht es auch Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Aufträge fehlerfrei und in kürzester Zeit abzuwickeln.

Je Kunde soll wenigstens eine Vorlage definiert werden (Verwaltung / 49-Vorlagen), die die wiederkehrenden Angaben enthält und so die manuelle Eingabe auf ein Minimum beschränkt.
In der Vorlage kann z.B. bereits der Auftraggeber, die übliche Frankatur und der Inhalt hinterlegt werden, sodass diese nicht mehr in jedem Auftrag neu zu erfassen sind.
In o.g. Beispiel wäre demnach nur noch die Empfängeradresse, sowie die Anzahl der FP und das Gewicht zu ergänzen, um den Auftrag fehlerfrei zu erfassen.
Weitere Ergänzungen sind natürlich möglich.

Adress-Erfassung

Ohne Adressbuch

Während die Adress-Arten Auftraggeber, Absender, Ladeort und Frachtzahler oftmals vom Spediteur angelegt werden müssen und damit nur eine Auswahl im entsprechenden Adressbuch möglich ist, können Empfänger (und in Beschaffungsaufträgen die Hol-Adresse) idR frei vom Kunden erfasst und angelegt werden.
Bei der Erfassung ohne Adressbuch müssen wenigstens die Felder Name1, Straße, Landkennzeichen, PLZ und Ort erfasst werden.

Mit Adressbuch

Soll die erfasste Adresse ins Adressbuch übernommen werden, ist eine Empfänger-ID (Matchcode) anzugeben, unter der diese Adresse gespeichert und bei Bedarf später wieder gesucht werden soll. Es kann sich dabei um den Namen, eine Kundennummer oder eine Kombination aus den Adressdaten handeln, das bleibt dem Erfasser überlassen. Maximal sind 13 Stellen für die ID verwendbar.

Bereits angelegte Adressen können über die ID gesucht werden, dabei muss die ID nicht komplett sein, es reichen ggf. die ersten Zeichen. Durch Enter oder Klick auf die Lupe gelangt man in die Auswahl der möglichen Adressen.



Mit Klick auf die gewünschte ID wird die Adresse in den Auftrag übernommen.
(Zusatzfunktionen bieten an dieser Stelle Dublizieren-OrderClone und Dublizieren-Adress-ID in Vorlage suchen)
Ist die gewünschte Adresse nicht dabei, kann im Feld Frei eine Volltext-Suche auf alle hier sichtbaren Felder durchgeführt werden. Dazu muss das Feld ID nicht geleert werden.
Ist auch darüber die gesuchte Adresse nicht zu finden, gelangt man mit dem Zurück-Button des Browsers, oder dem Button zurück zum Auftrag wieder in den Auftrag und kann die Adresse manuell erfassen.

Ist es erforderlich, die Adresse zu korrigieren, so kann dafür das Symbol des Schraubenschlüssels geklickt werden:



Mit dem Minus hinter der Lupe werden Adressen auf eine Zeile minimiert.
Sind beim Auftraggeber, Absender, Ladeort oder Frachtzahler mehrere Adressen im dazugehörigen Adressbuch hinterlegt, können diese in der minimierten Anzeige per Pulldown ausgewählt werden, sofern die Anzahl der Einträge die maximale Anzahl Einträge im Adress-Pulldown (Verwaltung/30-Auftragseinstellung/Anschriften) nicht übersteigt.



Das Minus ermöglicht somit nicht nur eine bessere Übersicht im Auftrag, sondern auch einen schnelleren Wechsel von hinterlegten Adressen.
Über das Plus hinter der Adresszeile kann die jeweilige Adresse wieder maximiert und vollständig angezeigt werden.

Soll eine andere Adresse aus dem Adressbuch verwendet werden, als die, die aktuell eingestellt ist, es sind aber zu viele Einträge für ein Pulldown (z.B. bei der Empfängeradresse), muss die entsprechende ID, z.B. Empfänger-ID, geleert oder geändert, und mit Enter oder der Lupe neu gesucht werden.

Weitere Adress-Arten

Adress-Arten wie Frachtzahler, Absender und Ladeort stehen nicht zwingend sofort im Auftrag zur Verfügung.
Je nach Konfiguration der Adress-Arten und der kundeneigenen Vorlage(n) können diese in der Order-Kurz-Konfig (Verwaltung / 30-Auftragseinstellung) markiert werden, damit sie je Auftrag per Mausklick und Speichern dazu schaltbar sind:



Handelt es sich eher um eine Ausnahme, dass ein Frachtzahler dazu erfasst werden soll, kann auch nach dem ersten Speichern des Auftrags über Extras der Button Zurück zum Auftrag mit Konfigurator verwendet werden:



um im Auftragskonfigurator die noch benötigten Adressen zu aktivieren:



Sendungszeilen

Wird die Auftragserfassung geöffnet, stehen automatisch zwei Sendungszeilen zur Verfügung. Sobald in der zweiten Zeile die Erfassung begonnen wird, öffnet sich eine dritte Zeile, dann eine vierte usw.
Wie viele Sendungszeilen zugelassen sind, wird vom Spediteur festgelegt.
Jede Sendungszeile beginnt mit der Anzahl, gefolgt von der Verpackung, dem Inhalt und dem Gewicht. Für eine fehlerfreie Erfassung sind diese Felder zwingend zu füllen.
Je nach Einstellungen können die Zeilen abweichend mit dem Feld Zeichen/Nummer beginnen und mit den Feldern für LxBxH, CBM und Sub-Verpackung+Anzahl enden.
Fehlende Pflichtangaben werden mit roter Überschrift dargestellt und als Fehlertext über dem Auftrag angezeigt:



Die Verpackungsart kann je nach Auftragseinstellungen und Anzahl zugelassener Pulldown-Einträge entweder manuell eingetragen oder per Pulldown ausgewählt werden. Im Pulldown gibt es die Möglichkeit, entweder nur die VP-Codes, oder die VP-Beschreibung anzeigen zu lassen.
Welche Verpackungs-Codes zur Verfügung stehen, kann unter Verwaltung / 38-VP-Codes eingesehen und die Aktivierung bei Bedarf geändert werden:





Hinweis-Schlüssel

Wiederkehrende Texte werden idR vom Spediteur als Hinweis-Schlüssel angelegt, um einerseits die Erfassung, andererseits die Disposition zu erleichtern.
So kann z.B. die Information “Zustellung mit Hebebühne” einfach im Dropdown ausgewählt werden und der Spediteur, kann diese genormte Information gezielt für seine Disposition nutzen und (je nach Dispositions-Programm) solche Aufträge nur noch Fahrzeugen zuweisen, die eine Hebebühne haben. Wird derselbe Text als Freitext in den Auftrag eingegeben, gehen solche wichtigen Filter- und Abfragemöglichkeiten für den Spediteur verloren.
Die mögliche Anzahl der Hinweis-Schlüssel legt der Spediteur fest.
Wurden zwei oder mehr festgelegt, stehen in der Auftragserfassung automatisch 2 Hinweis-Schlüssel-Felder zur Verfügung. Sind mehr als zwei erlaubt, öffnet sich ein drittes Feld, sobald im zweiten etwas ausgewählt wurde.
Erwartet ein Hinweis-Schlüssel eine Zusatzangabe (wie z.B. beim Avis), öffnet sich automatisch ein Feld, in dem die Zusatzangaben einzupflegen sind.

Welche Hinweis-Schlüssel zur Verfügung stehen, kann unter Verwaltung / 41-Hinweis-Schlüssel eingesehen und die Aktivierung bei Bedarf geändert werden:



Hinweis-Schlüssel, die nicht benötigt werden, können hier deaktiviert werden (Häkchen bei aktiv entfernen und oben Aktivierung ändern drücken), damit sie das Pulldown im Auftrag nicht unnötig unübersichtlich machen, oder gar ein Pulldown ausschließen.
Einzelne Hinweis-Schlüssel können vom Spediteur auch als Checkbox zum Anhaken unterhalb des Termins zur Verfügung gestellt werden:



Bemerkung

Je nach Vorgabe des Spediteurs ist es möglich, Freitexte im Feld Bemerkung zu erfassen. Der Spediteur legt dabei fest, wie viele Zeichen und wie viele Zeilen erlaubt sind.
Für Beschaffungsaufträge kann es zusätzlich ein Feld für Abholhinweise geben. Auch dieses wird vom Spediteur erlaubt und im Umfang begrenzt.

Auftragsnummer

Je nach Vorgabe des Spediteurs ist die Eingabe einer kundeneigenen Auftragsnummer möglich. Dabei kann es auch sein, dass die Eingabe zur Pflicht wird und dass die Nummer eindeutig sein muss - im aktuellen Auftragsbestand also kein zweites mal vorkommen darf. Dies ist z.B. eine nützliche Hilfe, um versehentliche Doppelerfassungen zu vermeiden.

Ladetag

Als Ladetag soll der Tag erfasst werden, an dem die Ware versandfertig ist. Optional kann dazu auch eine von-bis-Zeit erfasst werden.
Erfassungen auf den aktuellen Tag sind zunächst immer möglich. Der Spediteur kann jedoch eine Uhrzeit hinterlegen, ab welcher Erfassungen für den aktuellen Tag nicht mehr möglich sind, um so zu signalisieren, dass er die Abholung für diesen Tag nicht mehr garantieren kann.
Erfassungen für Folgetage sind möglich, wenn der Spediteur diese Option aktiviert hat. Dann ist es auch möglich ab einer bestimmten Uhrzeit als Ladetag automatisch den nächsten Werktag in der Auftragserfassung voreinzustellen, damit dies nicht in jedem Auftrag manuell gemacht werden muss.
Auch in den Vorlagen ist es dann möglich, bis zu 2 Arbeitstage voraus als Ladetag vorzubelegen.

Frankatur

Im Feld Frankatur kann per Dropdown eine der Frankaturen ausgewählt werden, die der Spediteur in den Stammdaten angelegt hat.
Es kann Frankaturen geben, die nur für nationale oder nur für internationale Sendungen, oder nur für bestimmte Länder, verwendet werden können, oder welche, die nicht in Kombination mit einem Frachtzahler verwendet werden können, oder welche, die zwingend einen Frachtzahler benötigen.

Welche Frankaturen zur Verfügung stehen, kann unter Verwaltung / 33-Frankaturen eingesehen und die Aktivierung bei Bedarf geändert werden:



Frankaturen, die nicht benötigt werden, können hier deaktiviert werden (Häkchen bei aktiv entfernen und oben Aktivierung ändern klicken), damit sie das Pulldown im Auftrag nicht unnötig unübersichtlich machen.

Warenwert und Währung

Gibt es in dieser Speditionsinstanz nur eine Währung, ist diese fest eingestellt. Stellt der Spediteur mehrere Währungen zur Auswahl, können diese hier per Dropdown ausgewählt werden.
Der Spediteur kann das Warenwert-Feld zu einem Pflichtfeld deklarieren, damit nicht vergessen wird, den Warenwert einzutragen. Darüber hinaus kann der Betrag nach oben hin begrenzt werden.

Terminart

Als Terminart wurden vom Spediteur verschiedene Terminprodukte hinterlegt, die ggf. automatisch das Termindatumfeld und -Uhrzeitfeld öffnen, sofern eines davon für diese Terminart benötigt wird.
Einzelne Terminarten können für bestimmte PLZ-Gebiete oder ganze Länder ausgeschlossen sein.
Möglicherweise hat der Spediteur auch detaillierte Laufzeiten im Routing hinterlegt und kann darüber steuern, dass Termine z.B. erst auf den übernächsten Werktag ab 10 Uhr für die gewählte PLZ möglich sind.
Da hinter den Premium-Termin-Diensten ein enormer Aufwand seitens des Spediteurs steckt, sind diese auch in besonderer Form konfigurierbar. Das bedeutet, es kann sein, dass abhängig von der Terminart z.B. die Abmessungen zu Pflichtfeldern werden, dass bestimmte Verpackungsarten für diese Terminart nicht erlaubt sind, oder dass es Gewichtsbegrenzungen je Sendung und Packstück geben kann.
In all diesen Fällen wird bei Bedarf in der Auftragserfassung per Fehlermeldung darauf hingewiesen.

Welche Terminarten zur Verfügung stehen, kann unter Verwaltung / 35-Lieferterminarten eingesehen und die Aktivierung bei Bedarf geändert werden:



Code	Name	Kurzname	Aktiv
00			☑
14	bis Termin		☑
15	Fixtermin lang	Fix mittel	☑
212	NextDay	NL ND	☑
224	Fixtermin mit Uhrzeit	Fix 12 Uhr	☐
62	NextDay 12 Uhr		☑
64	NextDay 8 Uhr		☑

Terminarten, die nicht benötigt werden, können hier deaktiviert werden (Häkchen bei aktiv entfernen und oben Aktivierung ändern drücken), damit sie das Pulldown im Auftrag nicht unnötig unübersichtlich machen.

Gefahrguterfassung

Die Gefahrguterfassung mit allen Einstellungen und Informationen zum Gefahrgutkatalog werden in einem separaten Dokument erläutert.

Speichern

OrderRace bietet verschiedene Möglichkeiten einen erfassten Auftrag zu speichern..
So gibt es in der Auftragserfassung idR drei Speicherbuttons.

1.) speichern: der aktuelle Auftrag wird gespeichert und dabei auf Fehler geprüft, enthält der Auftrag noch Fehler, sodass er nicht in Status 1 (= fehlerfrei) übergehen kann, werden diese oben in roter Schrift beschrieben und die entsprechende Feldüberschrift rot dargestellt (siehe unten > Fehlermeldungen)
Steht der Cursor in keinem Dropdownfeld, kann auch die Enter-Taste zum Speichern betätigt werden.
2.) speichern & Eti: speichert diesen Auftrag, prüft auf Fehler und druckt die zu diesem Auftrag zugehörigen Etiketten, sofern der Auftrag fehlerfrei gespeichert werden konnte. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich bei Erfassungen einzelner Sendungen. Sind für den aktuellen Service oder für diesen Kunden keine Etiketten vorgesehen, so fällt diese Möglichkeit weg.
3.) speichern & Neu: speichert diesen Auftrag und öffnet anschließend eine neue Erfassungsmaske, in welcher der nächste Auftrag erfasst werden kann. Die Etiketten können im Anschluss über das Hauptmenü als Sammeldruck angestoßen werden. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn mehrere Aufträge nacheinander erfasst werden sollen.

Darüber hinaus können je Benutzer in der Benutzerverwaltung **Schnelltasten** aktiviert werden, sodass das speichern über **F2**, speichern & Neu über **F8** gelingt.

Fehlermeldungen

Aufträge, die noch Fehler enthalten, bleiben in Status 0 stehen und erhalten unter den speicher-Buttons in rot eine, oder ggf. mehrere, Fehlermeldungen.
Je nach Fehlermeldung wird die betroffene Feldüberschrift ebenfalls rot markiert, damit man den Fehler schnell finden und beheben kann.
Dies kann z.B. so aussehen:



Liegen wie hier Fehler in der PLZ-Ort-Kombination vor, versucht OrderRace korrekte Vorschläge zu unterbreiten.

In u.s. Fall wurde das Termindatum zu früh gewählt. In der Terminart Fixtermin wurde z.B. hinterlegt, dass als Termindatum nicht der nächste Werktag nach dem Lade-Tag gewählt werden darf (diese Einstellungen werden jeweils vom Spediteur festgelegt und dienen hier nur zur Veranschaulichung):



Darüber hinaus kann es Meldungen geben, dass z.B.:

- bei der Auswahl eines bestimmten Hinweis-Schlüssels eine bestimmte Terminart nicht möglich ist (Avis schließt vielleicht 8-Uhr-Termine aus)
- eine bestimmte Frankatur international nicht zulässig ist
- eine bestimmte Terminart in einem bestimmten PLZ-Bereich nicht möglich (nicht routbar) ist
- in Abhängigkeit einer bestimmten Verpackungsart die Abmessungen in LBH gefüllt werden müssen
- das Gewicht der Sendung oder eines einzelnen Packstücks xyz nicht überschreiten darf

Alle Fehlermeldungen müssen beseitigt werden, damit ein Auftrag weiter abgefertigt werden kann. Solange Fehler im Auftrag vorhanden sind, kann kein Etikett und keine Ladeliste gedruckt werden und es kann keine Datenübertragung an die Spedition stattfinden.

Auftragsabfertigung

Etikettendruck

Für Services und Kunden, die Etiketten aktiviert haben, ist für den weiteren Ablauf der Etikettendruck unumgänglich. Dieser kann entweder wie oben beschrieben aus jeder Einzelsendung heraus erfolgen, oder über den Menüpunkt fehlerfrei, Eti drucken bzw. Etis drucken im Hauptmenü (je nach Layout-Einstellung des Benutzers). Dieser Menüpunkt ist nur klickbar, wenn sich Sendungen im Status 1 befinden und somit einen Eti-Druck erwarten.



Beim Etikettendruck aus der Auftragserfassung heraus können einzelne Etiketten abgewählt werden:

Beim Etikettendruck über das Hauptmenü können ganze Sendungen abgewählt werden:



Beim Druck auf DIN A4-Papier erhält der Kunde die Möglichkeit, den Startpunkt des Drucks zu wählen, damit möglichst wenig Papier verbraucht wird. Wurde beim letzten Druck z.B. nur das Feld oben links verwendet, kann dieses Papier erneut eingelegt werden und der Druckstartunkt auf oben rechts gewählt werden, sodass möglichst kein Feld unbedruckt im Müll verschwinden muss.



Wurden alle Auswahlen getätigt, ist oben Etis go! zu drücken.
Ist das Druckbild, das im nächsten Fenster erscheint noch nicht zufriedenstellend, weil z.B. die Randeinstellungen nicht gut gewählt sind, kann dies in den Druckeinstellungen des Kunden korrigiert und über Etiketten nochmal drucken neu geladen und die neue Ansicht überprüft werden.
In diesem Fall wären **rechter Abstand (c)** und **unterer Abstand (d)** sicher noch zu korrigieren:



Ist das Ergebnis in Ordnung und die Etiketten konnten fehlerfrei gedruckt werden, ist zwingend Etis sind prima zu klicken, damit die ausgewählten Aufträge in den nächsten Status überführt werden können.

Ladelistendruck und Daten übermitteln

Nachdem die Etiketten gedruckt und mit “Etis sind prima” bestätigt wurden, springen die Aufträge in Status 2 und sind damit im Hauptmenü unter Eti gedruckt, LL drucken (bzw. Ladeliste drucken) zu finden.
Durch Klick auf die Anzahl gelangt man in die Übersicht der Aufträge, die sich in diesem Status befinden, durch Klick auf den Text gelangt man zur Ladelistenschreibung.



Darin können einzelne oder alle Sendungen abgewählt werden, falls nur für einzelne Sendungen eine Ladeliste gedruckt werden soll.



Es kann oben ein Abholfahrzeug eingetragen werden und über Rel kann in die Relationszusammenfassung gewechselt werden, falls die Ladeliste nur für einzelne Relationen gedruckt werden soll.



Wurde die gewünschte Auswahl getroffen, wird über go! in das Druckmenü gewechselt, in welchem die Ladeliste gedruckt wird und die Datenübermittlung an den Spediteur mit **Aufträge verbindlich erteilen** angestoßen werden muss.

Damit das verbindliche Erteilen der Aufträge an den Spediteur nicht versehentlich vergessen wird, kann dieser Button einen Schritt vorgezogen werden. Ohne die verbindliche Erteilung ist dann kein Druck der Ladeliste möglich ist.



Dies kann über den Parameter Schnell-Erteilen in den Auftragseinstellungen unter Erteilen eingerichtet werden.

Eti- und Ladelisten-Nachdruck

Sollte ein Etikett verloren gehen, oder beschädigt werden, kann dies jederzeit nachgedruckt werden. Dazu muss die Sendung erneut aufgerufen werden, entweder über die Picklist, falls es sich um einen der letzten Aufträge handelt, oder über den Auftragsbestand.
Im Auftrag stehen unter Extras verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, unter anderem der Nachdruck des Etiketts, sowie der Ladeliste:



Während beim Eti-Nachdruck nur Packstücke der ausgewählten Sendung zur Verfügung stehen, wird beim LL-Nachdruck immer die komplette Ladeliste nachgedruckt, also mit allen Sendungen, die auch zuvor schon gemeinsam auf der Ladeliste standen.
Der Ladelisten- und Eti-Nachdruck kann außerdem unter Verwaltung / 21-Sendelog/LL-Nachdruck erfolgen. Hier stehen alle Sendevorgänge in der Übersicht und es kann jeweils die komplette Ladeliste, oder alle Etiketten zu dieser Ladeliste gedruckt werden. Ein Abwählen einzelner Sendungen im Etikettendruck ist hier nicht möglich.



Auftrags-Import

Alternativ zur manuellen Auftragserfassung, können Aufträge auch importiert werden. OrderRace bietet dazu verschiedene Standard-Datensätze, wie z.B. den Rel.100 oder das OrderRace-eigene Format EasyUp (siehe *K5-easyup Auftragsimport*).
Der Import kann manuell durch eine Benutzeraktion, oder automatisiert (z.B. per FTP) erfolgen.
Fehlerfreie Aufträge landen dabei in Status 1.
Aufträge, die noch Fehler enthalten, z.B. eine ungültige Verpackungsart, müssen manuell nachgearbeitet werden. Für fehlerhaft eingelaufene Aufträge kann automatisch ein Email ausgesteuert werden, siehe Verwaltung /30-Auftragseinstellung Reiter Optionen.
Importierte Aufträge können noch weiter ergänzt werden, z.B. um Abmessungen, Termine, Hinweis-Schlüssel, bevor sie dann abgefertigt werden (Eti- und LL-Druck, sowie Datenübermittlung an den Spediteur).
Laufen die Importe fehlerfrei ein, kann auch der Eti-Druck und, wenn gewünscht, auch der Ladelisten-Druck automatisiert werden.
Details zum Auftragsimport sind bei Interesse mit dem Spediteur abzustimmen.

Vorlagen

Je Kunde sollte wenigstens eine Vorlage definiert werden (Verwaltung / 49-Vorlagen).
In der Vorlage sollte alles voreingestellt werden, was den Großteil der Auftragserfassung für diesen Kundenlogin abdeckt. Es sollten also möglichst alle Adressarten, die (nahezu) immer vorkommen, aktiviert sein, vielleicht bereits die übliche Frankatur, die übliche Terminart, der übliche Wareninhalt hinterlegt sein.
Für unterschiedliche Geschäftsfälle können unterschiedliche Vorlagen definiert werden, damit auch Urlaubs- und Krankheitsvertretungen möglichst einfach und fehlerfrei zum Ziel kommen.
Im Auftrag kann über Ändern eine andere Vorlage gewählt werden:



Je Vorlage können unterschiedliche Felder eingeblendet werden. So können in einem bestimmten Fall z.B. Lademeter unbedingt sinnvoll sein, während sie zumeist nicht benötigt werden.
Ist nur eine Vorlage angelegt, erscheint beim Einstieg über Verwaltung / 49-Vorlagen noch keine Liste, man gelangt direkt in die einzige Vorlage.
Darin kann unten über Zusätzliche Vorlage erstellen eine weitere Vorlage erstellt und ein dafür sprechender Name vergeben werden.
Gibt es zwei oder mehr Vorlagen, erscheint beim Einstieg über Verwaltung / 49-Vorlagen eine Liste, in der markiert werden kann, welches die aktive Vorlage sein soll. Die aktive Vorlage ist dann zunächst diese, welche beim Öffnen der Auftragserfassung voreingestellt ist.
Je Benutzer ist in der Verwaltung / 11-Benutzerliste unter Layout/Optionen einstellbar, ob bei der Auftragserfassung die aktive Vorlage voreingestellt werden soll, oder die zuletzt gewählte (greift nur bei Speichern & Neu), oder ob immer mit der Vorlagenliste in die Auftragserfassung eingestiegen werden soll:



Gibt es Feinheiten, die für spezielle Empfänger erfasst werden müssen, kann dafür die Empfänger-ID-basierte Vorlage eingerichtet werden. Dazu muss unter Verwaltung / 30-Auftragseinstellung im Reiter Aufträge das Häkchen für Duplizieren, Adress-Id in Vorlagen suchen gesetzt sein.
Werden Vorlagen angelegt, die eine E-ID enthalten, und das o.g. Häkchen ist gesetzt, wird bei Eingabe der E-ID in der Auftragserfassung ein neues Fenster geöffnet, indem ausgewählt werden kann, ob die Vorlage verwendet werden soll, oder ob nur die Adresse verwendet werden soll:



Der Erfasser wird also automatisch darauf hingewiesen, dass es für diesen Empfänger eine passende Vorlage gibt. Er kann aber dennoch entscheiden, ob er diese nutzen möchte, oder nur die Adresse.

Inhalte-Katalog

Je Kunde kann ein eigener Inhalte-Katalog eingerichtet werden, indem auch Gewicht und Verpackungsart vorbelegt werden können.
Ein Inhalte-Katalog empfiehlt sich, wenn es wiederkehrende Inhalte, ggf. mit wiederkehrenden Verpackungsarten und Abmessungen gibt, er kann damit viel Zeit in der Erfassung einsparen.
Eine detaillierte Beschreibung zum Inhalte-Katalog ist in der Doku *K9-Inhalte-Katalog* zu finden.

Auftragseinstellung

Unter Verwaltung / 30-Auftragseinstellung sind grundlegende Einstellungen zur Auftragserfassung zu finden.
Einige dieser Einstellungen müssen zwingend vom Spediteur hinterlegt werden, um z.B. hinterher eine korrekte Abrechnung der Sendungen gewährleisten zu können.
Andere Einstellungen können vom Kunden bei Bedarf geändert werden. Im Folgenden werden nur die Punkte erläutert, die vom Kunden direkt beeinflusst werden können.

Aufträge



Auftragsnummer: darüber kann gesteuert werden, ob das Feld für die Auftragsnummer geschlossen ist, ob die Eingabe wahlweise erfolgen kann, ob es ein Pflichtfeld ist, oder gar, ob die Auftragsnummer eindeutig sein muss. Eine eindeutige Auftragsnummer empfiehlt sich, wenn der Auftragsimport genutzt wird, um versehentliche Mehrfach-Importe zu vermeiden, oder wenn die Gefahr besteht, dass Aufträge versehentlich doppelt eingegeben werden, weil sie z.B. von unterschiedlichen Personen bearbeitet werden.
Ladetag=offen erlaubt: ermöglicht, dass statt einem Datum als Ladetag “offen” ausgewählt werden kann. Für bestimmte Kundenprojekte mit Vorauserfassung kann dies notwendig sein.
Ladetag Vergangenheit ist Fehler: Aufträge, die vergessen wurden an den Spediteur zu übermitteln, springen bei hier gesetztem Häkchen am nächsten Werktag in Status 0 zurück, damit eine neue Bearbeitung und Erteilung an den Spediteur erfolgen muss.
Hinweisschlüssel, max.Anz.: im Dropdown steht die maximal vom Spediteur zugelassene Anzahl Hinweis-Schlüssel, die er verarbeiten kann. Je Kunde kann die Anzahl nach unten begrenzt werden.
Anzahl Bem-Zeilen: der Spediteur gibt vor, wieviel Freitextzeilen, mit je wieviel Zeichen er verarbeiten kann (im Bild oben maximal 3, siehe 0...3). Je Kunde kann die Anzahl Zeilen nach unten begrenzt werden.
Duplizieren (OrderClone): ist das OrderClone aktiv, wird automatisch bei Auswahl einer Empfänger-ID aus dem Adressbuch geprüft, ob es zu dieser Adresse bereits einen Auftrag in Status 4, 5 oder 6 gibt und dieser wird kopiert. Je nach Einstellung entweder vollständig, oder ohne Sendungszeilen.
Duplizieren, Adress-Id in Vorlagen suchen: ist dieses Häkchen gesetzt, wird bei Auswahl einer Empfänger-ID aus dem Adressbuch geprüft, ob es dazu eine oder mehrere Vorlagen

gibt und es wird dem Erfasser ggf. zur Auswahl gestellt, welche Vorlagentreffer und welche Treffer es dazu in der Adressdatenbank gibt, sodass der Erfasser entscheiden kann, ob er die Vorlage nutzen, oder nur die Adresse verwenden möchte (siehe Vorlagen).
Knopf 'speichern & duplizieren': aktiviert bei Bedarf einen weiteren Speicher-Button mit dem der vorangegangene Auftrag dupliziert werden kann. Wird gerne bei Erfassung von Saisonware verwendet, bei welcher oftmals nur der Empfänger und die Auftragsnummer geändert werden muss.
Zeichen+Nr Mindestlänge: darüber kann gesteuert werden, ob das Feld zur Mussangabe wird und wie viele Zeichen mindestens eingegeben werden müssen.

Anschriften



Max. Anz. Einträge in Adr-Pulldowns: gibt es z.B. mehrere Absender- oder Auftraggeber-Adressen und wurden diese in der Vorlage, bzw. in der Auftragserfassung mit dem Minus hinter der ID auf eine Zeile zugeklappt, kann der Adresswechsel per Pulldown erfolgen. Dieser Eintrag gibt an, wieviel Adressen maximal in diesem Pulldown angezeigt werden sollen. Gibt es mehr Adressen in dieser Adressart, als im Pulldown zugelassen sind, gibt es kein Pulldown (idR ist dies bei der Empfängeradresse so, da hier die Adressbücher die Anzahl des Pulldowns meist deutlich überschreiten).
Bestehende Anschriften im Adressbuch mit ändern (bei Erteilen): ist dieses Häkchen gesetzt, werden Adressen, die aus dem Adressbuch verwendet, aber in der Auftragserfassung geändert werden, beim Erteilen des Auftrags im Adressbuch überschrieben.
Neue Anschriften automatisch übernehmen (bei Erteilen): ist dieser Parameter aktiv, werden neue Adressen, zu denen im Auftrag eine E-ID mit erfasst wird, beim Erteilen automatisch ins Adressbuch übernommen.
Sperre Aufträge an gleiche Empfänger-Id: ist die Sperre aktiv und gibt es Aufträge in Status 1 oder 2 für die gleiche E-Id, wie gerade erfasst wird, erhält man in der Erfassung folgende Meldung:
Empfänger wird bereits via o# xxxxxxx beliefert.

Optionen



Abhol-KFZ-KZ: das darin eingetragene KFZ-KZ wird auf der Ladeliste angedruckt. Eine Voreinstellung ist nur sinnvoll, wenn es sich immer um dasselbe Fahrzeug handelt.
VP-Auswahl: es kann ausgewählt werden, ob der Verpackungscode in der Auftragserfassung manuell eingegeben werden soll, ob es ein Pulldown mit dem Code oder ein Pulldown mit der Erklärung geben soll. Wurden unter Verwaltung / 38-VP-Codes mehr Codes angehakt, als der Spediteur im Pulldown zulässt, funktionieren die Pulldown-Auswahlen nicht und es muss immer der VP-Code manuell eingegeben werden. Ein Pulldown ist nur sinnvoll, solange man darin nicht scrollen muss, deshalb werden die Anzahl möglicher Einträge begrenzt.
GG-Zeilen: Darüber wird entschieden, ob die Auftragserfassung mit oder ohne Erfassungsmöglichkeit für Gefahrgut gestartet werden soll.
GG-VP-Auswahl: - siehe VP-Auswahl
GG-Auswahl: es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach denen das Gefahrgut ausgewählt werden kann. Details dazu werden in einem separaten Dokument zum Thema Gefahrgut behandelt.

GG mit UNNR-Suche: soll gegen den Referenz-Katalog des Spediteurs gesucht werden, oder gegen den eigenen Privat-Katalog? Details dazu werden in einem separaten Dokument zum Thema Gefahrgut behandelt.
GG mit Sendungszeilenzuweisung: soll die Gefahrguterfassung eindeutig einer bestimmten Sendungszeile zugewiesen, oder generell an die erste gehängt werden? Details dazu werden in einem separaten Dokument zum Thema Gefahrgut behandelt.
Import Warn-Email: werden Aufträge importiert, die aufgrund eines Fehlers (z.B. PLZ-Ortskombination nicht erlaubt) in Status 0 hängen bleiben, wird darüber die hier eingetragene Emailadresse informiert.
Import Medium: zur Auswahl stehen http und ftp, wobei für ftp zunächst von OrderRace ein Importkonto angelegt werden muss.
Import Recoder: vom Spediteur kann ein Recoder als Umsetzungstabelle angelegt werden, der hier ausgewählt werden kann.
Vorgabe Liefertermintag: darüber kann z.B. 2 Arbeitstage eingestellt werden, sodass als Termintag zunächst 2 Arbeitstage im Voraus eingestellt sind. Die Vorgabe kann im Auftrag noch verändert werden. Wurde in einer Lieferterminart vom Spediteur eine abweichende Vorgabe hinterlegt, greift dieser Parameter nicht.
mit Ladedispo/LKW-Dispo: ist dieser Parameter aktiv, steht im Kundenlogin die LKW-Dispo zur Verfügung. Darüber kann bei Großverladern gesteuert werden, welche Sendung auf welchen LKW verladen werden soll.
LKW-Namen: sollen für die LKW-Dispo fixe Namen per Dropdown ausgewählt werden, können hier bis zu 9 Namen per ~ getrennt eingetragen werden.
eigene Lieferavis-Einleitung / … -Schluss: darin können eigene Texte erfasst werden, die statt dem OrderRace-Standard-Text im Lieferavis verwendet werden sollen, siehe *K10-Lieferavis/Abholavis SPF-Einträge*
Lieferavis durch OR sperren: damit kann das Lieferavis gänzlich gesperrt werden
Abholavis durch OR sperren: damit kann das Abholavis gänzlich gesperrt werden
Gelbe Zettel Log-Email: wird die Funktion der Gelben Zettel (Notizen) genutzt, kann hier eine Emailadresse eingetragen werden, die per Email benachrichtigt wird, sobald ein Gelber Zettel erfasst wurde, siehe *K2-Gelbe Zettel*

Druck



Etis pro Collo: über dieses Dropdownmenü wird gesteuert, ob je Packstück kein, 1 oder 2 Etiketten erzeugt werden sollen. Üblicherweise wird 1 Eti/Collo ausgewählt.
Etis automatisch markieren: es kann Ja oder Nein ausgewählt werden. Nein empfiehlt sich, wenn es sich um sehr viele Sendungen handelt, die zur Wahl stehen, aber in diesem Lauf nur für Bestimmte das Etikett gedruckt werden soll.
Eti-Zähler: darüber wird bestimmt, ob auf dem Etikett nur der Eti-Zähler gedruckt werden soll, oder dazu noch aus wie vielen Packstücken diese Sendung insgesamt besteht, also ob nur “2” gedruckt wird, oder “2/5" oder “2 von 5” (je nach Etiketten-Vorlage).
Etis pro Zeile: als Angabe ist “1” möglich für Druck auf Endlosformularen, oder “2” für Druck auf DinA4.
Etis-Zeilen pro Seite: als Angabe ist “1” möglich für Druck auf Endlosformularen, oder “2” für Druck auf DinA4.
oberer Blattrand (a): steuert den Abstand zum oberen Blattrand, 3 entspricht ca 1mm
linker Blattrand (b): steuert den Abstand zum linken Blattrand, 3 entspricht ca 1mm
rechter Abstand (c): steuert den Abstand zum nächsten Etikett, das rechts davon gedruckt wird (nur bei DinA4), 3 entspricht ca 1mm
unterer Abstand (d): steuert den Abstand zum nächsten Etikett, das unterhalb davon gedruckt wird, 3 entspricht ca 1mm
Etistart auch bei Endlosdruck bestätigen: greift nur bei Einstellung für Endlospapier
Datum auf Eti: steuert, welches Datum auf dem Eti angedruckt werden soll, Ladedatum, Auftragsdatum, oder keines (ohne)
Spedi Einstellung: steuert, ob und ggf wann ein Speditionsauftrag gedruckt werden soll. Druck nur über Extras im Auftrag, Druck bei Ladeliste, aber nur für Gefahrgutsendungen, Druck generell bei Ladeliste.

CMR Einstellung: steuert, ob ein CMR gedruckt werden soll. Druck nur über Extras oder kein Druck.
A08 Einstellung: steuert, ob ein A08 gedruckt werden soll. Druck nur über Extras oder kein Druck.
Ladelistenart: über die Ladelistenart wird gesteuert, was alles auf der Ladeliste mit angedruckt werden soll
Ladeliste automatisch markieren: es kann Ja oder Nein ausgewählt werden. Nein empfiehlt sich, wenn es sich um sehr viele Sendungen handelt, die zur Wahl stehen, aber in diesem Lauf nur für Bestimmte die Ladeliste gedruckt werden soll.
Auftraggeber in LL immer drucken: ist das Häkchen gesetzt, wird der Auftraggeber je Sendung gedruckt, ansonsten nur in der ersten, oder wenn er sich unterscheidet (das spart Platz = Papier)
Lademittelsummen auf LL: dieses Dropdown steuert, ob es auf der Ladeliste eine Summenzeile für Lademittel gibt oder nicht.

OrderAuto



Abholzeit von: hier sind die üblichen Abholzeiten von-bis einzutragen. Falls eine Pause beachtet werden soll, können zweite von-bis Zeiten eingetragen werden. Die Zeiten werden im eigentlichen OrderAuto (Einstieg über Hauptmenü) voreingestellt und können dort manuell überschrieben werden.
Freitags (falls abweichend) von/bis: Sollte es für freitags abweichende Zeiten geben, können diese hier eingetragen werden, ansonsten gelten die Zeiten darüber auch für Freitag
Info-text: der Text, der hier eingetragen wird, wird im OrderAuto als Info-Text voreingestellt und übertragen
Automatisches OrderAuto nach Erteilen: soll das OrderAuto automatisch versendet werden, wenn die Aufträge verbindlich erteilt werden, kann hier ein Häkchen gesetzt werden. Dies ist jedoch nur in Absprache mit dem Spediteur möglich und nur wenn es für diesen Kunden nur einen angelegten Ladeort gibt.
Auswahlübersicht Ladetage: wenn das OrderAuto bereits im Voraus für die nächsten Tage erfasst werden können soll, kann über dieses Häkchen eine Auswahlübersicht aktiviert werden.
Vorgabe Gefahrgut / Hebebühne / Lademitteltausch / Teilpartie/Ladung: im OrderAuto stehen diese Parameter zum Anhaken zur Verfügung. Hier in den Auftragseinstellungen kann der gewünschte Parameter vorbelegt werden.

Order-Kurzkonfig



In der Order-Kurzkonfig gibt es die Möglichkeit, die Adressarten, die nicht in jedem Auftrag, aber dennoch regelmäßig benötigt werden, anzuhaken, um sie in der Auftragserfassung in direktem Zugriff zu haben.

Erteilen



Dispotage: die Anzahl Dispotage erlaubt die Vorauserfassung auf künftige Ladetage und hat Auswirkung darauf wie weit voraus ein Termindatum im Dropdownmenü ausgewählt werden kann.
Ladetag morgen ab Stunde: wird hier z.B. 14 eingetragen, erhalten alle Sendungen, die nach 14 Uhr erfasst werden automatisch den nächsten Werktag als Ladetag. Dieser kann jedoch noch manuell geändert werden.
Auto download URLs: wurde ein Auto download für Auftragsdaten eingerichtet (nur vom Spediteur), kann hier das Ziel definiert werden.

OrderAuto

Das OrderAuto soll dazu dienen, ein Abholfahrzeug beim Spediteur zu bestellen. Dem Spediteur also eine Sammelmeldung über die am heutigen Tag abzuholende Ware zukommen zu lassen.
Je nach Konfiguration beim Spediteur läuft das OrderAuto ggf. direkt in sein Abholdispo-Programm und erspart eine manuelle Eingabe.
Ein OrderAuto sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt erteilt werden.
Sind zu diesem Zeitpunkt bereits Sendungen erfasst, werden die Werte zusammengefasst in das OrderAuto eingetragen, können jedoch vor dem Senden noch verändert werden:





Es können hier Abholzeiten eingetragen, geändert oder ergänzt werden, genauso wie Anzahl und Verpackung, Gewicht, Volumen, Lademeter und Häkchen gesetzt werden für Gefahrgut, Hebebühne etc.
Durch Klick auf Abhol-Auftrag verbindlich erteilen werden die eingegebenen Daten an den Spediteur übermittelt.
Der Spediteur definiert wie viel Minuten vor Ablauf der “bis-Ladezeit” die Übermittlung stattfinden muss. Wird versucht danach ein OrderAuto zu erteilen, erscheint unter dem Button Abhol-Auftrag verbindlich erteilen die Meldung:
Zeitpunkt muss später sein (xx min Vorlauf).

Das Senden des OrderAutos ist dann nur noch möglich, wenn die bis-Ladezeit nach hinten verschoben wird. Nur so ist gewährleistet, dass der Spediteur genügend Vorlaufzeit zur Disposition und Abholung der Aufträge hat.
Außerdem kann vom Spediteur eine Uhrzeitsperre hinterlegt werden, damit z.B. nach 14:00 Uhr generell kein OrderAuto mehr erteilt werden kann.
Unter dem Button Abhol-Auftrag verbindlich erteilen erscheint dann die Meldung:
Erteilen für heute ist nur bis 14:00 Uhr möglich.

Servicewechsel

Als Service bezeichnet OrderRace die Auftragsart.
Zumeist werden vom Spediteur je ein Service für Versand- und einer für Beschaffungsaufträge zur Verfügung gestellt. Teilweise unter eigenen Namenskreationen.
Darüber hinaus kann es jedoch auch weitere Services geben, z.B. zur Weitergabe der Versandstücke an einen Paketdienstleister, oder für Teil- und Komplettladungen.
Da je Service andere Kriterien erfüllt werden müssen, z.B. spezielle Adress-Arten, oder Einschränkungen bei den Verpackungs-Codes, können je nach Bedarf diese Services einem Kunden zugeordnet sein oder nicht.
Je nach Layout-Einstellung des Benutzers kann der Servicewechsel im Hauptmenü links unten neben Menü vollzogen werden, indem auf einen farblich hinterlegten und damit gerade nicht aktiven Service, geklickt wird:



Oder der Servicewechsel wird oberhalb der Auftragsanzahlen gemacht:



Aufträge im Status	Versand	Belog
0: Erfassung	-	-
1: Fehlerfrei	(2)	2
2: Versandfertig	-	-
4: Transport	(9)	-
5: Fraglich	-	-
6: Archiv	(28)	3

Je nach Vorgabe des Spediteurs kann jeder Service andere Farben haben.

Download Auftragsdaten

Unter Verwaltung / 87-Download-Auftragsdaten können die kundeneigenen Auftragsdaten als csv-, json- oder xml-Datei heruntergeladen werden.
Der zeitliche Umfang kann manuell bestimmt werden, jedoch stehen nur Sendungen zum Download bereit, die noch im Status 6 auffindbar sind.

IdR stehen Sendungen der letzten 90 Kalendertage zur Verfügung.

Der Download bezieht sich auf den aktuellen Service. Ein Service-übergreifender Download ist nicht möglich.
Die Einrichtung eines automatisierten Downloads kann durch den Spediteur erfolgen. Dabei werden arbeitstäglich die Daten des letzten Werktags zur Verfügung gestellt, z.B. per Email oder FTP.

Auftragsbestand

Im Auftragsbestand sind alle Aufträge der letzten 90 Kalendertage sichtbar. Jeder noch vorhandene Auftrag kann hierüber aufgerufen werden. Bei Bedarf können Etiketten und Ladelisten nachgedruckt werden.
Im Hauptmenü unter **Aufträge im Status** sind alle Aufträge gezielt nach Status aufrufbar. Durch Klick auf die Anzahl, öffnet sich eine Liste aller zugehörigen Aufträge, oder falls die Aufträge über mehrere Ladetage verteilt sind, öffnet sich zunächst ein Kalender, in welchem der gewünschte Ladetag auszuwählen ist.

Über den Menüpunkt Auftragsbestand im Hauptmenü gelangt man hingegen in eine Liste aller Aufträge. Es werden zunächst alle Aufträge unabhängig vom Ladetag oder Status angezeigt:



Soll nur ein bestimmter Status oder nur ein bestimmter Ladetag angezeigt werden, können die anderen Stati abgewählt oder ein bestimmter Ladetag gewählt werden (oranger Rahmen).
Sollen weitere Felder in die Liste eingeblendet werden, wie z.B. die Frankatur, kann dies unter Listzusätze ausgewählt werden (roter Rahmen).
Im Feld A# (grüne Markierung) kann nach der Kundenauftragsnummer gesucht werden.
Im Feld O# (blaue Markierung) kann nach der OrderRace-Nummer gesucht werden.
Im Feld Suche (pinke Markierung) kann eine Freitextsuche auf alle Felder erfolgen.

Blau hinterlegte Feld-Überschriften dienen zur Sortierung nach diesem Kriterium.
Mit Klick auf die blau hinterlegte O#, öffnet sich der Auftrag.

Benutzerverwaltung

Unter Verwaltung / 11-Benutzerliste ist die Benutzerverwaltung zu finden.
Darin sind alle bereits angelegten Benutzer für diesen Kundenlogin zu sehen.
Der Benutzername des eigenen Benutzers ist in der Liste fett dargestellt:

Je nach Berechtigungsstufe dürfen bestehende Benutzer verwaltet und neue angelegt werden oder es darf nur der eigene Zugang verwaltet werden.
Die Benutzerverwaltung ist in mehrere Reiter untergliedert. Diese sind:

Konto

Im Konto wird der **Benutzer Login**, das **Passwort** und der **Loginmodus** festgelegt (neben dem Standardloginmodus besteht auch die Möglichkeit eines 2-Faktor-Logins mithilfe eines Fido2-Sticks, siehe *K1- 2-Faktor-Authentifizierung*). Außerdem wird bei Neuanlage und bei Mitarbeitern einer niedrigeren Berechtigungsstufe als der eigenen, im Dropdown **Rechte & Rolle** das passende Recht für diesen Benutzer ausgewählt. Ein Benutzer, der Aufträge erfassen soll, benötigt das Recht 20-Lesen & Schreiben oder bei Bedarf höher.
Je Kunde sollte es jedoch wenigstens einen Benutzer geben, der 30-Alle Rechte bekommt und somit weitere Kollegen anlegen und deren Kennwörter im Bedarfsfall zurücksetzen kann.
In jedem Fall kann aber auch der Spediteur die Kennwörter zurücksetzen.

Kontakt

Unter Kontakt sollten die korrekten Kontaktdaten des Benutzers gepflegt werden.
Im Feld **Abhol-/Lieferavis Absender Email** ist eine Emailadresse zu pflegen, die dem Empfänger eines Lieferavis-Emails als Absender angezeigt werden soll.

Layout/Optionen

In diesem Reiter kann die **Schriftgröße**, die **Zeitzone** und **Sprache** gewählt werden (nicht alle Sprachen sind durchgängig übersetzt).
Die **Listen-Zeilenzahl** bezieht sich darauf wie viele Zeilen man in einer aufgerufenen Liste sehen kann. Je nach Bildschirmgröße empfiehlt es sich die Zeilenanzahl zu erhöhen, damit z.B. im Auftragsbestand mehr als nur 16 Aufträge sichtbar sind.
Für das **Hauptmenü** stehen 3 verschiedene **Layouts** im Dropdownmenü zur Verfügung.
Viel-Erfasser nutzen gerne die **Schnell-Tasten** und können damit z.B. per F8 speichern & Neu ohne die Maus dafür zu nutzen.
Befüllt der Spediteur OrderRace mit Statusdaten und hat den verschiedenen Statuscodes Farben zugeordnet, kann mit dem Häkchen **Track & Trace** eine Ampelfunktion aktiviert werden.

Druck



Im Reiter Druck wird die **Druckgrösse** und **-methode** je Benutzer festgelegt.
Druckgrösse ist heute meist 1.0, Druckmethode Html oder PDF.
Die Felder für Eti und Ladeliste werden im Zusammenhang mit dem Auftragsimport und ggf der Automatisierung der Etiketten und Ladelisten benötigt.

Listzusätze



Jeder Mitarbeiter kann für sich definieren, welche Felder ihm in den Listenanzeigen (Auftragsbestand) wichtig sind. Die Liste kann laufend geändert werden, auch direkt im Auftragsbestand - siehe oben.

Menüs

Je Benutzer kann unter Menüs angehakt werden, ob einer dieser beiden Menüpunkte im Hauptmenü erscheinen soll.
Beide erscheinen nur dann, wenn diese Menüs für den Kundenlogin aktiv sind.

Statistiken

Unter Verwaltung im Bereich Service-Statistik werden verschiedene Statistiken angeboten, die sich jeweils auf den aktuell ausgewählten Service beziehen.

Je nach Statistik können z.T. andere Zeiträume abgefragt werden (Tagessummen, Wochensummen, Monatssummen etc) oder andere Parameter wie Relationen, Verpackungsarten etc.

Kontaktliste

Unter Verwaltung / 71-Kontaktliste ist die Mitarbeiterliste des Spediteurs verlinkt.

Hilfe

Einige Parameterfelder haben am Ende ein Fragezeichen stehen. Z.B. in den Auftragseinstellungen findet man einige solcher Felder.



Es handelt sich dabei um eine Hilfefunktion, die das Parameterfeld, die möglichen Auswahlen und die Auswirkungen erklärt.
Durch Klick auf das Fragezeichen, öffnet sich ein separates Fenster, in welchem die Erklärungen enthalten sind.
Diese Hilfe wird kontinuierlich weiter ausgebaut.