OrderRace-Notiz - S20: Kundenanlage

Zusammenfassung:
Bei der Kundenanlage können viele Parameter eingestellt werden, die dem Kunden später in der Auftragserfassung und -erteilung helfen. Ziel sollte es sein, den Kundenzugang optimal zu konfigurieren, sodass die Auftragserfassung mit minimalem Aufwand abgeschlossen werden kann und die Stammdaten so gut definiert sind, dass der Kunde im Grunde nichts falsch machen kann.

Übersicht

Die Auftragserfassung in OrderRace kann sehr stark individualisiert werden, sodass dem Kunden vorrangig die Auswahlen und Ansichten zur Verfügung stehen, die er tatsächlich benötigt. Ein Kunde soll seine Aufträge mit so wenigen Klicks wie möglich erfassen können und dabei sollen alle für ihn wichtigen Felder und Besonderheiten greifbar sein.
Gleichzeitig sollen die Stammdaten des Spediteurs so gut gepflegt sein, dass der Kunde aus Sicht des Spediteurs möglichst keine Fehler machen kann (Packstück zu lang/zu hoch, NextDay-Termine nach Mallorca, Fixtermin auf den nächsten Werktag etc.).

Neuanlage eines Kunden

Im Kundenbuch können über den Button Neu, neue Kunden angelegt werden.
Bevor man hier echte Kunden anlegt, empfiehlt es sich einen Testkunden anzulegen, mit dem man alle möglichen Einstellungen durchtesten kann. Es ist auch für später immer sinnvoll einen solchen Testkunden zu haben, um z.B. neue Stammdaten oder neue Features zu testen.
Außerdem sollte ein Vorlage-Kunde angelegt werden, der optimal konfiguriert wird. "Optimal konfiguriert" bedeutet hier, dass er so konfiguriert sein soll, dass alle wichtigen Vorgaben des Spediteurs abdeckt werden und er gleichzeitig als Vorlage für die meisten Kunden 1:1 übernommen werden kann. Besonderheiten, die einzelne Kunden haben, können natürlich jederzeit in deren Zugängen ergänzt werden.
Die Konfigurationsschritte, die auch für einen Vorlage-Kunden wichtig sind, werden im Verlauf des Dokuments ausführlicher erklärt.
Wurde ein Vorlage-Kunde fertig konfiguriert, können bei Neuanlage eines echten Kunden alle Einstellungen vom Vorlage-Kunden übernommen werden.
Natürlich können auch mehrere Vorlage-Kunden definiert werden, um wiederkehrende Besonderheiten darin vorbereiten zu können.

Bei Neuanlage eines Kunden stehen im Feld Übernahme Einstellungen von alle bereits angelegten Kunden zur Verfügung. Gibt es noch keinen Kunden in dieser Spediteur-Instanz, steht dieser Parameter nicht zur Auswahl.
Zu Füllen sind alle aufgeführten Felder, wobei Name2 bei der Kundenadresse optional ist.

Es empfiehlt sich, den Vorlage-Kunden so zu benennen (Kunden Name), dass der Beginn eindeutig ist, z.B. mit “#” beginnend oder mit “1_”, so kann der Kunde im Dropdown des Feldes Übernahme Einstellungen von einfach aufgerufen werden, indem man eben z.B. # tippt. Sobald mehrere Kunden angelegt wurden, ist dies sehr hilfreich, damit nicht unnötig lange durch die Liste gescrollt werden muss.

Nach der Neuanlage eines Kunden springt man wieder in die Übersichtsliste aller angelegten Kunden.
Öffnet man nun den neu angelegten Kunden, gelangt man in die Bearbeitung, die sich in 4 Bereiche aufteilt:

- ★ der Kopfbereich mit vorher definiertem Login und Name, welche hier noch geändert werden können, dazu der Kunden-Sorter, der zur Sortierung im Kundenbuch genutzt werden kann, z.B. auch zur Zuordnung von welchem Vertriebsmitarbeiter dieser Kunde betreut wird, und die Kunden-Info
- ★ die Serviceliste, in welcher alle Services, die in der Spedition zur Verfügung stehen, angezeigt werden. Das kann neben Versand z.B. noch Beschaffung, ein Paketdienst oder ein spezieller Service für Ladungen sein
- ★ die Adressbücher; in den Adressbüchern Allgemein, Auftraggeber und Ladeorte wurde bereits automatisch die bei der Neuanlage angelegte Kundenadresse mit der dazu erfassten Kundennummer im Feld ID3 angelegt
- ★ die Benutzerliste mit dem zuvor mit angelegten Benutzer



Serviceliste

In der Serviceliste sind alle in der Spedition möglichen Services aufgelistet.
Jeweils dahinter der Status, den dieser Kunde in diesem Service hat, die Anzahl an Aufträgen, die sich in Status 0-6 befinden, das Datum des letzten Auftrags und die Anzahl der Vorlagen, die es in diesem Service für diesen Kunden gibt.



Durch Klick auf den Service-Namen öffnet sich ein neues Menü, die **Kunden-Service-Konfig** mit verschiedenen Reitern.

So kann jeder Service unterschiedliche Parameter-Einstellungen je Kunde haben.
Was im Versand vielleicht nicht so sehr von Belang ist, kann in der Beschaffung maßgeblich für die Durchführung eines Transports sein, und umgekehrt.
Je Service können folgende Parameter konfiguriert werden.
Parameter, die bei jedem Kunden geprüft werden sollten, werden hier extra gelb hinterlegt.

Im Reiter **Aufträge** stehen folgende Parameter zur Verfügung:



Service Aktivierung: Kunden, die diesen Service nutzen dürfen und deren DFÜ der Spediteur erhalten möchte, sind auf Auswahl Kunde zu stellen.
Kunden, die sich noch in der Testphase befinden und noch ein bisschen ausprobieren möchten, sollten auf Testkunde ohne DFÜ gestellt werden und Kunden, denen dieser Service gar nicht zur Verfügung stehen soll, werden auf Gesperrt gestellt.
Services, die ein Kunde nicht benötigt, sollten ihm auf Gesperrt gestellt werden, damit er nicht versehentlich einmal im falschen Service erfasst.
Die weiteren Auswahlen beziehen sich auf die Handhabung der DFÜ und werden in einem anderen Dokument erklärt.
Kunden-Nr im Service (default): diese Nummer dient als Haupt-Kundennummer (oder -Matchcode) für die DFÜ. Z.B. im B100 wird diese Nummer im A00-Satz übermittelt
Kunden-DFÜ-ID: wird im A00-Satz eine abweichende Nummer benötigt, kann diese hier eingetragen werden.
Prefix für O#: jeder Kunde kann einen eigenen Prefix vor die Order-Nummer bekommen,welche in den ID-Generatoren für die Spedition hinterlegt wurde. In der IDS ist dies z.B. eine übliche Vorgehensweise.
Auftragsnummer: hier kann je Kunden definiert werden, ob er eine Auftragsnummer erfassen darf (wahlweise mit A-Nr oder keine Auftragsnummer), ob diese ein Pflichtfeld ist (A-Nr ist Mussfeld) und sogar, ob sie eindeutig innerhalb dieses Kunden sein muss (eindeutige Auftragsnummer), um Doppelerfassungen zu vermeiden.

Für Kunden, die den Auftragsimport nutzen, sollte die Auftragsnummer auf eindeutig gestellt werden, um versehentliche Mehrfach-Importe zu vermeiden.
Ladetag=offen erlaubt: Kunden mit Saison-Ware erfassen gerne im Voraus, oder importieren ihr gesamtes Auftragsvolumen auf einmal, möchten aber die Möglichkeit haben, sich dabei noch nicht auf einen Ladetag festlegen zu müssen, da sie diesen erst benennen wollen oder können, wenn sie die Ware z.B. verpacken. Diese Checkbox erlaubt "offen" als Ladetag.
Ladetag Vergangenheit ist Fehler: ist dieser Parameter angehakt, springen Aufträge aus Status 1 oder 2, die vergessen wurden zu erteilen und deren Ladetag in der Vergangenheit liegt, in Status 0 zurück und können so nicht mehr vom Spediteur unbemerkt erteilt werden. Dies soll Differenzen zwischen Kunde und Abholdispo vermeiden.
Hinweisschlüssel, max.Anz.: im Dropdown stehen 0 bis so viele Hinweis-Schlüssel, wie in der S01-Service-Konfig vom Spediteur generell erlaubt wurden. Je Kunde kann diese maximale Anzahl, die der Spediteur zulässt, hier begrenzt werden. In der Auftragserfassung stehen zunächst maximal 2 Hinweis-Schlüssel zur Verfügung. Hat der Kunde 3 oder mehr erlaubt, öffnet sich ein dritter Hinweis-Schlüssel in der Auftragserfassung, sobald man den zweiten Hinweis-Schlüssel benutzt.
Anzahl Bem-Zeilen: dahinter stehen die maximalen Zeilen, die in der S01-Service-Konfig zugelassen sind, z.B. 0...3. Je Kunde und Service kann hier die Zeilen-Anzahl weiter begrenzt werden, auf z.B. 1.
Duplizieren (OrderClone): wurde komplett oder ohne S-Zeilen ausgewählt, wird in der Auftragserfassung der letzte Auftrag, der an die nun ausgewählte Empfänger-ID erfasst wurde, kopiert. Entweder komplett, oder ohne die erfassten Sendungszeilen. Wiederholen sich auch die Sendungszeilen, die an jeweiligen Empfänger versendet werden, macht natürlich komplett Sinn. Kopiert werden können nur Sendungen aus Status 4-6. Ähneln sich die Aufträge je Empfänger-ID sehr, erspart das Duplizieren viel Arbeit.
Duplizieren, Adress-ID in Vorlagen suchen: ist diese Checkbox aktiv, werden abhängig von der Empfänger-ID nicht nur Adressen und duplizierbare Aufträge, sondern auch zur E-ID passende Vorlagen gesucht. Hat der Kunde spezielle Vorlagen, die Besonderheiten beinhalten, die mit einer Empfängeradresse zusammenhängen, ist dieser Parameter eine große Hilfe. Ebenfalls hilfreich ist diese Funktion, wenn für bestimmte Empfänger bestimmte Hinweis-Schlüssel, Lieferterminarten oder Frankaturen hinterlegt werden sollen.
Vorlagen, max. Anz.: die maximale Anzahl an Vorlagen ist zunächst auf 50 je Kunde und Service begrenzt. Bei Bedarf kann der OrderRace-Service die Anzahl erhöhen. Ein kurzes Email genügt.
Knopf 'speichern & duplizieren': wird hier ausgewählt ja aber ohne Nachnahme und Warenwert, erhält der Kunde in der Auftragserfassung einen weiteren Speichern-Knopf, mit dem er den aktuellen Auftrag speichern und sofort kopieren kann. Das ist sinnvoll, wenn sich die Aufträge des Kunden hauptsächlich in der Empfänger-Adresse unterscheiden, die weiteren Sendungsangaben aber kaum ändern. Oftmals für Saisonware sehr hilfreich.
Abweichende Speicherzeit für erteilte Aufträge, Aufträge im Status 0 und Aufträge im Status 1&2: die Speicherzeit für Aufträge im Status 0 ist 10 Tage, für Status 1-6 ist diese 90 Tage. Diese Standard-Speicherzeiten können für einzelne Kunden unter- oder überschritten werden. Das Überschreiten der Standard-Speicherzeit ist jedoch kostenpflichtig.
Warenwert je Sendung min.: durch Eingabe größer 0 wird das Feld Warenwert zur Pflichtangabe im Auftrag

Abweichender Warenwert max.: je Kunde kann ein abweichender Warenwert definiert werden, der die Vorgabe in der S01-Service-Konfig über- aber auch unterschreiten kann. Man kann also als Ausnahme je Kunde und Service einen höheren oder einen niedrigeren Warenwert zulassen, als die Einschränkung, die vom Spediteur für diesen Service hinterlegt wurde.
Order-ID abweichend: hier kann abweichend zum Generator, der in der S01-Service-Konfig generell gilt, ein eigener Generator ausgewählt werden. Z.B. auch in der IDS in Verwendung, alternativ zum Prefix.
Abweichendes Zustellrouting/Holrouting: je Kunde kann hier ein abweichendes Routing ausgewählt werden, das greifen soll. Das Standardrouting aus der S01-Service-Konfig greift nur dann als Rückfall-Wert, wenn es in diesem Routing als Rückfall-Routing eingetragen wurde. Details siehe *S18-Routings & Depots*
Auftragsmarker: dient der Dispo als Markierungsmöglichkeit, welche Aufträge z.B. bereits gesichtet und intern disponiert wurden, oder zur Markierung, welcher Kollege sich um diese Sendung kümmert.
Abweichender Hol/Ladekalender: über unterschiedliche Auswahlen können Samstag, Sonntag und Feiertage zu Arbeitstagen gemacht werden.
Status-Erfassung: ist hier lesen und eigene anlegen/löschen aktiv, kann der Kunde selbständig vordefinierte Status zu einer Sendung erfassen
Nach Status1 zurückbuchen: soll unbedingt auf normal gesperrt eingestellt sein und nur in Ausnahmefällen kurzzeitig umgestellt werden, damit der Kunde z.B. eine Korrektur an einem Auftrag vornehmen und anschließend den Auftrag neu erteilen kann.
Ladezeit, abweichend von Service: wird in der S01-Service-Konfig z.B. nur der Ladetag gefordert, bei diesem Kunden ist jedoch die Ladezeit zwingend erforderlich, kann das hierüber definiert werden.
Zollparameter: wurde in der S01-Service-Konfig im Reiter Auftrag als Zollparameter etwas anderes als “ohne” ausgewählt, wird in der Kunden-Service-Konfig dieser Schalter aktiviert, sodass je Kunde entschieden werden kann, ob Zollparameter gem. der Sped-Vorgaben in der Auftragserfassung zur Verfügung stehen oder nicht.

Reiter **Anschriften**



Landname bei Ausland anzeigen: Damit es bezüglich der Länderkürzel zu keinen Missverständnissen kommt, werden die Landnamen der Empfängeradresse unter dem Landkennzeichen ausgeschrieben angezeigt, wenn dieser Haken gesetzt ist. Diese Funktion greift nicht bei Inland (=Landkennzeichen des Spediteurs).

Max. Anz. Einträge in Adr-Pulldowns: darüber kann die Anzahl der angezeigten Adressen im Pulldown gesteuert werden.
Bestehende Anschriften im Adressbuch mit ändern (bei Erteilen): Ist dieser Schalter an, werden Adressen, deren ID1 im Adressbuch existiert auch im Adressbuch geändert, wenn in der Auftragserfassung die Adresse geändert wird. Die Änderung erfolgt erst beim Erteilen des Auftrags. Gilt nicht für Benutzer mit privaten Aufträgen.
Steht der Modus für wenigstens ein Adressbuch auf freie Erfassung erlaubt, empfiehlt sich das Häkchen zu setzen für **Neue Anschriften automatisch übernehmen (bei Erteilen)**. Dadurch werden Adressen, für die in der Auftragserfassung gleich eine ID3 mit erfasst wurde, direkt beim Erteilen in das zugehörige Adressbuch übernommen.
Als **Modus** je Adress-Art sind folgende Auswahlmöglichkeiten vorhanden:

- ★ nur Adressbuch, ohne Änderungen
- ★ nur Adressbuch, Änderungen erlaubt
- ★ freie Erfassung erlaubt
- ★ Adressart gesperrt
- ★ Nur lesender Zugriff auf Adressart, jede Änderung gesperrt

Adressen, die von einem Kunden generell nicht gebraucht werden, sollten ihm gesperrt werden, um für eine gute Übersichtlichkeit zu sorgen.
Sperre Aufträge an gleiche Empfänger-ID verhindert, dass an die gleiche Empfänger-ID erfasst werden kann, solange es noch Aufträge im Status 1 und 2 an diese Adresse gibt.

Eine ausführliche Beschreibung zu Adressen und Adressbüchern kann der OrderRace-Notiz *K8-Adressen* entnommen werden.

Reiter **Colli**



ohne Colli-ID: ist dieser Parameter angehakt, werden Etis für diesen Kunden ohne Packstücknummer und Barcode erzeugt
VP-Auswahl: zur Auswahl stehen Texteingabe, Pulldown mit VP-Code und Pulldown mit Erklärung. Die Pulldown-Varianten sind nur dann sinnvoll, wenn dem Kunden nicht übermäßig viele Verpackungsarten aktiviert wurden. Wurde in der S01-Service-Konfig ein Maximum von z.B. 15 VP-Pulldowneinträgen hinterlegt, beim Kunden aber 30 VP-Codes aktiviert, funktioniert das Pulldown nicht mehr und er muss zwingend den VP-Code manuell

als Text eingeben. Hat der Kunde nur wenige Verpackungsarten, machen die Pulldowns aber Sinn.
Zeichen+Nr Mindestlänge: größer 0 wird das Feld zur Muss-Angabe in der Auftragserfassung
Inhalte-Katalog und **Einzelgewicht erlaubt**: hat ein Kunde oftmals, oder immer, die selben Inhalte, möglicherweise mit dem selben VP-Code, dem selben Gewicht und den selben Abmessungen, dann spart ihm ein gut angelegter Inhalte-Katalog viel Zeit bei der täglichen Erfassung. Ausführlicher beschrieben wird das Thema in der OrderRace Notiz *K9-Inhalte-Katalog*
Colli-ID-Generator abweichend: hier kann abweichend zum Generator, der in der S01-Service-Konfig generell gilt, ein eigener Generator ausgewählt werden. Z.B. auch in der IDS in Verwendung, alternativ zum Prefix.
Colli-ID Erfassung: der Kunde erhält damit die Möglichkeit, eigene Packstücknummern in die Auftragserfassung einzutippen oder per Tastatur-Scanner einzulesen und diese zu verwenden, statt dem Nummernkreis, den der Spediteur vorgibt.
Lademeter, Stellplätze, cbm/Sendung und Colli-Gurtmaß min: wird hier ein Wert größer 0 (also auch z.B. 0,1) eingegeben, wird dieses Feld in der Auftragserfassung zur Muss-Angabe.
automatische Lademeter: bei Aktivierung werden die Lademeter anhand der Abmessungen automatisch berechnet, wobei immer von 240 cm Breite und keiner Stapelmöglichkeit ausgegangen wird.
Stellplatzautomatik: die Aktivierung dieses Parameters ist kostenpflichtig. Ist der Parameter freigeschaltet, stehen folgende Optionen im Dropdownmenü zur Auswahl:

- ohne: bedeutet, dass der Kunde das Stellplatzfeld manuell befüllen kann (bzw abhängig von der Einstellung des Feldes Stellplätze min. sogar befüllen muss)
- Automatik: damit werden die Stellplätze automatisch anhand der Abmessungen berechnet (üblicherweise LxB/0,96 x Anzahl Packstücke), die manuelle Eingabe ist damit gesperrt
- Automatik und änderbar: auch hier werden die Stellplätze automatisch berechnet, aber der Kunde hat die Möglichkeit die ermittelten Werte zu überschreiben und zu nullen, damit die Stapelbarkeit berücksichtigt werden kann

Reiter **GG** (Gefahrgut)

GG-Zeilen: damit der Kunde die Möglichkeit zur Gefahrgut-Erfassung bekommt, muss der Parameter von ohne auf mit umgestellt werden. Dadurch werden ihm in der Auftragserfassung automatisch 2 Gefahrgutzeilen eingeblendet. Wird in die zweite Zeile gesprungen, öffnet sich eine dritte, dann eine vierte etc.
GG-VP-Auswahl: Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob der Kunde in der Auftragserfassung die GG-VP-Codes manuell eingibt oder als Dropdown zur Verfügung gestellt bekommt.
In der S01-Service-Konfig wird im Reiter Colli vom Spediteur festgelegt wie viele VP-Pulldowneinträge maximal angezeigt werden sollen, um ein Scrollen im Pulldownmenü zu vermeiden. Wurden darin z.B. 25 Einträge erlaubt, die für den Kunden aktiven GG-VP-Codes übersteigen dies jedoch, z.B. 32, wird automatisch auf Texteingabe in der Auftragserfassung gewechselt, damit dem Kunden alle Möglichkeiten erhalten bleiben.

Der Parameter greift also für VP-Codes und GG-VP-Codes gleichermaßen.
Mögliche Auswahlen hier sind:

- Pulldown mit VP-Code
- Pulldown mit Erklärung
- Texteingabe

GG-Auswahl: Um in der Auftragserfassung das passende Gefahrgut aus dem Privat- oder Referenzkatalog auswählen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich dies in der Auswahlliste anzeigen zu lassen.
Mögliche Auswahlen sind:

- UNNR / TN (TN=Technischer Name)
- UNNR / VPG(LQ) / TN
- UNNR / VPG(LQ) / HG / TN
- SuchID

GG mit UNNR-Suche: Für die Gefahrguterfassung bietet OrderRace die Möglichkeit, Gefahrgutdatenbanken, genannt Kataloge, zu hinterlegen. Es kann ein Referenzkatalog hinterlegt werden, Kunden können jedoch auch in ihrem Privatkatalog nur die UNNR anlegen, die sie tatsächlich benötigen.
Aus dem Referenzkatalog können auch UNNR in den Privatkatalog übernommen werden, um sie dort z.B. noch um die NAG-Angabe zu ergänzen und so einen fertigen eigenen Katalog zu haben.
Ob die Suche gegen den Privat-Katalog, oder gegen den Referenzkatalog erfolgen soll, kann hier definiert werden.
Mögliche Auswahlen sind:

- ohne UNNR-Suche / Pull Privatkatalog
- mit UNNR-Suche gegen Ref-Katalog
- mit UNNR-Suche gegen Privat-Katalog

GG mit Sendungszeilenzuweisung: Ist dieser Parameter angehakt, muss in der Auftragserfassung zu jeder Gefahrgutzeile angegeben werden, zu welcher Sendungszeile diese Gefahrgutzeile gehört. Für die Ausgabe mit dem NDS-Treiber muss dieser Schalter an sein.

Reiter **Optionen**



Im Feld **Abhol-KFZ-KZ** kann ein Kennzeichen vorbelegt werden, welches dann z.B. im Ladelisten-Druck voreingestellt ist und auf der LL angedruckt wird. Dies empfiehlt sich jedoch nur, wenn es sich tatsächlich immer um das gleiche Fahrzeug handelt.
Vorgabe Liefertermintag: *nicht mehr in Verwendung, wird künftig über Vorlagen gesteuert*
mit Ladedispo/LKW-Dispo: ist der Schalter an, gibt es im Kunden-Menü eine weitere Funktion, die es dem Kunden, oder auch einem Disponenten ermöglicht, die einzelnen Sendungen auf mehrere LKWs gezielt zu disponieren und LKW-bezogen dann auch die Ladeliste zu erstellen. Eignet sich für Großverlader. Details dazu sind in der OrderRace-Notiz *S15-LKW-Dispo* zu finden
LKW-Namen: werden hier LKW-Namen vordefiniert, stehen nur diese für die vorher genannte LKW-Dispo zur Verfügung.
Track User, Passwort und **Track-/Trace-Parameter**: wird ein Trackingsystem außerhalb von OrderRace verwendet, kann dies per link angesteuert werden. Damit der Kunde dort den vollen Funktionsumfang nutzen kann, werden oftmals Benutzer und Passwort benötigt, welche hier eingetragen werden können. Dazu kann es auf Kunden-Ebene ein abweichendes Tracking geben, der Programmname wäre im Feld Track-/Trace-Parameter zu setzen.

Kunden-Logo: je Kunde kann hier ein Logo hinterlegt werden, das zuvor in der Sped-Verwaltung / P40-Namespace-Files hochgeladen wurde. Wurde ein Logo angelegt, kann es auch für das Liefer-Avis-Email aktiviert werden.
eigene Lieferavis-Einleitung / -Schluss: je Kunde und Service kann hier ein eigener Einleitungs- oder Schlusstext für das Lieferavis definiert werden. Der Kunde kann dies unter Verwaltung / 30-Auftragseinstellungen auch selbst einpflegen oder ändern.
Lieferavis/Abholavis durch OR sperren: über diese Checkboxen kann der Spediteur diese Funktionen für diesen Kunden sperren.
Logistikmodelle: In einigen Kooperationen werden Logistikmodelle dazu verwendet Key-Account-Kunden über die komplette Kooperation hinweg zu identifizieren. Da jeder Spediteur mit eigenen Kundennummern arbeitet, wäre eine feste Kundennummer für so einen Kooperationskunden nicht möglich, da diese bei mehrere Spediteuren bereits anderweitig belegt oder außerhalb dessen zulässigen Nummernkreises liegen könnte. Deshalb bedient man sich hier der Logistikmodelle.
Das Logistikmodell wird von der Kooperation festgelegt und kann aus bis zu 6 Zeichen bestehen.
OrderRace kann diese Funktion kundenindividuell unterstützen.
Sind in der S01-Service-Konfig im Reiter Auftrag die Logistikmodelle angehakt, können sie je Kunde in der Kunden-Service-Konfig unter Optionen auf wahlweise, nie oder immer geschaltet werden. Damit Logistikmodelle verwendet werden können, müssen diese in der Sped-Verwaltung unter S13-Logistikmodelle noch angelegt werden. Dann stehen sie auch den Kunden, für die der Schalter auf immer oder wahlweise gesetzt wurde, in der Auftragserfassung zur Verfügung.
Die Ausgabe des Logistikmodells erfolgt im Rel.100 im G00-Satz an Stelle 71. Im NDS-Treiber werden Logistikmodelle für die Produktreferenzcodes verwendet und im Feld 16 im M300-Satz ausgegeben.
Motto Text / Ablaufdatum: Je Kunde und Service kann ein eigener Motto-Text erfasst werden, der den generellen Motto-Text ergänzt. Mehr dazu in der OrderRace Notiz *S5-Motto-Texte und Infoboxen*
GLS-Id~Cust-Id~Contact-Id: Bei Nutzung des Service für GLS kann hier jeweils mit ~ getrennt die GLS-ID, dann die Customer-ID, danach die Contact-ID eingetragen werden.
Gelbe Zettel: können dem Kunden zur internen Kommunikation dienen. Details über Funktion und Einrichtung sind in der OrderRace Notiz *K2-Gelbe Zettel* nachzulesen.
EUR1, ermächtigter Ausführer: Je Service-Konfig kann im Reiter Optionen entschieden werden, ob das EUR1-Handling aktiv (Auswahl **Mit**) ist oder nicht (Auswahl **Ohne**).
Steht der Schalter auf **Mit**, wird geprüft ob sich das Empfangsland außerhalb der EU befindet, die Währung für den Warenwert EUR ist und der Warenwert 6000 € übersteigt.
Sind diese 3 Kriterien erfüllt, muss der Auftragserfasser in der Auftragserfassung den EUR1-Modus auswählen. Dazu öffnet sich automatisch unterhalb der Sendungszeilen ein neues Dropdownfeld mit den verschiedenen EUR1-Modus.
Mögliche Werte sind:

- nicht präferenzbegünstigt
- präferenzbegnstigt, EUR1 liegt bei [Spediteurname]
- präferenzbegnstigt, EUR1 wurde per Post zugesandt und ist abgestempelt

Bis der Kunde diese Auswahl trifft, ist im Auftrag die Fehlermeldung EUR1-Modus muss gesetzt sein. sichtbar und der Auftrag nicht speicherbar.

Für Kunden, für die diese Abfrage nicht greifen soll, kann in der Kunden-Service-Konfig im Reiter Optionen die Checkbox für EUR1, ermächtigter Ausführer gesetzt werden. Diese Auswahl hebelt die Abfrage aus und lässt im Auftrag den Text "EUR1, ermächtigter Ausführer" unterhalb der Sendungszeilen erscheinen.

Reiter **Druck**



Etis pro Collo: steuert ob kein, 1 oder 2 Etis pro Packstück erstellt werden sollen
Etis automatisch markieren: “Nein” macht Sinn bei Kunden, die viel voraus erfassen und die Etis dann gezielt drucken wollen, statt alle auf einmal. Ansonsten ist “Ja” die bessere Wahl.
Etis pro Zeile und **Eti-Zeilen pro Seite**: 2/2 für Druck auf DinA4, 1/1 für Eti-Drucker mit Endlospapier, andere Werte sind nicht umsetzbar.
oberer/linker Blattrand und **rechter/unterer Abstand**: mit diesen Abständen kann eingestellt werden, mit wieviel Abstand zum Blattrand der Druck starten soll und wieviel Abstand zwischen den einzelnen Etis sein soll. Da dies je Drucker und je gewählter Druckmethode etwas variieren kann, sind keine Standardmaße voreingestellt. 10 entspricht dabei ca 3 mm.
eigenes Eti-Formular: in der S01-Service-Konfig wird durch den OrderRace-Support ein Eti festgelegt, dass generell in dieser Spedition greift. Neben den Lieferterminarten und dem

Routing, kann auch auf Kunden-Ebene ein abweichendes Eti hinterlegt werden, das immer für diesen Kunden greifen soll.
Etistart auch bei Endlosdruck bestätigen: beim Druck per DinA4 erscheint ein viergeteiltes Feld, in welchem man markieren kann, wo der Druck starten soll. Dies soll leere Etiketten auf dem teuren DinA4-Papier vermeiden. Beim Endlosdruck ist diese Abfrage deaktiviert, es kann aber mit dieser Checkbox eine Druckbestätigung gefordert werden.
Datum auf Eti: es kann gewählt werden zwischen Ladedatum, Auftragsdatum und ohne
Eti-Logo: sofern es im zugewiesenen Eti eingerichtet ist, kann ein Kunden-Logo mit angedruckt werden, dieses muss zuvor in P40-Namespace-Files hochgeladen werden
Spedi-Einstellungen: Je Auftrag kann ein Speditionsauftrag gedruckt werden. Mögliche Auswahlen sind ohne, nur Extras (dabei kann der Speditionsauftrag im Auftrag über Extras gedruckt werden), mit Ladeliste bei Gefahrgut (dann wird nur bei Aufträgen mit Gefahrgut beim LL-Druck automatisch ein Spedi mit gedruckt) oder mit Ladeliste (dann wird für alle Aufträge beim LL-Druck ein Spedi mit gedruckt).
Spedi ohne Sped.-Adr.: Mit dieser Checkbox wird gesteuert, ob die Adresse des Spediteurs auf dem Spedi gedruckt werden soll, oder nicht.Ist das Häkchen gesetzt, wird die Adresse nicht gedruckt.
CMR- und **A08-Einstellungen**: ohne, oder über Extras
Ausfuhrbescheinigung: ist es gewünscht, dass Kunden direkt aus OrderRace heraus Ausfuhrbescheinigungen drucken können, muss durch den OrderRace-Support in der S01-Service-Konfig ein Formular für die Ausfuhrbescheinigung eingetragen werden. Dann kann je Kunde und Service das Häkchen aktiviert werden, damit kann sich der Kunde nachdem der Auftrag in Status 6 überging selbständig eine Ausfuhrbescheinigung drucken für Sendungen, welche ins Ausland verbracht wurden.
Ladelistenart und folgende: es können verschiedene Einstellungen für die Ladeliste vorgenommen werden, z.B. ob die LL mit Barcodes gedruckt werden soll oder nicht.
Warenwert in DFÜ: kann hierüber deaktiviert werden
Abweichender Schlusstext auf Ladeliste und Spedi: Je Service kann ein Schlusstext für alle Kunden für den Andruck auf der Ladeliste und dem Spedi definiert werden.
Je Kunde kann dieser Schlusstext bei Bedarf durch einen individuellen Text ersetzt werden. Der Schlusstext erscheint auf der Ladeliste unterhalb der Summenzeile. Textformatierung fett/kursiv via \b und \i sind möglich, z.b. '\b**wichtig**\b' oder '\i*wichtig*\i'. Derzeit wirkt die Formatierung nicht über mehrere Zeilen (auf Ladedliste), muss also ggf. für jede Zeile wiederholt werden.
Abweichender LL-Quittungstext: Je Service kann ein Quittungstext für alle Kunden für den Andruck auf der Ladeliste definiert werden.
Je Kunde kann dieser Quittungstext bei Bedarf durch einen individuellen Text ersetzt werden. Der LL-Quittungstext erscheint auf der Ladeliste direkt oberhalb der Unterschriftszeile. Textformatierung fett/kursiv via \b und \i sind möglich, z.b. '\bwichtig\b' wird **wichtig** oder '\iwichtig\i' wird *wichtig*. Derzeit wirkt die Formatierung nicht über mehrere Zeilen (auf Ladedliste), muss also ggf. für jede Zeile wiederholt werden.

Reiter **OrderAuto**



Das OrderAuto dient zur “Bestellung” eines Abholfahrzeugs beim Spediteur. Üblicherweise wird das OrderAuto als Sammelmeldung vom Kunden abgesetzt, dies kann z.B. früh morgens vor der Auftragserfassung erfolgen, oder sogar automatisch beim Erteilen der Aufträge. Details zur Handhabung und zum Einrichten sind in der OrderRace Notiz *S16-OrderAuto* zu finden.

Reiter **Order-Kurzkonfig**



In der Order-Kurzkonfig stehen alle Adress-Arten, die in der S01-Service-Konfig auf wahlweise gestellt wurden zur Verfügung.
Hier kann angeklickt werden, welche der Wahl-Adressen der Kunde in diesem Service immer wieder benötigt, damit er sich diese in der Auftragserfassung einfach per Klick dazuschalten kann.
Alternativ ist es möglich, für alle für den Kunden in Frage kommenden Adress-Konstellationen je eine Vorlage anzulegen.
Werden hier genannte Adressen vom Kunden immer benötigt, sollten diese in jedem Fall in den Vorlagen berücksichtigt werden, denn dann ist es zu aufwändig diese jedesmal erst dazu schalten zu müssen.

Reiter **Offerte**



In OrderRace ist es möglich, verschiedene Offerten einzurichten und je eine in der Kunden-Service-Konfig zu hinterlegen. So kann der Kunde Kalkulationen erfassen, sich die Preise automatisch berechnen lassen und sich auf dieser Grundlage entscheiden, ob er die Kalkulation in einen Auftrag umwandeln möchte.
Kalkulationen, die nicht in einen Auftrag umgewandelt oder manuell gelöscht werden, werden automatisch nach 10 Tagen gelöscht.

Reiter **Import**



Import …: Je Kunde kann ein Auftragsimport eingerichtet werden, um dem Kunden die Auftragserfassung zu ersparen oder zu verkürzen. OrderRace bietet hierzu einige feste Formate an. Formate, die im Dropdown nicht enthalten sind, bitte anfragen. Alle Parameter zum Thema Import werden in der OrderRace Notiz *S14-Auftragsimport einrichten* ausführlich beschrieben.
Neben den festen Formaten, die hier im Reiter Import zur Verfügung stehen, bietet OrderRace mit EasyIN einen einfachen Import an, in dem die Felder der zu importierenden csv-Datei manuell den Feldern in OrderRace zugewiesen werden können. Details dazu sind in der OrderRace Notiz *K14-EasyIN* zu finden.

Reiter **Erteilen**



Erteilmethode: steuert, ob die DFÜ bei Voraus-Erfassungen sofort oder erst am Ladetag versendet werden soll und in welchen Status dabei der Auftrag springen soll (3 oder 4)
Dispotage: gibt die Anzahl an Tagen an, wie weit voraus der Kunde erfassen darf und wie weit voraus er Termine im Dropdown auswählen darf
Anzahl Ladetage voraus: gibt die Anzahl an Tagen an, wie weit voraus der Kunde seine Aufträge erteilen darf. Das hängt auch mit der Erteilmethode zusammen und ob der Spediteur Daten für in 10 Tagen z.B. bereits heute erhalten möchte.
Ladetag morgen ab Stunde: wird hier z.B. 13 eingetragen, erhalten alle Aufträge, die ab 13 Uhr erfasst werden automatisch den nächsten Werktag als Ladetag. Es handelt sich dabei nur um einen Vorschlag. Der Ladetag kann manuell noch verändert und auf den aktuellen Tag zurückgestellt werden.
Uhrzeitlimit für Aufträge mit Ladetag heute ab und **-Sperrenart**: darüber kann gesteuert werden, dass der Kunde ab z.B. 11 Uhr keine Aufträge mit heutigem Ladetag erfassen oder nicht mehr erteilen darf, oder beides nicht mehr.

OR 'Weck-email': beginnend mit "mailto:" kann hier eine Emailadresse eingetragen werden, an die eine Email versendet werden soll, wenn der Kunde einen Auftrag erteilt hat. Dies ist vielleicht bei Neukunden oder bei Kunden, die besondere Aufmerksamkeit verlangen eine Möglichkeit, sich aktiv über Aufträge informieren zu lassen.
Zusatzdaten Sendedaten1-URLs: sollen die DFÜ-Daten dieses Kunden gleichzeitig noch an eine weitere Adresse gesendet werden, kann diese hier nach den URL-Spielregeln eingefügt werden.
Sendedaten3: Sollen die DFÜ-Daten dieses Kunden in einem anderen Format als Sendedaten1 und 2 an eine URL gesendet werden, kann dies hier eingerichtet werden.
Dokumente an URLs, abweichend: in der S01-Service-Konfig wird definiert, an welche URL alle Dokumente zu senden sind. Über diesen Parameter kann dies auf Kundenebene übersteuert werden, sodass alle Dokumente dieses Kunden an eine abweichende URL gesendet werden.
Audit2: Sollen die Audit-Daten dieses Kunden abweichend an eine andere URL, ggf in einem anderen Format gesendet werden als Audit1, kann dies hier eingerichtet werden.
Auto-download-Format und URL: für jeden Kunden können seine Auftragsdaten vom Vortag als xml oder csv an eine von ihm gewünschte URL gesendet werden.
Service-Audit: soll das Audit bei diesem Kunden genutzt werden, muss dieser Schalter an sein. Details dazu sind in der OrderRace Notiz *S17-Audit* zu finden
Terminavis mit Eti-Bestätigung: in der S01-Service-Konfig wird definiert wann das Terminavis ausgelöst werden soll. Abweichend zu dieser Standardeinstellung kann hier je Kunde und Service das Terminavis bereits mit der Eti-Bestätigung ausgelöst werden.
Auto-Hinweis-Schlüssel und **-Arg**: für die DFÜ kann hier ein Hinweis-Schlüssel definiert werden, ggf mit Zusatztext im Feld Arg, der in jedem Auftrag dieses Kunden in der DFÜ automatisch ergänzt werden soll.
Schnell-Erteilen: Manche Kunden vergessen leider immer wieder das Erteilen nachdem sie die LL gedruckt haben. Dieser Parameter zieht den Vorgang des Erteilens einen Schritt nach vorne. Ist der Parameter aktiv, wird beim Erstellen der Ladeliste bereits erteilt und somit die DFÜ ausgelöst.

Reiter **Status Export**

OrderRace kann für einzelne Kunden Statusdaten exportieren, sofern diese zuvor nach OrderRace importiert wurden. Da die Einrichtung sehr individuell gemacht werden muss, kann dies nur durch den OrderRace-Service eingestellt werden. Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne.

Adressbücher



Jedem Kunden stehen eigene Adressbücher zur Verfügung. Über die Funktion Erbe setzen und Benutzerring (siehe Benutzerliste), können sich mehrere Kunden Adressbücher teilen und Benutzer per Klick zwischen den Kundenlogins wechseln.
Mehr dazu in der OrderRace Notiz *S12-Adressbuch-Erbe und Benutzerring*
Sofern es hier nicht anders definiert wird, haben die Adress-Arten Auftraggeber, Absender, Frachtzahler und Ladeort jeweils ein eigenes Adressbuch.
Alle anderen Adress-Arten bedienen sich aus dem Adressbuch Allgemein.
Bei der Anlage eines Kunden, wird mit seiner Adresse je eine Adresse in den Adressbüchern Allgemein, Auftraggeber und Ladeorte angelegt.
Sollen für diesen Kunden auch die Adress-Arten Absender und Frachtzahler verwendet werden, sollten die Adressen dafür gleich zu Beginn mit eingerichtet werden.
Weitere Infos rund um das Thema Adressen sind der OrderRace Notiz *K8-Adressen* zu entnehmen.

Benutzerliste

In der Benutzerliste ist der Benutzer sichtbar, der bei der Kundenanlage mit eingegeben wurde. Über Neu können weitere Benutzer angelegt werden.
Über Direkt Login gelangt man in den Kundenlogin.
Durch Klick auf den Benutzerlogin öffnet sich die Verwaltung dieses Benutzers

Auch die Benutzer-Verwaltung ist in mehrere Reiter untergliedert.
Wird je Kunde wenigstens ein Benutzer mit Recht 30 angelegt, kann dieser anschließend weitere Benutzer innerhalb dieses Kunden anlegen.

Reiter **Konto**



Im Konto wird der **Benutzer Login** und das zugehörige **Passwort** angelegt, ggf. der **Loginmodus** verändert - siehe dazu OrderRace Notiz *K1-2-Faktor-Authentifizierung*
Bei Bedarf kann ein **Benutzer-Profil** ausgewählt werden, um die Rechte weiter einzuschränken. Dazu müssen jedoch erst Profile unter Sped.-Verwaltung / P05-Profile vordefiniert werden.
Im Parameter **Rechte & Rolle** wird für den Benutzer ein passendes Recht ausgewählt. Kundenmitarbeiter, die Aufträge erfassen können sollen, benötigen üblicherweise das Recht 20-Lesen & Schreiben. Damit ein Kundenmitarbeiter weitere Mitarbeiter in seinem Kundenlogin anlegen kann und für verschiedene Verwaltungsaufgaben, benötigt er das Recht 30-Alle Rechte.

Reiter **Kontakt**



Im Reiter Kontakt werden die Kontaktdaten des Mitarbeiters angegeben und falls in der Auftragserfassung das Liefer-Avis verwendet werden soll, ist hier zwingend je Mitarbeiter eine **Abhol-/Lieferavis Absender Email** anzugeben. Mit dieser Emailadresse wird dann das Liefer-Avis als Absender bestückt, sodass der Empfänger ggf. auf antworten klicken und so an den Versender schreiben kann.

Reiter **Layout/Optionen**



Schriftgröße: hier kann eine abweichende Schriftgröße je Benutzer im Dropdown ausgewählt werden

Sprache: je Benutzer kann eine andere Sprache eingestellt werden, sollen auch Stammdaten wie Hinweis-Schlüssel in einer abweichenden Sprache angezeigt werden, müssen diese in der gewünschten Sprache mitgepflegt werden.
Listen-Zeilenanzahl: hier kann eingestellt werden, wieviele Zeilen eine Liste haben darf, bis sie umbricht, das soll langes scrollen vermeiden, da man bei vielen Einträgen besser eine Suchfunktion nutzt
Hauptmenü Layout: Zur Verfügung stehen OrderRace1, 1.1 und 2
Depotfilter: Verwendung nur für Speditionsmitarbeiter im Menü Dispo/Depot
Sendungszeilen in Eti/LL-Angebot: statt einer kumulierten Ansicht (8 CO…), wird jede Sendungszeile einzeln angezeigt (2 KT, 1 FP, 3 GP…)
Privataufträge: sollen z.B. für die Beschaffung mehrere Lieferanten in einem Kundenlogin angelegt werden, können diese auf private Aufträge gestellt werden, damit sie die Aufträge der anderen Lieferanten nicht sehen können, der "Hauptkunde" hat so aber alle Sendungen im Blick, mehr dazu in der OrderRace Notiz *S4-Private Aufträge*
Gefahrgut Voll-Edit: ist dieser Schalter an, ist in der Auftragserfassung bei Gefahrgut-Kunden die ausführliche GG-Erfassung offen. Details dazu werden in einer sep. Doku zum Thema Gefahrgut erklärt.
Schnell-Tasten: für Viel-Erfasser können Schnell-Tasten nützliche kleine Helferlein sein, die den Sprung zum Sendungsblock, oder die Funktion Speichern&Neu über Tasten oder Tastenkombinationen erlauben.
Vorlageauftrag bei 'Speichern & Neu': wie soll das Verhalten der Vorlagen sein, soll die aktive Vorlage vorrangig gewählt werden, soll die zuletzt gewählte verwendet werden, oder soll immer eine Auswahlliste angezeigt werden?
Orderedit mit 'Speichern & Status-0-Liste': ist das Häkchen an, erhält der Benutzer in der Auftragserfassung einen zusätzlichen Knopf zum Speichern, mit dem er auf die Liste aller in Status0 befindlichen Sendungen gelangt.
Track & Trace: wird das Tracking von OrderRace genutzt, können mit diesem Schalter und der richtigen Konfiguration der Statuscodes diese für den Kunden farbig dargestellt werden
Newsletter: hat aktuell keine Funktion für Kunden
Kein Servicewechsel: damit kann man Benutzer in einem Service "einsperren", sie dürfen dann nicht zwischen den verschiedenen Services hin und her wechseln, sondern können sich z.B. nur innerhalb der Beschaffung bewegen. In der Benutzerliste ist erkennbar in welchem Service diese Mitarbeiter eingeschlossen sind.

Reiter **Druck**



Hier kann die **Druckgröße** und die **Druckmethode** eingestellt werden. Die gängigsten Druckmethoden sind aktuell PDF und Html bei Druckgröße 1.0

Reiter **Listzusätze**



Für jeden Benutzer kann hier angehakt werden, welche zusätzlichen Felder er in den Auftragslisten sehen können möchte/muss.

Reiter **Menüs**



Für den Kunden hat hier nur das Menü **Importlink im Hauptmenü** eine Verwendung und auch nur für Kunden, die in der Kunden-Service-Konfig unter Optionen einen Import eingerichtet haben.

Vorlagen

Im nächsten Schritt sollte wenigstens eine Vorlage für den Kunden angelegt werden.
Dazu wechselt man per Direkt Login oder im Hauptmenü über den Kundenlogin in den Kundenzugang.
Unter Verwaltung / 49 - Vorlagen gelangt man in die Vorlagen.
Bei der Kundenanlage werden neben den Einstellungs-Parametern auch die Vorlagen von dem Kunden mit kopiert, den man bei Übernahme Einstellungen von ausgewählt hat.
In der Vorlage sollen alle “Standard”-Werte, die der Kunde üblicherweise in der Auftragserfassung verwendet, voreingestellt werden. Je mehr Werte bereits voreingestellt werden können, desto weniger Erfassungsaufwand hat der Kunde später.

So können alle notwendigen Adress-Arten eingerichtet werden, die Standard-Frankatur, vielleicht auch schon eine Lieferterminart und ein notwendiger Hinweis-Schlüssel.

Wird bereits eine Lieferterminart in der Vorlage mit angelegt, kann bei Bedarf dazu als **Termindatum** bis zu 5 Arbeitstage voraus in Bezug auf das Erfassungsdatum angelegt werden, oder bis zu 3 Arbeitstage voraus in Bezug auf das Ladedatum.

Hat der Kunde unterschiedliche Geschäftsfälle, in denen er z.B. weitere Adress-Arten braucht, oder mit Nachnahmen arbeitet, so empfiehlt es sich für ihn weitere Vorlagen anzulegen, damit er in der Auftragserfassung bei Bedarf bequem hin und her schalten kann. Detaillierte Infos zu den Vorlagen sind in der OrderRace Notiz *S9-Vorlagen* zu finden.

Stammdaten

Nicht alle vom Spediteur bereitgestellten Stammdaten werden von allen Kunden vollumfänglich benötigt.
Um die Auswahl, z.B. im Dropdown-Feld der Verpackungscodes oder bei den Lieferterminarten, so überschaubar wie möglich zu halten, empfiehlt es sich zusammen mit dem Kunden eine für ihn passende Vorauswahl zu treffen.
Dazu dienen die Menüpunkte 33 ff in der Verwaltung
Hier einmal am Beispiel des Menüpunkts 33-Frankaturen dargestellt.
Auch die Voreinstellung der Stammdaten werden von dem Kunden, den man als Kopiervorlage zuvor verwendet hat, kopiert.
So ergibt sich für die Frankaturen z.B. dieses Bild:

Frankaturen Menü > Verwaltung > Frankaturen

Code	Name	Kurzname	aktiv
01	Cost, Insurance and Freight	CIP	☐
02	Frei Haus	Frei Haus	☑
05	Delivered at frontier	DAF	☑
06	Free Carrier..Named Place	FCA	☑
07	unfrei ab Werk	unfrei ab Werk	☑
08	Delivered at Place	DAP	☑
09	Free on Board	FOB	☑
1	Delivery Duty Paid	DDP	☑
10	DDPU frei Haus verzollt - excl. Zoll + Steuer	DDPVAT	☑
14	EXW ab Werk - benannter Ort (ex works)		☑

Aktivierung ändern

Nutzt der Kunde nun aber z.B. nur 02-Frei Haus und 08-DAP, können bei den anderen Einträgen die Markierungen entfernt und unten auf Aktivierung ändern geklickt werden.
Der Kunde hat damit in der Auftragserfassung nur noch diese beiden Frankaturen zur Auswahl und muss sich nicht in jedem Auftrag durch eine lange Liste von Frankaturen scrollen.

Das gleiche Vorgehen empfiehlt sich für die Stammdaten:
35-Lieferterminarten
36-Nachnahmearten (sofern der Kunde mit Nachnahmen versendet)
38-VP-Codes
39-GG-VP-Codes (sofern der Kunde die Gefahrguterfassung nutzt)

40-Währungen (sofern mehr als eine Währung angelegt wurde)
41-Hinweis-Schlüssel
42-DokumentTypen (falls diese verwendet werden)
43-Makros (falls diese verwendet werden)

Die Stammdaten sollten grundsätzlich so fein abgestimmt sein, dass der Kunde möglichst keine Fehler bei der Nutzung machen kann. So kann eine Lieferterminart Abmessungen erzwingen, oder für einen bestimmten PLZ-Bereich nicht erlaubt sein.
Ein Hinweis-Schlüssel kann einen anderen bedingen, also in nur in Kombination mit einem bestimmten anderen verwendet werden, oder nicht in Kombination mit einem bestimmten VP-Code erlaubt sein.
Eine Frankatur kann so eingerichtet werden, dass sie nur für nicht-EU-Länder verwendet werden kann.
Ein VP-Code kann ein Colli-Gewicht nach oben beschränken und man kann darin auch Standardmaße hinterlegen.
Diese und weitere Einstellungsmöglichkeiten helfen dem Kunden in der täglichen Handhabung und helfen darüber hinaus Probleme in der Transportabwicklung und Reklamationen zu vermeiden. Das wiederum steigert die Kundenzufriedenheit.
Details zu den Stammdaten können den einzelnen OrderRace Notizen entnommen werden.

Welche Informationen benötigt der Kunde?

Neben dem Ablauf der Auftragserfassung, des Eti- und Ladelistendrucks und des Erteilens, sollte der Kunde über folgende Möglichkeiten informiert werden:

- Statusübersicht (0-6)
- Anlage und Nutzung mehrerer Vorlagen
- manuelles und automatisches Duplizieren von Aufträgen
- Aktivieren und Deaktivieren von Stammdaten (z.B. weitere VP-Codes)
- Änderung verschiedener Auftragseinstellungen
- Benutzerverwaltung innerhalb seines Kundenlogins
- ggf. Handhabung des OrderAuto
- Adressbuch und Import von Adressdaten
- Möglichkeit zum Auftragsimport
- Auftragsstatistiken
- Automatischer Download der Auftragsdaten für z.B. die interne Rechnungsprüfung
- ggf. Service-Wechsel
- Extras in Auftragserfassung (Konfigurator, ggf. Notizen, Dokumente, Sped-Auftrag)
- ggf. GG-Referenz-Katalog und GG-Privatkatalog
- Sendelog/LL-Nachdruck

Umfirmierung / Adressänderung

Firmiert ein Kunde um, ändert sich die Adresse oder die Kundennummer, ist es aus Sicht von OrderRace nicht notwendig, einen neuen Kunden dafür anzulegen. Viel einfacher und oftmals sinnvoller ist es, den bestehenden Kundenlogin umzuschreiben.
Damit bleiben die für den Kunden relevanten und auch gewohnten Dinge erhalten, wie z.B. welche VP-Codes, Hinweis-Schlüssel und Lieferterminarten aktiviert sind. Die Vorlage(n) bleiben bestehen (mit den aktualisierten Adressdaten) und nicht zuletzt die Statistiken und Benutzereinstellungen.

An folgende Stellen sollte bei einer Umfirmierung, Adressänderung oder Änderung der Kundennummer gedacht werden:



1.) Der **Login** kann bei einer Umfirmierung geändert werden, kann aber auch belassen werden. Er wird nur von den Kundenmitarbeitern beim Login genutzt und ist darüber hinaus nach außen hin nicht sichtbar.
Der **Name** kann hier geändert werden. Es handelt sich dabei um den Anzeigenamen im Kundenbuch, Kundenlogin und allen Dispoansichten. Bei einer Umfirmierung sollte der name unbedingt geändert werden.
2.) In den Services muss ggf. das Feld **Kunden-Nr im Service (default)** angepasst werden, damit die DFÜ mit der neuen Kundennummer erzeugt wird.

3.) Es sollten alle Adressbücher (**Allgemein**, **Auftraggeber**, **Absender**, **Frachtzahler** und **Ladeorte**) hinsichtlich der geänderten Adresse oder Kundennummer (**ID3**) geprüft und geändert werden, damit die Vorlage(n) auf die korrekten Adressen zurückgreifen kann.
4.) In der Benutzerliste sollten bei Bedarf alle vorhandenen Benutzer überarbeitet werden. Hier sind ggf. die Emailadressen zu überarbeiten.

Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.

Version 2022-01-21 / SG / KD / Copyright Daum Datentechnik Retgendorf