OrderRace-Notiz - S41: PLZ-Bereiche sperren

Zusammenfassung:
In dieser Doku soll es aus Anlass der "Hochwasserlage im Juli 2021" um eine der Möglichkeiten zur Sperre von einzelnen PLZ oder PLZ-Bereichen gehen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten Postleitzahlen vom Routing auszuschließen. Die einfachste Möglichkeit ist es, ein ganzes Depot zu sperren, Details dazu sind in der Notiz S6-Depots sperren nachzulesen. Diese Variante macht Sinn, wenn ein ganzes Depot nicht mehr anfahrbar ist.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, PLZ einfach aus dem Routing raus zu nehmen. Diese Variante funktioniert jedoch nur, wenn es ein Routing mit Adresstyp per-PLZ oder von-bis-PLZ ist, wenn es kein greifendes Rückfall-Routing gibt und wenn es kein ROW-Routing gibt.
Für alle anderen Fälle kann ein Sperr-Routing vor das aktuelle Routing gesetzt werden, in welchem man sich der Funktion des Depot sperrens bedient. Der Wesentliche Vorteil dabei ist, dass das aktuelle Routing nicht mehrfach geändert werden muss und sobald die Krisensituation wieder überstanden ist, einfach eingestellt werden kann.

Aktuelles Routing prüfen

Im ersten Schritt wird geprüft, welches Routing aktuell als Zustell-Routing hinterlegt ist. Dazu ist in der Sped.-Verwaltung unter S01-Service-Konfig im Reiter Service zu prüfen, welches Routing aktuell im Parameter **Zustell-Routing** ausgewählt ist, in u.s. Fall "Standardrouting Versand":



Zu beachten ist, dass diese Prüfung ggf. für alle Services (Versand, Beschaffung …) einmal durchgeführt werden muss.
Wurde für bestimmte Lieferterminarten, Hinweisschlüssel oder einzelne Kunden ein abweichendes Zustell-Routing definiert, müssen diese ebenfalls geprüft werden und ein

eigenes Sperr-Routing erhalten. Es ist also je verwendeter Routingtabelle ein Sperr-Routing anzulegen.
Die Prüfung bei den Lieferterminarten kann unter Sped.-Verwaltung / S05-Lieferterminarten gemacht werden. Ist ein abweichendes Zustellrouting in einer Lieferterminart definiert, wird es in der **Spalte Routing** mit Namen angezeigt.
Die Prüfung für die Hinweis-Schlüssel muss manuell gemacht werden, d.h. es muss in jedem einzelnen Schlüssel unter Sped.-Verwaltung / S09-Hinweisschlüssel der Parameter **401-abw. Zustellrouting** geprüft werden.
Die Prüfung für die Kunden kann im Kundenbuch unter K4-Kunden-Service-Konfig-Vergleich durchgeführt werden.

Sperr-Routing anlegen

Es wird nun eine neue Routingtabelle angelegt, die alle PLZ einzeln oder in PLZ-Bereichen enthält, die gesperrt werden sollen.
Dazu ist in der Sped.-Verwaltung unter P03-Routings & Depots mit dem Button Neu ein neues Routing anzulegen.
Zu füllen ist der **Routing-Name** - hier “Sperre” -, als **Adresstyp** wird empfohlen per, wahlweise von-bis Plz und als **Rückfall-Routing** ist das vorher geprüfte Zustell-Routing auszuwählen - hier “Standardrouting Versand”.



Die Auswahl per, wahlweise von-bis Plz im Adresstyp ermöglicht, dass Routingzeilen angelegt oder importiert werden können, die entweder nur genau diese PLZ im Feld

von-PLZ enthalten die gesperrt werden soll, oder einen PLZ-Bereich mit von-bis-Angabe der gesperrt werden soll.

Ist das neue Routing gespeichert, kann entweder unten über “Import Routingzeilen” eine Liste importiert werden (Details dazu siehe *S18-Routings & Depots*), oder die Routingzeilen werden manuell angelegt.

Zur manuellen Anlage wird oben auf Routings & Depots geklickt, damit die Übersicht der Routings wieder sichtbar wird. Darin ist nun die Anzahl 0 in der Spalte Routingzeilen des neu angelegten Routings anzuklicken:



Mit Neu werden neue Routingzeilen angelegt.
Zu Füllen ist das **Land** mit dem zweistelligen ISO-Code (z.B. DE, AT, CH, FR, DK, IT…), die **von-PLZ**, für PLZ-Bereiche außerdem die **bis-PLZ** und das **Depot**.



Es wird empfohlen alle Zeilen auf ein (1) Depot zu routen, hier “SPERRE”.

Sind alle Routingzeilen angelegt, wird mit Klick auf Routings & Depots wieder auf die Übersicht der Routings gesprungen und die 1 unter Depots ausgewählt:

Routings & Depots Menü > Sped.-Verwaltung > Routings & Depots ?

Routing	Version	Depots	Routingzeilen	Letzte Verwendung
[illegible]		15	198	2021-06
[illegible]		239	30925	2021-07
[illegible]		8	4	2021-04
[illegible]		1	1	2020-10
[illegible]		10	95	2021-03
[illegible]		10	95	2021-06
[illegible]		11	12	2021-07
[illegible]		2	3	2021-02
[illegible]		156	2700	2020-10
[illegible]		117	6	2020-07
[illegible]		2	2	2021-05
[illegible]		15	11	2021-07
[illegible]		0	0	
[illegible]		4	5	2020-11
[illegible]		8	5	2021-06
Sperre		1	1	
Standardrouting Versand		18	22	2021-06

1-17/17 Neu

Mit Klick auf den Namen - hier “SPERRE” - öffnen sich die Depot Details. Hier kann nun im Feld **Sperrtext** ein Fehlertext eingetragen werden, der dem Kunden in der Auftragserfassung angezeigt werden soll, z.B.:

Depot Details Menü > Routings & Depots ? > Depotstamm > Depot Details

speichern Löschen

Depot	SPERRE
Name	SPERRE ?
abweichende Eti-Formulardatei	
Sende-Format	
Sende-Uri	?
Sende-DFUE-Id	?
Name 1	
Name 2	
Strasse 1	
L-Plz Ort	DE
Telefon	
Fax	
Email	
Nachnahme, max	EUR
Verbotene VP-codes	mehrere getrennt mit ~
LBH-Pflicht	Ohne
Warenwert Sendung, min	EUR
Gruppe	
Sperrtext	Wegen Hochwasser aktuell nicht anfahrbar!
Empfänger-Person Pflicht	☐
Empfänger-Telefon Pflicht	☐
Empfänger-Email Pflicht	☐

Details dazu sind der Notiz *S6-Depots sperren* zu entnehmen.

Sperr-Routing aktivieren

Ist das Sperr-Routing fertig angelegt und wurde das aktuelle Standard-Routing als Rückfall-Routing definiert, kann nun das Sperr-Routing aktiviert werden.
Dazu ist in der Sped.-Verwaltung unter S01-Service-Konfig im Reiter Service für den Parameter **Zustell-Routing** nun das neue Sperr-Routing - hier Sperre - auszuwählen und die Auswahl zu speichern.



Soll das Sperr-Routing nur vorbereitend eingerichtet werden, wird das Sperr-Routing natürlich hier noch nicht ausgewählt und bleibt somit b.a.w. inaktiv.

Auswirkung für den Kunden

Aufträge in die hinterlegten Postleitzahlen der Sperrtabelle können nun nicht mehr fehlerfrei erfasst werden.
Der Kunde erhält die Fehlermeldung, die als Sperrtext eingetragen wurde, z.B. so:



Für diese Aufträge ist es somit nicht möglich Etiketten zu drucken oder die Aufträge zu erteilen.

Sperre entfernen

Um nach so einer Krise das Sperr-Routing wieder zu entfernen ist lediglich in der Sped.-Verwaltung unter S01-Service-Konfig im Reiter Service für den Parameter **Zustell-Routing** wieder das bisherige Routing - hier “Standardrouting Versand” - auszuwählen und die Auswahl zu speichern.
Sollen einzelne PLZ wieder anfahrbar sein, sind diese aus dem Sperr-Routing zu entfernen, damit das Standard-Routing dafür wieder greifen kann.