#### Installationsanleitung

### Neo4j Installation:

- Java installieren
- Neo4j installieren
  - Apt install neo3j
- Als Dienst aktivieren, sodass Neo4j beim Systemstart gestartet wird
  - Systemctl enable neo4j
- Datei /etc/neo4j/nei4j.conf editieren und folgenden Inhalt hinzufügen
  - o dbms.connectors.default listen address=0.0.0.0
  - o dbms.connector.bolt.listen address=0.0.0.0:7687
  - o dbms.connector.http.listen\_address=0.0.0.0:7474
- Dienst neustarten
  - o Service neo4j restart
- Per Shell an Neo4j anmelden
  - Cypher-shell -u neo4j -p neo4j
  - Neues Passwort setzen: CALL dbmc.changePassword("neues Passwort");
  - Shell wieder verlassen: ":exit"

### CoreNLP installieren und als Service einrichten:

- In dem Ordneer CoreNLP/stanford-corenlp-full-2018-10-05 ist ein Textdokument hinterlegt, das beschreibt wo CoreNLP geladen werden kann. Der Ordnerinhalt mit jar-Dateien etc. auf einen Server in den Ordner /opt/corenlp kopieren.
- Neuen Benutzer anlegen
  - Useradd nlp
- Berechtigungen und Besitzer des Ordners auf den neuen Benutzer ändern
  - Chown -R nlp:nlp /opt/corenlp
  - Chmod 755 -R /opt/corenlp
- Den Inhalt von CoreNLP/start\_corenlp.txt in die Datei /etc/init.d/corenlp kopieren und speichern
- Symlink erzeugen
  - o In -s /etc/init.d/corenlp /etc/rc2.d/S75corenlp
- Server neustarten. CoreNLP wird automatisch beim Systemstart mitgestartet und läuft auf dem Port 9000. Soll der Port verändert werden, muss dieser Vorgang in der Datei /etc/init.d/corenlp durchgeführt werden. Der Dienst kann mit "sudo service corenlp start" oder "... stop" manuell gestartet oder beendet werden.

## Modul für Drupal einrichten

- Aus dem Ordner Modul Drupal Umgebung hochladen (in den modules Ordner), entsprechende Dateirechte vergeben.
- In dem Ordner nlp\_search/nlp\_python/ClausIE/clausie\_lib ist ein Textdokument, in dem steht woher die Ressourcen für ClausIE bezogen werden können.
- Ggf. Java auf dem Webserver installieren, falls noch nicht vorhanden
- Mindestes Python 3.5 sollte verwendet werden
- Für Python3 pip installieren
  - Apt install python3-pip
- Mit Pip folgende Abhängigkeiten installieren

- Python3 -m pip install -U spacy
  - python3 -m spacy download en
  - python3 -m spacy download en\_core\_web\_lg
- Python3 -m pip install neo4j
- o Python3 -m pip install nltk
- o Python3 -m pip install annoy
- o Python3 -m pip install flask
- Python3 -m pip install unidecode
- Auf dem Webserver in den Ordner des Moduls wechseln und dort in den Ordner nlp python
- Hier folgenden Code ausführen
  - python3 nltkDownload.py
- Modul in Drupal aktivieren. Zur Einstellungsseite gehen und konfigurieren
- Mit dem Button "Index All" die Nodes für die initiale Indexierung exportieren.
- Die Datei aufrufen, um den initialen Index zu starten
  - Python3 nlpStart.py
  - Alle Nodes sollten nun iteriert werden und die noch zu verarbeitenden Nodes angezeigt werden. Dieser Prozess kann je nach Inhalt in der Drupal-Umgebung etwas Zeit in Anspruch nehmen
- Cronjob hinzufügen
  - o Crontab -e
  - 24 21 \* \* \* python3 /var/www/html/women\_d8/web/modules/custom/nlp\_search/nlp\_python/nlpStart.
    pv
  - o Ruft jeden Tag um 21:24 Uhr den Job auf, Pfad anpassen
  - o Der Cronjob sollte für einen normalen Benutzer, nicht root eingerichtet werden.

Flask Anwendung (Schnittstelle zwischen den Python-Klassen und dem Drupal-Modul) als Service einrichten:

- Gunicorn installieren
  - Python3 -m pip install gunicorn
- In den Ordner /var/www/html/women\_d8/web/modules/custom/nlp\_search/nlp\_python wechseln
- Befehl starten: gunicorn --bind 0.0.0.0:5000 wsgi:app
- Schauen, ob es keine Fehlermeldung gibt
- Datei erstellen: nano /etc/systemd/system/myproject.service
- Folgenden Inhalt einfügen und speichern

[Unit]

Description=Gunicorn instance to serve nlpInterfaceFlask

After=network.target

[Service]

User=corin

Group=www-data

WorkingDirectory=/var/www/html/women\_d8/web/modules/custom/nlp\_search/np\_python

ExecStart=/usr/local/bin/gunicorn --workers 3 --bind 0.0.0.0:5000 nlpInterfaceFlask:app

[Install]

# WantedBy=multi-user.target

- Dienst starten
  - o sudo systemctl start nlpInterfaceFlask
- Dienst aktivieren, sodass dieser beim Systemstart gestartet wird.
  - o sudo systemctl enable nlpInterfaceFlask
- Status des Dienstes überprüfen
  - o sudo systemctl status nlpInterfaceFlask