
## X -Laboratorio PKT tracer

Si consideri la rete in figura



## Attenzione:

- Indirizzi IP e gateway sono già stati configurati per i 6 host.
- Le interfacce dei router R0, R1 e R3 sono già state configurate ed attivate come in figura.
- Le reti /24 sono reti private
- Indicare sempre prima del comando il prompt visualizzato dal sistema, prestando attenzione alla modalità di partenza in ciascuna richiesta
- Q1) Configurare ed attivare l'interfaccia Fa0/0 del router R2 come indicato.

```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 80.1.0.2 255.255.0.0
R2(config-if)# no shutdown
```

Q2) Abilitare RIPv1 sul router R2 in modo tale che vengano dichiarate solo le reti pubbliche e che l'interfaccia Fa0/1 sia passiva

```
R2*configure terminal
R2(config) #router rip
R2(config-router) #version 1
R2(config-router) #network 88.1.0.0
R2(config-router) #network 131.15.0.0
R2(config-router) #passive-interface FastEthernet 0/1
```

Q3) Configurare il routing statico sul router R3 in modo che possa raggiungere tutte le reti <u>pubbliche</u> e <u>internet</u>, minimizzando il numero di regole necessarie.

```
R3(config)# ip route 80.1.0.0 255.255.0.0 88.1.0.1
R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 88.1.0.2
```