

COMPARTILHAR O PROJETO

Como abrir um tunel temporario com Cloudflare

Um guia pratico para publicar seu projeto local por alguns minutos e enviar o link para colegas, clientes ou pessoas do time.

LINK GERADO NESTA SESSAO

<https://consoles-expressions-dicke-yards.trycloudflare.com>

O endereco e temporario e deixa de funcionar quando o comando do Cloudflare e encerrado.

O que voce precisa

Node.js + npm e o executavel cloudflared instalados.

O que o tunel faz

Cria uma URL HTTPS publica que encaminha para o servidor Vite rodando na sua maquina.

Importante

Nao use Quick Tunnel para producao, dados sensiveis ou acesso permanente. Para isso, configure um tunnel nomeado com conta Cloudflare.

01 / FAZER SOZINHO

Do projeto local ao link publico

Abra dois terminais: um fica com o Vite rodando e o outro fica com o tunel. Os dois precisam permanecer abertos enquanto seus colegas estiverem acessando.

01

Entre na pasta do projeto

Use o caminho da pasta onde esta o package.json.

```
cd /caminho/para/mewstack.com.br
```

02

Instale as dependencias, se necessario

Na primeira vez em uma maquina nova, instale os pacotes do projeto.

```
npm install
```

03

Suba o servidor local

O Vite mostra no terminal a porta efetivamente usada. Normalmente sera 5173.

```
npm run dev -- --host 0.0.0.0  
# exemplo de saida: http://localhost:5173
```

04

Abra um segundo terminal e crie o tunel

Troque 5173 pela porta informada pelo Vite. Se a 5173 estiver ocupada, o Vite pode escolher 5174 ou outra.

```
cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:5173
```

05

Copie a URL HTTPS

O Cloudflare imprime uma URL terminada em trycloudflare.com. Envie esse endereco para os colegas.

```
https://seu-endereco.trycloudflare.com
```

06

Encerre quando terminar

Volte a cada terminal e pressione Ctrl+C. O link deixa de responder assim que o processo do cloudflared e encerrado.

```
Ctrl+C
```

02 / OPERACAO

Se algo nao abrir

A maioria dos problemas vem de porta incorreta, servidor local parado ou de um bloqueio de rede. Use esta lista curta antes de recriar o tunel.

Sintoma	O que conferir
A pagina mostra erro 502	O Vite nao esta rodando ou o tunel aponta para outra porta. Confira o terminal do Vite e repita o comando com a porta correta.
O link nao abre para ninguem	Mantenha o terminal do cloudflared aberto. Se a rede bloquear o protocolo padrao, tente: cloudflared tunnel --protocol http2 --url http://127.0.0.1:5173
O layout parece antigo	Recarregue com Ctrl+Shift+R. Em desenvolvimento, o Vite atualiza a pagina automaticamente depois que os arquivos mudam.
A porta 5173 ja esta ocupada	Use a porta que apareceu no terminal do Vite. Exemplo: cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:5174

Checklist antes de enviar

- ☐ O projeto abre em `http://localhost:PORTA` na sua maquina.
- ☐ O terminal do Vite continua aberto.
- ☐ O terminal do cloudflared mostra o endereco `trycloudflare.com`.
- ☐ Voce abriu a URL publica em uma janela anonima ou em outro dispositivo.

Para compartilhar de forma permanente

Use um tunnel nomeado no Cloudflare, com dominio e regras de acesso. Quick Tunnels sao excelentes para demonstracao e revisao rapida, mas o endereco pode mudar e nao tem garantia de disponibilidade.

```
# referencia oficial do comando usado neste guia
cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:PORTA
```

Gerado para o projeto MewStack em 20/07/2026.