PDF-Translator – Manual de usuario

PDF-Translator – Manual de usuario

Este manual describe todos los controles de PDF-Translator: el asistente de configuración (instalador) y la aplicación propiamente dicha. Se basa en los mismos textos de ayuda que la aplicación muestra directamente (información emergente al pasar el ratón y un texto más detallado mediante Ayuda → ¿Qué es esto? o Mayús+F1 y un clic posterior sobre un elemento). Si ya conoce la aplicación, puede usar este documento simplemente como obra de consulta.

Dentro de la aplicación, este manual puede abrirse en cualquier momento mediante **Ayuda → Manual de usuario…** – automáticamente en el idioma de la interfaz seleccionado en ese momento. Los avisos que aparecen directamente debajo de un campo (p. ej. «PaddleOCR no está instalado») también enlazan aquí.

Nota: las capturas de pantalla muestran la interfaz en alemán. En el texto, los nombres de los campos se indican exactamente como aparecen en la interfaz en español.

Índice

1. Asistente de configuración (instalación)
2. La aplicación de un vistazo
3. Elegir un documento y ajustes básicos
4. Tratamiento de imágenes en documentos
5. Términos protegidos
6. Excluir encabezados y pies de página
7. Estimar costes e iniciar la traducción
8. Durante y después de la ejecución
9. Corregir traducciones manualmente
10. Combinar varios archivos
11. Ajustes
12. Idioma de la interfaz
13. Prueba de hardware (GPU)
14. Actualizaciones e información de versión

---

1. Asistente de configuración (instalación)

El asistente de configuración instala PDF-Translator una sola vez en este ordenador. No necesita derechos de administrador/root, ya que todo se instala en una carpeta personal propiedad del usuario.




Figura 1: Pantalla inicial del asistente de configuración

Idioma. El idioma elegido en la primera pantalla se aplica de inmediato a todas las demás pantallas del asistente. Es independiente del idioma de la aplicación posterior, que tiene su propia selección de idioma (véase el capítulo 12).

¿En línea o local? Aquí se elige cómo se procesan las imágenes de los documentos:

- **En línea (proveedor en la nube):** la traducción se realiza a través de un proveedor en la nube (DeepL, Google, OpenAI o Grok). Para el procesamiento de imágenes se usa un procedimiento local más sencillo. Es la instalación más rápida y sencilla y funciona en cualquier ordenador. Se necesita una clave de API propia del proveedor elegido y conexión a Internet durante la traducción.
- **Local (en esta tarjeta gráfica):** además de la variante en línea, se instala en la propia tarjeta gráfica un procesamiento de imágenes mejor, basado en IA (LaMa). Así, el procesamiento de imágenes permanece completamente en este ordenador. Se necesita una tarjeta gráfica NVIDIA compatible con suficiente memoria de vídeo (se comprueba en el siguiente paso); se descargan una sola vez unos 2–3 GB. En ambos modos, la traducción del texto propiamente dicha siempre se realiza a través de un proveedor externo y se cobra allí por traducción, como de costumbre.

  Lo que aporta esta opción en concreto se describe con más detalle en el capítulo 4 («Tratamiento de imágenes en documentos»); en resumen: una calidad de imagen claramente mejor cuando los documentos traducidos contienen fotos u otros fondos complejos; de lo contrario, no es imprescindible.




Figura 2: «¿En línea o local?» – pantalla de selección

Si la comprobación de la GPU da un resultado negativo (no se encontró una tarjeta compatible o el controlador está desactualizado), el asistente ofrece dos caminos: **«Continuar en local de todos modos»** (útil si la comprobación falló por error o si aún está pendiente una actualización del controlador; la prueba de hardware puede repetirse en la aplicación en cualquier momento, véase el capítulo 13) o **«Cambiar a Online»**. Con independencia de ello, los proveedores en línea pueden añadirse en cualquier momento en los ajustes de la aplicación.

Configurar claves de API. Aquí puede guardarse directamente una clave de API para cada proveedor deseado. Los proveedores no marcados pueden añadirse más tarde en cualquier momento en los ajustes de la aplicación (botón **«Más tarde, en Ajustes»**). Para cada proveedor marcado se abre una pantalla propia con un campo de entrada (lo introducido aparece como puntos) y el botón **«Obtener clave (abre el navegador)»**, que abre en el navegador la página de registro del proveedor correspondiente; allí se genera la clave, que luego se pega aquí. Solo el botón **«Guardar»** guarda realmente lo introducido. El asistente también puede completarse sin clave; sin embargo, hasta que no se haya guardado al menos una clave, ninguna traducción funcionará.




Figura 3: Elegir proveedores para las claves de API



Figura 4: Introducir la clave de API de un proveedor

Aviso de seguridad al abrir el navegador: antes de que el asistente abra un enlace en el navegador predeterminado, la dirección de destino se muestra de nuevo en texto claro y debe confirmarse. Así puede comprobarse antes de abrirla que es realmente la dirección esperada.

Atrás, Siguiente, Cancelar. Cada pantalla tiene abajo la misma barra con **«Atrás»** (los datos ya introducidos se conservan), **«Siguiente»** y **«Cancelar»**. Al cancelar, el asistente pide confirmación; si se confirma, elimina automáticamente todos los archivos creados hasta ese momento; la configuración puede volver a iniciarse en cualquier momento. Si la instalación propiamente dicha está en curso, en casos excepcionales puede quedar un archivo que se estaba usando; aun así, se intenta eliminar automáticamente todo lo posible.

Finalización. Al final, el asistente puede cerrarse con **«Cerrar»** sin iniciar la aplicación, o combinarse directamente con el inicio de la aplicación mediante **«Iniciar ahora»**.

---

2. La aplicación de un vistazo

Tras la instalación se abre la aplicación PDF-Translator con un formulario para la ejecución de la traducción. Los capítulos siguientes recorren su manejo de arriba abajo, en el orden en que está dispuesto en la ventana. El número de versión actual aparece en la barra de título de la ventana.




Figura 5: Ventana principal en el modo «Traducir PDF»

---

3. Elegir un documento y ajustes básicos

Campo «Tarea»: determina qué flujo de traducción se usa. Según la selección, más abajo solo se muestran los campos pertinentes; los ajustes de OCR, por ejemplo, solo en el modo «Traducir imágenes individuales». Hay cuatro opciones:

- **Traducir PDF**: un único documento PDF.
- **Traducir presentación (PowerPoint/Impress)**: un único archivo PPTX.
- **Traducir documento de Word/Writer**: un único archivo DOCX.
- **Traducir imágenes individuales**: uno o varios archivos de imagen; muestra además los campos «Motor de OCR» y «Método de reescritura» (véase el capítulo 4).

Campo «Origen»: selecciona el archivo que se va a traducir. El botón **«Seleccionar archivo...»** abre el diálogo de selección de archivos (en el modo de imágenes pueden elegirse varios archivos a la vez). El nombre del archivo elegido aparece después a su lado. Si pone «Ningún archivo seleccionado», primero hay que elegir un archivo antes de poder realizar un análisis de costes.

Campos «Idioma de origen» e «Idioma de destino»: los dos idiomas de esta ejecución. Ambos se indican como código de idioma de dos letras según ISO 639-1, p. ej. EN para inglés o DE para alemán. El idioma de origen debe coincidir con el idioma real del documento; de lo contrario, el proveedor de traducción devuelve resultados erróneos o ninguno.

Campo «Proveedor de traducción»: qué servicio en la nube realiza la traducción del texto propiamente dicha. Hay cuatro proveedores, cada uno con su propia clave de API gestionada en los ajustes (capítulo 11):

- **DeepL**
- **Google**
- **OpenAI**
- **Grok**

Si falta la clave del proveedor elegido, aparece justo debajo un aviso con borde rojo y un enlace a los ajustes.

---

4. Tratamiento de imágenes en documentos

El formulario dispone para ello del campo **«Imágenes en el documento»**, con tres opciones:

- **No traducir imágenes incrustadas**: las imágenes incrustadas no se modifican.
- **Seleccionar imágenes individualmente más tarde**: en el futuro mostrará, tras el análisis de costes, una lista para elegir imágenes concretas.
- **Traducir todas las imágenes incrustadas**: en el futuro procesará automáticamente cada imagen incrustada.

Importante, para no crear falsas expectativas:

> **Estado actual: en PDF, PowerPoint/Impress y Word/Writer este campo todavía NO tiene ningún efecto en el resultado.** Las imágenes incrustadas en estos tres tipos de documento se conservan, por ahora, SIEMPRE sin cambios, independientemente de cuál de las tres opciones esté seleccionada. No es un fallo, sino una función aún no implementada: la lista de selección descrita para «Seleccionar imágenes individualmente más tarde» tampoco existe todavía. La propia aplicación lo indica expresamente durante el análisis de costes en cuanto un documento contiene imágenes incrustadas y no está seleccionado «No traducir imágenes incrustadas». Solo los archivos de imagen puros en el modo propio **«Traducir imágenes individuales»** (véase más abajo) se traducen ya por completo; se trata de un flujo totalmente independiente y maduro, no afectado por esta limitación.

Por eso, en el modo de imágenes el campo está bloqueado (fijado en «Traducir todas las imágenes incrustadas») y allí no tiene utilidad práctica; para este modo, el control se realiza mediante los dos campos «Motor de OCR» y «Método de reescritura» situados más abajo.

Solo en el modo «Traducir imágenes individuales» (capítulo 3) son visibles dos campos adicionales, **«Motor de OCR»** y **«Método de reescritura»**, que se ven en la captura siguiente con sus valores predeterminados (Tesseract y superposición de caja); ambos se explican a continuación uno por uno:




Figura 6: Los campos «Motor de OCR» y «Método de reescritura» en el modo «Traducir imágenes individuales», aquí con sus valores predeterminados Tesseract y superposición de caja

Campo «Motor de OCR»: reconocimiento de texto. Reconoce el texto de las imágenes antes de traducirlo y reescribirlo. Hay tres motores disponibles (la captura anterior muestra el primero):

- **Tesseract (local)** (predeterminado). Funciona completamente en local, sin proveedor en la nube ni clave de API propia, pero necesita que el propio software Tesseract esté instalado en este ordenador (véase README.md). Reconoce el texto línea por línea; después, PDF-Translator agrupa las líneas en párrafos por sí mismo.
- **Google Cloud Vision (nube, detección de párrafos)**. Funciona a través del servicio en la nube de Google y usa la misma clave de API que el proveedor de traducción «Google» (capítulos 3/11); reconoce los párrafos directamente como tales en lugar de reconstruirlos a partir de líneas sueltas, lo que en imágenes con mucho texto da resultados notablemente mejores que el enfoque línea por línea de Tesseract.
- **PaddleOCR (local, detección de párrafos)**. También funciona completamente en local, sin proveedor en la nube, pero, como Google Cloud Vision, reconoce los párrafos directamente mediante su propio modelo de diseño entrenado en lugar de una aproximación geométrica. **El asistente de configuración no instala PaddleOCR**: el paquete opcional adicional debe instalarse posteriormente en el entorno de Python de la

aplicación (lista de paquetes: requirements-paddleocr.txt en la carpeta de la aplicación). Si no desea hacerlo, use en su lugar Tesseract o Google Cloud Vision.

Si el motor elegido en este campo no está disponible en este ordenador (programa Tesseract no encontrado, sin clave de API de Google guardada o PaddleOCR no instalado), aparece justo debajo un aviso con borde rojo y un enlace a este capítulo, y no es posible iniciar una ejecución con este motor.

Campo «Método de reescritura»: cómo se reescribe el texto traducido en la imagen. Una vez reconocido y traducido el texto original, la traducción debe reescribirse en su lugar en la imagen; pero antes hay que restaurar el fondo subyacente para que el texto antiguo no se transparente. Este campo ofrece para ello tres procedimientos de distinta calidad y con distintos requisitos (la captura anterior muestra el primero):

- **Superposición de caja (cubrir la zona)** (predeterminado). Rellena la zona con un color uniforme (o con un degradado sencillo si el entorno lo sugiere claramente) y escribe encima el texto traducido. Funciona siempre, sin hardware especial ni software adicional, y por eso es el ajuste predeterminado. En fondos uniformes o regulares (p. ej. tablas, gráficos, recuadros informativos) apenas se nota; en fotos reales o fondos con textura, la zona se reconoce como un «parche» visible.
- **Inpainting clásico por CPU (reconstruir el fondo)**. Usa un procedimiento clásico de procesamiento de imágenes (no un modelo de IA) de la biblioteca libre OpenCV para continuar el entorno alrededor del texto en lugar de rellenarlo con un solo color; así, los patrones o degradados sencillos continúan de forma creíble hasta el borde (y un poco más allá) del cuadro de texto. También funciona siempre en local sin GPU, pero, como la superposición de caja, no sustituye a la variante basada en IA en fondos fotográficos realmente complejos.
- **Inpainting con IA local (GPU, LaMa)**. Usa en la tarjeta gráfica local un modelo de IA especial llamado LaMa, entrenado exactamente para esta tarea, para reconstruir de forma creíble incluso fondos fotográficos complejos; con diferencia, la mejor calidad de los tres procedimientos. Para ello se necesita una tarjeta gráfica NVIDIA compatible con soporte CUDA (solo se instala si se eligió «Local» durante la configuración, véase el capítulo 1), y en el primer uso se descarga un modelo de varios cientos de MB (que después queda almacenado de forma permanente). Si PyTorch con soporte CUDA no está instalado, aparece debajo del campo un aviso con borde rojo. Si la tarjeta gráfica tiene menos memoria de vídeo de la recomendada, aparece en su lugar un aviso con borde amarillo; el procedimiento puede usarse igualmente, pero sin garantía. El estado del hardware puede comprobarse en cualquier momento con la prueba de hardware (capítulo 13).

Como regla general: para documentos con fondos sencillos y planos (la mayoría de tablas, gráficos y diapositivas), la superposición de caja o el inpainting clásico por CPU son totalmente suficientes, sin GPU ni esperas. Con fotos o fondos detallados, el inpainting con IA merece claramente la pena. Por cierto, las traducciones corregidas posteriormente (capítulo 9) pueden volver a renderizarse con cualquiera de los tres procedimientos, independientemente del que se usara en la ejecución original.

Otras opciones para determinados tipos de documento:

- **Campo «Documento ICO»** (casilla «No traducir la zona de la página 1») afecta exclusivamente al tipo de documento interno ICO y excluye de la traducción la zona de metadatos de la página 1 (en Word, la zona anterior a la línea separadora; en PDF, detectada mediante términos de anclaje como «Issuer Address»/«Asset Matrix»), independientemente de que esa zona se encuentre realmente. Para todos los demás documentos, déjela desactivada.
- **Campo «Vista en paralelo»** (casilla «Original y traducción en paralelo», solo Word) construye el texto principal, en lugar del resultado normal fiel al diseño, como tabla comparativa de dos columnas (Original | Traducción) en formato horizontal. El encabezado y el pie de página no se modifican; las tablas incrustadas en el texto principal no aparecen en esta vista.

---

5. Términos protegidos

En el campo **«Términos protegidos»** pueden introducirse términos que deben quedar sin traducir, uno por línea, por ejemplo nombres de empresas o de productos. El proveedor de traducción deja estos términos intactos. Con el botón **«Cargar desde archivo…»** puede cargarse además una lista desde un archivo CSV o de texto (un término por línea; en CSV cuenta la primera columna); las entradas existentes se conservan y los duplicados se omiten.

Importante: solo se protege la aparición escrita en MAYÚSCULAS. El término introducido puede escribirse de cualquier forma (minúsculas, mayúsculas, mixto; la grafía en este campo no importa). Lo decisivo es cómo está escrito realmente el término en el documento que se va a traducir: solo se excluyen de la traducción las apariciones escritas allí completamente en MAYÚSCULAS. Si el mismo término aparece en otro lugar del documento en minúsculas o en forma mixta, allí se traduce con normalidad.

El motivo: algunos términos protegidos (como nombres de productos o proyectos que normalmente se escriben siempre en mayúsculas) son por casualidad también palabras corrientes del idioma de origen. Si se protegiera cada aparición sin importar su grafía, la palabra corriente también quedaría sin traducir en el resto del documento y habría que corregirla a mano. Por tanto, para asegurarse de que un término queda realmente protegido, conviene comprobar que en el documento está escrito de verdad en mayúsculas; de lo contrario se protege demasiado poco por descuido (una aparición en minúsculas queda sin proteger y se traduce) o, si hay mayúsculas involuntarias en otros lugares del documento, demasiado.

---

6. Excluir encabezados y pies de página

Dos campos (solo PDF) detectan automáticamente el texto recurrente y lo excluyen de la traducción:

- **Campo «Encabezado»** (casilla «No traducir el encabezado recurrente»): texto que se repite cerca de la parte superior de la mayoría de las páginas, idéntico (o solo con distinto número de página).
- **Campo «Pie de página»** (casilla «No traducir el pie de página recurrente»): lo mismo para el texto recurrente cerca de la parte inferior de la página (p. ej. línea de copyright, número de página).

Si no se encuentra nada adecuado, simplemente no cambia nada.

---

7. Estimar costes e iniciar la traducción

Antes de iniciar una traducción, primero hay que estimar en la sección **«Análisis y control de costes»** lo que costará aproximadamente:

1. **«Analizar documento y estimar costes»** cuenta los caracteres que se van a traducir y estima el coste aproximado según el proveedor elegido, sin traducir nada todavía.
2. Solo entonces puede marcarse la casilla **«He revisado el análisis y la estimación de costes»**, un paso de seguridad deliberado para que ninguna ejecución se inicie por descuido sin haber visto antes los costes estimados.
3. Solo con la casilla marcada se puede pulsar **«Iniciar traducción»**.

Si después se modifica algo en el formulario (p. ej. otro archivo u otro proveedor), hay que volver a realizar el análisis.

---

8. Durante y después de la ejecución

El progreso de una traducción en curso aparece en la sección **«Ejecución y resultado»**. Una ejecución en curso puede detenerse lo antes posible con **«Cancelar»** (tras la llamada

al proveedor de traducción que esté en curso); las partes ya procesadas no se conservan automáticamente como archivo completo; según el formato, puede quedar un archivo incompleto.

Al finalizar una ejecución se dispone de:

- **«Abrir carpeta»**: abre el explorador de archivos en la carpeta de destino de la ejecución recién terminada.
- **«Abrir informe de control de calidad»**: muestra las incidencias del control de calidad automático de la ejecución, p. ej. pasajes que podría convenir revisar.
- **«Corregir traducción»**: visible en ejecuciones de PDF y de imágenes con pasajes corregibles; permite retocar de forma específica pasajes traducidos sin repetir toda la ejecución (detalles en el capítulo 9).

---

9. Corregir traducciones manualmente

Tras una ejecución finalizada, siempre que haya pasajes corregibles, aparece el botón **«Corregir traducción»** (véase el capítulo 8). Según el tipo de documento se abre uno de dos diálogos de distinta complejidad:

- En las **ejecuciones de PDF**, el diálogo «Corregir traducción del PDF», con una tabla de texto original y traducido por bloque de texto, en la que las traducciones pueden sobrescribirse directamente.
- En las **ejecuciones de imágenes**, el diálogo bastante más completo **«Corregir traducción de la imagen»**, porque aquí no solo el texto, sino también su posición y tamaño en la imagen deben ser correctos. Si en una ejecución se tradujeron varias imágenes a la vez, la aplicación pregunta primero cuál de ellas debe corregirse.




Figura 7: Diálogo de corrección de imágenes con tabla original/traducción, editor y vista previa de la imagen

El diálogo de corrección de imágenes muestra a la izquierda la imagen con un cuadro de color por cada pasaje de texto reconocido y a la derecha una tabla con el texto original y el traducido. Al seleccionar una fila de la tabla, su traducción se carga abajo en el editor para modificarla:

- **Editar el texto.** La traducción de la fila seleccionada puede sobrescribirse libremente en el editor inferior.
- **Posición y tamaño.** En la imagen de la izquierda, el cuadro de la fila seleccionada puede moverse arrastrándolo; desde su esquina inferior derecha puede cambiarse su tamaño. **«Restablecer posición/tamaño»** devuelve la posición reconocida originalmente.
- **«Añadir nuevo cuadro».** Si el OCR no encontró en absoluto un pasaje de texto, puede trazarse una nueva zona en la imagen e introducir allí un texto propio a mano, sin una nueva pasada de OCR.
- **Tamaño de fuente, Negrita, Centrado.** Para cada pasaje puede sobrescribirse el tamaño de fuente determinado automáticamente (o volver a liberarlo con «Automático»), así como activar la negrita y el centrado.
- **Zoom y «Mostrar original».** Con Ctrl+rueda del ratón o los botones de zoom puede ampliarse y reducirse la imagen; «Mostrar original» muestra brevemente la imagen de partida sin editar para comparar. El propio diálogo también puede maximizarse para tener más espacio.
- **Vista previa en directo.** Durante la edición, la imagen se vuelve a renderizar continuamente con el método de reescritura realmente utilizado; lo que se ve aquí corresponde, por tanto, en gran medida al resultado final, y no solo a una aproximación aproximada.

«Aplicar y guardar» genera de nuevo la imagen con todos los cambios y sobrescribe el archivo traducido anteriormente, sin una nueva pasada de OCR ni una nueva llamada al proveedor de traducción, es decir, sin costes adicionales. Después, el diálogo puede volver a abrirse tantas veces como se desee para seguir mejorando; cada ronda posterior parte del último estado guardado, no de la traducción automática original. **«Cerrar»** descarta los cambios no guardados de la sesión actual.

> **Nota sobre el estado de las pruebas.** La función de corrección, sobre todo el diálogo de corrección de imágenes con posicionamiento, nuevos cuadros y vista previa en directo, aún no se ha probado al 100 % y en casos concretos todavía puede contener errores. Por ello, antes de «Aplicar y guardar» merece la pena revisar la vista previa en directo, y con varias rondas de corrección se recomienda comprobar el resultado entre medias.

---

10. Combinar varios archivos

Independientemente del formulario de traducción, la sección **«Combinar archivos»** ofrece dos diálogos propios para combinar varios archivos en uno solo: **«Combinar/insertar PDF…»** para archivos PDF y **«Combinar/insertar archivos DOCX…»** para archivos de Word. Aquí no se traduce nada, solo se recombina. Ambos diálogos están construidos de forma idéntica salvo una diferencia en los números de página (véase más abajo).

Tabla con los archivos de origen. En PDF tiene dos columnas:

- **Archivo**: el archivo de origen.
- **Páginas**: selección de páginas opcional para este archivo (vacío = archivo completo; si no, p. ej. «1-3,5» o «6-» para desde la página 6 hasta el final o «-4» para desde el principio hasta la página 4; «5-3» inserta las páginas 5, 4, 3 en este orden inverso). Añadir el mismo archivo varias veces con distinta selección de páginas permite insertarlo en un punto concreto de otro archivo.

En Word/DOCX no existe la columna «Páginas»: a diferencia de PDF, el formato DOCX no tiene números de página fijos, por lo que siempre se combinan archivos completos. Aun así, el mismo archivo puede añadirse varias veces para insertarlo en varios puntos. A partir de más de 100 archivos DOCX, la combinación se hace automáticamente por grupos (se indica después en la línea de estado).

El orden de la tabla determina el orden en el resultado. Para ello hay los siguientes botones:

- **«Añadir archivos…»**: abre el diálogo normal de selección para uno o varios archivos.
- **«Buscar en carpeta…»**: abre un diálogo de búsqueda propio para elegir archivos concretos de una carpeta que contiene muchos (véase más abajo).
- **«Quitar»**: elimina de la tabla la fila o filas seleccionadas (los archivos en sí no se modifican).
- **«Subir»** / **«Bajar»**: mueve la fila seleccionada en el orden.
- **«Ordenar por nombre»** / **«Ordenar por fecha»**: ordena toda la tabla por nombre de archivo o por la fecha de modificación del archivo en el disco (última modificación, no la fecha de creación). Cada clic alterna entre orden ascendente y descendente; el texto del botón muestra siempre qué sentido aplicaría el siguiente clic.

Campo «Archivo de destino». Con **«Guardar como…»** se define dónde se escribe el archivo combinado.

«Iniciar combinación» / «Cancelar». Inicia o detiene la ejecución; con «Cancelar» se conserva un resultado parcial ya escrito.

Buscar en carpeta

El diálogo de búsqueda («Buscar PDF en una carpeta» o su equivalente para DOCX) sirve para elegir solo determinados archivos de una carpeta con muchos (p. ej. 1000 o más PDF), en lugar de buscarlos uno a uno a mano. Los resultados pueden adoptarse después con **«Añadir seleccionados»** y pasan a la tabla anterior.

- **Origen: «Carpeta local» o «Google Drive»**: en lugar de una carpeta de este ordenador, también puede buscarse en una carpeta compartida de Google Drive; los resultados se descargan entonces en una carpeta de caché a elegir. La configuración única del acceso a Google se describe en el archivo docs/google_drive_setup.md de la carpeta de la aplicación.
- **Campo «Carpeta»**: la carpeta en la que se busca, definida mediante «Elegir carpeta…».
- **Casilla «Incl. subcarpetas»**: incluye también todas las subcarpetas en la búsqueda.
- **Campo «Texto de búsqueda»**: uno o varios términos, combinables con AND/OR (también como && / ||) y paréntesis, p. ej. «Acme AND contrato» (solo archivos con ambos términos) o «Acme OR Zenith» (archivos con al menos uno de los dos). Si se deja vacío, encuentra todos los archivos de la carpeta.
- **Dónde se busca**: tres casillas, independientes entre sí y combinables libremente (debe marcarse al menos una):
  - **Formato ICO (zona superior de la página 1)**: en PDF/Word solo busca en el bloque de metadatos ICO de la página 1 (Developer, QSI ICO, fecha de emisión, etc.; en DOCX: los párrafos anteriores al elemento separador, sin estar ligados a una página fija).
  - **Encabezado (todas las páginas)**: solo busca en la zona superior que se repite en cada página (p. ej. línea con nombre de empresa/logotipo); es una región de texto propia, independiente de «Formato ICO».
  - **Texto completo**: busca en todo el texto de todas las páginas, incluidas las dos zonas anteriores.
- **Grupo «Filtrar por fecha»**: opcional, limita además los resultados a un intervalo de fechas:
  - **Fecha del archivo** o **Fecha en el documento**: si la fecha procede del propio archivo (fecha de modificación) o de una fecha reconocida en el texto del documento. Con «Fecha en el documento» puede limitarse además la zona: **Campo ICO (página 1)**, **Encabezado (todas las páginas)** o **Pie de página (todas las páginas)**.
  - **Formato de fecha**: uno o varios de los formatos predefinidos **ISO (AAAA-MM-DD)**, **Alemán (DD.MM.AAAA)**, **Inglés (nombre del mes, p. ej., September 4, 2026)** o **Barra (DD/MM/AAAA)**, o un **Formato personalizado** mediante marcadores como YYYY/MM/DD/MMMM (la información emergente del campo muestra todos los marcadores con ejemplos).
  - **Fecha exacta**: alterna entre una fecha única (campo «Fecha») y un intervalo (campos «Desde»/«Hasta»).

A continuación, la zona de resultados muestra el número de coincidencias encontradas y el

número de archivos examinados; los archivos ilegibles se indican por separado.

---

11. Ajustes

Con el botón **«Ajustes…»** se accede a:



Figura 8: Diálogo de ajustes

Acceso a la API. Primero se elige en el campo **«Proveedor»** (DeepL, Google, OpenAI, Grok) a qué proveedor se refieren el estado, la nueva clave y la ubicación de almacenamiento de abajo; cada proveedor tiene su propia clave, guardada por separado. El estado indica si para el proveedor elegido se encuentra actualmente una clave en el llavero del sistema operativo, en una variable de entorno o en ningún sitio («No configurado»); una variable de entorno siempre tiene prioridad sobre el llavero, y en ese caso el diálogo muestra el aviso correspondiente. Una clave nueva se pega en el campo **«Nueva clave de API»** (lo introducido aparece como puntos) y solo se guarda realmente con **«Guardar/reemplazar clave de API»**; después se vacía el campo de entrada y se actualiza el estado. Como **«Ubicación de almacenamiento»** puede elegirse:

- **Llavero del sistema operativo**: la opción recomendada y permanente.
- **Variable de entorno (solo esta sesión)**: válida solo para la sesión en curso y pensada principalmente para casos especiales o diagnóstico de errores.
- **Ambos**: guarda en el llavero y escribe además una variable de sesión de ese tipo.

«Límite de coste por ejecución (caracteres)». Una ejecución que contenga más caracteres de los aquí configurados se interrumpe con un aviso, en lugar de causar costes inesperadamente altos. Si es necesario, el valor puede aumentarse aquí.

«Abrir archivo de registro…». Abre el archivo de registro actual con el programa predeterminado del sistema; útil para copiar mensajes de error en un informe de fallos sin tener que hacer una captura de pantalla.

«Guardar» aplica los ajustes y **«Cancelar»** los descarta.

---

12. Idioma de la interfaz

Con la barra de banderas de la ventana principal puede cambiarse de inmediato y de forma permanente el idioma de la propia interfaz; no debe confundirse con los idiomas de traducción del formulario (capítulo 3). La selección se guarda de inmediato. Hay nueve idiomas disponibles: Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Nederlands, Suomi, Hrvatski y Русский. Este manual está disponible en los mismos nueve idiomas; Ayuda → Manual de usuario… abre siempre la versión en el idioma seleccionado en ese momento.

---

13. Prueba de hardware (GPU)

Con **Ayuda → Mostrar/repetir prueba de hardware…** puede comprobarse en cualquier momento si se encontró una GPU NVIDIA compatible con suficiente memoria de vídeo, cuándo se comprobó por última vez y si el controlador instalado (versión de CUDA) admite el inpainting local por GPU. Sin una GPU/controlador adecuados, el inpainting local funciona igualmente, solo que más despacio, en la CPU. Con **«Comprobar de nuevo»** puede repetirse la misma comprobación que realizó el instalador; útil tras una actualización del controlador o un cambio de tarjeta gráfica, sin tener que reinstalar la aplicación.



Figura 9: Diálogo de la prueba de hardware

---

14. Actualizaciones e información de versión

Si al iniciar se encuentra una versión más reciente de PDF-Translator, aparece automáticamente un aviso («Actualización disponible: …»). Al hacer clic se ofrece instalar la nueva versión. Con **Ayuda → Buscar actualizaciones…** puede iniciarse la comprobación manualmente en cualquier momento.

Ayuda → Acerca de… muestra la versión instalada, la licencia (GNU GPL v3) y un enlace al código fuente en GitHub.