PDF-Translator – Gebruikershandleiding

PDF-Translator – Gebruikershandleiding

Deze handleiding beschrijft alle bedieningselementen van PDF-Translator: de installatiewizard (installer) en de eigenlijke app. Ze is gebaseerd op dezelfde helpteksten die de applicatie zelf toont (tooltip bij het aanwijzen met de muis, uitgebreide tekst via Help → Wat is dit? of Shift+F1 en vervolgens een klik op een element). Wie de app al kent, kan dit document dus ook gewoon als naslagwerk gebruiken.

In de app kan deze handleiding op elk moment worden geopend via **Help → Gebruikershandleiding …** – automatisch in de taal van de gebruikersinterface die op dat moment is ingesteld. Meldingen die direct onder een veld verschijnen (bijv. „PaddleOCR is niet geïnstalleerd") linken eveneens hiernaartoe.

Opmerking: de schermafbeeldingen tonen de Duitse interface. In de tekst worden de veldnamen precies zo genoemd als in de Nederlandse interface.


Inhoud

1. Installatiewizard (installatie)
2. De app in één oogopslag
3. Document kiezen en basisinstellingen
4. Omgaan met afbeeldingen in documenten
5. Beschermde termen
6. Kop- en voetteksten uitsluiten
7. Kosten schatten en vertaling starten
8. Tijdens en na de taak
9. Vertalingen handmatig corrigeren
10. Meerdere bestanden samenvoegen
11. Instellingen
12. Taal van de gebruikersinterface
13. Hardwaretest (GPU)
14. Updates en versie-informatie

---

1. Installatiewizard (installatie)

De installatiewizard installeert PDF-Translator eenmalig op deze computer. Er zijn geen beheerders-/rootrechten nodig, omdat alles in een persoonlijke map van de gebruiker wordt geïnstalleerd.




Figuur 1: Startscherm van de installatiewizard

Taal. De taal die op het eerste scherm wordt gekozen, geldt direct voor alle volgende schermen van de wizard. Ze staat los van de taal van de app zelf, die een eigen taalkeuze heeft (zie hoofdstuk 12).

Online of lokaal? Hier wordt gekozen hoe afbeeldingen in documenten worden bewerkt:

- **Online (cloudprovider):** de vertaling loopt via een cloudprovider (DeepL, Google, OpenAI of Grok). Voor de beeldbewerking wordt een eenvoudiger, lokaal procedé gebruikt. Dit is de snelste en eenvoudigste installatie en werkt op elke computer. Er is een eigen API-sleutel van de gekozen provider nodig en een internetverbinding tijdens het vertalen.
- **Lokaal (op deze grafische kaart):** naast de online-variant wordt een betere, AI-gestuurde beeldbewerking (LaMa) op de eigen grafische kaart geïnstalleerd. De beeldbewerking blijft daardoor volledig op deze computer. Er is een ondersteunde NVIDIA-grafische kaart met voldoende videogeheugen nodig (wordt in de volgende stap gecontroleerd); er wordt eenmalig ca. 2–3 GB gedownload. De eigenlijke tekstvertaling loopt in beide modi altijd via een externe provider en kost daar zoals gewoonlijk per vertaling.


  Wat deze optie concreet oplevert, staat uitgebreider in hoofdstuk 4 („Omgaan met afbeeldingen in documenten”) – kort gezegd: een duidelijk betere beeldkwaliteit wanneer vertaalde documenten foto’s of andere complexe achtergronden bevatten; anders niet per se nodig.



Figuur 2: „Online of lokaal?” – keuzescherm

Valt de GPU-controle negatief uit (geen ondersteunde kaart gevonden of verouderd stuurprogramma), dan biedt de wizard twee mogelijkheden: **„Toch doorgaan met lokaal”** (zinvol als de controle ten onrechte mislukte of een update van het stuurprogramma nog moet volgen – de hardwaretest kan later op elk moment in de app worden herhaald, zie hoofdstuk 13) of **„Overschakelen naar Online”**. Los daarvan kunnen online-providers op elk moment in de instellingen van de app worden toegevoegd.

API-sleutels instellen. Voor elke gewenste provider kan hier direct een API-sleutel worden opgeslagen. Niet aangevinkte providers kunnen later op elk moment in de instellingen van de app worden toegevoegd (knop **„Later, in Instellingen”**). Voor elke aangevinkte provider opent een eigen scherm met een invoerveld (de invoer verschijnt als puntjes) en de knop **„Sleutel aanvragen (opent browser)”**, die de registratiepagina van de betreffende provider in de browser opent – daar wordt de sleutel aangemaakt, die daarna hier wordt geplakt. Pas de knop **„Opslaan”** neemt de invoer echt over. De wizard kan ook zonder sleutel worden afgerond; zonder ten minste één opgeslagen sleutel werkt daarna echter nog geen enkele vertaling.



Figuur 3: Providers voor API-sleutels kiezen



Figuur 4: API-sleutel voor een provider invoeren

Veiligheidsopmerking bij het openen van de browser: voordat de wizard een link in de standaardbrowser opent, wordt het doeladres nog een keer in leesbare tekst getoond en moet het worden bevestigd. Zo kan vóór het openen worden gecontroleerd of het echt het verwachte adres is.


Terug, Volgende, Annuleren. Elk scherm heeft onderaan dezelfde balk met **„Terug”** (al gemaakte invoer blijft behouden), **„Volgende”** en **„Annuleren”**. Bij annuleren wordt nog een keer om bevestiging gevraagd; wordt dit bevestigd, dan verwijdert de wizard automatisch alle tot dan toe aangemaakte bestanden – de installatie kan op elk moment opnieuw worden gestart. Loopt de eigenlijke installatie al, dan kan in zeldzame gevallen een bestand dat net in gebruik is achterblijven; ook dan wordt geprobeerd zoveel mogelijk automatisch te verwijderen.

Afronden. Aan het eind kan de wizard met **„Sluiten”** worden beëindigd zonder de app te starten, of met **„Nu starten”** direct gecombineerd worden met het starten van de app.

---

2. De app in één oogopslag

Na de installatie opent de eigenlijke PDF-Translator-app met een formulier voor de vertaaltaak. De volgende hoofdstukken lopen de bediening van boven naar beneden door, in de volgorde waarin ze in het venster is opgebouwd. Het huidige versienummer staat in de titelbalk van het venster.



Figuur 5: Hoofdvenster in de modus „PDF vertalen”

---

3. Document kiezen en basisinstellingen

Veld „Taak” – bepaalt welke vertaalprocedure wordt gebruikt. Afhankelijk van de keuze worden verderop alleen de relevante velden getoond – de OCR-instellingen bijvoorbeeld alleen in de modus „Losse afbeeldingen vertalen”. Er zijn vier opties:

- **PDF vertalen** – één PDF-document.
- **Presentatie (PowerPoint/Impress) vertalen** – één PPTX-bestand.
- **Word/Writer-document vertalen** – één DOCX-bestand.
- **Losse afbeeldingen vertalen** – een of meer afbeeldingsbestanden; toont daarnaast de velden „OCR-engine” en „Terugschrijfmethode” (zie hoofdstuk 4).

Veld „Bron” – kiest het te vertalen bestand. De knop **„Bestand selecteren …”** opent het dialoogvenster voor bestandsselectie (in de afbeeldingsmodus kunnen ook meerdere bestanden tegelijk worden gekozen). De gekozen bestandsnaam verschijnt daarna ernaast. Staat daar „Geen bestand geselecteerd”, dan moet eerst een bestand worden gekozen voordat een kostenanalyse mogelijk is.

Velden „Brontaal” en „Doeltaal” – de twee talen van deze taak. Beide worden opgegeven als tweeletterige taalcode volgens ISO 639-1, bijv. EN voor Engels of DE voor Duits. De brontaal moet overeenkomen met de werkelijke taal van het document, anders levert de vertaalprovider verkeerde of helemaal geen resultaten.

Veld „Vertaalprovider” – welke clouddienst de eigenlijke tekstvertaling uitvoert. Er zijn vier providers, elk met een eigen API-sleutel die in de instellingen wordt beheerd (hoofdstuk 11):

- **DeepL**
- **Google**
- **OpenAI**
- **Grok**

Ontbreekt voor de gekozen provider een sleutel, dan verschijnt er direct onder een rood omrande melding met een link naar de instellingen.

---

4. Omgaan met afbeeldingen in documenten

Het formulier heeft hiervoor het veld **„Afbeeldingen in het document”**, met drie keuzemogelijkheden:


- **Ingesloten afbeeldingen niet vertalen** – ingesloten afbeeldingen blijven ongewijzigd.
- **Afbeeldingen later afzonderlijk selecteren** – moet in de toekomst na de kostenanalyse een lijst tonen waaruit gericht afbeeldingen kunnen worden gekozen.
- **Alle ingesloten afbeeldingen vertalen** – moet in de toekomst elke ingesloten afbeelding automatisch meenemen.

Belangrijk, om geen verkeerde verwachtingen te wekken:

> **Huidige stand: bij PDF, PowerPoint/Impress en Word/Writer heeft dit veld momenteel nog GEEN invloed op het resultaat.** Ingesloten afbeeldingen in deze drie documenttypen worden in de huidige stand ALTIJD ongewijzigd overgenomen – ongeacht welke van de drie opties hierboven is gekozen. Dat is geen storing, maar een nog niet gerealiseerd onderdeel: ook de hierboven beschreven keuzelijst voor „Afbeeldingen later afzonderlijk selecteren” bestaat nog niet. De app wijst hier tijdens de kostenanalyse zelf uitdrukkelijk op zodra een document ingesloten afbeeldingen bevat en niet „Ingesloten afbeeldingen niet vertalen” is gekozen. Alleen losse afbeeldingsbestanden in de eigen modus **„Losse afbeeldingen vertalen”** (zie hieronder) worden nu al volledig vertaald – dat is een volledig eigen, uitontwikkelde procedure die niet onder deze beperking valt.

In de afbeeldingsmodus zelf is het veld daarom ook vergrendeld (vast op „Alle ingesloten afbeeldingen vertalen”) en heeft het daar geen praktische betekenis – de eigenlijke sturing gebeurt voor deze modus via de twee velden „OCR-engine” en „Terugschrijfmethode” verderop.

Alleen zichtbaar in de modus „Losse afbeeldingen vertalen” (hoofdstuk 3) zijn twee extra velden, **„OCR-engine”** en **„Terugschrijfmethode”**, op de schermafbeelding hieronder te zien met hun standaardwaarden (Tesseract en vak-overlay) – beide worden hierna afzonderlijk toegelicht:



Figuur 6: De velden „OCR-engine” en „Terugschrijfmethode” in de modus „Losse afbeeldingen vertalen”, hier met hun standaardwaarden Tesseract en vak-overlay

Veld „OCR-engine” – tekstherkenning. Herkent tekst in de afbeeldingen voordat die wordt vertaald en teruggeschreven. Er zijn drie engines beschikbaar (de schermafbeelding hierboven toont de eerste):

- **Tesseract (lokaal)** (standaard). Draait volledig lokaal, zonder cloudprovider of eigen API-sleutel – maar heeft daarvoor de Tesseract-software zelf nodig op deze computer (zie README.md). Herkent tekst regel voor regel; PDF-Translator groepeert de regels daarna zelf tot alinea’s.
- **Google Cloud Vision (cloud, alineaherkenning)**. Draait via de clouddienst van Google en gebruikt dezelfde API-sleutel als de vertaalprovider „Google” (hoofdstukken 3/11) – herkent alinea’s direct als zodanig, in plaats van ze uit losse regels samen te stellen, wat bij dicht beschreven afbeeldingen merkbaar betere resultaten oplevert dan de regel-voor-regel aanpak van Tesseract.
- **PaddleOCR (lokaal, alineaherkenning)**. Draait eveneens volledig lokaal, zonder cloudprovider, maar herkent net als Google Cloud Vision alinea’s direct via een eigen, getraind lay-outmodel in plaats van via een geometrische benadering. **PaddleOCR wordt niet door de installatiewizard meegeïnstalleerd** – het extra, optionele pakket moet achteraf in de Python-omgeving van de app worden geïnstalleerd (pakketlijst:

requirements-paddleocr.txt in de app-map). Wie dat niet wil, gebruikt in plaats daarvan Tesseract of Google Cloud Vision.

Is de in dit veld gekozen engine op deze computer niet beschikbaar (Tesseract-programma niet gevonden, geen Google-API-sleutel opgeslagen of PaddleOCR niet geïnstalleerd), dan verschijnt er direct onder een rood omrande melding met een link naar dit hoofdstuk, en kan een taak met deze engine niet worden gestart.

Veld „Terugschrijfmethode" – hoe de vertaalde tekst in de afbeelding wordt teruggeschreven. Nadat de oorspronkelijke tekst is herkend en vertaald, moet de vertaling op die plek in de afbeelding worden teruggeschreven – maar eerst moet de onderliggende achtergrond worden hersteld, zodat de oude tekst niet zomaar doorschemert. Dit ene veld biedt daarvoor drie procedés met verschillende kwaliteit en verschillende vereisten (de schermafbeelding hierboven toont het eerste):

- **Vak-overlay (gebied bedekken)** (standaard). Vult het gebied met een egale kleur (of een eenvoudig verloop als de omgeving daar duidelijk naar uitziet) en schrijft de vertaalde tekst eroverheen. Werkt altijd, zonder bijzondere hardware of extra software, en is daarom de standaardinstelling. Op egale of gelijkmatige achtergronden (bijv. tabellen, diagrammen, infokaders) valt dat nauwelijks op; op echte foto's of getextureerde achtergronden is het gebied als zichtbare „lap" te herkennen.
- **Klassieke CPU-inpainting (achtergrond reconstrueren)**. Gebruikt een klassiek beeldbewerkingsprocedé (geen AI-model) uit de vrije beeldbewerkingsbibliotheek OpenCV om de omgeving rond de tekst voort te zetten in plaats van die alleen egaal te vullen – eenvoudige patronen of verlopen lopen daardoor geloofwaardig door tot aan (en iets over) de rand van het tekstvak. Draait eveneens altijd lokaal zonder GPU, maar is net als vak-overlay geen vervanging voor de AI-variant bij echt complexe, fotografische achtergronden.
- **AI-inpainting lokaal (GPU, LaMa)**. Gebruikt een speciaal, precies voor deze taak getraind AI-model genaamd LaMa op de lokale grafische kaart om ook complexe, fotografische achtergronden geloofwaardig te reconstrueren – verreweg de beste kwaliteit van de drie procedés. Hiervoor is een ondersteunde NVIDIA-grafische kaart met CUDA-ondersteuning nodig (alleen geïnstalleerd als bij de installatie „Lokaal" is gekozen, zie hoofdstuk 1), en bij het allereerste gebruik wordt een model van enkele honderden MB gedownload (daarna blijvend in de cache opgeslagen). Is PyTorch met CUDA-ondersteuning niet geïnstalleerd, dan verschijnt onder het veld een rood omrande melding. Heeft de grafische kaart minder videogeheugen dan aanbevolen, dan verschijnt in plaats daarvan een geel omrande melding – het procedé kan dan toch worden gebruikt, maar zonder garantie. De hardwarestatus kan op elk moment met de hardwaretest worden gecontroleerd (hoofdstuk 13).

Vuistregel: voor documenten met eenvoudige, egale achtergronden (de meeste tabellen, diagrammen, presentatiedia's) volstaan vak-overlay of klassieke CPU-inpainting ruimschoots – zonder GPU, zonder wachttijd. Bij foto's of gedetailleerde achtergronden loont AI-inpainting duidelijk zichtbaar. Achteraf gecorrigeerde vertalingen (hoofdstuk 9) kunnen overigens met elk van de drie procedés opnieuw worden gerenderd, ongeacht met welk procedé de oorspronkelijke taak is uitgevoerd.

Overige opties voor bepaalde documenttypen:

- **Veld „ICO-document"** (selectievakje „Gebied op pagina 1 niet vertalen") betreft uitsluitend het interne documenttype ICO en sluit het metadatagebied op pagina 1 uit van de vertaling (bij Word het gebied vóór de scheidingslijn, bij PDF herkend aan de hand van ankertermen zoals „Issuer Address"/„Asset Matrix") – ongeacht of dit gebied daadwerkelijk wordt gevonden. Voor alle andere documenten uitgeschakeld laten.
- **Veld „Naast elkaar weergeven"** (selectievakje „Origineel en vertaling naast elkaar", alleen Word) bouwt de hoofdtekst in plaats van het normale, lay-outgetrouwe resultaat op als vergelijkingstabel met twee kolommen (Origineel | Vertaling) in liggend formaat. Kop- en voettekst blijven ongewijzigd; ingesloten tabellen in de hoofdtekst verschijnen niet in deze weergave.

---

5. Beschermde termen

In het veld **„Beschermde termen”** kunnen termen worden ingevoerd die onvertaald moeten blijven – één term per regel, bijvoorbeeld bedrijfs- of productnamen. De vertaalprovider laat deze termen ongemoeid. Met de knop **„Uit bestand laden …”** kan daarnaast een lijst uit een CSV- of tekstbestand worden geladen (één term per regel, bij CSV telt de eerste kolom); bestaande invoer blijft behouden, duplicaten worden overgeslagen.

Belangrijk: alleen de in HOOFDLETTERS geschreven vindplaats wordt beschermd. Een ingevoerde term mag op elke manier worden geschreven (klein, groot, gemengd – de schrijfwijze in dit veld doet er niet toe). Doorslaggevend is hoe de term in het te vertalen document daadwerkelijk is geschreven: alleen vindplaatsen die daar volledig in HOOFDLETTERS staan, worden van de vertaling uitgezonderd. Komt dezelfde term elders in het document in kleine letters of gemengd voor, dan wordt hij daar gewoon meevertaald.

De reden: sommige beschermde termen (zoals product- of projectnamen die eigenlijk altijd in hoofdletters worden geschreven) zijn toevallig ook heel gewone woorden van de brontaal. Als elke vindplaats ongeacht de schrijfwijze werd beschermd, bleef ook het gewone woord op elke andere plek in het document onvertaald – en zou het met de hand moeten worden gecorrigeerd. Wie zeker wil weten dat een term in het document echt wordt beschermd, moet dus controleren of hij daar ook echt in hoofdletters staat – anders wordt per ongeluk te weinig beschermd (een vindplaats in kleine letters blijft onbeschermd en wordt vertaald) of, bij onbedoelde hoofdletters elders in het document, te veel.

---

6. Kop- en voetteksten uitsluiten

Twee velden (alleen bij PDF) herkennen automatisch terugkerende tekst en sluiten die uit van de vertaling:

- **Veld „Koptekst”** (selectievakje „Terugkerende koptekst niet vertalen”) – tekst die bovenaan op de meeste pagina’s identiek (of alleen met een ander paginanummer) terugkeert.
- **Veld „Voettekst”** (selectievakje „Terugkerende voettekst niet vertalen”) – hetzelfde voor terugkerende tekst onderaan de pagina (bijv. copyrightregel, paginanummer).

Wordt niets passends gevonden, dan verandert er gewoon niets.

---

7. Kosten schatten en vertaling starten

Voordat een vertaling start, moet in het onderdeel **„Analyse en kostenbeheersing”** eerst worden geschat wat die ongeveer kost:

1. **„Document analyseren en kosten schatten”** telt de te vertalen tekens en schat aan de hand van de gekozen provider de globale kosten, zonder al iets te vertalen.
2. Pas daarna kan het vinkje **„Ik heb de analyse en kostenschatting gecontroleerd”** worden gezet – een bewuste veiligheidsstap, zodat geen taak per ongeluk wordt gestart zonder eerst de geschatte kosten te hebben bekeken.
3. Pas met het vinkje gezet wordt **„Vertaling starten”** klikbaar.

Wordt daarna iets in het formulier gewijzigd (bijv. een ander bestand of een andere provider), dan moet de analyse opnieuw worden uitgevoerd.

---

8. Tijdens en na de taak

De voortgang van een lopende vertaling verschijnt in het onderdeel **„Taak en resultaat”**. Een lopende taak kan met **„Annuleren”** zo snel mogelijk worden gestopt (na de lopende aanroep naar de vertaalprovider); al verwerkte delen blijven daarbij niet automatisch als volledig bestand behouden – afhankelijk van het formaat kan een onvolledig bestand achterblijven.

Na afloop van een taak zijn beschikbaar:


- **„Map openen”** – opent de bestandsbeheerder in de doelmap van de zojuist afgeronde taak.
- **„QA-rapport openen”** – toont opvallende zaken uit de automatische kwaliteitscontrole van de taak, bijv. tekstpassages die mogelijk gecontroleerd moeten worden.
- **„Vertaling corrigeren”** – zichtbaar bij PDF- en afbeeldingstaken met corrigeerbare tekstpassages; maakt het mogelijk afzonderlijke vertaalde passages gericht na te bewerken zonder de hele taak te herhalen (details in hoofdstuk 9).

---

9. Vertalingen handmatig corrigeren

Na een afgeronde taak verschijnt – voor zover er überhaupt corrigeerbare tekstpassages zijn – de knop **„Vertaling corrigeren”** (zie hoofdstuk 8). Afhankelijk van het documenttype opent een van twee dialoogvensters van verschillende omvang:

- Bij **PDF-taken** het dialoogvenster „PDF-vertaling corrigeren” met een tabel van originele en vertaalde tekst per tekstblok, waarin afzonderlijke vertalingen direct kunnen worden overschreven.
- Bij **afbeeldingstaken** het duidelijk uitgebreidere dialoogvenster **„Afbeeldingsvertaling corrigeren”**, omdat hier niet alleen de tekst maar ook de positie en grootte ervan in de afbeelding moeten kloppen. Zijn in een afbeeldingstaak meerdere bestanden tegelijk vertaald, dan vraagt de app eerst welk bestand moet worden gecorrigeerd.



Figuur 7: Dialoogvenster voor afbeeldingscorrectie met tabel origineel/vertaling, editor en afbeeldingsvoorbeeld

Het correctievenster voor afbeeldingen toont links de afbeelding met een gekleurd vak per herkende tekstpassage, rechts een tabel met originele en vertaalde tekst. Het selecteren van een rij in de tabel laadt de vertaling ervan onderaan in de editor om te bewerken:

- **Tekst bewerken.** De vertaling van de geselecteerde rij kan vrij in de editor onderaan worden overschreven.
- **Positie en grootte.** In de afbeelding links kan het vak van de geselecteerde rij door slepen worden verplaatst; via de rechteronderhoek kan het in grootte worden gewijzigd. Met **„Positie/grootte terugzetten”** gaat het terug naar de oorspronkelijk herkende positie.
- **„Nieuw vak toevoegen”.** Is een tekstpassage door de OCR helemaal niet gevonden, dan kan in de afbeelding een nieuw gebied worden getrokken en daar met de hand een eigen tekst worden ingevoerd – zonder nieuwe OCR-ronde.
- **Lettergrootte, Vet, Gecentreerd.** Per tekstpassage kan de automatisch bepaalde lettergrootte worden overschreven (of via „Automatisch” weer worden vrijgegeven), en kunnen vetgedrukt en centreren worden ingeschakeld.
- **Zoomen en „Origineel weergeven”.** Met Ctrl+muiswiel of de zoomknoppen kan in de afbeelding worden in- en uitgezoomd; „Origineel weergeven” toont kort de onbewerkte uitgangsafbeelding om te vergelijken. Het dialoogvenster zelf kan ook worden gemaximaliseerd voor meer ruimte.
- **Live-voorbeeld.** Tijdens het bewerken wordt voortdurend opnieuw gerenderd met de daadwerkelijk gebruikte terugschrijfmethode – wat hier te zien is, komt dus grotendeels overeen met het latere resultaat, niet alleen met een ruwe benadering.

Met **„Toepassen en opslaan”** wordt de afbeelding met alle wijzigingen opnieuw aangemaakt en wordt het eerder vertaalde uitvoerbestand overschreven – zonder nieuwe OCR-ronde en zonder nieuwe aanroep van de vertaalprovider, dus zonder extra kosten. Het dialoogvenster kan daarna zo vaak als gewenst opnieuw worden geopend om verder te verbeteren; elke volgende ronde bouwt voort op de laatst opgeslagen stand, niet opnieuw op de oorspronkelijke machinevertaling. **„Sluiten”** verwerpt niet-opgeslagen wijzigingen van de huidige sessie.

> **Opmerking over de teststatus.** De correctiefunctie – vooral het correctievenster voor afbeeldingen met positionering, nieuwe vakken en live-voorbeeld – is nog niet 100 % doorgetest en kan in afzonderlijke gevallen nog fouten bevatten. Vóór „Toepassen en opslaan” loont het daarom om naar het live-voorbeeld te kijken, en bij meerdere correctierondes is het raadzaam het resultaat tussendoor te controleren.

---

10. Meerdere bestanden samenvoegen

Los van het vertaalformulier biedt het onderdeel **„Bestanden samenvoegen”** twee eigen dialoogvensters om meerdere bestanden tot één bestand samen te voegen – **„PDF’s samenvoegen/invoegen …”** voor PDF-bestanden en **„DOCX-bestanden samenvoegen/invoegen …”** voor Word-bestanden. Hierbij wordt niets vertaald, alleen opnieuw gecombineerd. Beide dialoogvensters zijn op één verschil bij de paginanummers na (zie hieronder) identiek opgebouwd.

Tabel met de bronbestanden. Bevat bij PDF twee kolommen:

- **Bestand** – het bronbestand.
- **Pagina’s** – optionele paginaselectie voor dit bestand (leeg = hele bestand, anders bijv. „1-3,5” of „6-” voor pagina 6 tot het eind of „-4” voor begin tot pagina 4; „5-3” voegt de pagina’s 5, 4, 3 in deze omgekeerde volgorde in). Hetzelfde bestand meerdere keren met verschillende paginaselectie toevoegen, voegt het op een bepaalde plek in een ander bestand in.

Bij Word/DOCX vervalt de kolom „Pagina’s” – anders dan PDF kent DOCX geen vaste paginanummers in het bestandsformaat zelf, daarom worden altijd hele bestanden samengevoegd. Hetzelfde bestand kan ook hier meerdere keren worden toegevoegd om het op meerdere plekken in te voegen. Bij meer dan 100 DOCX-bestanden wordt automatisch in groepen samengevoegd (staat daarna in de statusregel).

De volgorde van de tabel bepaalt de volgorde in het resultaat. Daarvoor zijn de volgende knoppen beschikbaar:

- **„Bestanden toevoegen …"** – opent het normale dialoogvenster voor bestandsselectie voor een of meer bestanden.
- **„Map doorzoeken …"** – opent een eigen zoekvenster om uit een map met veel bestanden gericht afzonderlijke te kiezen (zie hieronder).
- **„Verwijderen"** – verwijdert de gemarkeerde rij(en) weer uit de tabel (de bestanden zelf blijven onaangeroerd).
- **„Omhoog"** / **„Omlaag"** – verplaatst de gemarkeerde rij in de volgorde.
- **„Sorteren op naam"** / **„Sorteren op datum"** – sorteert de hele tabel op bestandsnaam of op de wijzigingsdatum van het bestand op de schijf (laatste wijziging, niet de aanmaakdatum). Elke klik wisselt tussen oplopend en aflopend; het opschrift van de knop toont daarbij altijd welke richting de volgende klik zou toepassen.

Veld „Doelbestand". Via **„Opslaan als …"** wordt bepaald waar het samengevoegde bestand wordt weggeschreven.

„Samenvoegen starten" / „Annuleren". Start resp. stopt de taak; bij „Annuleren" blijft een al weggeschreven deelresultaat behouden.

Map doorzoeken


Het zoekvenster („PDF's zoeken in een map" resp. „DOCX-bestanden zoeken in een map") dient om uit een map met veel bestanden (bijv. 1000 of meer PDF's) gericht alleen bepaalde te kiezen, in plaats van ze allemaal met de hand op te zoeken. Treffers kunnen daarna met **„Geselecteerde overnemen"** worden overgenomen en komen in de tabel hierboven terecht.

- **Bron: „Lokale map" of „Google Drive"** – in plaats van een map op deze computer kan ook een gedeelde Google Drive-map worden doorzocht; treffers worden dan gedownload naar een te kiezen cachemap. De eenmalige inrichting van de Google-toegang staat beschreven in het bestand docs/google_drive_setup.md in de app-map.
- **Veld „Map"** – de te doorzoeken map, ingesteld via „Map kiezen …".
- **Selectievakje „Incl. submappen"** – betrekt ook alle submappen bij de zoekopdracht.
- **Veld „Zoektekst"** – een of meer zoektermen, te combineren met AND/OR (ook als && / ||) en haakjes, bijv. „Acme AND contract" (alleen bestanden met beide termen) of „Acme OR Zenith" (bestanden met ten minste een van beide). Leeg laten vindt alle bestanden in de map.
- **Waar gezocht wordt** – drie selectievakjes, onafhankelijk van elkaar en vrij te combineren (ten minste één moet zijn aangevinkt):
  - **ICO-formaat (kopgebied pagina 1)** – doorzoekt bij PDF/Word alleen het ICO-metadatablok op pagina 1 (Developer, QSI ICO, uitgiftedatum enz.; bij DOCX: de alinea's vóór het scheidingselement, niet gebonden aan een vaste pagina).
  - **Header (alle pagina's)** – doorzoekt alleen het op elke pagina terugkerende bovenste gebied (bijv. regel met bedrijfsnaam/logo) – een eigen tekstregio, onafhankelijk van „ICO-formaat".
  - **Volledige tekst** – doorzoekt de volledige tekst op alle pagina's, inclusief de beide gebieden hierboven.
- **Groep „Filteren op datum"** – optioneel, beperkt de treffers bovendien tot een datumbereik:
  - **Bestandsdatum** of **Datum in het document** – of de datum van het bestand zelf komt (wijzigingsdatum) of van een herkende datum in de documenttekst. Bij „Datum in het document" kan bovendien het gebied worden beperkt: **ICO-veld (pagina 1)**, **Header (alle pagina's)** of **Footer (alle pagina's)**.
  - **Datumnotatie** – een of meer van de vooraf ingestelde notaties **ISO (JJJJ-MM-DD)**, **Duits (DD.MM.JJJJ)**, **Engels (maandnaam, bijv. September 4, 2026)** of **Schuine streep (DD/MM/JJJJ)**, of een **Eigen notatie** met plaatshouders zoals YYYY/MM/DD/MMMM (de tooltip bij het veld toont alle plaatshouders met voorbeelden).
  - **Exacte datum** – schakelt tussen één datum (veld „Datum") en een periode (velden „Van"/„Tot").

Het resultaatgebied toont daarna het aantal gevonden treffers en het aantal doorzochte bestanden; onleesbare bestanden worden apart vermeld.

11. Instellingen

Via de knop **„Instellingen …”** zijn bereikbaar:



Figuur 8: Dialoogvenster Instellingen

API-toegang. Eerst wordt in het veld **„Provider”** gekozen (DeepL, Google, OpenAI, Grok) voor welke provider status, nieuwe sleutel en opslaglocatie hieronder gelden – elke provider heeft een eigen, apart opgeslagen sleutel. De status toont of voor de gekozen provider op dit moment een sleutel uit de OS-keyring, uit een omgevingsvariabele of helemaal geen („Niet ingesteld”) wordt gevonden; een omgevingsvariabele heeft daarbij altijd voorrang op de keyring – in dat geval toont het dialoogvenster een bijbehorende waarschuwing. Een nieuwe sleutel wordt in het veld **„Nieuwe API-sleutel”** geplakt (de invoer verschijnt tijdens het typen als puntjes) en pas met **„API-sleutel opslaan/vervangen”** echt overgenomen; daarna wordt het invoerveld leeggemaakt en wordt de status bijgewerkt. Als **„Opslaglocatie”** kan worden gekozen:

- **OS-keyring** – de aanbevolen, blijvende keuze.
- **Omgevingsvariabele (alleen deze sessie)** – geldt alleen voor de lopende sessie en is vooral bedoeld voor bijzondere gevallen/foutopsporing.
- **Beide** – slaat op in de keyring en schrijft daarnaast ook zo’n sessievariabele.

„Kostenlimiet per taak (tekens)”. Een taak met meer tekens dan hier ingesteld wordt met een melding afgebroken, in plaats van onverwacht hoge kosten te veroorzaken. Indien nodig kan de waarde hier worden verhoogd.

„Logbestand openen …”. Opent het huidige logbestand in het standaardprogramma van het systeem – handig om foutmeldingen voor een bugrapport te kopiëren zonder een schermafbeelding te hoeven maken.

Met **„Opslaan”** worden de instellingen overgenomen, **„Annuleren”** verwerpt ze.

12. Taal van de gebruikersinterface

Via de vlaggenbalk in het hoofdvenster kan de taal van de gebruikersinterface zelf direct en blijvend worden gewijzigd – niet te verwarren met de vertaaltalen in het formulier (hoofdstuk 3). De keuze wordt direct opgeslagen. Er zijn negen talen beschikbaar: Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Nederlands, Suomi, Hrvatski en Русский. Deze handleiding is in dezelfde negen talen beschikbaar; Help → Gebruikershandleiding … opent altijd de versie in de op dat moment ingestelde taal.

---

13. Hardwaretest (GPU)

Via **Help → Hardwaretest weergeven/herhalen …** kan op elk moment worden gecontroleerd of een ondersteunde NVIDIA-GPU met voldoende videogeheugen is gevonden, wanneer voor het laatst is gecontroleerd en of het geïnstalleerde stuurprogramma (CUDA-versie) lokale GPU-inpainting ondersteunt. Zonder geschikte GPU/stuurprogramma werkt lokale inpainting toch – alleen langzamer, op de CPU. Met **„Opnieuw controleren”** kan dezelfde controle worden herhaald die ook de installer heeft uitgevoerd – zinvol na een update van het stuurprogramma of een wissel van grafische kaart, zonder de app opnieuw te hoeven installeren.



Figuur 9: Dialoogvenster Hardwaretest

---

14. Updates en versie-informatie

Wordt bij het starten een nieuwere versie van PDF-Translator gevonden, dan verschijnt automatisch een melding („Update beschikbaar: …”). Erop klikken biedt de installatie van de nieuwe versie aan. Via **Help → Controleren op updates …** kan de controle ook op elk moment handmatig worden gestart.

Help → Over … toont de geïnstalleerde versie, de licentie (GNU GPL v3) en een link naar de broncode op GitHub.