Outils de synchronisation

Module Systèmes Communicants et Synchronisés

Master Informatique 1ère année

V. Felea & L. Philippe

Contenu

- définition, propriétés
- types de synchronisation
- types d'outils

Besoins

- concurrence des activités (processus/threads)
- l'ordre des accès (éventuellement, à une mémoire partagée) peut influencer le résultat final
 - ▶ données partagées les activités concourent pour une ressource → cohérence des données
 - accès les activités nécessitent à être exécutées dans un ordre → ordonnancement des accès
- gestion : la synchronisation

Définition et types de synchronisation

- = ensemble de procédures mises en œuvre pour informer/garantir l'état des exécutions les unes par rapport aux autres
- types
 - compétitive une ressource partagée est utilisée
 - coopérative deux ou plusieurs activités asynchrones attendent l'occurrence d'un certain événement

Propriétés d'un système dynamique (évoluant dans le temps)

- liveness (vivacité) quelque chose de bien arrive fatalement (le programme entre fatalement dans un état souhaitable)
 - un message sera délivré à son destinataire
- safety (sûreté) quelque chose de mauvais n'arrive jamais (le programme n'entre jamais dans un état inacceptable)
 - incohérence dans les données

Propriétés de la synchronisation

= attribut qui est vrai pour toutes les traces possibles de l'exécution du programme

- starvation free sans famine (aucun accès demandé n'attend pas à l'infini)
- deadlock free sans interblocage
- livelock free sans blocage actif

Famine

- un accès à des ressources est refusé constamment
- sans ces ressources, le programme ne peut pas finir
- Exemple
 - un thread peut attendre indéfiniment un accès à une ressource, car d'autres threads arrivent, demandent la ressource et l'obtiennent avant le thread en question

Famine – exemple (1)

- gestion de l'accès en écriture à un objet
- plusieurs threads d'un processus tableau
- chaque thread marqué : en attente d'accès ou non
- thread sélectionné pour exécution : recherche du premier thread prêt en parcourant le tableau depuis le début
 - thread *n* cherche à avoir l'accès
 - tout thread < n accède à tour de rôle
 - pas de garanti d'accès

Famine – exemple (2)


- solution algorithmique
 - changer le parcours du tableau
 - recherche aléatoire
 - point de départ aléatoire
 - créer une file d'attente
- démonstration non famine = vivacité
 - le thread obtiendra un jour l'accès
- pas de respect de l'ordre d'accès (sauf pour le cas d'une file d'attente)

Interblocage (1)

- = situation où deux activités ou plus sont bloquées en attente d'un événement qui doit être produit par l'autre
- Exemples
 - transferts entre comptes
 - échange entre deux objets
 - mise à jour des enregistrements dans une base de données

Interblocage – exemple

Deadlock concept



Interblocage (2)

- plusieurs ressources peuvent être impliquées
- plus il y en a, plus c'est compliqué
- apparition non déterministe
 - dépend du temps
 - bug aléatoire


Interblocage (3)

- solutions
 - toujours demander les ressources dans un même ordre
 - demander toutes les ressources simultanément
 - booléens estPriseA, estPriseB?
- deadlock free
 - praphe des détentions et des accès aux ressources
 - sans cycles

Livelock

- = les activités tournent en boucle, sans qu'il y ait de vraie activité réalisée (pas d'avancement)
- Exemple
 - le thread A agit en réponse à une action du thread B et le thread B agit en réponse à une action du thread A
 - deux personnes se cédant la place pour traverser un couloir étroit

Livelock – exemple (1)



Livelock – exemple (2)

```
prend ress0
tantque !getRess(ress1)
  libère ress0
  ... attend
  prend ress0
fait
prend ress1
```

```
prend ress1
tantque !getRess(ress0)
libère ress1
... attend
prend ress1
fait
prend ress0
```

La synchronisation = l'attente

synchronisation compétitive : attendre qu'une activité, exécutant une section de code dite *critique*, la quitte

```
A<sub>0</sub> attendre avant de pouvoir entrer en section critique <section de code critique> libérer la section critique
```

```
attendre avant de pouvoir
entrer en section critique
<section de code critique>
libérer la section critique
```

symétrique

 synchronisation coopérative : attendre qu'une activité rende vraie une condition de progression

```
A<sub>0</sub> attendre une condition de progression vraie poursuivre l'exécution, utilisant la ressource
```

```
mettre la ressource
dans un état
rendre la
condition de progression vraie
```

asymétrique

Attente active / attente passive

- active
 - test itératif : « dois-je attendre ? »
 - à utiliser de préférence pour des attentes courtes car la condition change rapidement
 - exemples : si la section de code critique est très courte, si l'événement qui rend la condition de progression vraie arrive très fréquemment
- passive
 - ► test « dois-je attendre » exécuté une seule fois, s'il rend vrai, le processus est bloqué, et attend qu'il soit débloqué ultérieurement

Attentes active / passive - exemple

- un processeur peut exécuter une seule activité à la fois
- toute activité attend jusqu'à ce que la condition
 « c'est mon tour » soit vraie
 - ▶ active : l'activité surveille en permanence si c'était son tour et est capable d'identifier la disponibilité du processeur
 - passive : l'activité est mise en veille, et le processeur, une fois disponible, la réveille pour l'exécuter

Outils de synchronisation

- attente active
 - solutions logicielles : variable de verrouillage, l'alternance, Peterson
 - solutions « matérielles » : Test&Set, Swap
- attente passive
 - verrous
 - sémaphores
 - moniteurs
- cas d'étude : Java

Problématique: synchronisation compétitive

- partage de ressources
 - modification de données
 - accès réservé
- zone accédée par une seule activité à la fois
- exemples
 - accès à une variable (si modification)
 - > accès à un fichier (si modification)
 - accès à un périphérique

Objet critique / section critique

- objet critique = objet qui ne peut être accédé simultanément
- section critique (SC) = ensemble de suites d'instructions qui opèrent sur un ou plusieurs objets critiques et qui peuvent produire des résultats imprévisibles lorsqu'elles sont exécutées simultanément par des activités différentes
 - \rightarrow assurer que deux activités ne soient pas simultanément en section critique = exclusion $ext{Master Informatique}$


SC – spécification du comportement

- deux activités ne peuvent être simultanément en section critique \rightarrow *exclusion mutuelle*
- aucune activité, suspendue en dehors d'une section critique, ne doit bloquer les autres activités → progression
- aucune activité ne doit attendre trop longtemps avant d'entrer en section critique \rightarrow *temps d'attente borné*

aucune hypothèse ne doit être faite sur les vitesses relatives des activités, leurs priorités et le nombre de processeurs


Master Informatique

Variables de verrouillage



 problème : solution qui n'assure pas l'exclusion mutuelle (2 activités peuvent être en même temps dans la SC)

L'alternance



- tour
- mémorise le tour de l'activité qui doit entrer en SC
- initialisée au début à 0
- problème : solution non valable s'il y a une grande différence de vitesses entre les activités (activité bloquée par une autre qui n'exécute pas sa SC)₋₂₅₋
 Master Informatique

Peterson (1)

- principe (1981)
 - variable qui indique à qui le tour
 - des drapeaux qui indiquent qui veut entrer en SC
- pas d'alternance stricte
- solution à deux activités
 - généralisable à *n* activités
- hypothèse
 - popérations atomiques : load, store

Peterson (2)

 données partagées int turn $\leftarrow 0$ int interested[2] \leftarrow {faux, faux} interested[i] ← vrai autre ← 1-i turn ← i tantque turn = i et interested[autre] fait // attente en cas de conflit SC interested[i] ← faux

Peterson – preuve (1)

exclusion mutuelle

```
si l'activité A_0 est en SC si l'activité A_1 est en SC interested[0]=vrai interested[1]=vrai turn=0 turn=1
```

- progression
 - = si aucune activité n'exécute sa SC et une/des activités souhaitent entrer en SC, la décision n'est pas remise indéfiniment
 - A_0 bloqué : interested[1]=vrai et turn = 0
 - A_1 pas prêt : interested[1] = faux A_0 débloqué
 - ► A_{\parallel} prêt : interested[1] = vrai $\rightarrow A_{\parallel}/A_{\parallel}$ débloqué en fonction de qui fait affecte en dernier turn

Peterson – preuve (2)

- temps d'attente borné
 - = après qu'une activité *A* ait fait une demande d'entrer en SC, le nombre de fois que les autres activités sont autorisées d'entrer dans leur SC avant que *A* le fasse, est borné
 - A_0 voudrait entrer en SC : interested[0] = vrai mais bloqué : interested[1]=vrai et turn = 0
 - A_1 dans sa SC
 - A_1 peut entrer à nouveau dans sa SC avant A_1 ?
 - A_1 entre si interested[0] = faux ou turn = 0
 - mais interested[0] = vrai (attente) et turn = 1 (souhaite entrer) $\rightarrow A_{\perp}$ bloqué (et A_{\perp} débloqué)

Attente active : variables de vérouillage / l'alternance

- opérations non atomiques
 - exécution des opérations de manière indivisible
 - si cond alors modifVar fsi
- combiner ces approches avec d'autres outils, matériels

Matériel de synchronisation

- des instructions matérielles spéciales qui permettent de tester et modifier le contenu d'un mot de manière atomique
- Test&Set: teste un mot mémoire et lui affecte une valeur, Swap: échange de deux mots mémoire
 - opérations atomiques
 - code assembleur

Test&Set

```
boolean TestAndSet (boolean *target) {
   boolean rv = *target;
   *target = true;
   return rv;
}
```

- exclusion mutuelle avec Test&Set
 - variable partagée boolean lock = false;

```
do {
    while (TestAndSet(&lock));
    SC
    lock = false;
    hors SC
} while (true);
```

Swap

```
void Swap (boolean *a, boolean *b) {
   boolean temp = *a;
   *a = *b;
   *b = temp;
}
```

- exclusion mutuelle avec Swap
 - variable partagée boolean lock = false;

```
do{
    key = true;
    while (key)
        Swap(&lock, &key);
    SC
    lock = false;
    hors SC
} while (true);
```

Master Informatique

Attente active : matériel de synchronisation

- boucle infinie pour une activité en attente active
 - inversion des priorités
- exemple
 - bedeux activités, A et A, telles que A est prioritaire, partagent un objet
 - règle d'ordonnancement : A est exécutée dès qu'elle passe en état prêt
 - pendant que A réalise une E/S, A entre en section critique
 - ensuite, A devient prêt lorsque A est toujours en section critique
 - ► $A_{_{\parallel}}$ est donc suspendue au profit de $A_{_{\parallel}}$. $A_{_{\parallel}}$ effectue une attente active et $A_{_{\parallel}}$ ne peut pas être réélue (car $A_{_{\parallel}}$ est prioritaire)
 - ► A₁ ne peut sortir de SC et A₂ boucle indéfiniment

Attente active : inconvénients

consommation CPU!

une activité en attente active peut y rester en permanence!

inversion des priorités!