MICROOH 麦可网

Android-从程序员到架构师之路

出品人: Sundy

讲师:高焕堂(台湾)

http://www.microoh.com

F01_a

观摩: Session模式与 Proxy-Stub模式的搭配(a)

By 高煥堂


内容

- 1. Session设计模式:以CameraService服务为例
- 2. Session设计模式:以VM的JNIEnv对象为例
- 3. Session设计模式:典型架构
- 4. 复习: Proxy-Stub模式
- 5. Proxy-Stub设计模式:以CameraService为例
- 6. SurfaceFlinger服务的Session模式
- 7. SurfaceFlinger服务的Proxy-Stub模式


1、Session设计模式:以 CameraService服务为例



Browser #1



Browser #2




Browser #3

Server

每一个Connection 每一个N有的Session对象;

Browser #1



Browser #3


以CameraService为例

- 在Android的C++层里,有个 CameraService系统服务。
- 在MediaServer进程初始化照相机服务。
- 此进程的main()函数代码:


• 这个 CameraService::instantiate()的代码 是:

```
void CameraService::instantiate() {
    defaultServiceManager()->addService(
        String16("media.camera"), new CameraService());
}
```


 首先创建CameraService对象,然后委托 SM(ServiceManager)登录到BD(Binder Driver)里。




当一个Camera应用程序启动时,会建立一个CameraClient来与CameraService衔接。



相当于:





相当于:






 当很多个应用程序来衔接CameraService时, 该如何接待呢?







采用Session设计模式

步骤一、CameraClient先调用
 CameraService, 这个动作通称为:取得取得连线 (Connection)。




 此时, CameraService创建一个Client对象, 并将Client的IBinder接口回传给 CameraClient。






步骤二、CameraClient就调用Client,要求Client与CameraService通信,间接调用到CameraService的服务。



每一个Connection 每一个Name of the session 对象 都有一个私有的Session对象



- 当CemeraClient透过SM绑定了
 CameraService之后, Camera就可调用
 CameraService的connect()函数来建立一个连线。
- 这时, CameraClient把自己的
 <ICameraClient>接口传递给
 CameraService。
- 例如下述的Android程序源码:

```
sp<ICamera> CameraService::connect(const sp<ICameraClient>&
cameraClient)
  Mutex::Autolock lock(mLock);
  sp<Client> client;
  if (mClient != 0) {
    // 這個cameraClient已經調用過connect()了
    // 先前已經給它一個Client對象(mClient)了
    // 就先將mClient轉型態
    sp<Client> currentClient = mClient.promote();
    // 這currentClient就是mClient
    if (currentClient != 0) {
      sp<ICameraClient> currentCameraClient(
                 currentClient->getCameraClient());
```

```
// 比對一下mClient所記錄的cameraClient與
  // 本次來訪的cameraClient是否同一個
  if (cameraClient->asBinder()
         == currentCameraClient->asBinder()) {
          return currentClient;
          // 如果同一個,回傳先前的Client對象
    } else return client;
  } else mClient.clear();
// 這個cameraClient是第一次來訪
// 建立一個新Client對象
client = new Client(this, cameraClient,
          IPCThreadState::self()->getCallingPid());
mClient = client;
return client;
```

- 这时,CameraService就在自己进程里诞生了一个Client的对象。
- 并且,将此Client对象的<ICamera>接口 回传给CameraClient。


那么,

- <ICamera>接口和
- <ICameraClient>接口,

从那里来的呢? 定义在那里呢?

答案是·Stubile 计模式。 来自Proxy-Stubile

也就是BnInterface<T>和BpInterface<T>模板 所建立的Proxy和Stub类。



 待会儿,来介绍Session模式与Proxy-Stub 模式的美妙搭配。



~ Continued ~