MICROOH 麦可网

Android-从程序员到架构师之路

出品人: Sundy

讲师:高焕堂(台湾)

http://www.microoh.com

C05_c

JNI:多个Java线程 进入本地函数(c)

By 高煥堂

3、细说JNIEnv对象


举例说明

• 主、子执行绪都能进入JNI层的C函数,又 反过来进入Java层去调用Java函数。



- 按下<main thread>,主线程先进入C层去执行nativeSetup()函数,完毕后返回ac01。
- 再进入C层去执行nativeExec()函数,随后 线程进入Java层的setV()函数。

• 按下<sub thread>,主线程就诞生一个 子线程去执行Task的run()函数,然后依循 刚才主线程的路径走一遍。



```
// actNative.java
public class actNative {
    public static native void nativeExec();
}
```

```
// CounterNative.java
abstract public class CounterNative {
      private int numb;
      public ResultValue rvObj;
      static { System.loadLibrary("MyJT001"); }
      public CounterNative(){
           rvObj = new ResultValue();
           numb = getN();
           nativeSetup( rvObj );
      abstract protected int getN();
      private native void nativeSetup(Object obj);
```

```
// ResultValue.java
public class ResultValue {
   private int mValue;
   private String mThreadName;
   public int getValue(){ return mValue; }
   private void setV(int value){
      mValue = value;
   }
}
```

```
/* com.misoo.counter.CounterNative.c */
jobject m_object, m_rv_object;
jfieldID m_fid;
jmethodID m_rv_mid;
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_misoo_counter_CounterNative_nativeSetup
(JNIEnv *env, jobject thiz, jobject refer) {
    iclass clazz = (*env)->GetObjectClass(env, thiz);
    m_object = (jobject)(*env)->NewGlobalRef(env, thiz);
    m_fid = (*env)->GetFieldID(env, clazz, "numb", "I");
    jclass rvClazz = (*env)->GetObjectClass(env, refer);
    m_rv_object = (jobject)(*env)->NewGlobalRef(env, refer);
    m_rv_mid = (*env)->GetMethodID(env, rvClazz, "setV", "(I)V");
```

```
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_misoo_counter_actNative_nativeExec
(JNIEnv *env, jclass clazz){
   int n, i, sum = 0;
   n = (int)(*env)->GetObjectField(env, m_object, m_fid);

   for(i=0; i<=n; i++) sum+=i;


   (*env)->CallVoidMethod(env, m_rv_object, m_rv_mid, sum);
}
```

- 当Java 层的主线程准备进来执行这 nativeSetup()函数时,VM就会诞生一个 JNIEnv类别(或C结构)的对象,这个对象专 属于主线程。
- 接着,将该对象的指针传递给nativeSetup()
 函数的第1个参数,如下:

```
JNIEXPORT void JNICALL
Java_com_misoo_counter_CounterNative_nativeSetup
(JNIEnv *env, .....) {
    // ........
}
```

- 不仅仅针对主线程而已,VM也替其它线程 创建JNIEnv对象,也在该线程进入JNI层C 函数时将其指针传递给第1个参数。
- 因此,不同的线程进入到nativeSetup()函数时,其所带进来的env参数值都是不一样的。

 这样安排的好处之一是:每一个线程都不 共享JNIEnv对象,此对象可以储存该线程 相关的数据值,如此可以避免线程因共享 对象或数据而引发的线程冲突问题,已就 是有效提升了JNI环境下的多线程的安全性。 • JNIEnv对象内含一个指针,正指向VM的函数表(Function Table)。



- 每一个线程第一次进入VM调用本地函数时, VM会替它诞生一个相对映的JNIEnv对象。
- Java层的线程调用C层的本地函数时,该线程必然经过VM,且VM一定替它诞生相对映的JNIEnv对象。

- 所以一个线程每次调用本地函数时,都会将其对映的JNIEnv对象指针值传递给本地函数。
- 每一个线程都有其专属的JNIEnv对象,所以不同的线程(例如th1和th2)调用同一个本地函数(例如f1(JNIEnv* env,)函数)时,这本地函数所接到的env值是不一样的。


线程不共享JNIENV对象,成为"单线"不以恢恢线程安全问题, 程"开发,不必恢恢线程文。 证本地函数的撰写单纯化了。



 在预设情形下,在某个线程第一次进入VM 去执行JNI层C函数时,VM就会替它诞生专 属的JNIEnv对象。只要该线程还存在着, 就会一直保留它所专属的JNIEnv对象。

- 一个线程经常会多次进入VM去执行JNI层C 函数,其中,每一次进入时,VM都会将其 专属的JNIEnv对象指针传递给C函数的第1 个参数(即env)。
- 因此,同一个线程每回进入C函数时,所带进来的env参数值都是相同的。如下图:

主執行緒(MainTh)



- 由于某个线程(如子线程SubTh#1)先后执行 nativeSetup()和nativeExec()两个函数,其 带进来的env指标值都相同,其都指向同一个JNIEnv对象(即该线程专属的对象),因此 在两个函数里皆可以透过env指针而去取得 该对象里的数据值,因而达成共享数据的目的。
- 采取JNIEnv机制,既能避免多线程的相互冲突,还能达成跨函数的数据共享。

```
// CounterSub.java
package com.misoo.pk01;
import com.misoo.counter.CounterNative;
public class CounterSub extends CounterNative{
    protected int getN() { return 15; }
}
```

```
// CounterSub22.java
package com.misoo.pk01;
import com.misoo.counter.CounterNative;
public class CounterSub22 extends CounterNative{
    protected int getN() { return 10; }
}
```

```
// ac01.java
// .....
public class ac01 extends Activity
                   implements OnClickListener {
 private Thread t;
 private static Handler h;
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
      //....
      h = new Handler(){
      public void handleMessage(Message msg) {
           setTitle("Value = " + cn2.rvObj.getValue());
  }}; }
```

```
@Override public void onClick(View v) {
     switch(v.getId()){
     case 101:
            cn1 = new CounterSub();
            actNative.nativeExec();
            setTitle("Value = " + cn1.rvObj.getValue());
            break;
     case 102:
           t = new Thread(new Task());
           t.start();
break;
     case 103: finish(); break;
}}
```

```
class Task implements Runnable {
    public void run() {
        cn2 = new CounterSub22();
        actNative.nativeExec();
        h.sendEmptyMessage(MODE_PRIVATE);
    }}}
```

